# 新盟教育公开课之三层交换


#### 学习目的:

- 1、 什么是三层交换
- 2、 三层交换主要解决了什么问题
- 3、 三层交换在实际工作中都是用在哪里


## 三层交换之前,先搞懂什么是交换

### a) 技术产生背景

常见的二层交换机工作时,依靠的是 MAC 地表转发数据,而 MAC 地址表形成角度来说,是通过广播形成的,也就是复制转发,随着规模扩大广播(域)也逐渐扩大,交换机无法隔离广播,于是有了路由器介入,路由器一个接口连接的是一个网段,也就是一个广播域,早期网络环境如下图




从上图可以看出,硬件备件投入是非常多的我们来 逐步简化这个图 b) VLAN 的产生,可以把上图的物理交换机合并成一个,以 VLAN 来连接不同的网段,看上去和不同的局域网一样的效果,如下图



我们都知道,当交换机划分 VLAN 后,和真实的不同局域网一样,它们之间并不是永远隔离不要通讯,而需要通讯的时候我们需要借助三层的路由来实现,上图可以看出,我把交换机划了两个 VLAN ,按我们现有的逻辑思维,我想让它们通讯,需要配置网关,路由器的两个接口分别插在不同的 VLAN 上,我们接着往下分析,现在仅是两个 VLAN,我们需要用到路由器的两个接口来实现通讯,刚才已经把交换机通过划 VLAN 简化成一个了,那么路由器的线路能不简化呢?答案是肯定的!

此时,不过在说这个技术之前,我们还要深入了解

一下 VLAN 的工作原理, 其实划分 VLAN 的本质, 对于交换机来说,就是在数据帧相应的位置打上了 一个标签,我们暂且不考虑这个标签具体内容,但 其中有一项,它是标识了数据属于哪一个 VLAN 号,这样的话,交换机也就知道了数据只能限定在 哪一个 VLAN 内传播,那么,如果还是随着企业规 模扩大,一个交换机不能满足所有设备连接,就需 要更多交换机来支持,但是, VLAN 是一样的, 也 就是说我们要解决不同物理交换机之间的相同 VLAN 通讯的问题, 当然是用网线连接, 每一个 VLAN 就要连接一根网线,这显然是不可取的,那 我们就要把交换机拿出一个特殊接口,这个接口可 以传播所有 VLAN 的数据 , 这样到另一个交换机 上,再转给不同 VLAN 就 OK 了.此时答案也已经明 确了,这个接口我们称为 trunk 接口,而其它接口 则我 access 接口, 当然关于接口模式也是比较复 杂 . 我们不做详细说明. 有了 trunk 接口. 我们回 到刚才的问题,把路由器的两根线也简化,简化成 一条线,我们称这种模式为单臂路由,如下图



然而,虽然我们把线路简化了,但网关还是要有的,而且是不同的 vlan 都要有自己的网关,那么,网关配在路由器的物理接口上显然是不可取的,因为我们要区分不同的 VLAN,所以我把要把网关配置在路由器的子接口,子接口是可以区别不同 VLAN 的

#### 配置如下

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #int f0/0
Router(config-if) #no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router (config) #int
Router(config)#interface f0/0.1 先把父接口打开,然后进入子接口
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
Router(config-subif)#en
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 定义此接口属于VLAN 10,打标签的方式为dot1Q
Router(config-subif) #ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

好了,以上说到了单臂路由,我们离事实的真相又 近了一步!!!

```
Switch(config) #vlan 10 创建VLAN10
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config) #int
Switch(config) #interface vl
Switch(config) #interface vlan 10 进入SVI接口
Switch(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #
```

说到这里,我们做一下总结,三层交换,主要是解决了VLAN间路由的问题,通过三层的IP路由,而其本质依然是连接在物理的交换机上,所以转发数据时依然是通过MAC地址,实现更高效、快速的转发数据,突破了三层路由带来的带宽的瓶颈。所以也是为什么一般核心层交换机都采用三层交换的一个主要原因。