SAPR/3

ABAP/4

Comando/Função	Descrição	Pg
ADD	Adiciona um valor a um outro campo numérico	6
APPEND	Gravar em tabela interna	6
APPEND LINES	Copia um parte de uma tabela interna	32
APPEND SORTED BY	Usado para classificar tabelas em ordem durante o APPEND	31
AT END OF	Identifica o ultimo registro de uma seqüência (quebra)	6
AT EXIT-COMMAND	Usado para definir a execução de módulos com botões	6
AT FIRST	Identifica o primeiro registro da tabela percorrida	6
AT LAST	Identifica o ultimo registro da tabela percorrida	7
AT LINE-SELECTION	Evento para abrir uma segunda tela dentro de um relatório (drew down)	7
AT NEW	Identifica o primeiro registro de uma seqüência (quebra)	7
AT SELECTION-SCREEN ON	Analisar o resultado de uma variável	7
AT USER-COMMAND	Evento para inicializar os botões criados	8
AUTHORITY-CHECK OBJECT	Para verificar a autorização de objeto	8
AS TEXT	Usado para classificar caracteres acentuados	32
ASSING f1 TO <f></f>	Atribuição Dinamica	31
AS SYMBOL	Comandos usados para formatação de relatórios.	32
AS ICON AS LINE		
CALL TRANSACTION	Comando usado para chamar transações	8
CASE WHEN ENDCASE	Comando para tomadas de desição	9
CHECK	Substitui o comando IF	9
CLEAR	Limpar o conteúdo de uma variável	9
CLOSE DATASET	Fecha um arquivo externo	9
CLOSE_FORM	Função usada para fechar um formulário SAPSCRIPT	9
COLLECT	Organiza a tabela com todas as descrições a esquerda totalizando os campos numéricos	10
COMMIT WORK	Efetiva as alterações no banco	10
CONCATENATE	Agrupa vários campos em um só	10
CONSTANTS	Criar constantes para serem usadas em todo o programa	10
CONTINUE	Volta ao inicio de um loop após a verificação de uma condição	10
CONDENSE	Remove os espaços em branco em um texto	
Copiando dados de uma tabela interna para outra tabela		32
DATA	Criar tabelas internas e variáveis	11
DELETE	Deleta um registro de uma tabela interna	11
DESCRIBE TABLE	Determina o numero de linhas de uma tabela interna	33
DO ENDDO	Usado para criar loop	11
DOWNLOAD	Função para download	11
END_FORM	Função usada para finalizar um formulário SAPSCRIPT	12
END-OF-PAGE	Marca o final de uma cabeçalho	12
END-OF-SELECTION	Evento para marcar o fim das seleções de dados	12
EXIT	Comando usado para sair de um laço ou sub- rotina	12

FORM	Indica o inicio de uma sub-rotina	13
FORMAT COLOR	Usado para formatar a saída do comando WIRTE	12
FORMAT COLOR	(cor)	12
FREE	Libera espaço utilizado por uma tabela interna	13
TREE	na memória	15
FUNÇÕES MATEMATICAS	Diversas funções matemáticas e operadores	13
GRAPH MATRIX 3D	Função pra criar gráficos	13
GUI DOWNLOAD	Função para fazer download de arquivos	14
HIDE	Usado para definir campos para uma segunda	15
HIDE	janela em relatórios	13
ID FIELD	Objetos de autorização	15
IF ELSE ENDIF.		15
	Comando de desição	
IF NOT IS INITIAL	Verifica se uma variável ou head liner esta vazio	15
INITIALIZATION	Evento inicializar as variáveis	16
INSERT	Insere o conteúdo de uma variável em uma	16
INCERT LINEC	Inserir linhas dentro de uma tabela interna de	33
INSERT LINES		33
LEAVE DDOCDAM	uma outra tabela.	1.6
LEAVE PROGRAM	Comando que sai do programa. Termina a	16
LEAVE TO CODEEN	execução	1.0
LEAVE TO SCREEN	Comando que direciona a ida de uma tela a	16
LINE COUNT	outra	1.0
LINE-COUNT	Numero de linhas por pagina	16
LINE-SIZE	Numero de colunas por pagina	16
LOOP AT	Ler o conteúdo de uma tabela	16
MESSAGE	Usado para mostrar mensagens na tela	17
MESSAGE-ID	Usado para definir uma classe de mensagens	17
MODIFY	Modifica o conteúdo de uma tabela interna	17
MODULE	Usado para a criação de módulos de programa	17
MOVE	Move o conteúdo de uma tabela para outra	17
MOVE-CORRESPONDING	Move apenas os campos com o mesmo nome	17
NEW-PAGE	Inicia nova pagina em um relatório	18
NO STANDARD PAGE HEADING	Ignora o cabeçalho STD do SAP	18
OPEN DATASET	Para abrir arquivo externo (Somente para UNIX)	18
OPEN_FORM	Função para abrir um formulário SAPSCRIPT	19
OPERADOS DE STRING DE		33
CARACTERES	_	
PARAMETERS	Criar parâmetros de seleção	19
PERFOM	Usado para chamar sub-rotinas	20
POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE	Função para abrir uma janela de dialogo com	20
	opções de seleção	
READ DATASET INTO	Usado para ler e importar de um arquivo externo	20
READ TABLE	Ler uma tabela interna	20
READ_TEXT	Função para ler texto de uma tabela	21
REFRESH	Limpa todo o conteúdo de uma tabela interna	21
REPLACE	Replica um texto dentro de um outro texto	21
REPORT	Inicio de relatório	21
RESERVE	Reserva linhas para quebra de pagina	21
SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR	Função para indicar o progresso de uma tarefa	21
SEARCH	Procura um texto dentro de outro texto	22
SELECT	Usado para selecionar dados de uma tabela	22
SELECTION-OPTIONS	Para colocar as opções de seleção	23
SELECTION-SCREEN	Criar um BOX na janela	23
SET PF-STATUS	Comando usado para criar botões	23
SET TITLEBAR	Criar títulos em janelas	23
	, arrai acaree arrigantido	

SET PARAMETERS	Passa parâmetros para chamada de função	23
SKIP	Pular uma linha	23
SORT	Ordenar o conteúdo de uma tabela interna	24
SPLIT AT INTO	Comando usado para ler arquivo externo e	24
	gravar na tabela	
STANDARD TOOLBAR	Define os valores padrões para os botões do R/3	24
START FORM	Função para inicializar um formulário SAPSCRIPT	25
START-OF-SELECTION	Evento para marcar o inicio das seleções de	25
	dados	
STRLEN	Volta o tamanho de um texto	25
SUBCTRACT	Subtrai um valor numérico de outro valor	26
SUM	Totaliza um campo numérico	26
SXPG_CALL_SYSTEM	Função que executa comandos externos no	27
	servidor	
SY-BATCH	Indica a execução em Background	27
SY-DATUM	Volta a data do sistema	27
SY-LANGU	Retorna a linguagem do logon	27
SY-LINNO	Linha corrente de um relatório	27
SY-LISEL	Linha escolhida em relatórios interativos	27
SY-MANDT	Volta o valor do mandante	27
SY-PAGNO	Faz a paginação automática (nr de paginas)	27
SY-SUBRC	Volta o resultado de uma pesquisa	27
SY-TABIX	Linha corrente de uma tabela interna	27
SY-TVAR0 SY-TVAR9	Elementos de textos, para títulos de relatórios	27
SY-UCOMM	Variável do sistema que retorna o nome de um	27
5. GG	botão ou evento	
SY-UNAME	Retorna o nome do Usuário	27
SY-UZEIT	Retorna a hora do sistema	27
SY-VLINE	Serve para fazer o fechamento de bordas de um	27
	relatório	
SY-ULINE	Imprime uma linha com n posições	27
SY-CPROG	Nome do programa principal	27
SY-TCODE	Código da transação	27
SY-DBCNT	Contador de interação para SELECT	27
TABLES	Usado para abrir tabelas	27
TOP-OF-PAGE	Marcar o inicio de uma cabeçalho	28
TRANSFER TO	Usado para ler e gravar em arquivo externo	28
	(UNIX)	
TRANSLATE	Transforma texto minúsculo em maiúsculo	28
TYPES	Define tipos e tabelas interna	28
ULINE	Coloca uma linha continua na tela	28
UNPACK	Coloca zeros a frente de um numero	29
UPDATE	Atualiza uma tabela transparente	29
VARYING	Obtem os componentes de uma string de campo	34
	e seguencia.	
WHILE ENDWHILE	Cria laços de execução	29
WRITE	Saída de relatório	29
WRITE_FORM	Função para escrever no formulário SAPSCRIPT	30
	i anguo para escrever no formatario sia senti i	

Exemplo de programas usando comandos e funções		
Programa 1	WRITE	35
	FORMAT	
	SKIP	
	ULINE	

Programa 2	TABLES	36
	SELECT	
	DATA	
	REFRESH	
	CLEAR	
	LOOP	
	LINE-SIZE	
	LINE-COUNT	
	PARAMETERS	
	SORT	
	READ TABLE	
Programa 3	SELECTION-SCREEN	38
_	SELECTION-OPTIONS	
	SELECT INTO TABLE	
	SELECT INTO TABLE INNER JOIN	
	INITIALIZATION	
	START-OF-SELECTION	
	END-OF-SELECTION	
Programa 4	NO STANDARD PAGE HEADING	40
Trograma +	AT SELECTION-SCREEN ON	70
	TOP-OF-PAGE	
	END-OF-PAGE	
	MESSAGE-ID	
	MESSAGE	
	SY-SYBRC	
	CONCATENATE	
Programa 5	APPEND	43
	AT END OF	
	SY-DATUM	
	SY-PAGNO	
	AT LINE-SELECTION	
	IF NOT IS INITIAL	
	SET TILTEBAR	
	SY-ULINE	
	SY-VLINE	
	HIDE	
	SUM	
Programa 6	DATA (INCLUDE STRUCTURE)	47
Trograma o	CONSTANTS	',
	PARAMETERS RLGRAP-FILENAME	
	WS UPLOAD	
	SY-MANDT	
	SPLIT	
	UNPACK	
	INSERT	
	MOVE-CORRESPONDING	
	COMMIT WORK	
Programa 7	CALL TRANSACTION	50
Programa 8	PARAMETERS RADIOBUTTON	55
	GUI_DOWNLOAD	
	MESSAGE xxx WITH	
	TRANSFER	
	READ DATASET	
	CLOSE DATASET	
	OPEN DATASET	
Programa 9	SXPG_CALL_SYSTEM	61
Programa 10	GRAPH MATRIX 3D	62
rrograma 10	LOWETT THAT TO THE	02

Programa 11	SET PF-STATUS	64
	AT USER-COMMAND	
	SY-UCOMM	
	DOWNLOAD	
Programa 12 – Modulo On-line	CASE WHEN	66
	LEAVE PROGRAM	
	LEAVE TO SCREEN	
	MODULE	
	AT EXIT COMMAND	
Programa 13	AUTHORITY-CHECK OBJECT	67
	ID xxx FIELD	
Programa 14	USO DE ALV	72

Criar Transação	78
Module POOL – ON LINE	81
Criar Janelas	91
Objetos de Autorização	98
USER-EXIT	102
FIELD-EXIT	107
Criar Tabelas	112
Principais Tabelas Genéricas	118
SapScript – Etapas de criação	121

ADD var1 TO var2 Comando usado adicionar um valor a outro campo numérico. DATA wa TYPE I VALUE 3. DATA wb TYPE I VALUE 4. ADD wa TO wb. WRITE wa. " retorna 3 WRITE wb. " retorna 7

APPEND t_tabela	Comando usado para gravar em tabela interna
APPEND t_tabela.	
_	

AT END OF campo	Em conjunto com o comando LOOP, identifica o ultimo registro de uma seqüência.
SORT BY campo. LOOP AT t_tabela AT END of campo ENDAT. ENDDLOOP.	" antes de mudar de campo (valor do campo) é que é realizada a " verificação

Usado para definir se será executado um modulo dentro das rotinas on-line. Tratativa de botões.

MODULE nome_do_modulo AT EXIT-COMMAND. (*) MODULE nome_do_modulo.

(*) Se os botões STANDARD TOOLBAR estiverem definidos com o tipo E, será executado este modulo, antes do modulo seguinte.

AT FIRST	Em conjunto com o comando LOOP, identifica o primeiro registro de uma tabela percorrida.
SORT BY campo. LOOP AT t_tabela. AT FIRST.	" entra nesta rotina ao iniciar o LOOP, somente no primeiro registro.
ENDAT. ENDDLOOP.	

AT LAST	Em conjunto com o comando LOOP, iden registro de uma tabela percorrida.	tifica o ultimo
SORT BY car	·	
AT LAST.	"entra nesta rotina ao finalizar o LOOP, somente no ultimo registro).
 ENDAT. ENDDLOOP.		

AT LINE-SELECTION	Evento usado para abrir uma segunda tela em um relatório (drill down)
AT LINE-SELECTION. IF NOT T_MARC IS INITIAL. SET TITLEBAR 'DET'. WRITE SY-ULINE(83). WRITE: 'Material: '. WRITE: T_MARC-MATNR,' - ' ENDIF.	

AT NEW campo	Em conjunto com o comando LOOP, identifica o primeiro registro de uma seqüência (quebra)
SORT BY campo. LOOP AT t_tabela. AT NEW campo. " entra nesta ENDAT ENDDLOOP.	rotina ao mudar de campo.

AT SELECTION-SCREEN ON variável	Verifica o resultado de uma variável de seleção (conteúdo)
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK SELECT-OPTIONS s_material FOR SELECTION-SCREEN END OF BLOCK AT SELECTION-SCREEN ON s_material	CK b_janela.

AT USER COMMAND

Evento usado para inicializar botões criados pelo programa

SET PF-STATUS 'BOTAO'.

INITIALIZATION.

AT USER-COMMAND.

IF sy-ucomm = 'DOWNLOAD'. (*)

PERFORM F_DOW_NOVO.

ENDIF.

* variável de sistema. retorna o nome do botão (DOWNLOAD)

AUTHORITY-CHECK OBJECT objeto

Usado para verificar a autorizações de objetos

AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZZC0307Y' (*)

ID 'actvt' FIELD 'DUMMY'.

"Objetos da autorização

IF SY-SUBRC NE 0.

MESSAGE E006 WITH TEXT-E01.

ENDIF.

(*) comando para verificar autorização de objeto, usar junto com SU21 e SU24

CALL TRANSACTION transação USING t_tabela MODE tipo UPDATE tipo2 MESSAGES INTO t_mensagens

Comando usado para chamar transações

- * parâmetro tipo
- * A = DISPLAY
- * E = ERROS
- * N = NÃO MOSTRAR
- * P = NÃO MSOTRAR / DEBUGAR
- * parâmetro tipo2
- * A = ASSINCRONO
- * S = SINCRONO
- * L = LOCAL UPDATE

CALL TRANSACTION 'XK01' USING T_BDC MODE 'A' UPDATE 'S' MESSAGES INTO T_MSG.

- * simula um ENTER passando pela primeira tela
- * SET PARAMETER ID 'NN' FILED valor do campo para chamar transações passando
- * parâmetros

SET PARAMETERS ID 'VF' FIELD t_alv-vbeln.

CALL TRANSACTION 'VF03' AND SKIP FIRST SCREEN.

CASE vl_okcode. WHEN 'SIM' WHEN 'NAO'.	CASE WHEN ENDCASE.	Comando usado para controle de variáveis
WHEN OTHERS ENDCASE.	CASE vl_okcode. WHEN 'SIM' WHEN 'NAO' WHEN OTHERS	Contained abade para controle de variavelo

CHECK var	Semelhante ao comando IF. Se a condição for verdadeira continua logo após a verificação, se não aborta a execução.
FORM dados. LOOP AT t_tabela. t_tabela-campo = KUNNR. CHECK t_tabela-campo = '0001'. t_tabela-campo = '0002'. APPEND t_tabela. ENDDLOOP. ENDFORM.	" se o conteúdo do campo for igual a '0001', continua " executando a instrução abaixo, se for diferente aban "dona o loop e sai do form.

CLEAR var	Limpa o conteúdo de uma variável ou tabela
CLEAR var. CLEAR t_tabela. " limpa o header line	

CLOSE DATSET	Fecha um arquivo externo	
CLOSE arquivo.		

```
CLOSE_FORM
                                Função para fechar um SAPSCRIPT
CALL FUNCTION 'CLOSE_FORM'
IMPORTING
                      = t_result " tabela interna
 RESULT
EXCEPTIONS
 UNOPENED
 BAD_PAGEFORMAT_FOR_PRINT
                               = 2
 SEND_ERROR
                        = 3
 SPOOL_ERROR
                         = 4
 CODEPAGE
                       = 5
 OTHERS
                      = 6.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
     WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

COLLECT t_tabela	Organiza a tabela interna com todas as descrições a esquerda totalizando os campos numericos
COLLECT t_tabela.	
Exemplo:	
Tabela-nome = 'JOAO'. , Tabela-uf COLLECT tabela.	= 'SP'. , Tabela-valor = 100.
Tabela-nome = 'JOAO'. ,Tabela-uf COLLECT tabela.	= `RJ'. , Tabela-valor = 300.
Tabela-nome = 'JOAO'. , Tabela-uf COLLECT tabela.	= `SP'., Tabela-valor = 500.
Resultado: JOAO SP 600, JOAO RJ 300.	

COMMIT WORK	Efetiva as alterações no Banco de dados
COMMIT WORK.	

CONCATENATE var1 var2 INTO var3	Agrupa varias variáveis em uma única variável
CONCATENATE 'abc' 'XXX' INTO var3.	" var3 = abcXXX

CONSTANTS ct1 TYPE tp VALUE x	Criar constantes que podem ser usadas em todo o programa
CONSTANTS c_tipo TYPE C VALUE \;'.	

```
FORM dados.

DO condição.

t_tabela-campo = KUNNR.

IF t_tabela-campo = '0001'.

CONTINUE.

ELSE.

EXIT.

ENDIF.

ENDDO.

ENDFORM.
```

CONDENSE var	Remove os espaços em branco em um texto
Var = ' Dr.'. CONDENSE var.	
DATA var TYPE tp. DATA var LIKE tp.	Define tabelas internas e variáveis.

DATA : BEGIN OF t_tabela

* CRIAR UMA TABELA EM INTERNA COM BASE EM CAMPOS DE UMA TABELA STD

DATA: BEGIN OF T_001W OCCURS 0, WERKS LIKE T001W-WERKS, NAME1 LIKE T001W-NAME1, END OF T_001W.

* CRIAR UMA VARIAVEL

DATA wcor TYPE C.

* CRIAR UMA TABELA INTERNA COPIANDO A ESTRUTURA DA TABELA STD

DATA : BEGIN OF t_tempo OCCURS 0. INCLUDE STRUCTURE ztab1_01.

DATA: END OF t_tempo.

DELETE t_tabela	Deleta um registro de uma tabela interna ou transparente
DELETE t_tabela.	

DO condição .. ENDDO.

Cria um laço e verifica a condição no inicio do laço

DO condição.

" a condição é verifica no inicio do laço e se for verdadeira continua dentro
" do loop

ENDDO.

DOWNLOADFunção usada para fazer download de arquivos, nesta função podemos escolher o formato de arquivo e temos a janela de menu abrir

CALL FUNCTION 'DOWNLOAD'

* EXPORTING

TABLES

 $DATA_TAB = T_001L$

* FIELDNAMES =

EXCEPTIONS

INVALID_FILESIZE = 1
INVALID_TABLE_WIDTH = 2
INVALID_TYPE = 3
NO_BATCH = 4
UNKNOWN_ERROR = 5
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 6
OTHERS = 7

IF SY-SUBRC <> 0.

MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.

ENDIF.

```
END_FORM
                                Função usada para finalizar um SAPSCRIPT
CALL FUNCTION 'END FORM'
IMPORTING
 RESULT
                      = t_result
EXCEPTIONS
 UNOPENED
                      = 1
 BAD_PAGEFORMAT_FOR_PRINT
                              = 2
 SPOOL ERROR
                      = 3
 CODEPAGE
                      = 4
 OTHERS
                      = 5
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
     WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

```
TOP-OF-PAGE.

WRITE 'NOVO CABECALHO DEFINIDO PELO PROGRAMA'.
END-OF-PAGE.
```

```
FORM dados.

DO condição.

t_tabela-campo = KUNNR.

IF t_tabela-campo = '0001'.

CONTINUE.

ELSE.

EXIT.

ENDDO.

ENDFORM.

Comando usado para sair de um laço ou sub-rotina
```

FORM	Indica o inicio de uma sub-rotina
FORM dados.	
_ · ·	
ENDFORM.	

FORMAT COLOR cor	Usado para formatar a saúda do comando WRITE
FORMAT COLOR COL_TOTAL. WRITE 'QUALQUER COISA'. FORMAT COLOR COL_KEY. WRITE / 'QUALQUER COISA'.	
FORMAT COLOR COL_BACKGROUND. "	VOLTA AO PADRÃO
FREE t_tabela	Libera espaço utilizado por uma tabela interna na memória
FREE t_tabela.	

	ões matemáticas e adores logicos	
** DIV MOD	Exponenciação Divisão de inteiro Resto da divisão de inteiro	

```
Função para criar gráficos
GRAPH_MATRIX_3D
CALL FUNCTION 'GRAPH_MATRIX_3D'
 EXPORTING
  COL1
                     = 'TV'
                                     " nome das colunas
                 = 'VIDEO CASSETE'
  COL2
                 = 'RADIO'
  COL3
                 = 'DVD'
  COL4
                 = ' '
* COL5
                \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{-1} \cdot \boldsymbol{x}
* COL6
  DIM1
                 = 'PRODUTOS'
                                   " eixo X,Y
                 = 'VENDEDOR'
  DIM2
                = '6'
= 'VENDAS 2003' " TITULU DU U
" valor do eixo
  INFORM
                 = '6'
                                    " TITULO DO GRAFICO
  TITL
  VALT
                                     " posição inicial
                 = '5'
  WINPOS
                 = '5'
  WINSZX
                  = '70'
  WINSZY
 TABLES
                 = t_vendedor
                                   " tabela com o nome dos vendedores
  DATA
                                   " tabela de valores
  OPTS
                 = t_tabela .
```

```
GUI_DOWNLOAD
                              Função para download de arquivos
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
EXPORTING
* BIN_FILESIZE
  FILENAME
                    = V_ARQUIVO "nome do arquivo que será criado
                    = 'ASC'
  FILETYPE
* IMPORTING
* FILELENGTH
TABLES
  DATA_TAB
                    = T_MARD " tabela com os dados para exportação
EXCEPTIONS
 FILE WRITE ERROR
                       = 1
 NO BATCH
                     = 2
 GUI_REFUSE_FILETRANSFER
                           = 3
 INVALID_TYPE
                     = 4
 NO AUTHORITY
                       = 5
 UNKNOWN_ERROR
                         = 6
 HEADER_NOT_ALLOWED
                          = 7
 SEPARATOR_NOT_ALLOWED
                          = 8
 FILESIZE_NOT_ALLOWED
                          = 9
 HEADER TOO LONG
                        = 10
 DP ERROR CREATE
                        = 11
 DP_ERROR_SEND
                        = 12
 DP_ERROR_WRITE
                       = 13
 UNKNOWN_DP_ERROR
                       = 14
                       = 15
 ACCESS DENIED
 DP_OUT_OF_MEMORY
                         = 16
 DISK_FULL
                    = 17
 DP_TIMEOUT
                   = 18
= 19
 FILE NOT FOUND
 DATAPROVIDER EXCEPTION = 20
 CONTROL FLUSH ERROR
                          = 21
 OTHERS
                    = 22
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

HIDE	Usado para definir campos para uma segunda janela em relatórios.
imprimir linha	mostrar na nova janela. Deve ser colocado depois de KTX,T_MARC-WERKS, T_MARC-NAME1.

ID FIELD	Objetos de autorização. Serve para selecionarmos quais objetos dentro de uma classe de autorização que iremos tratar.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZZC0307' ID 'actvt' FIELD 'DUMMY'.	(' (*) "Objetos da autorização
IF SY-SUBRC NE 0. MESSAGE E006 WITH TEXT-E01. ENDIF. (*) comando para verificar autorização	de objeto, usar junto com SU21 e SU24

IF ELSE ENDIF.	Comando de desição.	
IF var = `A'.		
ELSE.		
ENDIF.		

```
IF NOT .. IS INITIAL.

Verifica se uma variável ou tabela interna esta vazia.

IF NOT var IS INITIAL.

ENDIF.
```

INITIALIZATION.	Evento para inicializar as variáveis. Deve ser o primeiro evento a ser colocado no programa. Não é um evento obrigatório.	
TABLES		
DATA		
INITIALIZATION.		
INSERT t_tabela_transparente.	Insere o conteúdo de uma variável em uma tabela transparente	
INSERT tabela.		
LEAVE PROGRAM.	Comando usado para sair de um programa on-line.	
LEAVE PROGRAM.		
LEAVE TO SCREEN nnnn.	Comando usado para mudar de tela dentro de programas on-line.	
LEAVE TO SCREEN 9000. " 9000 , numero da tela		
LINE COUNT TO THE	Numero de linha e nou na cina	
LINE-COUNT nnn. LINE-SIZE nnn.	Numero de linhas por pagina. Numero de colunas por pagina.	
* Estes comandos são usados dentro d	lo comando REPORT no inicio do programa.	
REPORT LINE-COUNT 60 LINE-SIZE 13	30.	
1000 171 1 1		
LOOP AT t_tabela.	Comando usado para ler uma tabela interna.	
LOOP AT t_tabela.		
ENDDLOOP.		

MESSAGE-ID nnn. MESSAGE mmm.

Comando usado para definir classe de mensagens. Comando usado para chamar mensagens.

- * MESSAGE-ID nnn deve ser usado junto com o comando REPORT, no inicio do programa
- * Existem 3 tipos de mensagens : W-> de avisos, E-> de erros, S-> de sucesso

REPORT LINE-COUNT 80 LINE-SIZE 60 MESSAGE-ID Z01.

MESSAGE W001. "mensagem com avisos (warnigs)

MESSAGE E002. " mensagem com erros. MESSAGE S003. " mensagem de sucesso.

- * Também podemos passar parâmetros para as mensagens.
- * Na criação da mensagem na classe de mensagens devemos colocar o símbolo & para indicar
- * a passagem de um parâmetro.

MESSAGE S003 WITH parâmetro.

MODIFY t_tabela. MODIFY t_tabela TRANSPORTING campos

Comando usado para modificar uma tabela interna.

MODIFY t_tabela. " modifica toda a linha da tabela MODIFY t_tabela TRANSPORTING campos " modifica os campos selecionados

MODULE

Comando usado criar módulos em programas on-line.

MODULE nome modulo.

MOVE

Move todo o conteúdo de uma tabela para outra. Os campos devem ser os mesmos.

LOOP AT t tabela.

MOVE tabela.

INSERT tabela.

ENDLOOP.

COMMIT WORK.

MOVE-CORRESPONDING t_tabela TO tabela

Move apenas os campos correspondente entre 2 tabelas.

LOOP AT t tabela.

MOVE-CORRESPONDING t tabela TO tabela.

INSERT tabela.

ENDLOOP.

COMMIT WORK.

NEW-PAGE	Inicia uma nova pagina em um relatório.
NEW PACE	
NEW-PAGE.	

NO STANDARD PAGE HEADING Ignora o cabeçalho STD do R/3

* Deve ser usado em conjunto com o comando REPORT

REPORT LINE-COUNT 80 LINE-SIZE 60 MESSAGE-ID Z01 NO STANDARD PAGE HEADING.

OPEN DATASET arquivo FOR OUTOUT/INPUT IN TEXT MODE parametro.

Comando usado para abrir um arquivo externo. Usado somente em servidores UNIX.

* para exportar o arquivo

OPEN DATASET p_arq FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.

* para importar o arquivo

OPEN DATASET p_arq FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.

```
OPEN_FORM
                               Função usada para abrir um SAPSCRIPT
CALL FUNCTION 'OPEN FORM'
EXPORTING
 DEVICE
                        = 'PRINTER'
                       = 'X'
 DIALOG
                       = 'Z_C01001' " nome do formulário sapscript
 FORM
* LANGUAGE
                       = SY-LANGU
IMPORTING
* LANGUAGE
* NEW_ARCHIVE_PARAMS =
                        = t_RESULT " tabela interna para receber parâmetros
  RESULT
 EXCEPTIONS
 CANCELED
                        = 1
                        = 2
 DEVICE
 FORM
                        = 3
                        = 4
 OPTIONS
                        = 5
 UNCLOSED
 MAIL_OPTIONS
                        = 6
 ARCHIVE_ERROR = 7
INVALID_FAX_NUMBER = 8
 MORE_PARAMS_NEEDED_IN_BATCH = 9
 SPOOL ERROR
                       = 10
 CODEPAGE
                        = 11
 OTHERS
                       = 12.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
     WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

PARAMETERS parâmetro LIKE tabela PARAMETERS parâmetro TYPE tipo PARAMETERS botão RADIOBUTTON GROUP grupo.	Cria parâmetros de seleção para janelas.
PARAMETERS P_WERKS LIKE T_001\(^1\) PARAMETERS CODIGO(3) TYPE C. * para criar radio-button PARAMETERS p_bot1 RADIOBUTTON G PARAMETERS p_bot2 RADIOBUTTON G * faz com que o parâmetro seja obriga	GROUP g1.
PARAMETERS p_matnr LIKE T_MARA-N	MATNR OBLIGATORY.
* arquivos	a receber nomes de arquivos a importar e exportar
PARAMETERS P_ARQ LIKE RLGRAP-FIL * PARA CRIAR VARIANTS DE EXIBIÇÃO	
PARAMETERS p varia LIKE disvariant-	

19

PERFORM nome_formulario	Chama um formulário (subprograma)
PERFORM nome_do_sub_programa.	

POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE	Função que exibe na tela uma janela com opções.

Usado para ler e importar dados de um arquivo externo.

READ TABLE t_tabela WITH KEY	Usado para ler um registro especifico.
campo = valor	
SORT t_tabela1 BY campo. LOOP AT t_tabela1. * com o comando BINARY SEARCH a por READ TABLE t_tabela2 WITH KEY campos o READ TABLE devemos verification in the second seco	npo = t_tabela1-campo BINARY SEARCH. ur o resultado
ENDIF.	
ENDLOOP.	

READ_TEXT Função usada para ler um texto qualquer CALL FUNCTION 'READ_TEXT' **EXPORTING** = SY-MANDT **CLIENT** = '0001' ID LANGUAGE = SY-LANGU NAME = V_MATERIAL_LOGO OBJECT = 'KNMT' **TABLES** = T_TEXTO " tabela interna que guardara as textos LINES **EXCEPTIONS** ID = 1 LANGUAGE = 2 = 3 NAME NOT_FOUND = 4 **OBJECT** = 5 REFERENCE CHECK = 6 WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 7 **OTHERS** = 8. IF SY-SUBRC <> 0. ENDIF.

REFRESH t_tabela.

Limpa o conteúdo de uma tabela.

REFRESH t_tabela.

REPLACE var WITH var2 INTO var3	Replica um texto dentro de outro texto.
DATA campo(4) TYPE C. Campo = 'ABCD'. REPLACE 'B' WITH 'texto' INTO campo.	" novo valor de campo = 'AtextoCD'

REPORT. Comando para iniciar um programa.

REPORT.

RESERVE linhas	Comando usado para reservas linhas para quebra de relatórios
RESERVE 4. " reserva 4 linhas para q	uebra de relatórios

SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR	Função para indicar o progresso de uma tarefa.

SEARCH	Pesquisa um texto dentro de outro
SEARCH 'CIDADE DE DEUS' FOR 'DEUS IF SY-SUBRC = 0 " valor encontr ELSE.	
 ENDIF.	

SELECT tabela SELECT SINGLE SELECT campos INTO TABLE t_tabela FROM tabela WHERE condição. Para pesquisar dados dentro de uma tabela. Retorna apenas um valor dentro da tabela. Pesquisa para tabelas internas.

- * opção com select lendo direto uma tabela interna, os campos devem estar na ordem da
- * tabela interna. A tabela interna já fica preenchida. SELECT werks name1 INTO TABLE t 001w FROM T001W.

* select com WHERE

SELECT matnr maktx INTO TABLE t_makt FROM MAKT WHERE SPRAS = 'PT'.

- * OS WHERES DEVEM SEGUIR A SEQUENCIA DOS CAMPOS DA TABELA, quando o campo
- * for um parâmetro com vários dados usar IN no lugar do sinal de igual SELECT matnr maktx INTO TABLE t_makt FROM MAKT WHERE matnr IN S_MATERI AND SPRAS = sy-langu.
- * USO DE INNER JOIN
- * **SELECT** campos_das_tabelas que contem os dados **INTO TABLE** nome_da_tabela que ira guardar os dados **FROM** tabela principal para fazer o join **INNER JOIN** tabela secundária para fazer o join com o from **ON** condição de ligação do join **WHERE** condições

SELECT marc~matnr marc~werks t001w~name1 makt~maktx

INTO TABLE t_marc

FROM marc

INNER JOIN t001w ON marc~werks = t001w~werks

INNER JOIN makt ON marc~matnr = makt~matnr

and makt~spras = sy-langu

WHERE t001w~werks IN S_CENTRO

AND marc~matnr IN S MATERI.

SELECT SINGLE * FROM T001W WHERE WERKS = T001W-WERKS.

SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF tabela FROM TABLE

SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF tabela (grava na linha de cabeçalho)

* SELECT para retornar o ultimo numero de uma sequencia ou o maio numero

TABLES zprevisao.

DATA z_ultimo like zprevisao-nrdoc.

SELECT MAX(nrdoc) INTO z_ultimo FROM zprevisao.

SELECTION-OPTIONS

Comando usado para colocar opções de seleção.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.

SELECT-OPTIONS S_MATERI FOR T_MARC-MATNR.

SELECT-OPTIONS S CENTRO FOR T MARC-WERKS.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.

SELECTION-SCREEN

Cria um BOX na janela

- * PARA CRIAR UM BOX NA JANELA
- * SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK nome_do_bloco WITH FRAME TITLE
- * nome do elemento de texto
- * -> DEPOIS COLOCAR OS SELECT-OPTIONS (variáveis)
- * FECHAR COM: SELECTION-SCREEN END OF BLOCK nome_do_bloco
- * clicar duas vezes sobre o nome do bloco para colocar o nome
- * que ira aparecer na tela

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.

SELECT-OPTIONS S_MATERI FOR T_MARC-MATNR.

SELECT-OPTIONS S_CENTRO FOR T_MARC-WERKS.

PARAMETERS P_BOT1 RADIOBUTTON GROUP b1.

PARAMETERS P_BOT2 RADIOBUTTON GROUP b1.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.

SET PF-STATUS 'xxxx'

Comando usado para criar botões para serem exibidos em relatórios.

* depois dar dublo click sobre o nome do botão para criar o objeto.

SET PF-STATUS 'nome_do_botão'.

SET TITLEBAR ' xxx'

Comando usado para criar TITULOS de janelas.

* depois dar dublo click sobre o nome do titulo para criar o objeto. SET TITLEBAR 'NNN".

SET PARAMETERS ID 'xx' FIELD

Usado para passar parâmetros para chamada de funções.

* SET PARAMETER ID 'NN' FILED valor do campo para chamar transações passando

* parâmetros

SET PARAMETERS ID 'VF' FIELD t alv-vbeln.

CALL TRANSACTION 'VF03' AND SKIP FIRST SCREEN.

SKIP n

campo

Comando usado para pular linhas em relatório.

WRITE 'IMPRIME UMA LINHA'.

SKIP 2.

WRITE 'PULOS DUAS LINHAS'.

SORT t_tabela BY campon	Comando usado ordenar tabelas internas
SORT t tabela BY campo.	
SORT t_tabela B1 campo.	

```
SPLIT t_tabela AT delimitador
                                    Usado para ler um arquivo externo e gravar na
INTO t_tabela
                                    tabela.
LOOP AT t_tabela.
  CLEAR t_tempo.
* SPLIT tabela_interna AT delimitador_do_arquivo INTO campos que irão receber os dados na
* sequência do arquivo
* c_tipo é o delimitardor do arquivo texto
  SPLIT t_tabela-texto01 AT c_tipo INTO T_TEMPO-BUKRS
                          T_TEMPO-EKORG
                          T_TEMPO-KTOKK
                          T_TEMPO-NAME1
                          T_TEMPO-SORTL
                          T_TEMPO-ORT01
                          T_TEMPO-PSTLZ
                          T TEMPO-LAND1
                          T TEMPO-REGIO.
 APPEND t_tempo.
 ENDLOOP.
```

Valores padrão BACK -> voltar BACK -> EXIT RW -> cancelar PRI -> imprimir %SC -> pesquisa %SC+ -> pesquisa próximo P-- -> primeira pagina P- Page UP P+ -> page down P++ -> Ultima pagina

```
START_FORM
                                Função usada para inicializar um SAPSCRIPT
CALL FUNCTION 'START_FORM'
EXPORTING
* ARCHIVE_INDEX
                      = 'Z_C01001' " nome do formulário sapscript
 FORM
* IMPORTING
* LANGUAGE
                      =
EXCEPTIONS
 FORM
                 = 1
 FORMAT
                = 2
 UNENDED
                 = 3
 UNOPENED
                = 4
 UNUSED
                = 5
 SPOOL ER
                = 6
 CODEPAGE
                = 7
 OTHERS
                 = 8.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
     WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

START-OF-SELECTION	Evento usado para marcar o inicio de um conjunto de seleções de dados.
START-OF-SELECTION.	
SELECT marc~matnr marc~werks t001 INTO TABLE t_marc FROM marc INNER JOIN t001w ON marc~werks INNER JOIN makt ON marc~matnr and makt~spras = sy-lar WHERE t001w~werks IN S_CENTRO AND marc~matnr IN S_MATERI. END-OF-SELECTION.	= t001w~werks = makt~matnr

```
DATA var TYPE STRING.
DATA var2 TYPE I.

MOVE 'ESTE TEXTO TEM O TAMANHO DE 30' TO var.

I = STRLEN( var ).

WRITE var2. " retorna 30
```

SUBCTRACT Subtrai um valor de outro. DATA var1 TYPE I VALUE 10. DATA var2 TYPE I VALUE 4. SUBCTRACT var2 TO var1. " retorna var1 = 6

```
SUM
                                 Totaliza um campo numérico dentro de uma tabela.
 SORT T_MARC BY matnr werks Igort.
 LOOP AT T_MARC.
  WRITE /5 T MARC-MATNR.
  WRITE 18 T MARC-MAKTX.
  WRITE 60 T_MARC-WERKS.
  WRITE 80 T_MARC-NAME1.
  WRITE 120 T_MARC-LGORT.
  WRITE 140 T_MARC-LFGJA.
  WRITE 150 T_MARC-LFMON.
  WRITE 160 T_MARC-LABST.
  AT END OF werks.
   SUM.
   WRITE: /5 'TOTAL DO MATERIAL: ',t_marc-maktx. " campo numérico
   WRITE 160 T_MARC-LABST.
  ENDAT.
 ENDLOOP.
```

SXPG_CALL_SYSTEM	Função que executa comandos externos no servidor.
CALL FUNCTION 'SXPG_CALL_SYSTE	M'
	vvar
* IMPORTING TABLES	
EXCEPTIONS	= t_btc
COMMAND_NOT_FOUND	
PARAMETERS_TOO_LONG SECURITY_RISK	= 4
WRONG_CHECK_CALL_INTERFACE PROGRAM_START_ERROR	= 6
PROGRAM_TERMINATION_ERROR X_ERROR	= 8
PARAMETER_EXPECTED TOO_MANY_PARAMETERS	
ILLEGAL_COMMAND OTHERS	= 11 = 12.
IF SY-SUBRC <> 0.	CTV NUMBER CV MCCNO
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSG WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY- ENDIF.	

SY-DATUM SY-LANGU SY-LINNO SY-LISEL SY-MANDT SY-PAGNO SY-SUBRC SY-TABIX SY-TVAR9 SY-UCOMM SY-UZEIT SY-UZEIT SY-UZEIT SY-VLINE SY-VLINE SY-VLINE SY-VLINE SY-VLINE SY-VLINE SY-VLINE SY-CROG SY-TCODE SY-TCODE SY-DBCNT Estas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Retorna o idioma de logon do usuário Retorna o idioma de logon do usuário Retorna a linha corrente de um relatório Retorna a linha selecionada em relatórios interativos Retorna o pagina atual de um relatório Retorna o valor de uma pesquisa ou condição Retorna o indice de uma tabela em loop Retorna elementos de textos ou títulos de relatórios Retorna o nome de um botão precionado Retorna o nome do usuário Retorna a hora do sistema Efetua a fechamento de bordas em um relatório Imprime uma linha com n posições Nome do programa principal Código da transação Dentro de SELECT, comtém o contador de interação	0 1 2 1 1 0 1 1	Thatea a exceasas ac am programa em background
SY-LINNORetorna a linha corrente de um relatórioSY-LISELRetorna a linha selecionada em relatórios interativosSY-MANDTRetorna o mandante do sistemaSY-PAGNORetorna a pagina atual de um relatórioSY-SUBRCRetorna o valor de uma pesquisa ou condiçãoSY-TABIXRetorna o índice de uma tabela em loopSY-TVARO SY-TVAR9Retorna elementos de textos ou títulos de relatóriosSY-UCOMMRetorna o nome de um botão precionadoSY-UZEITRetorna o nome do usuárioSY-VLINERetorna a hora do sistemaSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-DATUM	Retorna a data do sistema
SY-LISELRetorna a linha selecionada em relatórios interativosSY-MANDTRetorna o mandante do sistemaSY-PAGNORetorna a pagina atual de um relatórioSY-SUBRCRetorna o valor de uma pesquisa ou condiçãoSY-TABIXRetorna o índice de uma tabela em loopSY-TVARO SY-TVAR9Retorna elementos de textos ou títulos de relatóriosSY-UCOMMRetorna o nome de um botão precionadoSY-UNAMERetorna o nome do usuárioSY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-TCODEDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-LANGU	Retorna o idioma de logon do usuário
SY-MANDTRetorna o mandante do sistemaSY-PAGNORetorna a pagina atual de um relatórioSY-SUBRCRetorna o valor de uma pesquisa ou condiçãoSY-TABIXRetorna o índice de uma tabela em loopSY-UCOMMRetorna elementos de textos ou títulos de relatóriosSY-UNAMERetorna o nome de um botão precionadoSY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-LINNO	Retorna a linha corrente de um relatório
SY-PAGNO SY-SUBRC SY-TABIX Retorna o valor de uma pesquisa ou condição Retorna o índice de uma tabela em loop Retorna elementos de textos ou títulos de relatórios SY-UCOMM SY-UNAME Retorna o nome de um botão precionado Retorna o nome do usuário Retorna a hora do sistema Efetua a fechamento de bordas em um relatório SY-ULINE SY-ULINE(n) SY-CPROG SY-TCODE SY-TCODE SY-DBCNT Retorna a pagina atual de um relatório Retorna o valor de uma pesquisa ou condição Retorna o indice de uma tabela em loop Retorna o nome de um botão precionado Retorna o nome do usuário Retorna o nome do usuário Retorna o nome do usuário Retorna o nome do programa Fefetua a fechamento de bordas em um relatório Imprime uma linha com n posições Nome do programa principal Código da transação Dentro de SELECT, comtém o contador de interação Estas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-LISEL	Retorna a linha selecionada em relatórios interativos
SY-SUBRC SY-TABIXRetorna o valor de uma pesquisa ou condição Retorna o índice de uma tabela em loopSY-TVARO SY-TVAR9Retorna elementos de textos ou títulos de relatórios Retorna o nome de um botão precionado Retorna o nome do usuárioSY-UZEIT SY-VLINE SY-ULINE(n)Retorna a hora do sistema Efetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n) SY-CPROG SY-TCODE SY-TCODE SY-DBCNTImprime uma linha com n posições Nome do programa principal Código da transação Dentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-MANDT	Retorna o mandante do sistema
SY-TABIXRetorna o índice de uma tabela em loopSY-TVARO SY-TVAR9Retorna elementos de textos ou títulos de relatóriosSY-UCOMMRetorna o nome de um botão precionadoSY-UNAMERetorna o nome do usuárioSY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-PAGNO	Retorna a pagina atual de um relatório
SY-TVARO SY-TVAR9Retorna elementos de textos ou títulos de relatóriosSY-UCOMMRetorna o nome de um botão precionadoSY-UNAMERetorna o nome do usuárioSY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-SUBRC	Retorna o valor de uma pesquisa ou condição
SY-UCOMM SY-UNAMERetorna o nome de um botão precionadoSY-UNAMERetorna o nome do usuárioSY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-TABIX	Retorna o índice de uma tabela em loop
SY-UNAMERetorna o nome do usuárioSY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-TVARO SY-TVAR9	Retorna elementos de textos ou títulos de relatórios
SY-UZEITRetorna a hora do sistemaSY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-UCOMM	Retorna o nome de um botão precionado
SY-VLINEEfetua a fechamento de bordas em um relatórioSY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-UNAME	Retorna o nome do usuário
SY-ULINE(n)Imprime uma linha com n posiçõesSY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-UZEIT	Retorna a hora do sistema
SY-CPROGNome do programa principalSY-TCODECódigo da transaçãoSY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-VLINE	Efetua a fechamento de bordas em um relatório
SY-TCODE SY-DBCNTCódigo da transação Dentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-ULINE(n)	Imprime uma linha com n posições
SY-DBCNTDentro de SELECT, comtém o contador de interaçãoEstas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-CPROG	Nome do programa principal
Estas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	SY-TCODE	Código da transação
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SY-DBCNT	Dentro de SELECT, comtém o contador de interação
ser verificados para podermos fazer o controle do programa.	Estas variáveis são do sistema e servem para controle do programa. Seus conteúdos devem	
	ser verificados para podermos fazer o controle do programa.	

Indica a execução de um programa em background

TABLES tabela	Usado para abertura de tabelas STD.
TABLES tabela. TABLES: tabela1, tabela2, tabela3.	

SY-BATCH

TOP-OF-PAGE Marca o inicio de um cabeçalho de relatório

TOP-OF-PAGE.

WRITE 'NOVO CABECALHO DEFINIDO PELO PROGRAMA'.

END-OF-PAGE.

TRANSFER t_tabela TO arquivoUsado para ler e gravar em arquivo externo. (somente para UNIX)

OPEN DATASET p_arq FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.

LOOP AT t_mard.

TRANSFER t_tabela TO p_arq.

ENDLOOP.

CLOSE DATASET p_arq.

TRANSLATE var TO UPPER CASE TRANSLATE var TO LOWER CASE	Transforma um texto de letras minúsculas em maiúsculas e vice versa
TRANSLATE 'abcd' TO UPPER CASE. TRANSLATE 'ABCD' TO LOWER CASE.	" retorna ABCD " retorna abcd

TYPES tipo	Define os tipos de variáveis e pode ser usado para
TYPES tabela	definir dados de tabela interna.

DATA var1 TYPE I. " define uma variável do tipo inteiro

* define um tipo com os campos da tabela

TYPES:

BEGIN OF tipo_tabela

vbeln LIKE vbrk-vbeln,

kdgrp LIKE vbrk-kdgrp,

netwr LIKE vbrk-netwr,

END OF tipo_tabela.

* cria a tabela definindo com o tipo criado acima usando o header line.

DATA t_tabela TYPE tipo_vbrk OCCURS 0 WITH HEADER LINE.

ULINE	Server para colocar uma linha continua em relatórios para fazer separações.
ULINE "imprim	e uma linha continua

UNPACK var Coloca zeros na frente de um numero em formato texto

DATA var(4) TYPE C.

MOVE '1' TO var.

WPITF var. " retorna '1 ' (caractere)

UNPACK var TO var2.

WRITE var2. " retorna '0001'

UPDATE tabela Atualiza um tabela transparente UPDATE tabela.

WHILE condição. ENDWHILE. Cria um laço e verifica a condição no final do laço

WHILE condição. " a condição é verifica no final do laço e se for verdadeira continua dentro " do loop

ENDWHILE.

WRITE 'xxxxxxx' Comando usado para saída de impressora ou tela

WRITE 'ESTA LINHA SERA IMPRESSSA'.

WRITE 'ESTA LINHA SERA COLOCADA NA MESMA LINHA QUE A PRIMEIRA'.

WRITE / 'COM A / FAZ UMA QUEBRA E O TEXTO SERA IMPRESSA NA LINHA DE BAIXO'.

WRITE 5 'IMPRIME NA POSIÇÃO 5'.

```
WRITE_FORM
                                Função usada para escrever um SAPSCRIPT
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
EXPORTING
                                  " nome do elemento de dados da janela
  ELEMENT
                      = 'TITULO'
* FUNCTION
                     = 'SET'
 TYPE
                      = 'BODY'
  WINDOW
                     = 'TITULOS'
                                  " nome da janela
* IMPORTING
* PENDING_LINES
 EXCEPTIONS
 ELEMENT
                       = 1
 FUNCTION
 TYPE
                       = 3
 UNOPENED
                       = 4
 UNSTARTED
                       = 5
 WINDOW
                       = 6
 BAD_PAGEFORMAT_FOR_PRINT
                            = 7
 SPOOL_ERROR
 CODEPAGE
                      = 9
 OTHERS
                     = 10.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
```

WS_UPLOAD Função usada para fazer UPLOAD de um arquivo externo. CALL FUNCTION 'WS UPLOAD' EXPORTING = P_ARQ " COLOCAR O NOME DA VARIAVEL " IRA CONTER O NOME DO ARQUIVO FILENAME = 'ASC' " TIPO DE ARQUIVO FILETYPE * IMPORTING **TABLES** DATA_TAB = t_tabela " NOME DA TABELA INTERNA QUE IRA RECEBER " IRA RECEBER OS DADOS **EXCEPTIONS** CONVERSION ERROR = 1 FILE OPEN ERROR = 2 FILE_READ_ERROR = 3= 4 INVALID TYPE = 5 NO BATCH UNKNOWN_ERROR = 6 INVALID_TABLE_WIDTH = 7 GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 8 CUSTOMER ERROR = 9 NO AUTHORITY = 10**OTHERS** = 11.IF SY-SUBRC <> 0. MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF.

ASSIGN f1 TO <F>

Atribuição dinâmica

Assign f1 TO <f>

Obs: atribui o valor de f1 para o simbolo <f>

APPEND tabela SORTED BY c.

Usado classificar as tabelas em ordem.

APPEND tabela SORTED BY c.

C - campo a ser classificado.

Exemplo.

Tabela-dados = 'xxx'. Tabela-valor = 1000.

APPEND tabela SORTED BY dados.

APPEND LINES OF tabela1 FROM nf TO nt TO tabela 2.

Copiando uma parte de uma tabela interna.

Nf, nt = constantes, literais ou variaveis numericas.

Nf – indice da primeira tabela1 a ser copiada (linha inicial)

Nt - indice da ultima linha da tabela1 a ser copiada

Obs = mais rapido que APPEND.

AS TEXT

Usado classificar os caracteres acentuados de uma tabela (em ordem binaria).

SORT tabela AS TEXT.

Não pode usar READ TABLE com BINARY SEARCH

AS SYMBOL AS ICON

Comandos usados para formatação de relatórios.

AS LINE

AS SYSMBOL - exibe um simbolo em preto-e-branco

- exibe um icone de cor AS ICON

AS LINE - exibe um caracter de desenho de linha

WRITE n1 (a) as symbol.

WRITE n1 (c) as icon.

WRITE n1 (b) as line.

Devemos inserir no inicio do programa:

INCLUDE <symbol>

INCLUDE <icon>

INCLUDE < list>

Copiando dados de uma tabela interna para outra

Tabela2[] = Tabela1[].

Obs = somente se ambas forem iguais, o conteudo da tabela 2 é apagado.

OCCURS j.

DESCRIBE TABLE tabela LINES i Determinando o numero de linhas de uma tabela interna.

DESCRIBE TABLE tabela LINES i OCCURS j.

SY-TFILLI - numero de linhas

SY-TLENG - comprimento de uma linha em bytes

SY-TOCCU - valor atual da cláusula occurs.

INSERT LINES OF tabela1 FROM nf TO nt INTO tabela 2 INDEX nb.

Inserindo linhas dentro de uma tabela interna (local especifico)

INSERT LINES OF tabela1 FROM nf TO nt INTO tabela2 INDEX nb.

Nb - ponto aonde deve ser inserido as linhas.

Operadores de String de caractere

Operador	Significado	Verdadeiro quando	*	**
v1 CO v2	Comtem somente	v1 for composto somente de caracteres em v2	S	N
v1 CN v2	NOT v1 CO v2	v1 pode conter caracteres que não estão em v2	S	N
v1 CA v2	Comtem qualquer	v1 pode conter pelo menos um caracter em v2	S	N
v1 NA v2	NOT v1 CA v2	v1 não pode conter nenhum caracter em v2	S	N
v1 CS v2	Comtem string	v1 pode conter a string de caracteres em v2	N	S
v1 NS v2	NOT v1 CS v2	v1 não pode conter a string de carateres em c2	N	S
v1 CP v2		v1 pode conter o padrão em v2	N	S
v1 NP v2	NOT v1 CP v2	v1 não pode conter o padrão em v2	N	S

vale os operadores (coringas)

- * pode corresponder a qualquer seguencia de caratecres
- + pode corresponder a um único caracter
- # pode interpretar o proximo caracter, literalmente

Exemplo:

- v1 CP 'A+C' v1 pode conter "a" na primiera posição e "c" na terceira
- v1 CP '*Ab*' a string "ab" pode ocorrer em qualquer lugar dentro de v1
- v1 CP '*#A#b*' v1 pode conter um letra A maiuscula seguida por uma letra b minuscula

VARYING n1 NEXT n2 Obtem os componentes de uma string de campo e seguencia. Utilize a adição de varying para obter os componentes de um string de campo em seguencia. Next estabelece um distancia (em bytes) entre dois componentes por interação. Exemplo: DATA: F1, BEGIN of s, C1 VALUE 'A', C2 VALUE 'B', C3 VALUE 'C', C4 VALUE 'D', C5 VALUE 'E', C6 VALUE 'F', END OF S. DO 6 TIMES VARYING f1 FROM S-C1 NEXT S-C2. WRITE F1. **ENDDO** Saida: ABCDEF DO 3 TIMES VARYING f1 FROMS-C1 NEXT S-C3. WRITE F1. **ENDDO** Saida: A C E

Programa 1

REPORT ZC00101.

WRITE 'HELLO AMANTINO'.

WRITE / 'HOJE É UM BELO DIA'. " A BARRA (/) QUEBRA DE LINHA

SKIP 2. " O COMANDO SKIP PULA LINHAS NA EMISSÃO DO RELATORIO

WRITE 'OLHA NOIS AQUI TRA VEZ'.

ULINE. " COLOCA UMA LINHA RETA

FORMAT COLOR COL_TOTAL. " FORMATA A SAIDA DO COMANDO WRITE

WRITE 'QUALQUER COISA'.

FORMAT COLOR COL_KEY.

WRITE / 'QUALQUER COISA'.

FORMAT COLOR COL_BACKGROUND. " VOLTA AO PADRÃO

```
*& Report ZC00103
*&
              _____
*&-
*&
*&
        _____
REPORT ZC00103 LINE-SIZE 130 LINE-COUNT 65.
LINE-SIZE = COLUNAS
* LINE-COUNT = LINHAS POR PAGINA
TABLES: MARC, T001W.
DATA: BEGIN OF T_MARC OCCURS 0,
       MATNR LIKE MARC-MATNR,
       WERKS LIKE MARC-WERKS,
       NAME1 LIKE T001W-NAME1,
       MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
      END OF T_MARC.
DATA: BEGIN OF T_001W OCCURS 0,
       WERKS LIKE T001W-WERKS,
       NAME1 LIKE TOO1W-NAME1,
      END OF T_001W.
DATA: BEGIN OF T_MAKT OCCURS 0,
       MATNR LIKE MAKT-MATNR,
       MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
      END OF T MAKT.
DATA wcor TYPE C.
* O COMANDO PARAMETERS serve para colocar um parametro de seleção PARAMETERS
nome_do_parametro LIKE tabela_interna.
* PARAMETERS P WERKS LIKE T 001W-WERKS.
* O comando SELECT-OPTIONS funciona como o comando PARAMETERS SELECT-OPTIONS variável FOR
campo da tabela DEFAULT valor_inicial
SELECT-OPTIONS P_WERKS FOR T_001W-WERKS DEFAULT '0050'.
REFRESH T MARC.
CLEAR T_MARC.
* SELECIONAR material e centro PARA PARAMETERS podemos usar o sinal de =
* SELECT matnr werks INTO TABLE t marc FROM MARC WHERE werks = P WERKS.
* SELECIONAR material e centro PARA SELECT-OPTIONS usar IN
SELECT matnr werks INTO TABLE t marc FROM MARC WHERE werks IN P WERKS.
* ORDENAR PRIMEIRO A TABELA PARA PODER USAR [BINARY SEARCH] EM READ TABLE
SORT t_marc BY werks.
* SELECIONAR material e a descrição
SELECT matnr maktx INTO TABLE t_makt FROM MAKT WHERE SPRAS = 'PT'.
* ORDENAR PRIMEIRO A TABELA PARA PODER USAR [BINARY SEARCH] EM READ TABLE
SORT t_makt BY matnr.
* SELECIONAR centro e nome centro
SELECT werks name1 INTO TABLE t_001w FROM T001W.
LOOP AT T MARC.
```

```
* PARA LER UMA TABELA INTERNA2 USAR READ TABLE
* tabela internal WITH KEY campo da tabela internal
* igual ao campo da TABELA INTERNA2
* BINARY SEARCH -> DEIXA A PESQUISA MAIS RAPIDA.

READ TABLE T_001W WITH KEY werks = t_marc-werks BINARY SEARCH.
* SY-SUBRC se voltar ZERO encontrou na Tabela
     IF sy-subrc eq 0.
        t marc-name1 = T 001W-name1.
       ELSE.
        t_marc-name1 = '
     ENDIF.
* PARA ATUALIZAR A TABELA INTERNA MODIFY tabela interna2
     MODIFY t_marc.
ENDLOOP.
LOOP AT T_MARC.
* PARA LER UMA TABELA INTERNA2 USAR READ TABLE
* tabela interna1 WITH KEY campo da tabela interna1
* igual ao campo da TABELA INTERNA2

* BINARY SEARCH -> DEIXA A PESQUISA MAIS RAPIDA.

READ TABLE T_MAKT WITH KEY matnr = t_marc-matnr BINARY SEARCH.
* SY-SUBRC se voltar ZERO encontrou na Tabela
     IF sy-subrc eq 0.
        t_{marc-maktx} = T_{makt-maktx}.
       ELSE.
        t_marc-maktx = '
     ENDIF.
* PARA ATUALIZAR A TABELA INTERNA MODIFY tabela interna2
     MODIFY t_marc.
ENDLOOP.
* PARA ORDENAR A TABELA INTERNA. SORT tabela_interna BY campo
SORT t_marc BY maktx ASCENDING.
WRITE 5 'MATERIAL'.
WRITE 20 'Descrição'.
WRITE 70 'Cód '.
WRITE 80 'CENTRO'.
ULINE.
LOOP AT T_MARC.
 IF wcor EQ 'I'.
     FORMAT COLOR COL_POSITIVE.
     wcor = 'X'.
   ELSE.
    FORMAT COLOR COL_NEGATIVE.
     wcor = 'I'.
 ENDIF.
 WRITE 5 T_MARC-MATNR.
WRITE 20 T_MARC-MAKTX.
WRITE 70 T_MARC-WERKS.
 WRITE 80 T_MARC-NAME1.
 SKIP 1.
ENDLOOP.
```

```
*& Report ZC00106
*&
*&-
*&
*&
REPORT ZC00104 LINE-SIZE 130 LINE-COUNT 65.
TABLES: MARC, T001W.
DATA : BEGIN OF T_MARC OCCURS 0,
        MATNR LIKE MARC-MATNR,
        WERKS LIKE MARC-WERKS
        NAME1 LIKE TOO1W-NAME1.
        MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
       END OF T_MARC.
DATA: BEGIN OF T_001 OCCURS 0,
        WERKS LIKE TOO1W-WERKS,
       END OF T_001.
REFRESH : T_MARC.
CLEAR
       : T_MARC.
* PARA CRIAR UM BOX NA JANELA
* SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK nome_do_bloco WITH FRAME TITLE
* nome_do_elemento_de_texto
* -> DEPOIS COLOCAR OS SELECT-OPTIONS ( variáveis )
* FECHAR COM : SELECTION-SCREEN END OF BLOCK nome_do_bloco
* clicar duas vezes sobre o nome_do_bloco para colocar o nome
* que ira aparecer na tela
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.
SELECT-OPTIONS S_MATERI FOR T_MARC-MATNR.
SELECT-OPTIONS S CENTRO FOR T MARC-WERKS.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.
* COMANDO PARA INICIALIZAÇÃO DE VARIAVEL
INITIALIZATION.
* seleciona o CAMPO_que_iremos tratar INTO TABLE
* tabela_interna FROM tabela_de_onde_vira os dados
SELECT werks INTO TABLE t_001 FROM t001w.
* LIMPA A TABELA DE VARIAVEL
REFRESH S CENTRO.
* LOOP DA TABELA INTERNA
LOOP AT T_001.
* LIMPA A VARIAVEL
 clear S_CENTRO.
* iguala SIGN a I e OPTION a EQ
 s_{centro-sign} = 'I'.
  s_centro-option = 'EQ'.
* COLOCAR O VALOR do campo
  s_centro-low = t_001-werks.
 atualiza a tabela.
  APPEND S_CENTRO.
 ENDLOOP.
* EVENTO DE EXTRAÇÃO DE DADOS - ANTES DA SELEÇÃO
START-OF-SELECTION.
```

```
* USO DE INNER JOIN
* SELECT campos_das_tabelas que contem os dados
* INTO TABLE nome_da_tabela que ira guardar os dados
* FROM tabela principal para fazer o join
* INNER JOIN tabela secundária para fazer o join com o from
* ON condição de ligação do JOIN
* WHERE condições
SELECT marc~matnr marc~werks t001w~name1 makt~maktx
    INTO TABLE t marc
  FROM marc
    INNER JOIN t001w ON marc~werks = t001w~werks
    INNER JOIN makt ON marc~matnr = makt~matnr
                     and makt~spras = sy-langu
  WHERE t001w~werks IN S_CENTRO
    AND marc~matnr IN S_MATERI.
*WRITE 5 'MATERIAL'.
*WRITE 18 'Descrição'.
*WRITE 60 'Centro'.
*WRITE 80 'Descrição'.
*ULINE.
* EVENTO PARA EXIBIR OS DADOS
END-OF-SELECTION.
LOOP AT T MARC.
 WRITE 5 T_MARC-MATNR.
  WRITE 18 T_MARC-MAKTX.
 WRITE 60 T_MARC-WERKS.
  WRITE 80 T_MARC-NAME1.
  SKIP 1.
ENDLOOP.
```

```
*& Report ZC00107
*&
REPORT ZC00107 LINE-SIZE 130 LINE-COUNT 65 NO STANDARD PAGE HEADING
MESSAGE-ID Z01.
* REPORT nome_do_programa
* parâmetros do REPORT
  -> LINE-SIZE n_colunas
* -> LINE-COUNT n_linhas
 '-> NO STANDARD PAGE HEADING ( não usar cabeçalho padrão )
* -> MESSAGE-ID z01 ( onde z01 é a classe de mensagem )
TABLES: MARC, T001W.
DATA : BEGIN OF T_MARC OCCURS 0,
        MATNR LIKE MARC-MATNR, WERKS LIKE MARC-WERKS,
        NAME1 LIKE T001W-NAME1,
        MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
       END OF T_MARC.
DATA : BEGIN OF T_001 OCCURS 0, WERKS LIKE T001W-WERKS,
       END OF T_001.
REFRESH : T MARC.
CLEAR
      : T_MARC.
* PARA CRIAR UM BOX NA JANELA SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK nome_do_bloco WITH FRAME
TITLE nome_do_elemento_de_texto
 -> DEPOIS COLOCAR OS SELECT-OPTIONS ( variáveis )
* FECHAR COM : SELECTION-SCREEN END OF BLOCK nome_do_bloco
* clicar duas vezes sobre o nome_do_bloco para colocar o nome
* que ira aparecer na tela
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.
SELECT-OPTIONS S_MATERI FOR T_MARC-MATNR.
SELECT-OPTIONS S_CENTRO FOR T_MARC-WERKS.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.
* COMANDO PARA INICIALIZAÇÃO DE VARIAVEL
INITIALIZATION.
* PARA CRIAR ROTINAS : PERFORM nome da rotina. NÃO USAR ROTINAS PARA CRIAR TABELAS E
ABRIR TABELAS ESTAS DEVEM ESTAR NO ĪNICIO DO PROGRAMA FAZER SEMPRE DENTRO DOS EVENTOS
  PERFORM F_SELECIONAR.
* ANALISA O RESULTADO DA VARIAVEL s_materi ANTES DE INICIAR LISTA DE MATERIAL
AT SELECTION-SCREEN ON s_materi.
PERFORM F_BUSCAR_MATERIAL.
TOP-OF-PAGE.
  PERFORM F CABECA.
END-OF-PAGE.
* EVENTO DE EXTRAÇÃO DE DADOS - ANTES DA SELEÇÃO
START-OF-SELECTION.
  PERFORM F BUSCAR DADOS.
```

```
* EVENTO PARA EXIBIR OS DADOS
END-OF-SELECTION.
 PERFORM F_MOSTRAR_DADOS.
*&
       Form F_SELECIONAR
*&--
      text
  --> p1
             text
  <-- p2
                text
FORM F_SELECIONAR .
* seleciona o CAMPO_que_iremos tratar INTO TABLE tabela_interna FROM tabela_de_onde_vira
 SELECT werks INTO TABLE t_001 FROM t001w.
* LIMPA A TABELA DE VARIAVEL
 REFRESH S CENTRO.
* LOOP DA TABELA INTERNA
 LOOP AT T_001.
* LIMPA A VARIAVEL
   clear S_CENTRO.
 iguala SIGN a I e OPTION a EQ
   s_centro-sign = 'I'.
   s_centro-option = 'EQ'.
* COLOCAR O VALOR do campo
   s_centro-low = t_001-werks.
 atualiza a tabela.
   APPEND S_CENTRO.
 ENDLOOP.
                          " F_SELECIONAR
ENDFORM.
*&_____
*&
   Form F_BUSCAR_DADOS
*&--
      text
  --> p1 text
  <-- p2
               text
FORM F_BUSCAR_DADOS .
* USO DE INNER JOIN
* SELECT campos_das_tabelas que contem os dados
* INTO TABLE nome_da_tabela que ira guardar os dados
* FROM tabela principal para fazer o join
* INNER JOIN tabela secundária para fazer o join com o from
* ON condição de ligação do JOIN
* WHERE condições
 SELECT marc~matnr marc~werks t001w~name1 makt~maktx
     INTO TABLE t_marc
   FROM marc
     INNER JOIN t001w ON marc~werks = t001w~werks
     INNER JOIN makt ON marc~matnr = makt~matnr
                    and makt~spras = sy-langu
   WHERE t001w~werks IN S_CENTRO
     AND marc~matnr IN S_MATERI.
 sy-subrc <> 0 não achou nada
 MESSAGE tipo de mensagem (E/I/W/S)+numero seg da mensagem
  IF sy-subrc <> 0.
     MÉSSAGE S001.
  ENDIF.
```

```
" F_BUSCAR_DADOS
ENDFORM.
*&
     Form F_MOSTRAR_DADOS
     text
* --> p1 text
* <-- p2 text
*-----*
FORM F_MOSTRAR_DADOS .
 LOOP AT T\_MARC.
   WRITE 5 T_MARC-MATNR.
   WRITE 18 T_MARC-MAKTX.
   WRITE 60 T_MARC-WERKS.
   WRITE 80 T_MARC-NAME1.
   SKIP 1.
 ENDLOOP.
ENDFORM.
                      " F MOSTRAR DADOS
*&-----
*& Form F_CABECA
*&-----
     text
* --> p1
* <-- p2
             text
FORM F_CABECA .
 DATA novo(60) TYPE C.
 WRITE 5 sy-datum.
 WRITE 50 'CHEMYUNION QUIMICA LTDA'.
 WRITE 120 sy-pagno.
 WRITE AT /40 'RELATÓRIO DE MATERIAIS POR CENTRO DE CUSTO : '.
 CONCATENATE text-002 ' : ' s_centro+3(4) INTO novo.
 WRITE AT /40 novo.
WRITE AT /5 'Material'.
 WRITE 18 'Descrição'.
 WRITE 60 'Centro'.
 WRITE 80 'Descrição'.
 ULINE.
ENDFORM.
                      " F CABECA
*&-----
*& Form F_BUSCAR_MATERIAL
*&-----
 --> p1 text
<-- p2 text
* <-- p2
FORM F_BUSCAR_MATERIAL .
* VERIFICA SE EXISTE O MATERIAL
SELECT * FROM marc UP TO 1 ROWS WHERE matnr IN s_materi.
ENDSELECT.
* ANALISA O RESULTADO DO SELECT
IF SY-SUBRC <> 0.
   MESSAGE W001.
ENDIF.
FNDFORM.
                      " F_BUSCAR MATERIAL
```

```
*& Report ZC00108
*&
               -----
*&-
*&
*&
          -----
REPORT ZC00108 LINE-SIZE 200 LINE-COUNT 65 NO STANDARD PAGE HEADING
MESSAGE-ID Z01.
TABLES: MARC, MARD, T001L, T001W.
* para fazer a quebra do relatório por centro, este deve ser o primeiro
 da tabela interna.
* no SELECT ... INNER JOIN os campos devem sempre seguir a seqüência da
* tabela interna.
DATA : BEGIN OF T_MARC OCCURS 0,
        WERKS LIKE MARC-WERKS,
        MATNR LIKE MARC-MATNR,
        NAME1 LIKE T001W-NAME1, MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
        LGORT LIKE MARD-LGORT,
        LFGJA LIKE MARD-LFGJA.
        LFMON LIKE MARD-LFMON,
        LABST LIKE MARD-LABST,
       SPEME LIKE MARD-SPEME, END OF T_MARC.
DATA: BEGIN OF T 001 OCCURS 0,
       WERKS LIKE TOO1W-WERKS.
       END OF T_001.
REFRESH : T_MARC.
      : T_MARC.
CLEAR
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.
SELECT-OPTIONS S_MATERI FOR T_MARC-MATNR.
SELECT-OPTIONS S_CENTRO FOR T_MARC-WERKS.
SELECT-OPTIONS S_DEPOSI FOR T_MARC-LGORT. SELECT-OPTIONS S_ANO FOR T_MARC-LFGJA.
SELECT-OPTIONS S_MES
                       FOR T_MARC-LFMON.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.
INITIALIZATION.
  PERFORM F_SELECIONAR.
AT SELECTION-SCREEN ON s_materi.
AT SELECTION-SCREEN ON s_deposi.
  PERFORM F_BUSCAR_MATERIAL.
TOP-OF-PAGE.
  PERFORM F_CABECA.
END-OF-PAGE.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM F_BUSCAR_DADOS.
END-OF-SELECTION.
```

```
PERFORM F_MOSTRAR_DADOS.
* o comando AT LINE-SELECTION é um evento que serve para
* quando clicarmos em uma linha de relatório abrir uma outra
 janela e mostrarmos outros dados
AT LINE-SELECTION.
* IF NOT var IS INITIAL -> verifica se o header line esta vazio
* se não for vazio imprime a tela de detalhes
 IF NOT T_MARC IS INITIAL.
* SET TITLEBAR 'var' mostra o titulo da nova tela
   SET TITLEBAR 'DET'.
 SY-ULINE -> imprime linha com comprimento fixo
   WRITE SY-ULINE(83).
 SY-VLINE -> serve para fazer fechamento de bordas
   WRITE / SY-VLINE.
   WRITE : 'Material
   WRITE : T_MARC-MATNR,' - ', t_marc-maktx,'
   WRITE 83 SY-VLINE.
   WRITE / SY-VLINE.
WRITE :'Centro
   WRITE: Centro : .
WRITE: T_MARC-werks, ' - ', t_marc-name1,'
   WRITE 83 SY-VLINE.
   WRITE /:SY-VLINE.
   WRITE : 'Deposito
   WRITE : T_MARC-lgort.
   WRITE 83 SY-VLINE.
   WRITE /:SY-VLINE.
   WRITE: 'Disponível: '.
   WRITE: T_MARC-labst.
   WRITE 83 SY-VLINE.
   WRITE /:SY-VLINE.
   WRITE: 'Bloqueado: '.
   WRITE : T_MARC-SPEME.
   WRITE 83 SY-VLINE.
   WRITE / SY-ULINE(83).
 ENDIF.
 depois de listar a nova informação devemos limpar o header line da
 tabela
 CLEAR T_MARC.
*&
     Form F SELECIONAR
     _____
      text
 --> p1 text
               text
  <-- p2
FORM F_SELECIONAR .
 SELECT werks INTO TABLE t_001 FROM t001w.
 REFRESH S_CENTRO.
 LOOP AT T_001.
   clear S\_CENTRO.
   s_centro-sign = 'I'
   s_centro-option = 'EQ'.
   s_centro-low = t_001-werks.
   APPEND S_CENTRO.
 ENDLOOP.
ENDFORM.
                          " F_SELECIONAR
*&-----
     Form F_BUSCAR_DADOS
*&
*&-
      text
  --> p1
               text
```

```
* <-- p2
                text
FORM F_BUSCAR_DADOS .
 SELECT marc~werks marc~matnr t001w~name1 makt~maktx mard~lgort
        mard~lfgja mard~lfmon mard~labst mard~speme
     INTO TABLE t_marc
   FROM marc
     INNER JOIN t001w ON marc~werks = t001w~werks
     INNER JOIN makt ON marc~matnr = makt~matnr
                      and makt~spras = sy-langu
     INNER JOIN mard ON marc~matnr = mard~matnr
     WHERE t001w~werks IN S_CENTRO
     AND marc~matnr IN S_MATERI
     AND mard~lfgja IN S_ANO
     AND mard~lfmon IN S_MES
     AND mard~lgort IN S_DEPOSI.
  IF sy-subrc <> 0.
   MESSAGE S001.
  ENDIF.
ENDFORM.
                           " F_BUSCAR_DADOS
*&-----
     Form F MOSTRAR DADOS
      text
                ______
  --> p1 text
                text
  <-- p2
FORM F_MOSTRAR_DADOS .
 SORT T_MARC BY matnr werks 1gort.
* comando LOOP AT tabela serve para criar um loop até o final da tabela
* para podermos imprimir seu conteúdo.
 LOOP AT T_MARC.
   WRITE /5 T_MARC-MATNR.
WRITE 18 T_MARC-MAKTX.
   WRITE 60 T MARC-WERKS.
   WRITE 80 T MARC-NAME1.
   WRITE 120 T_MARC-LGORT.
   WRITE 140 T_MARC-LFGJA.
   WRITE 150 T_MARC-LFMON.
WRITE 160 T_MARC-LABST.
* HIDE com os campos que queiramos mostrar na nova janela. Deve ser
* colocado depois de imprimir linha
   HIDE :T_MARC-MATNR,T_MARC-MAKTX,T_MARC-WERKS, T_MARC-NAME1,
T_MARC-LGORT, T_MARC-LABST, T_MARC-SPEME.
 o comando AT END OF campo, faz com que quando houver uma quebra de
* centro ( no caso werks ) o programa entre e execute as instruções
* contidas dentro dele.
   AT END OF werks.
* o comando SUM totaliza os campos numéricos
     WRITE: /5 'TOTAL DO MATERIAL: ',t_marc-maktx.
     WRITE 160 T MARC-LABST.
   ENDAT.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
                          " F_MOSTRAR_DADOS
*&-----
      Form F_CABECA
*&
*&-
      text
  --> p1
                text
```

```
* <-- p2
                text
FORM F_CABECA .
  DATA novo(60) TYPE C.
 WRITE 5 sy-datum.
 WRITE 50 'CHEMYUNION QUIMICA LTDA'.
 WRITE 120 sy-pagno.
 WRITE AT /40 text-002.
 WRITE AT /5 'Material'.
 WRITE 18 'Descrição'.
 WRITE 60 'Centro'
 WRITE 80 'Descrição'.
 WRITE 120 'DEPOSTIO'.
 WRITE 140 'ANO '.
 WRITE 150 'MES
 WRITE 180 'QTD
 ULINE.
ENDFORM.
                           " F_CABECA
*&-----
*&
      Form F_BUSCAR_MATERIAL
      text
  --> p1
              text
* <-- p2
                text
FORM F_BUSCAR_MATERIAL .
  SELECT * FROM marc UP TO 1 ROWS WHERE matnr IN s_materi.
  ENDSELECT.
  IF SY-SUBRC <> 0.
   MESSAGE W001.
  ENDIF.
  SELECT * FROM t001L UP TO 1 ROWS WHERE 1gort IN s_deposi.
  ENDSELECT.
  IF SY-SUBRC <> 0.
   MESSAGE W002.
  ENDIF.
ENDFORM.
                            " F_BUSCAR_MATERIAL
```

```
*& Report ZC00109
*&
*& PROGRAMA PARA LER ARQUIVO EXTERNO E IMPORTAR PARA TABELA
REPORT ZC00109
* TABELA QUE IRA CONTER OS DADOS IMPORTADOS
TABLES : ZTAB1_01.
* TABELA INTERNA PARA MANIPULAR OS DADOS
DATA : BEGIN OF t_tabela OCCURS 0,
        texto01(100) TYPE C,
       END OF t_tabela.
* COMO CRIAR UMA TABELA INTERNA COPIANDO A ESTRUTURA DA TABELA INTERNA.
DATA : BEGIN OF t\_tempo OCCURS 0.
       INCLUDE STRUCTURE ztab1_01.
DATA : END OF t_tempo.
* CRIA UMA CONSTANTE caractere com o valor ';'
CONSTANTS c_tipo TYPE C VALUE ';'.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.
' nome do parametro para importar o arquivo -> RLGRAP-FILENAME
 PARAMETERS P ARQ LIKE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b janela.
START-OF-SELECTION.
PERFORM F_CARREGAR_DADOS.
PERFORM F_DADOS_P_TAB_INTERNA.
PERFORM F_ATUALIZAR_DADOS.
*&
      Form F_CARREGAR_DADOS
*&--
       text
  -- p1 text <-- p2 text
FORM F CARREGAR DADOS .
* limpar a tabela de entrada e o read line da tabela
REFRESH t_tabela.
CLEAR t_tabela.
* FUNÇÃO PARA IMPORTAR ARQUIVO
* chamar a função usar o botão MODELO
CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
 EXPORTING
    CODEPAGE
                                   = P_ARQ " COLOCAR O NOME DA VARIAVEL
" IRA CONTER O NOME DO ARQUIVO
   FILENAME
                                   = 'ASC' " TIPO DE ARQUIVO
   FILETYPE
                                   = 1
    HEADLEN
                                   = '' '
    LINE_EXIT
    TRUNCLEN
                                   = 100
    USER FORM
```

```
= '' '
   USER PROG
                               = '' '
   DAT D FORMAT
 IMPORTING
   FILELENGTH
  TABLES
                               DATA_TAB
* CODIGOS DE ERROS DE RETONO
 EXCEPTIONS
  CONVERSION_ERROR
                              = 1
  FILE_OPEN_ERROR
                              = 2
  FILE_READ_ERROR
                              = 3
  INVALID_TYPE
                              = 4
  NO BATCH
  UNKNOWN_ERROR
                              = 6
  INVALID_TABLE_WIDTH
                              = 7
  GUI REFUSE FILETRANSFER
                              = 8
  CUSTOMER_ERROR
                              = 9
  NO AUTHORITY
                              = 10
  OTHERS
                              = 11.
* tratamento dos erros.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
        WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
ENDFORM.
                          " F_CARREGAR_DADOS
*&-----
      Form F_DADOS_P_TAB_INTERNA
*&
*&-
     _______
      text
  --> p1
             text
  <-- p2
               text
FORM F_DADOS_P_TAB_INTERNA .
* LIMPAR A TABELA INTERNA
REFRESH t_tempo.
CLEAR t_tempo.
LOOP AT t_tabela.
* limpar o header line da tabela
 CLEAR t_tempo.
* sy-mand\overline{t} -> volta o mandante do sistema.
 t_{t_{months}} t_tempo-mandt = sy-mandt.
* SPLIT tabela_interna AT delimitador_do_arquivo INTO
* campos que irão receber os dados na sequência do
 arquivo
 SPLIT t_tabela-texto01 AT c_tipo INTO t_tempo-codigo
                                     t_tempo-nome.
* APPEND nome da tabela que ira guardar os dados importados
 gravar na tabela
* coloca zeros na frente do numero
UNPACK t_tempo-codigo TO t_tempo-codigo.
APPEND t_tempo.
ENDLOOP.
                          " F_DADOS_P_TAB_INTERNA
ENDFORM.
*&------
*&
      Form F_ATUALIZAR_DADOS
       text
```

```
* --> p1 text

* --> p2 text

*
FORM F_ATUALIZAR_DADOS .

LOOP AT t_tempo.

* move o conteúdo de uma tabela para outra tabela
* apenas os campos com o mesmo nome ( variáveis )
MOVE-CORRESPONDING t_tempo T0 ztab1_01.

* INSERE O CONTEUDO DA VARIAVEL PARA A TABELA ( GRAVAR )
INSERT ztab1_01.

* UPDATE tabela interna
* DELETE tabela interna

ENDLOOP.
* EFETIVA AS ALTERAÇÕES NO BANCO
COMMIT WORK.

ENDFORM. " F_ATUALIZAR_DADOS
```

```
*& Report ZC00110
*&---------
*& PROGRAMA PARA BATCH IMPUT
REPORT ZC00110.
* Tabela interna para receber dados importados
DATA: BEGIN OF t_tabela OCCURS 0,
         texto01(1000) TYPE C,
       END OF t_tabela.
DATA: BEGIN OF T_TEMPO OCCURS 0,
        BUKRS TYPE RF02K-BUKRS,
        EKORG TYPE RF02K-EKORG,
        KTOKK TYPE RF02K-KTOKK,
        NAME1 TYPE LFA1-NAME1,
        SORTL TYPE LFA1-SORTL,
        ORT01 TYPE LFA1-ORT01,
        PSTLZ TYPE LFA1-PSTLZ,
LAND1 TYPE LFA1-LAND1,
        REGIO TYPE LFA1-REGIO,
        SPRAS TYPE LFA1-SPRAS,
        STCD1 TYPE LFA1-STCD1,
        TXJCD TYPE LFA1-TXJCD,
        BANKS TYPE LFBK-BANKS,
BANKL TYPE LFBK-BANKL,
        BANKN TYPE LFBK-BANKN,
        KOINH TYPE LFBK-KOINH,
        AKONT TYPE LFB1-AKONT,
        FDGRV TYPE LFB1-FDGRV,
        REPRF TYPE LFB1-REPRF,
        ZWELS TYPE LFB1-ZWELS,
        WAERS TYPE LFM1-WAERS,
        ZTERM TYPE LFM1-ZTERM,
        WEBRE TYPE LFM1-WEBRE,
      END OF T_TEMPO.
* COMO CRIAR UMA TABELA INTERNA COPIANDO A ESTRUTURA DA TABELA INTERNA.
* para BATCH IMPUT devemos usar a tabela BDCDATA
DATA : BEGIN OF t_bdc OCCURS 0.
       INCLUDE STRUCTURE bdcdata.
DATA : END OF t_bdc.
* para BATCH IMPUT devemos usar a tabela BDCMSGCOLL para * quardar as mensagens de erro
  guardar as mensagens de erro
DATA : BEGIN OF t_msg OCCURS 0.
       INCLUDE STRUCTURE BDCMSGCOLL.
DATA : END OF t msq.
* delimitador do arquivo txt
CONSTANTS c_tipo TYPE C VALUE ';'.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.
* nome do parametro para importar o arquivo -> RLGRAP-FILENAME
PARAMETERS P_ARQ LIKE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM F_IMPORTAR_DADOS.
  PERFORM F_CARREGAR_DADOS.
  PERFORM F_BATCH_IMPUT.
```

```
PERFORM F TRANSACAO XK01.
*&-----
*&
       Form Z IMPORTAR DADOS
*&--
     text
FORM F IMPORTAR DADOS .
* limpar a tabela de entrada e o header line da tabela
 REFRESH t_tabela.
 CLEAR t_tabela.
* FUNÇÃO PARA IMPORTAR ARQUIVO
* chamar a função usar o botão MODELO
 CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
  EXPORTING
   CODEPAGE
                                 = P_ARQ " COLOCAR O NOME DA VARIAVEL
    FILENAME
                                       " IRA CONTER O NOME DO ARQUIVO
                                 = 'ASC' " TIPO DE ARQUIVO
    FILETYPE
   HEADLEN
   LINE EXIT
                               = 100
   TRUNCLEN
                               = 100
   USER_FORM
                               = ^{1} ^{1}
   USER PROG
                               = ' '
   DAT_D_FORMAT
* IMPORTING
   FILELENGTH
   TABLES
                                = t_tabela " NOME DA TABELA INTERNA QUE
" IRA RECEBER OS DADOS
    DATA_TAB
* CODIGOS DE ERROS DE RETONO
  EXCEPTIONS
    CONVERSION ERROR
    FILE_OPEN_ERROR
                                = 2
    FILE_READ_ERROR
                                = 3
    INVALID_TYPE
    NO BATCH
                                = 5
    UNKNOWN_ERROR
                                = 6
    INVALID TABLE WIDTH
    GUI_REFUSE_FILETRANSFER
    CUSTOMER ERROR
                                = 9
    NO AUTHORITY
                                = 10
    OTHERS
                                = 11.
* tratamento dos erros.
  IF SY-SUBRC <> 0.
   MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
           WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
 ENDIF.
ENDFORM.
                          " F IMPORTAR DADOS
*& Form F_CARREGAR_DADOS
    _____,
*&--
FORM F CARREGAR DADOS .
* LIMPAR A TABELA INTERNA
 REFRESH t_tempo.
 CLEAR t_tempo.
 LOOP AT t_tabela.
```

```
* limpar o header line da tabela
    CLEAR t tempo.
 SPLIT tabela_interna AT delimitador_do_arquivo INTO
 campos que irão receber os dados na seqüência do
* arquivo
    SPLIT t_tabela-texto01 AT c_tipo INTO T_TEMPO-BUKRS
                                              T_TEMPO-EKORG
                                              T TEMPO-KTOKK
                                              T TEMPO-NAME1
                                              T_TEMPO-SORTL
                                              T_TEMP0-ORT01
                                              T_TEMP0-PSTLZ
                                              T_TEMP0-LAND1
                                              T_TEMPO-REGIO
                                              T_TEMPO-SPRAS
                                              T_TEMPO-STCD1
                                              T_TEMPO-TXJCD
                                              T_TEMPO-BANKS
                                                TEMPO-BANKL
                                              T_TEMPO-BANKN
                                              T TEMPO-KOINH
                                              T_TEMPO-AKONT
                                              T_TEMPO-FDGRV
                                              T_TEMPO-REPRF
                                                TEMP0-ZWELS
                                              T_TEMPO-WAERS
                                              T TEMPO-ZTERM
                                              T_TEMPO-WEBRE.
* APPEND nome da tabela que ira guardar os dados importados gravar na tabela
  APPEND t_tempo.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
                               " F CARREGAR DADOS
*&
       Form F_BATCH_IMPUT
*&--
        text
FORM F_BATCH_IMPUT .
LOOP AT t_tempo.
* PERFORM PARA PREENCHER A tabela BDC
      PERFORM F_BDC_TELA USING programa tela.
      PERFORM F_BDC_CAMPO USING campo valor.
* devemos passar os parâmetros obtidos na transação SHDB
    PERFORM F_BDC_TELA USING 'SAPMF02K' '100'
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                  'BDC_CURSOR' 'RF02K-REF_LIFNR'.
                                  'BDC_OKCODE' '/00'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                  'RF02K-BUKRS' T_TEMPO-BUKRS.
'RF02K-EKORG' T_TEMPO-EKORG.
'RF02K-KTOKK' T_TEMPO-KTOKK.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_TELA USING
                                 'SAPMF02K' '110'
                                  'BDC_CURSOR' 'LFA1-TELX1'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                  'BDC_OKCODE' '/00'.
                                  'LFA1-NAME1' T_TEMPO-NAME1.
'LFA1-SORTL' T_TEMPO-SORTL.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                  'LFA1-ORTO1' T_TEMPO-ORTO1.
    PERFORM F BDC CAMPO USING
                                  'LFA1-PSTLZ' T_TEMPO-PSTLZ.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                  'LFA1-LAND1' T_TEMPO-LAND1.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                  'LFA1-REGIO' T_TEMPO-REGIO.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
```

```
PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                    'LFA1-SPRAS' T_TEMPO-SPRAS.
                                     'SAPMF02K' '120'.
    PERFORM F_BDC_TELA USING
                                     'BDC_CURSOR' 'LFA1-STCD3'.

'BDC_OKCODE' '/00'.

'LFA1-STCD1' T_TEMPO-STCD1.

'LFA1-TXJCD' T_TEMPO-TXJCD.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F BDC CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F BDC TELA USING
                                     'SAPMF02K' '130'
                                     'BDC_CURSOR' 'LFBK-K0INH(01)'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                      'BDC_OKCODE' '/00'.
                                     'LFBK-BANKS(01)' T_TEMPO-BANKS.
'LFBK-BANKL(01)' T_TEMPO-BANKL.
'LFBK-BANKN(01)' T_TEMPO-BANKN.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                      'LFBK-KOINH(01)' T_TEMPO-KOINH.
    PERFORM F BDC CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_TELA USING
                                     'SAPMF02K' '130'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                     'BDC_CURSOR' 'LFBK-BANKS(01)'.
'BDC_OKCODE' '=ENTR'.
                                     'SAPMF02K' '210'.
    PERFORM F_BDC_TELA USING
                                     'BDC_CURSOR' 'LFB1-FDGRV'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                      'BDC_OKCODE' '/00'
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                      'LFB1-AKONT' T_TEMPO-AKONT.
'LFB1-FDGRV' T_TEMPO-FDGRV.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                     'SAPMF02K' '215'.
    PERFORM F BDC TELA USING
                                     'BDC_CURSOR' 'LFB1-REPRF'.
'BDC_OKCODE' '/00'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                      'LFB1-REPRF' T_TEMPO-REPRF.
'LFB1-ZWELS' T_TEMPO-ZWELS.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_TELA USING
                                     'SAPMF02K' '220'
    PERFORM F BDC CAMPO USING
                                     'BDC_CURSOR' 'LFB5-LFRMA'.
                                      'BDC_OKCODE' '/00'.
    PERFORM F BDC CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_TELA USING PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                     'SAPMF02K' '610'
                                      'BDC_OKCODE' '/00'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                      'BDC_CURSOR' 'RF02K-LIFNR'.
                                     'SAPMF02K' '310'.
    PERFORM F_BDC_TELA USING
                                     'BDC_CURSOR' 'LFM1-WEBRE'.
'BDC_OKCODE' '/00'.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                     'LFM1-WAERS' T_TEMPO-WAERS.
'LFM1-ZTERM' T_TEMPO-ZTERM.
    PERFORM F BDC CAMPO USING
    PERFORM F BDC CAMPO USING
                                     'LFM1-WEBRE' T_TEMPO-WEBRE.
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                    'SAPMF02K' '320'.
    PERFORM F_BDC_TELA USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                     'BDC_CURSOR' 'RF02K-LIFNR'.
                                      'BDC_OKCODE' '=ENTR'.
    PERFORM F BDC CAMPO USING
                                    'SAPLSP01' '300'
    PERFORM F BDC TELA USING
    PERFORM F_BDC_CAMPO USING
                                    'BDC_OKCODE' '=YES'.
ENDLOOP.
  EFETIVA AS ALTERAÇÕES NO BANCO
COMMIT WORK.
ENDFORM.
                                  " F_BATCH_IMPUT
*&---
         Form F_BDC_TELA
*&-
FORM F_BDC_TELA USING
                               P PROGRAMA
                               P_TELA.
```

*&

```
* limpa o head line
CLEAR t bdc.
* preencher os campos da tabela
t_bdc-program = P_PROGRAMA.
t_bdc-dynpro = P_TELA.
t_bdc-dynbegin = 'X'.
APPEND t bdc.
                            " F_BDC_TELA
ENDFORM.
*&-----
*&
     Form F_BDC_CAMPO
*&-----
      text
FORM F_BDC_CAMPO USING P_CAMPO
                          P_VALOR.
* limpa o read liner
CLEAR t_bdc.
t_bdc-fnam = P_campo.
t_bdc-fval = P_valor.
APPEND t_bdc.
ENDFORM.
                            " F BDC CAMPO
*&
      Form F_TRANSACAO_XK01
*&------
    text
FORM F_TRANSACAO_XK01 .
REFRESH T_MSG.
CLEAR T_MSG.
* COMANDO PARA CHAMAR TRANSAÇÃO
* CALL TRANSACTION 'transação' USING tabela_interna_com_os_dados MODE 
* 'tp' UPDATE 'tp2' MESSAGES INTO tabela_mensagens
* tp -> A = DISPLAY
* E = ERROS
* N = N\tilde{A}O MOSTRAR
* P = N\tilde{A}O MSOTRAR / DEBUGAR
* tp2 = A -> ASSINCRONO
* S = SINCRONO
* L = LOCAL UPDATE
CALL TRANSACTION 'XK01' USING T_BDC MODE 'A'
                        UPDATE 'S' MESSAGES INTO T_MSG.
ENDFORM.
                            " F_TRANSACAO_XK01
```

```
_____
*& Report ZC00111
*&
*& programa para fazer download de tabelas para arquivo txt
REPORT ZC00111 LINE-SIZE 200 LINE-COUNT 65 NO STANDARD PAGE HEADING
MESSAGE-ID Z01.
TABLES: MARD, MAKT, T001W, T001L.
DATA: BEGIN OF T_MARD OCCURS 0,
        MATNR LIKE MARD-MATNR,
        WERKS LIKE MARD-WERKS,
        NAME1 LIKE TOO1W-NAME1,
        MAKTX LIKE MAKT-MAKTX,
        LGORT LIKE MARD-LGORT,
       LGOBE LIKE T001L-LGOBE,
LABST LIKE MARD-LABST,
        SPEME LIKE MARD-SPEME,
       END OF T_MARD.
DATA: BEGIN OF T_001 OCCURS 0,
       WERKS LIKE T001W-WERKS,
       END OF T_001.
* PARA COLOCARMOS UM DELIMITAR TIPO (;) DEVEMOS CRIAR UMA TABELA INTERNA
* COM OS CAMPOS QUE IREMOS EXPORTAR ( TODOS TXT ) E MOVER O CONTEUDO DA
* TABELA INTERNA PARA A TABELA DE EXPORTAÇÃO
* VARIAVEL PARA CONVERTER O PARAMETRO p_arq EM string
* para passarmos na função gui_download.
DATA v_arquivo TYPE STRING.
REFRESH : T_MARD, T_001.
      : T_MARD, T_001.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela WITH FRAME TITLE text-001.
SELECT-OPTIONS S_MATERI FOR T_MARD-MATNR.
 SELECT-OPTIONS S_CENTRO FOR T_MARD-WERKS.
SELECT-OPTIONS S_DEPOSI FOR T_MARD-LGORT.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela.
* PARA CRIAR BOTÕES DE SELEÇÃO
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b_janela3 WITH FRAME TITLE text-003.
 PARAMETERS P BOT1 RADIOBUTTON GROUP b1.
PARAMETERS P_BOT2 RADIOBUTTON GROUP b1.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela3.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b\_jane1a2 WITH FRAME TITLE text-002.
* OBLIGATORY faz com que o parametro seja obRigatório
PARAMETERS P ARQ LIKE RLGRAP-FILENAME. " OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b_janela2.
INITIALIZATION.
  PERFORM F_SELECIONAR.
AT SELECTION-SCREEN ON s_materi.
AT SELECTION-SCREEN ON s_deposi.
```

```
PERFORM F_BUSCAR_MATERIAL.
TOP-OF-PAGE.
  PERFORM F_CABECA.
END-OF-PAGE.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM F BUSCAR DADOS.
END-OF-SELECTION.
* VERIFICA SE A VRIAVEL P ARQ ESTA LIMPA, SE SIM MOSTRA NA TELA SE NÃO GERA ARQUIVO
  IF P_ARQ IS NOT INITIAL.
     v_{arquivo} = p_{arq}.
     IF p_bot1 = 'X'.
        PERFORM F_DOWNLOAD_ARQ.
       ELSE.
* somente para UNIX NÃO FUNCIONA EM WINDOWS
        PERFORM F_DOWN_UNIX.
     ENDIF.
    ELSE.
     PERFORM F_MOSTRAR_DADOS.
  ENDIF.
* o comando AT LINE-SELECTION é um evento que serve para
* quando clicarmos em uma linha de relatório abrir uma outra
* janela e mostrarmos outros dados
AT LINE-SELECTION.
 IF NOT var IS INITIAL -> verifica se o header liner esta vazio
* se não for vazio imprime a tela de detalhes
IF NOT T_MARD IS INITIAL.
* SET TITLEBAR 'var' mostra o titulo da nova tela
    SET TITLEBAR 'DET'.
* SY-ULINE -> imprime linha com comprimento fixo
    WRITE SY-ULINE(83).
* SY-VLINE -> serve para fazer fechamento de bordas
    WRITE / SY-VLINE.
    WRITE : 'Material
    WRITE : T_MARD-MATNR,' - ', t_marc-maktx,'
    WRITE 83 SY-VLINE.
    WRITE / SY-VLINE.
    WRITE : 'Centro
    WRITE : t_marc-werks, ' - ', t_mard-name1,'
    WRITE 83 SY-VLINE.
    WRITE /:SY-VLINE.
    WRITE : 'Deposito
    WRITE: T_MARD-lgort.
    WRITE 83 SY-VLINE.
    WRITE /:SY-VLINE.
    WRITE: 'Disponível: '.
    WRITE : T_MARD-labst.
    WRITE 83 SY-VLINE.
    WRITE /:SY-VLINE.
    WRITE : 'Bloqueado
    WRITE : T_MARD-SPEME.
    WRITE 83 SY-VLINE.
    WRITE / SY-ULINE(83).
* depois de listar a nova informação devemos limpar o header liner da tabela
  CLEAR T_MARD.
```

```
*&
      Form F SELECIONAR
FORM F SELECIONAR .
 SELECT werks INTO TABLE t_001 FROM t001w.
  REFRESH S CENTRO.
  LOOP AT T_001.
clear S_CENTRO.
    s_centro-sign = 'I'
    s_centro-option = 'EQ'.
    s_centro-low = t_001-werks.
    APPEND S_CENTRO.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
                             " F_SELECIONAR
*&-----
*&
      Form F_BUSCAR_DADOS
       text
FORM F BUSCAR DADOS .
  SELECT mard~matnr mard~werks t001w~name1 makt~maktx mard~lgort
         T001L~lgobe mard~labst mard~speme
      INTO TABLE t_mard
    FROM mard
      INNER JOIN t001w ON mard~werks = t001w~werks
      INNER JOIN makt ON mard~matnr = makt~matnr
                        and makt~spras = sy-langu
      INNER JOIN t001L ON mard~werks = t0011~werks
                       AND mard~lgort = t0011~lgort
      WHERE t001w~werks IN S_CENTRO
      AND mard~matnr IN S_MATERI AND mard~lgort IN S_DEPOSI.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE S001.
  ENDIF.
ENDFORM.
                             " F_BUSCAR_DADOS
*&-----
*&
      Form F_MOSTRAR_DADOS
FORM F_MOSTRAR_DADOS .
 SORT T_MARD BY matnr werks lgort.
* comando LOOP AT tabela serve para criar um loop até o final da tabela
* para podermos imprimir seu conteúdo.
  LOOP AT T_MARD.
    WRITE / T_MARD-MATNR.
   WRITE 13 T_MARD-MAKTX.
WRITE 55 T_MARD-WERKS.
    WRITE 65 T_MARD-NAME1(20).
    WRITE 89 T MARD-LGORT.
    WRITE 95 T_MARD-LGOBE(10).
    WRITE 105 T_MARD-LABST.
    WRITE 122 T_MARD-SPEME.
* HIDE com os campos que queiramos mostrar na nova janela. Deve ser
 colocado depois de imprimir linha
    HIDE :T_MARD-MATNR,T_MARD-MAKTX,T_MARD-WERKS, T_MARD-NAME1,
T_MARD-LGORT, T_MARD-LABST, T_MARD-SPEME.
 o comando AT END OF campo, faz com que quando houver uma quebra de
```

```
* centro ( no caso werks ) o programa entre e execute as instruções
* contidas dentro dele.
   AT END OF werks.
* o comando SUM totaliza os campos numéricos
     WRITE: / 'TOTAL DO MATERIAL'.
     WRITE '.....':
     WRITE 105 T MARD-LABST.
     WRITE 122 T MARD-SPEME.
   ENDAT.
 ENDLOOP.
ENDFORM.
                          " F_MOSTRAR_DADOS
*&------
*&
      Form F_CABECA
*&-----
     text
FORM F_CABECA .
 DATA novo(60) TYPE C.
 WRITE 5 sy-datum.
WRITE 50 'CHEMYUNION QUIMICA LTDA'.
WRITE 120 sy-pagno.
WRITE AT / 'Material'.
 WRITE 13 'Descrição'.
 WRITE 55 'Centro'.
 WRITE 65 'Descrição'.
 WRITE 89 'DEPOSITO.'.
 WRITE 115 'Estoque'.
 WRITE 130 'Bloqueado'.
 ULINE.
ENDFORM.
                          " F CABECA
*&-----
   Form F_BUSCAR_MATERIAL
*&
FORM F BUSCAR MATERIAL .
 SELECT * FROM mard UP TO 1 ROWS WHERE matnr IN s_materi.
  ENDSELECT.
 IF SY-SUBRC <> 0.
   MESSAGE W001.
 SELECT * FROM t001L UP TO 1 ROWS WHERE lgort IN s_deposi.
 ENDSELECT.
  IF SY-SUBRC <> 0.
   MESSAGE W002.
 ENDIF.
                          " F_BUSCAR_MATERIAL
ENDFORM.
*&
      Form F_DOWNLOAD_ARQ
*&--
    text
FORM F DOWNLOAD ARQ
* FUNCAO USADO PARA EXPORTAR ARQUIVOS
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
 EXPORTING
  BIN_FILESIZE
   FILENAME
                               = V_ARQUIVO
   FILETYPE
                               = 'ASC'
```

```
= '' '
   APPEND
                                = 1 1
   WRITE_FIELD_SEPARATOR
                                = '00'
                                = ' '
   TRUNC_TRAILING_BLANKS
                                = 'X'
   WRITE_LF
   COL SELECT
                               = 100
   COL_SELECT_MASK
                               = '' '
   DAT MODE
   CONFIRM OVERWRITE
   NO_AUTH_CHECK
 IMPORTING
   FILELENGTH
 TABLES
   DATA_TAB
                                = T_MARD
 EXCEPTIONS
  FILE_WRITE_ERROR
                               = 1
                               = 2
  NO BATCH
  GUI REFUSE FILETRANSFER
  INVALID_TYPE
                               = 4
  NO AUTHORITY
                               = 5
  UNKNOWN ERROR
                               = 6
                               = 7
  HEADER_NOT_ALLOWED
  SEPARATOR_NOT_ALLOWED
                               = 8
  FILESIZE_NOT_ALLOWED
                               = 9
                               = 10
  HEADER_TOO_LONG
                              = 11
  DP_ERROR_CREATE
  DP ERROR SEND
                              = 12
  DP_ERROR_WRITE
                              = 13
  UNKNOWN_DP_ERROR
                              = 14
  ACCESS_DENIED
                               = 15
                               = 16
  DP_OUT_OF_MEMORY
                              = 17
  DISK_FULL
                              = 18
  DP TIMEOUT
  FILE_NOT_FOUND
                              = 19
                             = 20
  DATAPROVIDER_EXCEPTION
  CONTROL_FLUSH_ERROR
                               = 21
  OTHERS
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
        WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ELSE.
* MESSAGE xxx WITH yyy
* xxx numero da mensagem
* yyy parametro que será mostrado na mensagem
* na criação da mensagem devemos colocar o símbolo & para
* indicar que será passado um parametro.
* EXEMPLO : Arquivo & criado com sucesso.
   MESSAGE S003 WITH P_ARQ.
ENDIF.
ENDFORM.
                          " F_DOWNLOAD_ARQ
*&------
*&
      Form F DOWN UNIX
*&-----
     text
FORM F_DOWN_UNIX .
* abre o arquivo para gravar em txt
* OPEN DATASET parametro FOR OUTPUT IN TEXT MODE.
* ou INPUT para ler o arquivo ( importar )
OPEN DATASET p_arq FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF sy-subrc = 0.
  MESSAGE S004.
 ELSE.
  MESSAGE W005.
```

```
ENDIF.
 DATA texto01(20)
                   type C.
 DATA texto02(40)
                   type C.
 DATA texto03(04)
                   type C.
 DATA texto04(20)
                   type C.
DATA texto05(04)
                   type C.
 DATA texto06(20)
                   type C.
 DATA texto07(18)
                   type C.
 DATA texto08(18)
                   type C.
DATA texto09(200) type C.
* é necessário fazer loop da tabela interna
LOOP AT t_mard.
* TRANSFER tabela TO parametro arquivo
 serve para ler e gravar o arquivo externo
      texto01 = t_mard-matnr.
      texto02 = t_mard-maktx.
      texto03 = t_mard-werks.
      texto04 = t_mard-name1.
      texto05 = t_mard-lgort.
      texto06 = t_mard-lgobe.
      texto07 = t_mard-labst.
      texto08 = t_mard-speme.
      CONCATENATE texto01 texto02 texto03
                  texto04 texto05 texto06
                  texto07 texto08 INTO texto09.
      TRANSFER texto09 TO p_arq.
* READ DATASET parametro INTO tabela interna
* serve para ler e importar tabela interna
* READ DATASET p_arq INTO arquivo ou variável.
ENDLOOP.
* para fechar o arquivo externo
* CLOSE DATASET parametro
CLOSE DATASET p_arq.
ENDFORM.
                             " F_DOWN_UNIX
```

```
*& Report ZC00114
*& PROGRAMA PARA EXECUTAR COMANDOS EXTERNOS
*& EXECUTA O COMANDO NO SERVIDOR
REPORT ZC00114
* DEFINIR TABELA INTERNA COM A STRUCTURA DA TABELA BTCXPM
DATA : BEGIN OF t_btc OCCURS 0.
      INCLUDE STRUCTURE BTCXPM.
DATA : END OF t_btc.
* DECLARAR UMA VARIAVEL COM O TIPO SXPGCOLIST-NAME
DATA wvar LIKE SXPGCOLIST-NAME.
* IGUALAR ESTA VARIAVEL AO COMANDO CRIADO NA SM69 PASSAR COMO PARAMETRO
wvar = 'ZCOMPLEX'.
INITIALIZATION.
START-OF-SELECTION.
 PERFORM F_COMANDO_EXTERNO.
 PERFORM F_MOSTRAR_TABELA.
END-OF-SELECTION.
*&-----
*& Form F_COMANDO_EXTERNO
*&-----
FORM F_COMANDO_EXTERNO .
* FUNÇÃO QUE IRA EXECUTAR O PARAMETRO
CALL FUNCTION 'SXPG_CALL_SYSTEM'
  EXPORTING
   COMMANDNAME
                                 = wvar
   ADDITIONAL_PARAMETERS
* IMPORTING
   STATUS
   EXITCODE
  TABLES
   EXEC_PROTOCOL
                                = t_btc
 EXCEPTIONS
  NO_PERMISSION
  COMMAND_NOT_FOUND
                                 = 2
  PARAMETERS_TOO_LONG
                                 = 3
  SECURITY RISK
  WRONG_CHECK_CALL_INTERFACE
  PROGRAM_START_ERROR
                                 = 6
  PROGRAM_TERMINATION_ERROR
                                = 7
  X ERROR
                                = 8
  PARAMETER_EXPECTED
                                = 9
  TOO MANY PARAMETERS
                                = 10
   ILLEGAL_COMMAND
                                = 11
                                 = 12
  OTHERS
IF SY-SUBRC <> 0.
 MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
       WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
                         " F_COMANDO_EXTERNO
ENDFORM.
Form F_MOSTRAR_TABELA
*&-----
FORM F_MOSTRAR_TABELA .
 CLEAR T_BTC.
 LOOP AT T_BTC.
WRITE / T_BTC.
 ENDLOOP.
                         " F_MOSTRAR_TABELA
ENDFORM.
```

```
*& Include
              ZC00115
                    -----
*&-----
REPORT ZC00115.
DATA : BEGIN OF T_{tabela} OCCURS 0,
       campo(20) TYPE C,
       END OF T_tabela.
DATA : BEGIN OF T_vendedor OCCURS 0,
        nome(10) TYPE C,
                TYPE I,
        t٧
                 TYPE I,
        vídeo
        radio
                 TYPE I,
                 TYPE I,
        dvd
       END OF T_vendedor.
INItialization.
PERFORM F_CARREGA_DADOS.
START-OF-SELECTION.
 PERFORM F GRAFICO.
END-OF-SELECTION.
*&
     Form F_CARREGA_DADOS
*&-
      text
FORM F CARREGA DADOS .
REFRESH t_tabela.
CLEAR t_tabela.
t_tabela-campo = 'FIFRST=3D'.
APPEND t_tabela.
t_{tabela-campo} = 'P3TYPE=T0'.
APPEND t_tabela.
t_tabela-campo = 'P3CTYP=R0'.
APPEND t_tabela.
t_tabela-campo = 'TISIZE=2'.
APPEND t_tabela.
t_tabela-campo = 'CLBACK=X'.
APPEND t_tabela.
COMMIT WORK.
{\tt REFRESH} \ t\_{\tt vendedor}.
CLEAR t_vendedor.
t_vendedor-nome = 'ZE'.
t_vendedor-tv = 98.
t_vendedor-VIDE0 = 83.
t_vendedor-radio = 45.
t_vendedor-dvd = 65.
APPEND t_vendedor.
t\_vendedor-nome = 'MANE'.
t_vendedor-tv = 52.
t_vendedor-VIDE0 = 38.
t_vendedor-radio = 23.
t_vendedor-dvd = 5.
APPEND t_vendedor.
t_vendedor-nome = 'JOAO'.
t_vendedor-tv = 73.
t_vendedor-VIDE0 = 54.
t_vendedor-radio = 35.
```

```
t_vendedor-dvd = 49.
APPEND t_vendedor.
COMMIT WORK.
                             " F CARREGA DADOS
ENDFORM.
*&-----
*& Form F_GRAFICO
*&--
FORM F_GRAFICO .
* FUNÇÃO PARA CRIAR GRAFICOS
CALL FUNCTION 'GRAPH_MATRIX_3D'
 EXPORTING
   AUTO CMD 1
                    = ' '
= 'TV'
= 'VIDEO CASSETE'
    AUTO_CMD_2
    COL1
    COL2
                     = 'RADIO'
    COL3
                     = 'DVD'
    COL4
                  - \(\nu\nu\nu\)'
= ' '
= ' '
= 'PRODUTOS'
= 'VENDEDOR'
= ' '
    COL5
    COL6
    DIM1
    DIM2
    INBUF
    INFORM
                    = '6'
                    = ' '
    MAIL_ALLOW
                    = 1 1
    PWDID
    SET_F0CUS
                    = 'x'
    SMFONT
    SO_CONTENTS
    SO_RECEIVER
    SO_SEND
    SO_TITLE
    STAT
    SUPER
    TIMER
                     = 'VENDAS 2003'
    TITL
                    = 'QTD'
    VALT
                     = ' '
    WDID
    WINID
                     = '5'
    WINPOS
                      = '5'
    WINSZX
                      = '70'
    WINSZY
                      = ' '
    X OPT
                      = 1 1
    NOTIFY
* IMPORTING
    B_KEY
                      =
    B_TYP
    CUA_ID
    MOD_COL
    MOD_ROW
    MOD VAL
    M_TYP
    RBUFF
    RWNID
  TABLES
                    = t_vendedor
    DATA
    0PTS
                      = t_tabela.
ENDFORM.
                             " F GRAFICO
```

```
*& Report ZC00116
*&
REPORT ZC00116 LINE-SIZE 80 LINE-COUNT 65 NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES TOO1L.
DATA: BEGIN OF T_001L OCCURS 0,
       WERKS TYPE TOO1L-WERKS,
       LGORT TYPE TOO1L-LGORT,
       LGOBE TYPE TOO1L-LGOBE,
     END OF T_001L.
REFRESH t_0011.
CLEAR t_0011.
SELECT werks lgort lgobe INTO TABLE t_0011 FROM T001L.
* COMANDO PARA CRIAR BOTAO NO RELATORIO
* SET PF-STATUS 'nome_botao'

* DAR DUPLO CLICK NO nome_do_botão PARA CRIAR O OBJETO
SET PF-STATUS 'BOTAO'.
INITIALIZATION.
TOP-OF-PAGE.
   PERFORM F_CABECALHO.
END-OF-PAGE.
START-OF-SELECTION.
PERFORM f_imprimir_dados.
END-OF-SELECTION.
* EVENTO PARA O BOTAO
AT USER-COMMAND.
 variável de sistema. retorna o nome do botão (DOWNLOAD)
 IF sy-ucomm = 'DOWNLOAD'.
 PERFORM F DOW NOVO.
 ENDIF.
                         _____*
*& Form F_CABECALHO
*&-----*
FORM F CABECALHO .
WRITE 5 sy-datum.
WRITE 30 'CHEMYUNION QUIMICA LTDA'.
WRITE 75 sy-pagno.
WRITE /2 'Centro'.
WRITE 10 'Deposito'
WRITE 20 'Descrição'.
ULINE.
ENDFORM.
                          " F CABECALHO
*&-----
*& Form f_imprimir_dados
*&-----
FORM f_imprimir_dados
* O FORM QUE VAI SER CHAMADO POR OUTRO PROGRAMA deve ter todas as infor
* mações para gerar o form ( ou seja neste caso montar a tabela )
```

```
LOOP AT t_0011.
WRITE /2 t_0011-werks.
WRITE 10 t_0011-lgort.
WRITE 20 t_0011-1gobe.
ENDLOOP.
                          " f_imprimir_dados
ENDFORM.
*&-----
*&
   Form F_DOW_NOVO
                           _____*
  --> p1 text
  <-- p2
                text
FORM F_DOW_NOVO .
* tambem temos a função UPLOAD
* ESTA FUNÇÃO VEM COM TELA DE ESCOLHAR ( MENU ABRIR )
 podemos escolher o formato de arquivo.
CALL FUNCTION 'DOWNLOAD'
 EXPORTING
   BIN_FILESIZE
   CODEPAGE
   FILENAME
   FILETYPE
   ITEM
   MODE
   WK1_N_FORMAT
   WK1 N SIZE
                                = ' '
   WK1_T_FORMAT
   WK1_T_SIZE
   FILEMASK_MASK
   FILEMASK_TEXT
   FILETYPE_NO_CHANGE
   FILEMASK_ALL
   FILETYPE_NO_SHOW
                                = 'S'
   SILENT
   COL_SELECT
   COL_SELECTMASK
                                = 1 1
   NO_AUTH_CHECK
 IMPORTING
   ACT_FILENAME
   ACT_FILETYPE
                                =
   FILESIZE
   CANCEL
 TABLES
   DATA_TAB
                                = T_001L
   FIELDNAMES
EXCEPTIONS
  INVALID_FILESIZE
                               = 1
  INVALID_TABLE_WIDTH
                               = 2
  INVALID_TYPE
  NO_BATCH
                               = 4
  UNKNOWN_ERROR
                               = 5
  GUI_REFUSE_FILETRANSFER
                               = 6
  OTHERS
                               = 7
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
        WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
ENDFORM.
                           " F DOW NOVO
```

Programa 12 - Modulo On-line

```
***INCLUDE MZTXT01_PAI_9020 .
*-----
*&
     Module USER_COMMAND_EXIT_9020 INPUT
      text
MODULE USER_COMMAND_EXIT_9020 INPUT.
PERFORM USER_COMMAND_EXIT_9020.
ENDMODULE.
                       " USER COMMAND EXIT 9020 INPUT
*&-----
*& Form USER_COMMAND_EXIT_9020
     text
           text
  --> p1
  <-- p2
              text
FORM USER_COMMAND_EXIT_9020 .
DATA vl_okcode LIKE sy-ucomm.
vl_okcode = vg_okcode_9020.
CLEAR vg_okcode_9020.
CASE v1_okcode.
 WHEN 'BACK' OR 'RW'.
VOLTAR PARA A TELA 9000
  LEAVE TO SCREEN 9010.
 WHEN 'END'.
* SAIR DO PROGRAMA
  LEAVE PROGRAM.
   LEAVE TO SCREEN 9010.
 ENDCASE.
ENDFORM.
                        " USER_COMMAND_EXIT_9020
```

COMANDO EXECUTADOS DENTRO DA TELA (nome de tela)

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_9000.

*

PROCESS AFTER INPUT.

* MODULO PARA TRATAR OS BOTAO DA PRIMEIRA TELA

* SO ENTRAR SE OS BOTAO TEM O PARAMETRO "E"

* AT EXIT-COMMAND.

* DEVE ESTAR EM PRIMEIRO
MODULE USER_COMMAND_EXIT_9000 AT EXIT-COMMAND.

* MODULO QUE VAI TRARTAR O BOTÃO CRIADO
MODULE USER_COMMAND_9000.
```

```
*& Report ZC0307
*&
*& Criar objetos de autorização
*&-----
REPORT ZC0307 message-id Z001.
TABLES: ZTAB1_03.
DATA: BEGIN OF T_ZTAB103 OCCURS 0,
     TEXTO(100) TYPE C,
END OF T_ZTAB103.
DATA: BEGIN OF T_ZTAB1_03 OCCURS 0.
     INCLUDE STRUCTURE ZTAB1_03.
DATA END OF T_ZTAB1_03.
* CRIANDO UMA CONSTANTE QUE INFORMA DELIMITADOR DO
* ARQUIVOS .TXT QUE SERÁ LIDO PARA O BATCH INPUT
CONSTANTS: C_DELIMITADOR TYPE C VALUE';'
                    TYPE C VALUE 'ABAP'.
         C_NOME(8)
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B 001 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
PARAMETERS P_TEXTO LIKE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B 001.
START-OF-SELECTION.
PERFORM F_CARDADOS.
END-OF-SELECTION.
*&-----*
     Form F_CARDADOS
FORM F_CARDADOS .
* data: vl_nome(8) type c.
* vl_nome = sy-uname.
* if vl_nome ne C_NOME.
   MESSAGE E006 WITH TEXT-E01.
* endif.
* comando para verificar autorização de objeto
* usar junto com su21 e su24
authority-check object 'ZZC0307Y'
* objetos da autorização
* ID 'nome_do_objeto' FIELD 'campo'
* id 'TCD' field 'DUMMY'.
id 'ACTVT' field 'DUMMY'.
IF SY-SUBRC NE 0.
  MESSAGE E006 WITH TEXT-E01.
ENDIF.
                        " F_CARDADOS
ENDFORM.
```

```
*& Report ZEXEMPLO_ALV1
*&
*&-
*&
*&
* Descrição : Programa de exemplo para criação de relatório ALV
report zexemplo_alv1.
* Tabelas transparentes
tables:
 vbrk,
                      "Documentos de faturamento
                      "Documento de faturamento: dados de item
 vbrp.
* Tipos standard
* O conjunto de tipos VRM e SLIS são utilizados por funções ALV. Defina
* sempre no início. O mais importante mesmo é o SLIS. - sempre ter
type-pools:
                                          "Necessário para uso de ALV
 vrm,
                                          "Tipos globais para ALV
 slis.
*_____
* Tipos do usuário
types:
 begin of y_vbrk,
   vbeln like vbrk-vbeln,
kdgrp like vbrk-kdgrp,
                                        "Grupo de clientes
"Valor líquido
"Montante do imposto
"Tipo documento faturamento
"Canal de distribuição
                                            "Número documento
               like vbrk-netwr,
   netwr
               like vbrk-mwsbk,
   mwsbk
               like vbrk-fkart,
   fkart
              like vbrk-vtweg,
   vtweg
                                           "Emissor da ordem
   kunag
              like vbrk-kunrg,
                                            "Nota fiscal
   xblnr
              like vbrk-xblnr,
                                            "Marcar alterações
   mark
               type c,
  end of y_vbrk,
  begin of y_vbrp,
                                         "Item do doc.de faturamento
           like vbrp-posnr,
   posnr
               like vbrp-matnr,
                                            "N° do material
   matnr
                                            "Qde.faturada
               like vbrp-fkimg,
   fkimg
   vrkme
               like vbrp-vrkme,
                                            "Unidade de venda
 end of y_vbrp.
* Tabelas internas ALV
* As estruturas aqui utilizadas (SLIS) estão explicadas com as opções
 mais importantes no final da apostila
* sempre ter estas tabelas
data:
 t_listheader type slis_t_listheader,
 para primeira alv
 t_fieldcat
                type slis_t_fieldcat_alv
                                                    with header line,
* segunda alv
```

```
with header line.
  t_fieldcatvbrp type slis_t_fieldcat_alv
* faz parte da 1 alv. indica o campo que vai ser index e totalizado
                 type slis_sortinfo_alv
                                            occurs 0 with header line.
* estruturas std - obrigatorio
                                            "Cabeçalho
  v_listheader type slis_listheader,
                                            "layout para saída
  v layout
                type slis_layout_alv,
                                            "Ctrl de impressão
                 type slis_print_alv,
  v print
                                            "Variante de exibição
                 like disvariant.
  v_variante
* Tabelas internas
data:
           type y_vbrk occurs 0 with header line, type y_vbrp occurs 0 with header line.
  t_vbrk
 t_vbrp
* A próxima tabela é necessário porque não é possível um select em
* tabelas que possuem campos como outras tabelas.
* No caso foi necessário incluir a SLIS_T_SPECIALCOL_ALV
data: begin of t_alv occurs 0.
        include structure t_vbrk.
            of t_alv.
data: end
* Variáveis de uso geral
  \begin{array}{lll} v\_tabix & like sy-tabix, \\ v\_repid & like sy-repid, \end{array}
                like sy-repid,
                                   " nome do programa
  v_flag.
* Tela de seleção
selection-screen begin of block one.
select-options:
  s_vbeln for vbrk-vbeln.
                                         "Documento de faturamento
selection-screen skip.
parameters:
  p_varia like disvariant-variant. "Variante de exibição
* O usuário terá a opção de iniciar a apresentação do relatório com
* algum layout salvo anteriormente.
* Essa escolha será armazenada em P_VARIA. Utilizamos uma função que
* retorna todos os layout possíveis.
selection-screen end of block one.
* Eventos
initialization.
  perform zf_init_alv.
at selection-screen on value-request for p_varia.
  perform zf_recupera_layouts_salvos.
* Principal
start-of-selection.
```

```
perform:
                           "Seleciona a VBRK
   zf_selecao_dados,
   zf_monta_tabela_alv,
                           "Preenche o catálogo
   zf_sort_subtotal,
                           "Ordenação dos campos e subtotais
                           "Gera o relatório
   zf_executa_funcao_alv.
end-of-selection.
* Rotinas
       Form zf_init_alv
     _____
       Busca layout de exibição default para o relatório. Se houver
       algum formato padrão para o relatório, essa função busca e já
       apresenta o relatório nesse formato.
       Um layout fica como default quando marcamos "Config.Prelim." Um \,
       flag que pode ser marcado na opção "Gravar layout" na barra de
       ferramentas do ALV
form zf_init_alv.
 recupera o nome do programa
 v_repid = sy-repid.
 clear v_variante.
 v_variante-report = v_repid.
* função para recuperar todas as variante de exibição
 call function 'REUSE_ALV_VARIANT_DEFAULT_GET'
   exporting
               = 'A'
     i_save
   changing
     cs_variant = v_variante
   exceptions
     not\_found = 2.
  if sy-subrc = 0.
   p_varia = v_variante.
 endif
endform.
                           "zf_init_alv
       Form zf_recupera_layouts_salvos
       Abre um search help com os layouts já gravados. Se o usuário
       escolher algum aqui, o programa vai iniciar a apresentação do
       relatório com esse layout, e não o que é default, retornado na
       função REUSE_ALV_VARIANT_DEFAULT_GET em ZF_INIT_ALV (Acima)
form zf_recupera_layouts_salvos.
 lista todas as variantes
 v_variante-report = v_repid.
 call function 'REUSE_ALV_VARIANT_F4'
   exporting
     is_variant = v_variante
              = 'A'
     i_save
   importing
     es_variant = v_variante
   exceptions
     not_found = 2.
  if sy-subrc = 2.
   message id sy-msgid type 'S' number sy-msgno
           with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
   p_varia = v_variante-variant.
  endif.
```

```
endform.
                               "zf_recupera_layouts_salvos
       Form zf_selecao_dados
      _____
     Seleção dos dados
form zf_selecao_dados.
  select vbeln kdgrp netwr mwsbk
          fkart vtweg kunag xblnr
    from vbrk
    into table t_vbrk
   where vbeln in s_vbeln.
  loop at t_vbrk.
    move-corresponding t_vbrk to t_alv.
    append t_alv.
  endloop.
endform.
                               "zf_selecao_dados
       Form zf_monta_tabela_alv
       Monta tabela para apresentação do relatório. Aqui montamos um
        catálogo com as informações dos campos.
        Veja que não estamos preenchendo todas as opções do catálogo,
        não é necessário. No anexo você poderá encontrar os principais
form zf_monta_tabela_alv.
 colunas dos relatorios alv
  clear t_fieldcat.
  t_fieldcat-fieldname = 'MARK'. " nome do campo
t_fieldcat-tabname = 'T_ALV'. " tabela interna
                                            " tabela interna
  t_fieldcat-raphame
t_fieldcat-reptext_ddic = 'S'.
                                            " titulo da coluna
  t_fieldcat-reptext_ddic = S.

t_fieldcat-inttype = 'C'.

t_fieldcat-outputlen = 1.

t_fieldcat-checkbox = 'X'.
                                           " tipo
                                           " tamanho
  t_fieldcat-checkbox
  append t_fieldcat.
  clear t_fieldcat.
  t_fieldcat-fieldname = 'VBELN'.
t_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
  t_fieldcat-reptext_ddic = 'Doc. Fatura'.
  t_fieldcat-outputlen = 'C'.
t_fieldcat-outputlen = 10.
t_fieldcat-hotspot = 'X'.
                            = 'X'.
                                            " aparecer a mão
  t_fieldcat-hotspot
  append t_fieldcat.
  clear t_fieldcat.
  t_fieldcat-fieldname = 'KDGRP'.
t_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
  t_fieldcat-reptext_ddic = 'Grupo de Clientes'.
  t_fieldcat-replext_uulo
t_fieldcat-inttype = 'C'.
t_fieldcat-outputlen = 2.
  append t_fieldcat.
* Para o campo NETWR, o relatório já vai mostrar linha de total
  clear t_fieldcat.
  t_fieldcat-fieldname = 'NETWR'.
  t_fieldcat-tabname
                             = 'T_ALV'
  t_fieldcat-reptext_ddic = 'Valor líquido'.
t_fieldcat-inttype = 'P'.
  t_fieldcat-outputlen
                            = 15.
                           = 'X'.
  t_fieldcat-do_sum
                                          " indica campo totalizado
  append t_fieldcat.
```

```
clear t_fieldcat.
 t_fieldcat-fieldname = 'MWSBK'.
t_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
  t_fieldcat-reptext_ddic = 'Montante do Imposto'.
  t_fieldcat-inttype = 'P'.
t_fieldcat-outputlen = 15.
  append t_fieldcat.
* Os campos abaixo não irão aparecer no relatório, apenas quando
* o usuário modificar o layout e inserir esses campos nas colunas
* a serem apresentadas
  clear t_fieldcat.
  t_field_{cat}-fieldname = 'FKART'.

t_field_{cat}-tabname = 'T_ALV'.
  t_fieldcat-reptext_ddic = 'Tipo do documento'.
  t_fieldcat-inttype = 'C'.
t_fieldcat-outputlen = 4.
                          = 'X'. " campos ocultos
  t_fieldcat-no_out
  append t_fieldcat.
  clear t_fieldcat.
  t_fieldcat-fieldname = 'VTWEG'.
t_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
  t_fieldcat-reptext_ddic = 'Canal de Distribuição'.
  t_{fieldcat-inttype} = 'C'.
  t_fieldcat-outputlen
                          = 2.
                         = 'X'.
  t_fieldcat-no_out
  append t_fieldcat.
  clear t_fieldcat.
  t_fieldcat-fieldname = 'KUNAG'.
t_fieldcat-tabname = 'T_ALV'.
  t_{fieldcat-reptext_ddic} = 'Emissor da Ordem'.
 t_fieldcat-outputlen = 'C'.
t_fieldcat-outputlen = 10.
t_fieldcat-no_out = 'X'.
  append t_fieldcat.
* Para o campo XBLNR, não vamos preencher nada. Nem disponível
* na modificação do layout ele vai estar.
* Não é necessário atribuir todos os campos, não ocorre
* nenhum erro.
endform.
                            "zf_monta_tabela_alv
      Form zf_sort_subtotal
     Classificação e item de subtotalização
*-----
form zf_sort_subtotal.
 clear t_sort[].
t cort-snos = 1.
  t_sort-fieldname = 'KDGRP'.
                                   " nome do campo
  t_sort-tabname = 'T_ALV'.
                 = 'X'
= 'X'
                                  " org. crescente
  t_sort-up
                                   " totalizado
  t_sort-subtot
 append t_sort.
* Com isso o relatório vai sair classificado em ordem crescente de Grupo
* de cliente e ainda irá aparecer um subtotal por esse campo.
endform.
                             "zf_sort_subtotal
```

```
Form zf_executa_funcao_alv
      Apresenta relatório
form zf_executa_funcao_alv.
* Preenchendo algumas opções de impressão (Não é obrigatório)
 * Indicando para função qual o layout que deve ser apresentado
* primeiro
  v_variante-variant
                        = p_varia.
  v_print-no_print_listinfos = 'X'.
  call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    exporting
      i_callback_program = v_repid " nome do programa
i_background_id = 'ALV_BACKGROUND' " pano de fundo
i_callback_top_of_page = 'ZF_TOP_OF_PAGE' " cabecalho
i_callback_pf_status_set = 'ZF_STATUS' " rotina dos botões
i_callback_user_command = 'ZF_USER_COMMAND' " define as açoes bt
                                                      " tabela das colunas
                              = t_fieldcat[]
      it fieldcat
                                                       " layout
      is_layout
                                = v_layout
                                                       " totalização
      it_sort
                                = t_sort[]
                                = 'X'
= 'A'
      i_default
      i_save
      is_variant
                                = v_variante
                                                       " varian layout
      is_print
                                = v_print
    tables
                                                       " tabela dos dados
      t_outtab
                                = t_alv
    exceptions
      program_error
                                 = 1
                                 = 2.
      others
* As funções que geram relatórios ALV possuem vários parâmetros de
* I_CALLBACK. Os que mais são utilizados, são os que estão
* na chamada acima. Para ver os demais use a transação SE37. Esses
* parâmetros são preenchidos com nomes de FORMS do programa
* i_callback_program = Qual programa que executou a função
* i_callback_top_of_page = Rotina de cabeçalho
                             "zf_executa_funcao_alv
endform.
       Form zf_top_of_page
       Cabeçalho do relatório
form zf_top_of_page.
* Monta as linhas de cabeçalho
  clear t_listheader[].
 clear v_listheader.
  v_listheader-typ = 'H'.
* TYP = H, faz com que a fonte figue maior
  v_listheader-info = 'Exemplo em ALV'.
  append v_listheader to t_listheader.
```

```
* Definição do Projeto
  clear v_listheader.
  v_1istheader-typ = 'A'.
* TYP = S, outro tipo de fonte
  v_listheader-info = 'Segunda linha do cabeçalho'.
  append v_listheader to \check{t}_listheader.
* Apresenta o cabeçalho.
  call function 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
    exporting
      i_logo
                         = 'ENJOYSAP_LOGO'
      it_list_commentary = t_listheader.
                             "zf_top_of_page
      Form zf_status
      Status com botão de log (Item a mais na barra ALV)
form zf_status using rt_extab type slis_t_extab.
* Aqui estamos informando a função que ela deverá utilizar a barra de
* ferramentas ZALV_BOTOES.
  set pf-status 'ZALV_BOTOES'.
* Também é possível excluir funções
  "if sy-uname = \dots
  "EXCLÚDING ...
  "endif.
endform.
                             "zf_status
       Form zf_user_command
       Tratamento das opções do usuário. Por exemplo um Drill-down ou
        algum botão que você inseriu ou alterou. O importante é conhecer
        os parâmetros que o form recebe
       ______
form zf_user_command using ucomm
like sy-ucomm
                           selfield type slis_selfield.
            é o sy-ucomm (Ok-code)
* SELFIELD: é uma estrutura com dados que nos permite identificar
            o que foi selecionado. Essa estrutura também está
            explicada no anexo ao final da apostila
* manter o relatório na linha selecionada antes do drill down.
 selfield-row_stable = 'X'.
* manter o relatório na coluna selecionada antes do drill down.
  selfield-col_stable = 'X'.
 case ucomm.
  * Visualizar Documento de Faturamento - Transação VF03
   when 'DOCF'.
*** Pesquisar o registro selecionado pelo usuário
      read table t_alv index selfield-tabindex.
* SET ,,,,, IF id do campo (F1/F9 ) FILED tab com o valor do campo set parameter id 'VF' field t_alv-vbeln.
* AND SKIP FIRST SCREEN -> PULA A PRIMEIRA TELA
      call transaction 'VF03' and skip first screen.
    when '&IC1'.
*** Pesquisar o registro selecionado pelo usuário
```

```
read table t_alv index selfield-tabindex.
*** Verificar itens do Documento de Faturamento
     perform zf_carregar_t_vbrp.
                                      "Preenche o catálogo
     perform zf_monta_tabela_alv_vbrp.
     perform zf_executa_funcao_alv_vbrp. "Gera o relatório
   when 'ATUA'.
     loop at t_alv where mark = 'X'.
       v_{tabix} = sy_{tabix}
*** Atualizar a tabela transparente
       update vbrk set netwr = t_alv-netwr
             where vbeln = t_alv-vbeln.
*** Então voltamos a T_VBRK sem marcação alguma
       clear t_alv-mark.
       modify t_alv index v_tabix.
     endloop.
 endcase.
endform.
                        "zf_user_command
*&------
*& Form zf_carregar_t_vbrp 
*&-----
                                form zf_carregar_t_vbrp .
 clear t_vbrp.
 free t_vbrp.
 select posnr matnr
        fkimg vrkme
   into table t_vbrp
   from vbrp
  where vbeln eq t_alv-vbeln.
                         " zf_carregar_t_vbrp
endform.
*&-----
*&
     Form zf_monta_tabela_alv_vbrp
*&-----
                                      form zf_monta_tabela_alv_vbrp .
 free t_fieldcatvbrp.
 clear t_fieldcatvbrp.
 t_fieldcatvbrp-fieldname = 'POSNR'
                           = 'T_VBRP'.
 t_fieldcatvbrp-tabname
 t_fieldcatvbrp-reptext_ddic = 'Item'.
t_fieldcatvbrp-inttype = 'N'.
                           = 6.
 t_fieldcatvbrp-outputlen
 append t_fieldcatvbrp.
 clear t_fieldcatvbrp.
 t_fieldcatybrp-fieldname
                           = 'MATNR'.
                           = 'T_VBRP'.
 t_fieldcatvbrp-tabname
 t_fieldcatvbrp-reptext_ddic = 'N° do material'.

+ fieldcatvbrp-inttype = 'C'.
                           = 10.
 t_fieldcatvbrp-outputlen
 append t_fieldcatvbrp.
 clear t_fieldcatvbrp.
 t_fieldcatvbrp-reptext_ddic = 'Qtde.faturada'.
 t_fieldcatvbrp-inttype = 'P'.
                           = 20.
 t_fieldcatvbrp-outputlen
```

```
append t_fieldcatvbrp.
  clear t_fieldcatvbrp.
 t_fieldcatvbrp-fieldname = 'VRKME'.
t_fieldcatvbrp-tabname = 'T_VBRP'.
t_fieldcatvbrp-reptext_ddic = 'Unidade'.
                                 = 'C'.
  t_fieldcatvbrp-inttype
                                 = 3.
  t_fieldcatvbrp-outputlen
  append t fieldcatvbrp.
                               " zf_monta_tabela_alv_vbrp
endform.
*&
       Form zf_executa_funcao_alv_vbrp
*&-----
form zf_executa_funcao_alv_vbrp .
* Preenchendo algumas opções de impressão (Não é obrigatório)
 v_layout-expand_all = 'X'. "Abrir subitens
v_layout-colwidth_optimize = 'X'. "Largura melhor possível da coluna
v_layout-edit = 'X'. "Permitir a edição
* Indicando para função qual o layout que deve ser apresentado
 primeiro
  v_variante-variant
  v_{print-no_print_listinfos} = \overline{X}'.
  call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    exporting
      i_callback_program
                               = v_repid
      i_background_id = 'ALV_BACKGROUND'
      i_callback_top_of_page = 'ZF_TOP_0F_PAGE_VBRP'
      it_fieldcat
                               = t_fieldcatvbrp[]
                               = v_layout
      is_layout
                               = 'X'
      i_default
                               = 'A'
      i_save
      is_print
                               = v_print
                                                ABRE OUTRA JANELA POPUP UP
      i_screen_start_column
                               = 60
      i_screen_start_line
                                = 5
                                                COORDENADAS
      i_screen_end_column
                                = 120
      i_screen_end_line
                                = 20
    tables
      t_outtab
                               = t_vbrp
    exceptions
                               = 1
      program_error
      others
                               = 2.
                              " zf_executa_funcao_alv_vbrp
endform.
        Form zf_top_of_page_vbrp
       Cabeçalho do relatório
form zf_top_of_page_vbrp.
* Monta as linhas de cabeçalho
  clear t_listheader[].
 {\tt clear} \ {\tt v\_listheader}.
  v_1istheader-typ = 'H'.
* TYP = H, faz com que a fonte figue maior
  v_listheader-info = 'Itens do Documento de Faturamento'.
  append v_listheader to t_listheader.
```

```
* Definição do Projeto
  clear v_listheader.
  v_listheader-typ = 'H'.

* TYP = S, outro tipo de fonte


  v_listheader-info = t_alv-vbeln.
  append v_listheader to t_listheader.

* Apresenta o cabeçalho.


call function 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
  exporting
   i_logo = 'ENJOYSAP_LOGO'
   it_list_commentary = t_listheader.

endform. "zf_top_of_page_vbrp
```


CRIAR TRANSAÇÕES - TRANSAÇÃO SE93



COLOCAR O NOME DA TRANSAÇÃO E DAR CRIAR.




COLOCAR TEXTO BREVE E ESCOLHER OBJETO DE EXECUÇÃO. Para report -> 2 item (**Programa e tela de seleção-transação de report**)




PARA CRIAR TRANSAÇÃO DE VISÃO.

A tela abaixo deve estar conforme abaixo.




COLOCAR O NOME DA TRANSAÇÃO QUE VAI SER USADA E DAR ENTER. MARCAR IGNORAR 1ª TELA.



PREENCHER NOME DA AREA DE TELA : VIEWNAME e como valor O NOME DA VISÃO E SHOW para abrir a transação com EXIBIR e valor X, se quiser que entre no modo de EDITAR UPDATE e valor X

NOÇÕES DE MODULE POOL (SE80) - programas "ON LINE"



MODULO POOL : programa SAPMZ.... (**z**) sempre começar com **SAPMZ** O MODULO POOL CONTROLA DIVERSAS TELAS POR PADRÃO AS TELAS CLIENTE DEVEM COMEÇAR COM 9000, 9010, 9020,




CODIGO DAS TELAS DIVIDIDOS EM 2 PARTES :

PBO (processamento antes dos dado aparecer na tela)


PAI (processamento depois do usuário)

DENTRO DE CADA PROCESSSOS (PBO , PAI) EXISTEM MÓDULOS, É DENTRO DO MODULO É QUE VAI O ABAP.


PARA CRIAR O PROGRAMA DIGITAR O NOME NO BOX E CLICAR NO OCULOS:




CONFIRMAR



CONFIRMAR E PREENCHER TELA ABAIXO



CLICAR EM TOP E TIRAR O ASTERISTO (*) DO MODULO TOP (global Data)




NO MODULO PBO DECLARAR TODAS AS VARIAVEIS GLOBAIS E ATIVAR include TOP -> para declarar variáveis globais.


Padrões:

vg ->variável global


Tg -> tabela interna (global)




DEPOIS CRIAR A TELA (MOUSE SOBRE O NOME PRINCIPAL E BOTÃO DIREITO DO MOUSE)




PREENCHER OS DADOS ABAIXO E IR PARA A PROXIMA TELA



Definir a variável que vai receber o código de retorno da pagina, depois declarar a variável no modulo TOP




IR PARA A TELA, TIRAR O ASTERISCO DO MODULO PBO E DAR DUBLO CLICK




MUDAR O NOME SUGERIDO PARA O MODELO ABAIXO

Usar como padrão: nomesugerido_modulo_tela


Exemplo : nomesugerido = MZTXT01 , m'odulo : PBO , Tela : 9000




CRIAR SET TITLE BAR 'XXX' DAR DOIS CLICKS




DEPOIS CRIAR OS BOTÕES




NOS BOTÕES PADRÕES TRABALHAR COM O TIPO DE FUNÇÃO E



88




CRIAR OBJETO PAI – NA TELA TIRAR O ASTERISTICO (*) E DAR 2 CLICK
SEGUIR O PADRÃO DE CRIAÇÃO DE NOMES : nomesugerido_modulo_tela




NOS MODULOS POB E PAI CRIAR SEMPRE CRIAR PERFORM PARA DECLARAÇÕES DE VARIAVEIS, VER MODELO ABAIXO.

NOME DO PERFORM PARA FACILITAR ENDENTIMENTO DO PROGRAMA DEVE SER:

PERFORM F_nome_do_modulo. (F_USER_COMMAND_9000).




SEMPRE ATRIBUIR A CRIAÇÃO DOS PERFORMS AO OBJETO PAI.




CRIAR JANELAS.


PARA CRIARMOS JANELAS (DESENHAR) COLOMOS O MOUSE SOBRE O NOME DA TELA, E CLICAMOS NO BOTÃO Layout.



EM SEGUIDA SERA PROCESSADO O EDITOR GRAFICO E SERA MOSTRADO A TELA ABAIXO :




PARA DESENHAR A JANELA UTILIZAMOS OS OBEJTOS DE DESENHO




- DEFINIR UMA JANELA DEPOIS DE DESENHAR COLOCAR O NOME QUE SERA EXIBIDO EM Texto
- CAIXA DE ENTRADA (1)


LOGO APÓS INSERIRMOS A CAIXA DE ENTRADA (1) CLICAMOS NO ICONE PARA ABRIR A TELA ABAIXO.



NESTA TELA PODEMOS BUSCAR AS TABELAS QUE ESTÃO DEFINIDAS EM NOSSO PROGRAMA E VARIAVEIS, PARA ISSO BASTA CLICAR EM Chamar do programa.




DAÍ PODEMOS SELECIONAR O CAMPO DA TABELA OU VARIAVEL QUE SERA ATRIBUITO A CAIXA DE ENTRADA (1).



SE DERMOS 2 CLICK NA CAIXA DE ENTRADA SERA ABERTA A TELA DE ATRIBUTOS DESTE OBJETO, QUE TAMBEM PODE SER ACESSADO PELO ICONE ...

PODEMOS NAVEGAR PELOS ATRIBUTOS DESTE OBJETO USANDO AS ABAS : DICIONARIO, PROGRAMA, EXEBIÇÃO...




EM **DICIONÁRIO** DEVEMOS DEIXAR MARCADO O CAMPO **Do Dict**. DESTA FORMA O CAMPO VAI RECEBER AS CARACTERISTICAS DA TABELAXCAMPO. E NA ABA **PROGRAMA** EM CAMPO DE ENTRADA PODEMOS DEIXAR A OPÇÃO REQUIRED MARCADA (pois isto torna o campo obrigatório)




TAMBEM PODEMOS ACESSAR ESTE FLAG USANDO O BOTÃO Concessamento

ESTE BOTÃO LEVA DE VOLTA A TELA DE PROGRAMA, CLICAMOS NA ABA LISTA DE ELEMENTOS.




E LOCALIZAMOS A TabelaxCampo QUE ATRIBUIMOS A CAIXA DE ENTRADA E MARCAMOS A OPÇÃO C






COLOCANDO O MOUSE SOBRE O NOME DO PROGRAMA E CLICANDO COM O BOTÃO DIREITO TEMOS UM MENU DE OPÇÕES. USAMOS A OPÇÃO ATIVAR, PARA GERAR TODOS OS PROGRAMAS E DEPOIS CRIAR->TRANSAÇÃO




NA TELA DA TRANSAÇÃO INFORMAMOS O NOME DA TRANSAÇÃO, O PROGRAMA QUE SERÁ EXECUTADO E A TELA INICIAL, CLICARMOS EM SALVAR.


OBJETOS DE AUTORIZAÇÃO - TRANSAÇÃO SU21

LISTA E CRIAR OBJETOS COM AS SUAS AUTORIZAÇÃOES





SU24 - PRENDE A TRANSAÇÃO COM O OBJETO DE AUTORIZAÇÃO



Como utilizar AUTHORITY-CHECKs

A amarração se dá com um Objeto de autorização para uma ou mais autorizações

- O Perfil é composto por um ou mais objetos de autorizações....
- O <u>Usuário</u> pode estar presente em N <u>perfis</u>...

Os objetos de autorização, podem ser compostos de vários campos. Conforme o interesse do objeto. Exemplo, pode-se testar a atividade do usuário de acordo com o valor preenchido de um determinado campo...como: Autorização de usuário por empresa campos:

```
BUKRS - Empresa
ACTVT - Atividade (01-Criação, 02-Alteração e 03-Exibição)
```

As autorizações podem conter preenchimentos diversos para os objetos de autorização exemplo anterior:

```
Autorização = S_EXIBIR, campos/valores:
BUKRS → EMP1
ACTVT → 03;
```

OBSERVAÇÃO:

Estes valores podem ser RANGES ou PARÂMETROS; FIXOS ou VARIÁVEIS. Em qualquer campo de autorização, o (*) eqüivale a todas as entradas possíveis;

• Pesquisando os Objetos de Autorização:

- Caminho: R/3→Ferramentas→ ABAP Workbench →Desenvolvimento→Outras Ferramentas→Objetos de Autorização→Objetos;
- Transação SU21;
- Selecionar a classe de Objetos do seu interesse;
- Consultar o Objeto em questão;
- Poderá ser criado novos objetos de autorização....

Criando Autorizações;

- Caminho: R/3→Ferramentas→Administração→Atualização Usuário→Autorização
- Transação SU03;
- Seleciona, novamente, a Classe de Objetos desejado;
- Consultar os Objetos existentes, conforme passo anterior;
- · Optar pelo objeto de interesse;
- Consultar as Autorizações já existentes para este objeto;
- Poderá ser criado novas autorizações...
- Atualizar Perfil:
- Caminho: R/3→ Ferramentas→Administração→Atualização Usuário→Perfil;
- Transação SU02;
- Criação;
 - Digite o nome do perfil a ser criado;
 - Clicar em ENTER ou GERAR ÁREA TRAB.;
 - Exibirá uma lista vazia;
 - Clicar em Criar, colocar descrição;
 - Perfil individual ou coletivo;
 - Na coluna "Objeto", inserir o nome do Objeto de Autorização;
 - Na coluna "Autorização", inserir o nome da(s) autorizações desejadas;
 - Gravar
 - Observar STATUS, deve estar ATIVO e GRAVADO

Exibição/Modificação;

- Digitar o nome do Perfil;
- Clicar ENTER ou GERAR ÁREA TRAB.;
- Exibirá a lista contendo a autorização selecionada;
- Clicar em MODIF, EXCLUIR,...

Atualizar Perfil do USUÁRIO:

- Caminho: R/3→ Ferramentas→Administração→Atualização Usuário→Usuário;
- Transação SU01;
- Digitar o usuário e nterar como modificação;
- Navegar até a pasta "Perfis";
- Adicionar o novo perfil à lista do usuário;
- Gravar

Código Fonte Modelo.

Report com duas possibilidades de resposta (AUTORIZADO ou Não Autorizado). Contém uma tela de seleção com um parâmetro para CIA ÁREA.

Quando executado, acionará o evento da tela de seleção e efetuará a verificação de autorização do usuário, conforme digitação em tela...

REPORT ZZZTESTE.

DATA: V_RESULT(20) TYPE C VALUE 'AUTORIZADO'.

PARAMETERS P_CARR LIKE SPFLI-CARRID.


AT SELECTION-SCREEN ON P_CARR.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_CARRID'
ID 'CARRID' FIELD P_CARR
ID 'ACTVT' FIELD '02'.
IF SY-SUBRC NE 0.
MOVE 'Não Autorizado' TO V_RESULT.
ENDIF.

START-OF-SELECTION.


WRITE V_RESULT.

USER-EXIT - TRANSAÇÃO CMOD


Ir para : Utilitáios > Ampliações SAP



Executar (F8)




Selecionar a User exit e clicar em Para exibir ou modificar.




Ativar uma User-EXIT.


- Procure o nome da função chamada por esta custumer-function;
- Vá na SMOD, clique sobre o search help (ou F4) na ampliação;




Ao aparecer a próxima tela, clique no botão de "Sistema de Informação"




• Na tela seguinte tem um botão que ativa todas as opções de pesquisa (um que tem uma seta para baixo); clique que irá aparecer todas as formas de pesquisas possíveis;




- Em nome do componente, digite o nome da função que você pegou na primeira opção e mande procurar;
- Irá aparecer o nome de uma ampliação. Guarde esse nome.




• Vá na transação CMOD e crie um projeto.



• Tem um botão para associar ampliação ao projeto. Digite o nome da ampliação que vo pegou no item 6.




 O próximo passo é criar o código desejado para o funcionamento da user-exit. Neste caso, entre na função (ou via SE37 ou dentro da própria CMOD) e faça o código (clique sobre o include que aparece dentro da função para criar um programa separado).



Para ativar, na tela inicial da CMOD tem um botão específico.


FIELD-EXIT -> (ESTA RELACIONADA A LOGICA DO CAMPO, AO PASSAR O CURSOR) TRANSAÇÃO CMOD - para localizar uma FIELD-EXIT



MENU : IR PARA-> AMPLIAÇÕES GLOBAIS->ELEMENTO DE DADOS->NOVO DOC.CLIENT.ED

FIELD AMARRAR EM UM PROJETO






FIELD-EXIT - NA TELA CMOD DIGITAR = PRFB e DAR ENTER



MARCAR QUAL ELEMENTOS DE DADOS E CLICAR EM



Atribuir progr/tela Processar MF					
Elemento de dados	Status	Programa	Tela	N° exit campo	Txt.breve para elem.dados
✓ AFNAM	ATIVO	GLOBAL			Nome do requisitante
STCD1	ATIVO	GLOBAL			CNPJ



PARA CRIAR UM FIELD-EXIT


- Como primeiro passo, devemos executar a transação a onde iremos colocar o Filed-Exit, e coletar os dados :
 - 1. nome do campo
 - 2. elemento de dados
 - 3. nome do programa
 - 4. numero da tela
- Em seguida executar a transação CMOD : Dentro da transação digitar na caixa de dialogo PRFB e dar enter.



• No menu superior escolher : Exit campo > Criar.




• Informar o nome do elemento de dados



Criar a função para a Field-Exit




Informar grupo de funções e texto breve



Digitar o código fonte da função e salvar.

```
Módulo de função
                    FIELD_EXIT_AFNAM
                                                   ativo
                   Importação Exportação
                                             Modific. Tabelas Exceções Texto fonte
    Características
           FUNCTION FIELD_EXIT_AFNAM.
  *"*"Interface local:
     IMPORTING
        REFERENCE (INPUT)
     EXPORTING
        REFERENCE (OUTPUT)
    tables: cawn.
    data: v_atwrt like cawn-atwrt.
    if input ne space.
      v_atwrt = input.
     translate v_atwrt to upper case.
      select atwrt into cawn-atwrt
             from cawn
            up to 1 rows
             where atinn eq '0000000013' and
                  atwrt eq v_atwrt.
      endselect.
```

Marcar o item criado e clicar em mostrada com o nome do programa e tela. Desta forma a Field-Exit será validada para este programa. Para ativar para todos os programas, não preencher a tela, apenas confirmar.



A Field exit, permite que seja feita alguma seleção ou checagem de um determinado campo no programa e tela desejados.

Para isso, se faz necessário, buscar o elemento de dados do campo que se deseja fazer a field exit.

Ir até a transação CMOD, clicar AMPLIAÇÕES TEXTO(menu), depois escolher Exits campo, aparecerão todas as fields existentes.

Para se criar uma nova:


- 1) Exit campo (menu)
- 2) Criar
- 3) Digitar o elemento de dados Avançar
- 4) Digitar o código, como uma função
- 5) Depois clicar no botão Atribuir progr/tela, colocando o nome do programa e o número da tela, p/ pegar estas informações, clicar F1 e F9, no campo desejado
- 6) Visualiza ou modifica o conteúdo da field, no botão Processar MF, deve-se selecionar o elemento de dado desejado
- 7) Ativar a field exit

IMPORTANTE: Na field exit, vc precisa pegar o valor digitado no campo desejado, p/ isso existe a importação e a exportação, ou seja, as variáveis INPUT e OUTPUT, vc precisa sempre colocar OUTPUT = INPUT, p/ que o valor possa voltar p/ tela origem.


Observação: A Field exit só funcionará, se a mesma estiver ativa.

CRIAR TABELAS


TRANSAÇÃO SE11



COLOCAR O NOME DA TABELA E BOTÃO CRIAR



COLOCAR EM CLASSE DE ENTREGA SEMPRE **A** EM **DATA BROWSER/ATUALIZAÇÃO** COLOCAR CONFORME CARACTERISTICA DA TABELA




COLOCAR OS CAMPOS E FLAG CONFORME A NECESSIDADE DA TABELA.

CHAVE -> INDICA SE O CAMPO É CHAVE Val. -> SE O CAMPO PODE CONTER NULOS


OBS: SEMPRE COLOCAR O CAMPO MANDT (MANDANTE)

ENTRS.POSSIVEIS DE VERIFICAÇÃO E CAMPOS MOEDAS, SERVEM PARA INDICAR SE HAVERA TABELAS ASSOCIADAS PARA PESQUISA E VALORES.


PARA CRIAR UM ELEMENTO DE DADOS, DEVEMOS ESCREVER O NOME DO ELEMENTO DE DADOS E CLICAR DUAS VEZES SOBRE ELE.



CONFIRMAR A CRIAÇÃO DO ELEMENTO DE DADOS.




ESCREVER O NOME DO DOMINIO E CLICAR DUAS VEZES SE ELE NÃO EXISTIR.




EM **DENOMINAÇÃO CAMPOS**, COLOCAR OS NOMES QUE DEVERÃO APARECER NAS TELAS E RELATÓRIOS.



DEFINIR O OBEJTO LOCAL OU REQUEST





CRIAR O DOMINIO




EM **DEFINIÇÃO** COLOCAR A CATEGORIA DE DADOS, NUMERO DE POSIÇÕES, EM **SAIDA** DEFINIR O TAMANHO DO CAMPO PARA RELATORIOS, SE ELE PODERA SER NEGATIVO E ACEITAR LETRAS MINUSCULAS

OS TIPO DE DADOS:





EM INTERVALOS PODEMOS DEFINIR UMA FAIXA OU VALORES QUE O CAMPO PODEM ACEITAR. VOLTAR ATIVANDO AS TELAS. QUANDO CHEGAR NA TELA PRINCIPAL, IR EM CONFIGURAÇÕES TECNICAS



COLOCAR O TIPO DE DADOS E A CATEGORIA DE TAMANHO E SALVAR E DEPOIS ATIVAR A TELA.

PRINCIPAIS TABELAS GENÉRICAS

- JEST Status Individual por Objeto
- JSTO Informações sobre Objeto de Status
- KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral)
- KNB1 Mestre de Clientes (Empresa)
- KNB4 Histórico de Pagamentos do Cliente
- KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamação)
- KNC1 Mestre de Clientes (Movimentação no Período)
- KNC3 Mestre de Clientes (Movimentação no Período Razão Especial)
- KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição)
- LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral)
- LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)
- LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)
- LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa)
- LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação)
- LFBK Mestre de Fornecedores (Banco)
- LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)
- LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período)
- LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período Razão Especial)
- LFM1 Mestre de Fornecedores (Organização de Compras)
- T000 Mandantes
- T001 Empresas
- T001Z Dados Adicionais para Empresa
- T005T Denominação dos Países
- T012K Bancos
- T074T Denominação dos Códigos de Razão Especial
- T074U Características dos Códigos de Razão Especial
- TBTCO Síntese de estado de job
- TCURR Taxas para conversão monetária
- TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos
- V_T015Z Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard SPELL_AMOUNT.

Principais Tabelas de CO e FI

- BKPF Cabeçalho de Documentos Gerais de FI
- BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes
- BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores
- BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão
- BSEG Itens de Documentos Gerais de FI
- BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes
- BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores
- BSIS Itens de Partidas em Aberto de Contas do Razão
- COBK Cabecalho do Documento Nº CO Referente ao Período
- COEP Partidas no CO Referente ao Período
- COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens
- CSKS Mestre de Centro de Custo
- CSKT Texto de Centro de Custo
- GLTO Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período)
- GLT1 Totais para General Ledger Local
- J_1AT059Z Códigos de IRF (Nova Funcionalidade)
- J_1AWITH Dados de Operações de IRF
- J_1AWTOFF Código Oficial de Imposto de Renda na Fonte
- SKA1 Mestre das Contas do Razão
- T001S Encarregado da Contabilidade

- T011 Estrutura de Balanço L/P
- T030A Operações (Ex. "WIT" Operações de IRF)
- T894 Versões de Ledger
- TBSL Mestre da Chave de Lançamento
- TBSLT Denominação das Chaves de Lançamento
- TGSB Divisões
- TGSBT Denominação das Divisões
- TKA01 Área de Contabilidade de Custos
- TKA09 Opções Básicas Versões de Ordens
- TKA50 Perfis de Planejador Tabela de Entidades
- TKO08 Área de Apropriação de Custo para Ordem
- TKO09 Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem

Principais Tabelas HR

- HRS1200 Infotipo standard 1200 (SAP) atribuição de função a tarefa
- HRS1203 Infotipo standard 1203 (SAP) funções executáveis
- PA2001 Registro horas pessoal: infotipo 2001 (ausências)
- PA2002 Registro horas pessoal: infotipo 2002 (presenças)
- PA2003 Registro horas pessoal: infotipo 2003 (substituição)
- PA2004 Registro horas pessoal: infotipo 2004 (disponibilidade)
- PA2005 Registro horas pessoal: infotipo 2005 (horas extras)
- PA2006 Registro horas pessoal: infotipo 2006 (contigente ausências)
- PA2007 Registro horas pessoal infotipo 2007 (autorização presença)
- PA2010 Registro horas pessoal: infotipo P2010 (info remun.empr.)
- PA2012 Registro horas pessoal: infotipo 2012 (revisão do saldo)
 PA2013 Infotipo reg.tempo pess.2013 (correções contingente)
- Principais Tabelas de MM
 - EKBE Histórico de Documento de Compras
 - EKKN Classificação Contábil de Documento de Compras
 - EKKO Cabeçalho de Documento de Compras
 - EKPO Item de Documento de Compras
 - MAKT Textos breves de Materiais
 - MARA Mestre de Materiais
 - MARC Segmento C do Mestre de Materiais
 - MARM Unidades de Medida
 - MBEW Avaliação do Material
 - MKPF Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)
 - MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentações)
 - T134T Denominação dos Tipos de Material

Principais Tabelas de PP

- AFKO Cabecalho da Ordem PCP
- AFPO Item da Ordem PCP
- AUFK Mestre de Ordens
- MAST Ligação entre Materiais (Lista Técnica)
- PLAF Ordem Planejada
- STKO Cabecalho da Lista Técnica
- STPO Item da Lista Técnica
- T003P Textos de Tipos de Ordens

Principais Tabelas de SD

- J_1BBRANCH Filial do CNPJ
- J_1BNFDOC Nota Fiscal Cabeçalho
- J_1BNFLIN Nota Fiscal Itens
- LIKP Remessa/Fornecimento Cabeçalho
- LIPS Remessa/Fornecimento Itens
- T171T Clientes Zona de Distribuição Textos
- TVFK Documento de Faturamento Tipo de Documento
- TVGRT Unidade de Organização Grupo de Vendedores
- VBAK Ordens de Venda Cabeçalho
- VBAP Ordens de Venda Itens
- VBFA Fluxo de Documento de Venda
- VBRK Faturamento Cabeçalho
- VBRP Faturamento Itens
- VTTK Transporte Cabeçalho
- VTTP Transporte Itens

Obter as tabelas relacionadas a uma determinada tabela, via Lógical Database

Uma das maneiras de se saber quais outras tabelas estão associadas a uma tabela , é verificando se existe um logical database para tabela em questão. Através da seguinte seleção de opções de menu:

FERRAMENTAS >
ABAP/4 WORKBENCH > DESENVOLVIMENTO >
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO > BANCO DE DADOS LÓGICO


(Chega-se à transação SE36)


SUPLEMENTOS > UTILIZAÇÃO DE TABELA

Informar a tabela que se deseja verificar


Verificar, através dos Bancos de Dados Lógicos listados, as ligações entre a tabela pretendida e as demais.


SAPSCRIPT - Etapas de Criação






CLICAR EM Configurações globais






Clicar em Páginas




NF-NEXT -> RESET E ENVIA PARA NF . SEMPRE TER 2 PAGINAS.


CLICAR EM Janela.




CLICAR 2 VEZES SOBRE A JANELA E CLICAR EM PARA DETALHAR O CONTEUDO DA JANELA.




MENU: Utilitários - layout da janela







CLICAR EM Formatos de caracteres



CLICAR EM Fonte









&j_1bprnfli-menge(8.3)& tamanho do campo


CRIAR UM FORMULÁRIO SAPSCRIPT

COLOCAR O SIGNIFICADO, DEPOIS CLICAR EM CONF.GLOBAIS







CRIAR EM PAGINAS




PRIMEIRO CRIAR A NEXT, DEPOIS A PRIMEIRA PAGINA





CRIAR FORMATOS DE PARAGRAFO E FORMATOS DE TEXTO





CLICAR EM JANELA DE PAGINA







PARA AMARRAR AS JANELAS (FAZER LOOP)

EM JANELAS


PRIMEIRA JANELA (PAGINA)




SEGUNDA JANELA (OU PROXIMA PAGINA)



PARA DESENHAR LINHAS (BOX)



PARA DEIXAR EM DESTAQUE UM COLUNA



ONDE **B1** -> FORMATO DE CARACTER (OU TEXTO)

Formatos de parágrafo

