DESPLIEGUE DE **APLICACIONES** WEB. **EJERCICIOS** APACHE(II)

Pablo Cidón Curso 2017-2018

Sumario

	DESPLIEGUE	1
	Curso 2017-2018	
Со	nfiguración del servidor DNS:	3
	I. Configura el servidor DNS para que resuelva los siguientes nombres: www.empresa1.com, empresa1.com, www.empresa2.com y empresa2.com con la IP del servidor web	3
Со	nfiguración del servidor WEB	5
	II. Deshabilita el servidor virtual por defecto. ¿Qué directorio muestra si accedo como http://IP o http://www.empresa1.com o http://empresa2.com o http://empresa2.com?	
	III. Configura y activa un sitio virtual basado en nombre para el dominio www.empresa1.com (ServerName) o empresa1.com (ServerAlias)	5
Со	nfiguración del servidor FTP	8
Co	nfiguración del servidor WFB seguro	. 9

Configuración del servidor DNS:

I. Configura el servidor DNS para que resuelva los siguientes nombres: www.empresa1.com, empresa1.com, www.empresa2.com y empresa2.com con la IP del servidor web.

Si no funciona el servicio DNS, podemos resolver los nombres utilizando el fichero hosts ("C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts") añadiendo las IP /nombres en Windows y también, en el fichero /etc/hosts en Linux. El cliente (máquina anfitriona) tiene que usar el servidor DNS propio.

En primer lugar, iremos al fichero /etc/bind/named.conf.local, en donde crearemos todos los sitios de nuestro DNS:

```
zone "empresal.com" {
type master;
file "/etc/bind/db.empresal.com";
};
zone "empresa2.com" {
type master;
file "/etc/bind/db.empresa2.com";
};
```

A continuación, guardamos los cambios y chequeamos el fichero para comprobar que está todo correcto.

```
root@PCB-ED:/home/miadmin# named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
```

Al no producirse ningún error reiniciaremos el servicio, para ello ejecutaremos el siguiente comando:

```
root@PCB-ED:/home/miadmin# service bind9 restart
```

Una vez hecho esto, procederemos a la configuración de los distintos sitios, para ello realizaremos una copia del fichero /etc/bind/db.0:

```
root@PCB-ED:/home/miadmin# cp /etc/bind/db.0 /etc/bind/db.empresal.com
```

Una vez hecho, editaremos el fichero de modo que quede así:

```
; BIND reverse data file for empresal zone
STTL
       604800
              SOA
                    PCB-ED.empresal.com. root.localhost. (
                            l ; Serial
                        604800
                                     ; Refresh
                                    ; Retry
                        86400
                       2419200
                                     : Expire
                        604800 )
                                     ; Negative Cache TTL
                      PCB-ED.empresal.com.
       IN
                      192.168.1.150
               Α
PCB-ED
                      192,168,1,150
       TN
               Α
PC-PC
       TN
                      192.168.1.105
               CNAME PCB-ED.empresal.com.
       IN
```

Al finalizar chequearemos el fichero para comprobar que está correcto:

```
root@PCB-ED:/home/miadmin# named-checkzone empresa2.com /etc/bind/db.empresa2.co
m
zone empresa2.com/IN: loaded serial 1
OK
```

(*) Para la empresa2, podremos partir de este fichero, cambiando "empresa1" por "empresa2".

Estableceremos una nueva configuración de red, modificando el fichero /etc/network/interfaces

```
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.150
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
dns-nameservers 192.168.1.150
dns-domanins empresal.com empresa2.com
```

Cambiamos el DNS de nuestro equipo y comprobamos que resuelve los nombres:

```
C:\Users\PC>nslookup
Servidor predeterminado: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Nombre: empresa1.com
Address: 192.168.1.150
> PC-PC.empresa1.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Nombre: PC-PC.empresa1.com
Address: 192.168.1.105
> PC-PC.empresa2.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Nombre: PC-PC.empresa2.com
Address: 192.168.1.105
> empresa2.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Nombre: empresa2.com
Address: 192.168.1.150
> www.empresa2.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Nombre: PCB-ED.empresa2.com
Address: 192.168.1.150
Aliases: www.empresa2.com
> www.empresa1.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.1.150
Nombre: PCB-ED.empresa1.com
Address: 192.168.1.150
① www.empresa2.com
                        ↑ Inicio & DAW & DWES & DWEC & DIW
```

Lenguajes y herramientas utilizadas





Lenguajes y herramientas utiliza



Configuración del servidor WEB

II. Deshabilita el servidor virtual por defecto. ¿Qué directorio muestra si accedo como http://IP o http://www.empresa1.com o http://empresa1.com o http://empresa2.com?

Realizar los cambios que tu consideres para que muestre una página web en blanco, en el caso de que se acceda solo con la IP del servidor.

En primer lugar, desactivaremos el sitio por defecto de apache:

```
miadmin@PCB-ED:~$ sudo a2dissite 000.default.conf
```

Reiniciamos el servicio y comprobamos que nos muestra:



- (*) Tanto accediendo por IP, como por cada uno de los nombres, la página nos muestra algo como así, como se ve en la imagen anterior.
- III. Configura y activa un sitio virtual basado en nombre para el dominio www.empresa1.com (ServerName) o empresa1.com (ServerAlias)
 - Directorio raíz /var/www/html/empresa1.com/public_html

```
miadmin@PCB-ED:~$ sudo mkdir /var/www/html/empresal.com/miadmin@PCB-ED:~$ sudo mkdir /var/www/html/empresal.com/public_html
```

o Se servirá el fichero index.html si no se indica ningún fichero en la URL

```
miadmin@PCB-ED:~$ sudo nano /var/www/html/empresal.com/public_html/index.html
```

- No se mostrará un listado de directorio raíz si no se solicita ningún fichero.
- Podrán acceder todos los usuarios.

- Nos mostrará un sitio web que se ha transferido al servidor mediante el protocolo FTP con el usuario u1.
- En el navegador puedo acceder con los siguientes URL www.empresa1.com o empresa1.com.
- o El log de errores será /var/log/apache2/empresa1.error.log
- El log de accesos será /var/log/apache2/empresa1.access.log, con formato combined.

En primer lugar copiaremos el fichero 000.default.conf, para crear nuestro sitio.

```
miadmin@PCB-ED:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/empresal.conf
```

Como ya lo teníamos desactivado de antes, ahora solamente tendremos que activar el nuevo sitio:

```
miadmin@PCB-ED:~$ sudo a2ensite empresal.conf
```

Reiniciamos el servicio y procedemos a la configuración del sitio:

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName www.empresal.com
        ServerAlias empresal.com
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/empresal.com/publc html
        <Directory /var/www/html/empresal.com/publc html>
                Options -Indexes
                Require all granted
                AllowOverride All
        </Directory>
        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
         modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn
        ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/empresal.error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresal.access.log combined
        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost
```

Reiniciamos el servicio y comprobamos que funciona, para ello tendremos que editar los ficheros de hosts para que reconozca los nombres. Lo haremos tanto en el propio servidor como en el equipo:

```
192.168.1.150 www.empresal.com

192.168.1.150 empresal.com

192.168.1.150 www.empresa2.com

192.168.1.150 empresa2.com

192.168.1.150 www.empresal.com

192.168.1.150 empresal.com

192.168.1.150 www.empresal.com


192.168.1.150 empresa2.com

192.168.1.150 empresa2.com
```

Creamos el usuario y cambiamos el propietario del fichero, que contiene el home del usuario y cambiamos los permisos del fichero para que sean 775:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo passwd ul
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chown -R ul:www-data /var/www/html/empresal.com/publc_h
tml/
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chmod -R 775 /var/www/html/empresal.com/publc_html/
```

Instalamos el servicio de FTP para conectarnos al servidor por FTP y comprobar que funciona:



- IV. Configura y activa un sitio virtual para el dominio www.empresa2.com o empresa2.com
 - Directorio raíz /var/www/html/empresa2.com/public_html
 - o Se servirá el fichero index.html si no se indica ningún fichero en la URL
 - o No se mostrará un listado de directorio raíz si no se solicita ningún fichero.
 - Podrán acceder todos los usuarios.
 - En el navegador puedo acceder con los siguientes URL www.empresa 2 .com o empresa2.com.
 - Nos mostrará un sitio web que se ha transferido al servidor mediante el protocolo
 FTP con el usuario u2.
 - El log de errores será /var/log/apache2/empresa2.error.log
 - El log de accesos será /var/log/apache2/empresa2.access.log, con formato combined.

En primer lugar vamos a copiar el fichero de configuración de la empresa1 para la empresa2:

```
\verb|miadmin@PCB-USED:~\$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/empresal.conf /etc/apache2/sites-available/empresa2.conf /etc/apache2/sites-available/empresa
```

Ahora vamos a crear el directorio que va a contener el home del usuario, y además el que va a ser el del sitio:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo mkdir /var/www/html/empresa2.com/miadmin@PCB-USED:~$ sudo mkdir /var/www/html/empresa2.com/public html
```

Ahora crearemos el usuario:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo useradd -g www-data -d /var/www/html/empresa2.com/ -s /bin/bash u2 miadmin@PCB-USED:~$ passwd u2 passwd: You may not view or modify password information for u2. miadmin@PCB-USED:~$ sudo passwd u2 Introduzca la nueva contraseña de UNIX: Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX: passwd: password updated successfully
```

Cambiamos los permisos y propietario del directorio:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chown -R u2:www-data /var/www/html/empresa2.com/public_html/
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chomod -R 775 /var/www/html/empresa2.com/public_html/
sudo: chomod: orden no encontrada
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chmod -R 775 /var/www/html/empresa2.com/public_html/
```


Vamos a realizar la configuración del sitio:

```
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
          # the server uses to identify itself. This is used when creating # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
             specifies what hostname must appear in the request's Host: header t
          # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName www.empresa2.com
           ServerAlias empresa2.com
           ServerAdmin webmaster@localhost
           DocumentRoot /var/www/html/empresa2.com/public html
           <Directory /var/www/html/empresa2.com/public_html>
                     Options -Indexes
Require all granted
                     AllowOverride All
           </Directory>
           # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
           # error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
             modules, e.g.
           #LogLevel info ssl:warn
           ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa2.error.log
          CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa2.access.log combined
           # For most configuration files from conf-available/, which are
           # enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
           # following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
           #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Guardamos cambios y activamos el sitio:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo a2ensite empresa2.conf
Enabling site empresa2.
To activate the new configuration, you need to run:
    service apache2 reload
miadmin@PCB-USED:~$ sudo service apache2 restart
```

Comprobamos que podemos acceder por FTP con el usuario:




Configuración del servidor FTP

V. Configura el servicio FTP de forma que exista un usuario para cada uno de los dominios y puedan subir, bajar, modificar, los archivos del sitio web.

- Los usuarios estarán enjaulados
- Ambos usuarios pertenecen al grupo www-data.
- Controlar los permisos
- Controlar los propietarios.
- Usuarios enjaulados

Usuario	Password	Directorio Personal (home)	Grupo principal	public_html
u1	paso	/var/www/html/empresa1.com	www-data:	Propietario u1
				Grupo www-data
				Permisos 775
u2	paso	/var/www/html/empresa2.com	www-data:	Propietario u2
				Grupo www-data
				Permisos 775

Dado que anteriormente hemos cambiado los permisos y los propietarios de los ficheros, solamente nos queda enjaular los usuarios, para ello iremos al fichero /etc/proftpd/proftpd.conf, en donde descomentaremos la siguiente línea:



Una vez hecho, reiniciamos el servicio y comprobamos:



Configuración del servidor WEB seguro

Activar el módulo SSL

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo a2enmod ssl.load
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how
To activate the new configuration, you need to run:
    service apache2 restart
miadmin@PCB-USED:~$ sudo service apache2 restart
```

 Generar dos certificados autofirmados para www.empresa1.com y para www.empresa2.com.

Generamos la clave privada:

```
miadmin@PCB-USED:~$ openssl genrsa 2048 > clavePrivada.key
```

```
miadmin@PCB-USED:~$ cat clavePrivada.key
   --BEGIN RSA PRIVATE KEY---
MITEDOIBAAKCAOFAlkb3Yml80iMJVnRrN+M8FeeXuzPYloHV0Bl/PYptTa+BMXRM
44eDH+cs4WlOdtXv+U7VjRT5e4VU+ijVsONKOm3XHr8VlOVhg6m96qMRZwh+nGsa
geoOU7Mxt+9ukyZX/TJywCgBVkb0aU2h0VoZA7Mjo7BrXLy2RrDbfxLeu+p50URa
RMUFjPJbEnRpzmROMUdBWXOGz9f2D6cvxz2dvnh7K153LNZ8Lv40hluGnYhwC2hY
wznQCznllHDrJj96bnNSvRllclg5BDi7vA/Y0j+Mi9oha2PNASXmvxrX3bj0BZlJ
tRdBA3Sdj+p6wr4/xo7c/wvKMFgCdySnvrSCdQIDAQABAoIBABAC039eUPecKJ12
L4DIkPf0C09oq14z61xTy2cszcTDmXK5jvk9afXbT0Y05bUJfVnyoxBcrdu19diP
bpA+G5DMH1Pk0VvMHAI7j75VmvpI7zT+58cnVxS4AhINaQTDy7VWrK5hDuCEgsTP
kTTUd6QIIbScfRk73J7hnjUbktsVohc07mlxC+L3E9DLDAXtuj1q3C2/FI1JzE7V
gF7VxV0yrjSqepZYe0PWQUBBciYrGY3e5Do2xsSWcYLJAfIx8aW3Kg/tDC8qhxPS
Ef8zm2OMDfBSp9UxLbp1bX44pT3VnRiPWqjxNr8y4LuiG2+0Z3FPOHYj3QMZHsdv
6cX/OeECgYEA9nKtf/gjjwKNcE1F7koUU39SQdUwQo6OrQTGJEUH1V2PQBjJ2pdB
PBx/1RLHQA4IUr2B9pNQ/LS6gGWWALPvUA9B5qGhgLz2Kr4XU3IjXnOKWtzSnpDY
7KV72K3AIo1A7o47H7Oq4mCqI551snIFOR0ryIw4Ssrz7M61jT03e2kCqYEA3pUU
9rfuMDpBbrlSaATSdlX/XrvE7WCvt4XYJa6I1DU0imkg5P87JS9tvP0kbvXI1bMV
sGNMJxECxalxVJw+tpinvI6GOMQK2Fu2kBwLmqtFMQlikcK0IIVSILJcJddnMRvF
WsPDO6QeEhgzpE5uUIs9qV3YnOHa9/zwlfkwKS0CgYEAqV3QTKTMUyju6OHCEGwK
ogNbFXEclHECLneccCqcdpLwsp0Wq8nlBAmVyG46TpQWNj6UhU9ilfjiPwERYHRI
H94MbSJhKmcySdePkkJbejqvN5iQinaDDccAYL2v0E8A87D9guDgzRKfepEY08S2
QDUC9PUgbo4hqnmtnmePThkCgYEAwzVSlnKHhmqBGl+UA0A/aKNRfT8Gnf10/pB3
Gc0xmZM0CiPi98RUle87xKsmuggUHB5c5i6f+h80JDRSEZeadL/7VCZXVw+wR0Jg
IZFHKBYPb8tAVH/DREZI2f4zTMjWar51Xo4T+omcCdiJ6g8TNrZ31MOGh0iZpyaB
xbYu490CqYEAoueHIF6IoMSCCFAtdQI/qE48jycljqYsWLbiK5PJXwu8H3QNvTDY
+qj34dwLFnhMUEdAsKCcvON6ZWC2oX0QMFD2UwqFyueIKvAYL1FBa8/YOsIzAk6H
kf/k3Uf3i48Vx5x9kpHXWTsiiM/SJUwgq9/yDVjDFP7cBQG1Y7qz6F4=
----END RSA PRIVATE KEY----
```

Seguidamente generamos la solicitud de certificado:

miadmin@PCB-USED:~\$ openssl req -new -key clavePrivada.key > certificado.csr

```
miadmin@PCB-USED:~$ cat certificado.csr
   ---BEGIN CERTIFICATE REQUEST-
MIICmjCCAYICAQAwVTELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBqNVBAqMB1phbW9yYTESMBAG
AluebwwJomVuYXZlbnRlMSEwHwYDVOOKDBhJbnRlcm5ldCBXaWRnaXRzIFB0eSBM
dGQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDWRvdibXxCIwlWdGs3
4zwV55e7M9jWgdVAGX89im0hr4ExdEzjh4Mf5yzhbU521e/5TtWNFP17hVT6KNWw
40o6bdcevxXU5WGDqb3qoxFnCH6caxqB6g5TszG3726TJ1f9MnLAKAFWRvRpTaHR
WhkDsvOisGtcvLZGsNt/Et676nk5RFpExOWM81sSdGnOZFAxR0FZdAbP1/YPpv/H
PZ2+eHsrXncslnwu/jSHW4adiHALaFjD0dAL0fWUcOsmP3puclK9GXVzWDkE0Lu8
D9jSP4yL2iFrY80BJea/GtfduPQFnUmlF0EDdJ2P6nrCvj/Gjtz/C8owWAJ3JKe+
tIJ1AgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEACMf+tZQkLpf1nVtSFiyulAu4
VDbFYGSWUuCmtvTK8ZWxrSU2diRHOMO4zHHJ2pfk+HLudSU7DfZv8XBOiF4sglfO
QiUM2RsqAqWaeraQruzTzQtEshb97uWQzucPZjPfrrspANv1vtfZLF1Hf2IhR+Md
YFRTjZLTTXn31eX9WX75wLubOvWiQnKMU59V9R/42yjZMKgH6VhVDZsVEp38ko67
xWgpcRsY4fmbzOvIErpXYnCbdYTSFIiuS/Dla8Ijf2kOufizqGKVZYDqtQ7BDiu4
ojCNGMbQvTT6KwVMTBqpOalNDcYhC+EIMvb7X+AjDtJ8S4hXh/kXnIIV1vvKMA==
----END CERTIFICATE REQUEST----
```

Creamos el certificado autofirmado con la clave privada:

```
miadmin@PCB-USED:~$ openss1 x509 -req -days 365 -in certificado.csr -signkey clavePrivada.key > certificadoFirmado.crt
```

```
miadmin@PCB-USED:~$ cat certificadoFirmado.crt
    -BEGIN CERTIFICATE-
MIIDJjCCAg4CCODZOh3B7LdpDTANBgkghkiG9w0BAQsFADBVMQswCQYDVQQGEwJF
UzEPMA0GA1UECAwGWmFtb3JhMRIwEAYDVQQHDA1CZW5hdmVudGUxITAfBgNVBAoM
GEludGVybmV0IFdpZGdpdHMgUHR5IEx0ZDAeFw0xODA1MDkwNjU2MDRaFw0xOTA1
MDkwNjU2MDRaMFUxCzAJBgNVBAYTAkVTMQ8wDQYDVQQIDAZaYWlvcmExEjAQBgNV
BAcMCUJ1bmF2ZW50ZTEhMB8GA1UECgwYSW50ZXJuZXQgV21kZ210cyBQdHkgTHRk
MIIBIjANBakahkiG9w0BAOEFAAOCAO8AMIIBCaKCAOEA1kb3Ym180iMJVnRrN+M8
FeeXuzPYloHVQB1/PYptIa+BMXRM44eDH+cs4WlOdtXv+U7VjRT5e4VU+ijVsONK
Om3XHr8V1OVhg6m96qMRZwh+nGsageoOU7Mxt+9ukyZX/TJywCgBVkb0aU2h0VoZ
A7Mjo7BrXLy2RrDbfxLeu+p50URaRMUFjPJbEnRpzmRQMUdBWXQGz9f2D6cvxz2d
vnh7K153LNZ8Lv40hluGnYhwC2hYwznQCznl1HDrJj96bnNSvRl1c1g5BDi7vA/Y
0j+Mi9oha2PNASXmvxrX3bj0BZlJtRdBA3Sdj+p6wr4/xo7c/wvKMFgCdySnvrSC
dQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCrR2A2+10sFwik5w0LJYXCqoYorVPa
POd5NrdoJFCoA8XKCv+bAjVZu/yhKhuI4KAPWU/qVQyVoB+casAXCrgaBhEf4wc/
lEe4MYKMfKnVSVwXjBA1H/8ORP8jFXDmrDNoEQYj0KUfqJApfC8+V1PJaJIW+Qv2
lzN7YskfkeYTWvllOMIqHtULnENBAkcVuxOJmzKnNcUoZFXcYaelvhbsNBD7XCjg
ZFtnukicFdsK077UM5KCWMCF2S32vrfm/18JNEo/Na6MvtSOgK5mgPnASXLDuZ2e
3Y5e0BanolpkdvzYibYPwlQfbT/uhNTgb9g6oNiWQE1+436A4gsv+x+p
 ---END CERTIFICATE---
```

Cambiamos el propietario y los permisos de los ficheros, y los movemos a sus directorios:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chown root:ssl-cert clavePrivada.key
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chmod 640 clavePrivada.key
miadmin@PCB-USED:~$ sudo chown root:root certificadoFirmado.crt
miadmin@PCB-USED:~$ sudo mv clavePrivada.key /etc/ssl/private/
miadmin@PCB-USED:~$ sudo mv certificadoFirmado.crt /etc/ssl/certs/
```

Configurar sitios virtuales para los dominios anteriores.

En primer lugar, vamos a copiar el fichero /etc/apache2/sites-availables/default-ssl.conf:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/a
pache2/sites-available/empresal-ssl.conf
miadmin@PCB-USED:~$ ls /etc/apache2/sites-available/
000-default.conf empresal.conf empresa2.conf
default-ssl.conf empresal-ssl.conf
```

Realizamos la configuración del fichero:

```
ServerName www.empresal.com
ServerAlias empresal.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html/empresal.com/publc html
<Directory /var/www/html/empresal.com/publc html>
       Options -Indexes
       Require all granted
       AllowOverride All
# Available loglevels: trace8, ..., tracel, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/empresal-ssl.error.log
CustomLog ${APACHE LOG DIR}/empresal-ssl.access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
   SSL Engine Switch:
   Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on
   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
   the ssl-cert package. See
   /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
   If both kev and certificate are stored in the same file, only the
SSLCertificateFile
                       /etc/ssl/certs/certificadoFirmado.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/clavePrivada.key
   Server Certificate Chain:
```

Activar los sitios anteriores.

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo a2ensite empresal-ssl.conf
Enabling site empresal-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
miadmin@PCB-USED:~$ sudo a2ensite empresa2-ssl.conf
Enabling site empresa2-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
```

Comprobar el funcionamiento https://www.empresa1.com y https://www.empresa2.com.



Redirigir de HTTP a HTTPS

Creamos el fichero .htaccess en el DocumentRoot del sitio:

```
Intaccess Intaccess Intaccess Intaccess Intaccess Intaccess Interpretation Interp
```

En el caso de que el módulo rewrite no esté activo, tendremos que activarlo:

```
miadmin@PCB-USED:~$ sudo a2enmod rewrite
```

Reiniciamos el servicio y comprobamos:

