imgcode-1.0.0

简要介绍

imgcode是一个完全由用户自定义的、灵活的、用于快速生成网页图片验证码的一个框架,图片验证码的显示效果 完全交由程序员自定义。

imgcode的使用也非常简单,使用者只需提供一个Properties配置文件,通过简单设置该文件中的属性,调用方法时传入该配置对象,即可开发出属于自己的图片验证码。

Imgcode 类的方法及说明	参数说明	返回值说明
public static Map <string, bufferedimage=""> createImageCode(Properties properties)</string,>	properties: 验证码配置对 象	Map <string, bufferedimage="">:键表示验证码字符内容,值表示验证码图片</string,>

使用指南

- 1、在工程中导入 imgcode-1.0.0.jar
- 2、创建一个Properties配置文件并添加以下所有属性

imgcode-1.0.0 的所有属性介绍

属性	属性值	描述说明	
width	整数值	验证码图片的长	
height	整数值	验证码图片的高	
bgColor	RGB整数值	例如:255,255,255	
borderColor	RGB整数值	useBorder为true才有效	
useBorder	true, 空值	true表示有边框,空值表示无边框	
type	number, letter, blend	验证码类型,number表示数字验证码,letter表示字母验证码, blend表示混合验证码	
length	整数值	验证码字符长度	
fontSize	整数值	验证码字符大小	
fontFamily	字体值	验证码所用字体	
fontColor	RGB整数值,空 值	空值表示颜色随机	
startSpace	整数值	验证码第一个字符出现的水平位置	
space	整数值	验证码字符之间的间距	
angle	整数值	字符的倾斜角度的绝对值的最大值,例如: angle=20表示倾斜角度范围在 -20 到 20 之间	
interfereType	line, dot, 空值	干扰类型,line表示线条干扰,dot表示点阵干扰,空值表示无干 扰	
interfereColor	RGB整数值,空 值	干扰色,空值表示颜色随机	
interfereNum	整数值	干扰数量	
interfereRadius	整数值	干扰点的大小,当interfereType=dot时才有效	

示例1-纯色验证码

imgcode.properties

width=150
height=50
bgColor=255,255,255
borderColor=0,0,0
useBorder=true
type=blend
length=4
fontSize=36
fontFamily=宋体

```
fontColor=0,0,0
startSpace=35
space=20
angle=10
interfereType=line
interfereColor=0,0,0
interfereNum=10
interfereRadius=0
```

调用示例:

```
Properties properties = new Properties();
properties.load(this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("imgcode.properties"));
Map<String, BufferedImage> map = Icode.createImageCode(properties);
...
```

效果图

示例2-随机色验证码

imgcode.properties

```
width=150
height=50
bgColor=255,255,255
borderColor=0,0,0
useBorder=true
type=blend
length=4
fontSize=36
fontFamily=宋体
fontColor=
startSpace=35
space=20
angle=10
interfereType=line
interfereColor=
interfereNum=10
interfereRadius=0
```

效果图