UNIDAD 6 · REDES WAN

Composición de una Red WAN


- Equipos terminales.
- Nodos de red.
- Enlaces de comunicaciones.

Tipos de Enlaces de comunicaciones


- Según los puntos que une:
 - o Punto a Punto \rightarrow ejemplos: ARQ, FEC.
 - o Punto a Multipunto \rightarrow ejemplo: FEC.
- Según las características:
 - o $\underline{\text{Dedicados}} \rightarrow \text{el medio no se comparte} \rightarrow \text{no hay intermediarios entre transmisor y receptor.}$
 - o **Conmutados** \rightarrow el medio se comparte \rightarrow hay estaciones intermedias entre transmisor y receptor.

Tipos de Conmutación → según la forma en que se conmutan los nodos

- **Conmutación de Circuitos** → cada conmutador establece una conexión y, así, queda definido un camino:
 - \longrightarrow Hay monopolio de recursos \longrightarrow el recurso de conmutación y el enlace quedarán reservados para la comunicación entre A y B \longrightarrow solamente habrá paquetes de A y B en ese enlace.
 - o Es $\underline{\text{con conexión}} \rightarrow \text{se}$ establece una conexión entre A y B, la cual debe ser luego mantenida y liberada.
 - o Esquema:



- <u>Conmutación de Paquetes</u> → entre paquete y paquete quedan espacios/tiempos que pueden ser aprovechados por otros paquetes de otras comunicaciones:
 - o <u>No hay monopolio de recursos</u> → los recursos de conmutación y los enlaces se comparten.
 - o Esquema:



- o Modos de Operación:
 - Circuito Virtual → es con conexión → se establece un único camino (virtual) por el cual viajan todos los paquetes de una misma comunicación.
 - Protocolo que trabaja con circuitos virtuales \rightarrow TCP.
 - **Datagrama** → es sin conexión → no se establece ningún camino único → cada paquete (que tiene suficiente información para poder enrutarse solo) puede ir por cualquier camino.
 - Protocolos que trabajan con datagramas \rightarrow UDP, IP.

Conmutación de Circuitos	Conmutación de Paquetes (Circuitos Virtuales)	Conmutación de Paquetes (Datagramas)				
Con conexión física.	Con conexión virtual.	Sin conexión virtual.				
Ruta dedicada.	Ruta no dedicada.	No hay ruta.				
La ruta se establece pa	ra toda la transmisión.	Cada paquete tiene su propio encaminamiento.				
El encaminamiento es más rígido, ya que siempre es un único camino.		miento es por etardos y cantidad de saltos.				
Los datos transmiti	dos llegan en orden.	Los datos transmitidos no llegan en orden.				
Transmisión en forma continua.	Transmisión	paquetizada.				
En general, uso eficiente para voz, pero ineficiente para datos.		iciente para datos, ciente para voz.				
Se cobra por tiempo y distancia.		de paquetes y tiempo. general, no pesa.				
El mensaje no se almacena.	Los paquetes se almacenan hasta su envío.	Los paquetes se pueden almacenar hasta su envío.				
Puede haber retardo en el est		e la transmisión de paquetes.				
La congestión bloquea el est		lo de la transmisión de paquetes.				
Ancho de banda fijo.		l ancho de banda. to del ancho de banda.				
Call request signal User data Call accept signal Call accept signal Viser data Acknowledgement signal Una señal de solicitud de llamada inicia el establecimiento de la conexión, mantenida durante la transmisión de datos de usuario, y finalmente liberada.	Call request packet Pkt1 Pkt2 Pkt1 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Acknowledgement packet 1 2 3 4 La conexión se establece, se mantiene y finalmente se libera. Hay múltiples canales compartidos.	Pkt1 Pkt2 Pkt1 Pkt3 Pkt2 Pkt1 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3 Pkt2 Pkt3				

Al definir tamaño del paquete en un protocolo, hay que considerar la eficiencia y la tasa de errores (BER):

- ullet Paquetes grandes o más eficientes (hay menos encabezados) o recomendables en canales de bajo BER bajo.
- Paquetes chicos \rightarrow menos eficientes (hay más encabezados) \rightarrow recomendables en canales de BER alto.

RED DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS → una vez establecido el circuito, se convierte en un canal dedicado.


Fases → establecimiento del circuito, transferencia de datos y desconexión del circuito.

Componentes


- Centrales \rightarrow tienen los conmutadores; de ellas dependen los abonados.
- Líneas principales o Troncales \rightarrow unen a las centrales mediante fibra óptica, radioenlace, etcétera.
- Bucle local \rightarrow lazo de abonado.

Tipos de Conmutación por Circuitos

- <u>Por División en el Espacio</u> → antiguo:
 - Las rutas que se establecen son físicamente independientes entre sí.
 - Ejemplos de Conmutadores por División en el Espacio:




La cantidad máxima de comunicaciones simultáneas es, en el mejor de los casos, igual a la cantidad de líneas de entradas/salidas.



lo cual reduce la cantidad máxima de comunicaciones simultáneas.

- <u>Por División en el Tiempo</u> → más actual:
 - Los canales de menor velocidad son muestreados a una mayor velocidad para integrarse en un bus $TDM \rightarrow$ las etapas para digitalizar una señal analógica son: muestreo, cuantificación y codificación.
 - Se basa en sistemas digitales y multiplexación por división de tiempo (TDM).
 - Ejemplo de Conmutador por División en el Tiempo:





PPP · Point to Point Protocol → protocolo para enmarcar el Protocolo IP cuando se envía mediante una línea serial.


- Útil para la transferencia entre dos dispositivos \rightarrow *Point-to-Point*.
- Es de Capa (2) de Enlace.
- Derivado del HDLC.
- Usado para formar VPNs.
- Funciones:
 - o Transporte de datos.
 - O Asegura el enlace y la recepción ordenada.
 - o Provee control de errores → detección y corrección (usa ventana deslizante o *sliding windows*).
 - o Provee autenticación.
 - o Provee asignación dinámica de direcciones IP.

PDU

8 b	8 b	8 b	16 b	0 a N b	16 b o 36 b	8 b
Bandera de Inicio	Campo de Dirección (*)	Campo de Control (*)	Identificador de Protocolo	INFO	FCS	Bandera de Cierre

- <u>Bandera de Inicio</u> → elementos para el sincronismo de bloque; símil "preámbulo" de la trama Ethernet.
- **Campo de Dirección** → lleva siempre la dirección estándar de difusión (son dos estaciones)
 - o Este campo puede ser eliminado por negociación, de acuerdo a la implementación que se realizará.
- <u>Campo de Control</u> → tipo de trama no numerada.
 - o Este campo puede ser eliminado por negociación, de acuerdo a la implementación que se realizará.
- <u>Identificador de Protocolo</u> → puede asociarse a varios: IP, LCP, PAP, CHAP, etcétera.
- **INFO** → información de usuario.
- **FCS · Secuencia de Control de Trama** → mediante CRC 16 o CRC 32.
- **Bandera de Cierre** → elemento para el sincronismo de bloque.

Funcionamiento



- <u>Establecimiento de la conexión</u> → una computadora contacta con la otra y negocian los parámetros relativos al enlace (como el tamaño de los datagramas, el método de autenticación a usar, etcétera) usando el protocolo LCP, el cual es una parte fundamental de PPP.
- <u>Autenticación</u> → no obligatoria.
 - Hay dos protocolos: PAP (la contraseña se envía sin cifrar; no recomendado) y CHAP (la contraseña se manda cifrada).
- <u>Configuración de Red</u> → se negocian parámetros dependientes del protocolo de red que se esté usando.
- $\underline{Transmisión} \rightarrow se manda y se recibe la información de red.$
- <u>Terminación</u> → la conexión puede ser finalizada en cualquier instante y por cualquier motivo.

Comparación con SLIP


- <u>SLIP (Serial Line IP)</u> → protocolo de proceso de tramas usado antaño para envíos IP a través de una línea serial.
- Encapsula datagramas IP.
- Ventajas del PPP:
 - o Permite la conexión tanto mediante líneas síncronas como asíncronas.
 - o Permite la asignación dinámica de direcciones IP en ambos extremos de la conexión.
 - o PPP permite el transporte de varios protocolos de red sobre él. SLIP permite IP solamente.
 - o Implementa un mecanismo de control de red NCP.
 - o PPP se puede usar también para crear VPN tanto cifradas como no cifradas, pero si se la desea cifrada se debe implementar por debajo de PPP.

UNIDAD 7a · PROTOCOLO X.25

El protocolo X.25 es un protocolo (de WAN) de conmutación de paquetes \rightarrow Capas 1/2/3 del Modelo OSI.

- La transmisión es sincrónica → se tienen "bloques" (PDUs).
- Pensado para trabajar con enlaces poco confiables.
- Define una interfaz entre usuario y red, mediante DTE y DCE.
- Provee servicios con conexión o orientados a la conexión (con circuitos virtuales).

Estructura - Esquema



- **1.** Se define una interfaz (Capa 1) entre el DTE y el DCE.
- **2.** Se definen los módems [MOD]: uno del lado del cliente (forma parte del DCE que define la norma) y otro del lado de la red o nube X.25. Además, se definen los equipos conmutadores de paquetes.

X.25 resuelve la falta de confiabilidad en los enlaces con: detección de errores (Capa 2) y corrección de errores (Capa 3), vía ARQ.

Empaquetamiento

Capa Modelo OSI	Nombre PDU						_		
3	Paquete				Cabeza	Datos			
2	Trama	Bandera de Inicio	Campo de Dirección	Control Operativo	Inform	nación	Control de Errores	Bandera de Cierre	
1	Secuencia de Bits	Secuencia de Bits							

 $\textbf{CAPA 1} \cdot \textbf{FÍSICA} \rightarrow \text{define características mecánicas/eléctricas/funcionales para conectar físicamente DTE con DCE}.$

- PDU → "Secuencia de bits".
- Comprende las normas complementarias X.21 y X.21 bis:

	X.21	X.21 bis
Trabaja con	enlaces digitales, señales balanceadas.	enlaces analógicos, señales desbalanceadas.
Velocidad máxima	64 Kbps.	20 Kbps.
Conector utilizado	DB-15 (15 pines).	DB-25 (25 pines)

PROTOCOLO HDLC · High-Level Data Link Control → protocolo de Capa 2 del Modelo OSI.

- Asegura el enlace de comunicación sin errores.
- Pensado para arquitecturas jerárquicas (primaria-secundaria: cliente-servidor, por ejemplo), en donde hay órdenes y respuestas.
- Del HDLC derivan varios protocolos, entre ellos: LLC, PPP, LAP, etcétera.
- Detecta y corrige errores en Capa 2.
- Corrección de errores → ARQ *sliding windows* (ventana deslizante).

Formato de la Trama \rightarrow 1080 bits (135 B) máximo.

8 bits	8 bits	8 o 16 bits	Entre 0 y N bits	16 o 32 bits	8 bits
Bandera	Dirección de Destino	Campo de Control	INFO	FCS	Bandera

- **Banderas** → usadas para el sincronismo de bloque.
- **Dirección de Destino** → identifica al destino → puede ser un campo innecesario.
- **Campo de Control** → puede ser de 8 bits o de 16 bits:
 - o 8 bits \rightarrow hay 3 tipos:

	De Información						De Supervisión							No numeradas									
1	_ 2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
0		N(S)		P/F		N(R)		1	0		s	P/F		N(R)		1	1	N	A	P/F		M	

N(S): número de secuencia de envío – P/F: bit de sondeo/final – N(R): número de secuencia de recepción.

o 16 bits, aumentando la cantidad de números de secuencia \rightarrow hay 2 tipos:

					D	e Ir	ıfo	rma	ació	'n											D	e S	up	erv	isió	n					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0				N(S)				P/F				N(R)				1	0	:	S	0	0	0	0	P/F				N(R)			

N(S): número de secuencia de envío – P/F: bit de sondeo/final – N(R): número de secuencia de recepción.

FCS (Secuencia de Control de Trama) → se usa CRC.

Tipos de Tramas

	No Numeradas	De Información	De Supervisión
Descripción	Establecimiento y Desconexión.	Para envío de datos.	Control de Errores. Control de Flujo.
Número de secuencia	No tiene.	Sí tiene.	Sí tiene.

Configuraciones

- Órdenes → de la estación primaria a la estación secundaria.
 Respuestas → de la estación secundaria a la estación primaria.
- Balanceada → hay 2 estaciones primarias.
 No balaceada → hay 1 estación primaria solamente → permite un enlace.

Modos de Operación

	NRM Respuesta Normal	ARM Respuesta Asíncrona	ABM Balanceado Asíncrono
Configuración	No balanceada.	No balanceada.	Cada estación se puede comportar como primaria y secundaria alternadamente.
La Transmisión se realiza	sólo cuando lo indica la es- tación primaria.	sin permiso de la estación primaria.	
Tipo de Enlace	Punto-a-Punto. Punto-a-Multipunto.	Punto-a-Punto.	Punto-a-Punto.
Tipo de Comunicación	Half-Duplex.	Full-Duplex.	Full-Duplex.

No balanceada \rightarrow permite un enlace punto-a-punto o bien un enlace punto-a-multipunto.

Asíncrono/Asíncrona \rightarrow no requiere el permiso de la estación primaria \rightarrow no se puede tener multipunto.

Delimitación \rightarrow elemento de sincronismo de bloque \rightarrow dada por la bandera (1 octeto):

- 01111111 → línea inactiva, aún no activada.
- 01111110 → bandera.

Método de transparencia → inserción o eliminación de bit en secuencia similar a la bandera:

Si en el campo INFORMACIÓN hay una secuencia de bits **01111110**, el receptor la interpretará erróneamente como bandera y no como información enviada. Este problema se evita con el **bit stuffing**, donde ante el quinto 1 consecutivo [11111] en el campo INFORMACIÓN, se le inserta un bit **0** (<u>bit de inserción</u>) en el lado del transmisor (\rightarrow si el receptor espera recibir X cantidad de bits –según lo indicado en el Campo de Control– pero luego recibe X+3 bits, el receptor sabrá que debe eliminar 3 bits de inserción).

El problema que acarrea el **bit stuffing** es el siguiente: si en el campo de información se tiene una secuencia **111110**, donde ese **0** forma parte de la información enviada, el receptor lo interpretará erróneamente como <u>bit de inserción</u> y no como bit de información. Este segundo problema es solucionado por la capa superior.

FCS \rightarrow CRC-16 \rightarrow método para detectar errores.


Métodos de direccionamiento

- Única para cada estación secundaria → no tiene sentido si se trabaja en punto-a-punto.
- De grupo \rightarrow enlace multipunto (*multicast*).
- De difusión \rightarrow enlace multipunto (*broadcast*).


Bit P/F \rightarrow usado para sondeo o escrutinio (*polling*).

- Si la trama va de la estación primaria a la secundaria → modo de pedir confirmación.
 Si la trama va de la estación secundaria a la primaria → modo de dar confirmación.
- Bit=1 en un comando, indica que el receptor debe confirmar (se pide confirmación). Bit=1 en una respuesta, indica que el receptor está confirmando (da confirmación).

Ejemplo de Funcionamiento - Intercambio de tramas en Capa 2:



Clasificación de los protocolos de comunicaciones



CAPA 2 · ENLACE \rightarrow define los procedimientos para tener un enlace libre de errores.

- PDU \rightarrow "trama".
- Protocolo HDLC, versión LAP-B → procedimiento de acceso al enlace, modo balanceado, punto a punto.
- La transmisión es full-duplex.
- Usa ARQ sliding windows (ventana deslizante).
- Usa confirmación superpuesta mediante piggyback.
- Usa modo balanceado asincrónico (ABM).

CAPA 3 · RED → gestiona circuitos virtuales y maneja la conmutación de paquetes.

- Define tanto el formato de los paquetes como los procedimientos para el intercambio de paquetes y el establecimiento o la supervisión entre el DTE y el DCE de los circuitos virtuales con los DTE remotos.
- Maneja circuitos virtuales [VCs] y canales lógicos [LCs]:
 - o <u>Circuitos virtuales</u> → asociación lógica de múltiples LCs entre origen y destino.
 - Alcance de extremo a extremo (DTE-DTE).
 - Pueden ser <u>permanentes</u> [PVC] o <u>conmutados</u> [SVC]:
 - $\underline{PVC} \rightarrow la$ comunicación entre A y B es permanente.
 - $\underline{SVC} \rightarrow \text{la comunicación entre A y B es temporal (a demanda).}$
 - o <u>Canales lógicos</u> → multiplexación del enlace de Capa 2 en varios canales de Capa 3.
 - Se numeran con un LCI (identificador de LC).
 - Alcance local \rightarrow entre dispositivo y dispositivo.
- $PDU \rightarrow "paquete"$.

Formato del Paquete

		HEADI	ER			DATOS DE USUARIO
14 b	12 b	8 b				
GFI	LCI	TPI	ADD	FAC	*	-

- o $GFI \cdot Identificador de formato general \rightarrow para numerar paquetes.$
- o <u>LCI · Identificador de canal lógico</u> → para numerar canales lógicos.
- \circ <u>TPI · Identificador de tipo de paquete</u> \rightarrow puede ser de llamada, de supervisión, de confirmación, de interrupción, de control de flujo y datos.
- o $\underline{ADD} \cdot \underline{Campo \ de \ Direcciones} \rightarrow opcional (en paquetes de llamadas):$
 - Únicamente tiene sentido con SVC.
 - Plan de numeración → usado para número telefónico.
 - 15 dígitos como máximo → 4 para internacional, 9 para nacional, 2 para dispositivos.
 - Recomendación de norma \rightarrow X.21.
- o $FAC \cdot Campo de Facilidades \rightarrow opcional (en paquetes de llamadas):$
 - Cobro revertido.
 - Grupo cerrado de usuarios (CUG) \rightarrow útil para seguridad, VPNs.
 - Selección rápida.
 - Negociación de tamaño de ventana, de paquete y de clase de tráfico.
- o $\star \cdot$ Campo de datos de usuario de llamada \rightarrow opcional \rightarrow identifica protocolo superior.

Parámetros de red a considerar - Facilidades


- ullet Costos fijos y variables o no dependen de la distancia sino de paquetes (salvo en tarifa plana).
- Tamaños de paquete y de ventana.
- Throughput \rightarrow velocidad real de transferencia de datos (sin errores) $\rightarrow v_{Tx} > v_{realTx}$.
- Cantidad de LCs y tipo de LCs (entrante, saliente o bidireccional).
- Grupo cerrado de usuarios.
- Si se va a trabajar con PVC o SCV.
- Si se va a trabajar con selección rápida → "marcación rápida" en el teléfono.
- Cobro revertido \rightarrow no se le cobra al transmisor sino al receptor.

Modos de Operación

• **Paquete** → modo sincrónico total → VC (PVC o SVC).

RED SINCRÓNICA

 $se\ transmite\ paquete\ por\ paquete$



Ambos DTEs trabajan en modo paquete. X.25 es el estándar de la parte sincrónica.

• <u>Carácter</u> → modo sincrónico/asincrónico.



El DTE trabaja en modo paquete − El DTE-C trabaja en modo carácter. X.25 es el estándar de la parte sincrónica − X.3 es el estándar del PAD − X.28 es el estándar de la parte asincrónica. Trabaja con un PAD → ensamblador/desensamblador de paquetes → vincula la parte sincrónica con la parte asincrónica. El PAD tiene 1 puerto sincrónico y varios puertos asincrónicos.

UNIDAD 7b · PROTOCOLO FRAME RELAY

Frame Relay \rightarrow relevamiento de cuadro.

- Técnica de conmutación de paquetes rápida.
- Trabaja sobre enlaces digitales de alta calidad \rightarrow BER en el orden de los 10^{-7} (frente a los 10^{-4} de X.25).
- Se usa fundamentalmente para reemplazar líneas punto a punto dedicadas "LAN to LAN" (donde hay monopolio del recurso utilizado) por líneas conmutadas (donde los recursos se comparten, lo cual puede desencadenar en problemas de congestión); aunque se pueden usar ambas a la vez.
- Las estaciones terminales (los extremos) dan: detección de errores, corrección de errores (el cual no es problema de *Frame Relay* sino de las aplicaciones), control de secuencia y control de flujo.
- Las estaciones intermedias retransmiten información.

Características

- Alta velocidad respecto de X.25.
- Baja latencia \rightarrow menor retardo en el procesamiento.
- Se basa en <u>circuitos virtuales de Capa 2</u> → hay menor procesamiento.
 X.25 se basa en CVs de Capa 3 permanentes (PVC) o conmutados (SVC).
- Trabaja con <u>circuitos virtuales permanentes</u> (PVC) → no hay opción para conmutar CVs.
 X.25 trabaja con circuitos virtuales permanentes (PVC) y conmutados (SVC).
- El CLI (identificador de canal lógico) de X.25 ahora se llama <u>DLCI</u> (identificador de canal de enlace de datos).
- El CV es una asociación lógica de DLCIs.
 Cada enlace tiene varios DLCIs → de la asociación de esos enlaces nace el CV que une extremo con extremo.
- El DLCI tiene significador local.
- La conmutación se produce en Capa 2 a nivel de <u>cuadro</u> (en X.25 se produce en Capa 3, a nivel de <u>paquete</u>).
- Uso dinámico del ancho de banda → la red da servicio en función del tráfico que hay, adaptándose de manera que todo el tráfico de todas las redes pueda pasar. En X.25 el uso del ancho de banda era estático.
- Orientado a tráfico por ráfagas (tipo LAN).
- Se define una interfaz entre CPE (equipo en la instalación del cliente) y POP (punto de presencia).
 - \circ CPE \rightarrow routers o FRADs (dispositivos de acceso a Frame Relay; símil PAD).
 - o POP → nodos, conmutadores rápidos que ofrecen puertos de acceso a la red *Frame Relay*.
- Divide el tráfico en dos vías: la información de las aplicaciones de los usuarios (se usa el protocolo LAP-F) y, por el otro lado, los datos de red (se usa el protocolo LAP-D).
- Es soportado sobre ISDN (red digital de servicios integrados → consiste en dar servicio hasta varios dispositivos simultáneamente por una misma línea) banda angosta.

Ubicación respecto al Modelo OSI

Modelo OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de Datos

Física

X.25
Paquete

LAP-B

Capa Física

Frame Relay


LAP-F / LAP-D

Capa Física


Arquitectura de Protocolos - Transferencia de Datos

Hay dos planos de operación:

- <u>Plano de Control</u> → establecimiento/liberación de conexiones lógicas → se implementa entre usuario y red.
 - o Trabaja con LAP-D.
- <u>Plano de Usuario</u> → transferencia de datos de usuarios → funcionalidad de extremo a extremo.
 - o Trabaja con LAP-F.



- I.430 y I.431 \rightarrow protocolos para ISDN.
- El <u>Plano de Control</u>, sobre el canal D, usa:
 - o LAP-D (estándar Q.921) en Capa $2 \rightarrow$ tanto en el lado del usuario como en el lado de la red.
 - Otros estándares (Q.931 y Q.933) en Capa $3 \rightarrow$ tanto en el lado del usuario como en el lado de la red.




El <u>Plano de Usuario</u> trabaja sobre canales B con <u>LAP-F Control</u> o <u>LAP-F Central/Core</u>:

LAP-F Control	LAP-F Central/Core					
Comunicación de extremo a extremo.	Comunicación en cada enlace.					
No se replica del lado de la red.	Sí se replica en el lado de la red.					
Usuario Red Red LAPF(control) LAPF(core) L430/L431 L430/L431	Red Usuario					
Interfaz	Interfaz					
usuario-red	usuario-red					

Trama LAP-D \rightarrow formato equivalente a la trama LAP-B y a la trama HDLC.

SD destino control inf	FCS ED
------------------------	--------

Estructura PDU para LAP-F Central/Core y LAP-F Control



- El Campo de Control está presente únicamente en LAP-F Control → en LAP-F Central/Core, no está.
- El LAP-F Central/Core maneja otras cosas en el Campo de Dirección.

Formato del Cuadro para LAP-F Central/*Core* \rightarrow entre 1600 B y 4096 B.

1B	2B, 3B o bien 4B		2B	1B
Bandera	Campo de Dirección	INFORMACIÓN	FCS	Bandera

• Campo de Dirección de 2B:

6 bits	1 bit	1 bit	4 bits	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit
DLCI	C/R	EA0	DLCI	F	В	DE	EA1


- o **DLCI** \rightarrow identificador de canal de enlace de datos.
- o $\underline{\mathbf{C/R}} \rightarrow \text{comando/respuesta}$ (uso por la aplicación).
- <u>EAO/EA1</u> → bit de extensión del campo de dirección (ubicado siempre al final de cada byte):
 - EA = $0 \rightarrow$ hay otro byte para campo de dirección; éste no es el último byte.
 - EA = $1 \rightarrow$ éste es el último byte del campo de dirección.
- o $\mathbf{F \cdot FECN} \rightarrow$ notificación de congestión explícita hacia adelante:
 - $F = 1 \rightarrow \text{hay congestión hacia adelante.}$
 - $F = 0 \rightarrow$ no hay congestión hacia adelante.
- o **<u>B · BECN</u>** → notificación de congestión explícita hacia atrás:
 - B = 1 \rightarrow hay congestión hacia atrás.
 - $B = 0 \rightarrow \text{no hay congestión hacia atrás.}$
- o $\underline{\mathbf{DE}} \rightarrow \text{elegido para descarte:}$
 - DE = $1 \rightarrow \text{si hay congestion en la red, el cuadro se descartará.}$
 - DE = $0 \rightarrow \text{el}$ cuadro no está elegido para descarte, no se descartará.


Campo de Dirección de 2B	Campo de Dirección de 3B	Campo de Dirección de 4B
10 bits para direccionar DLCIs.	16 bits para direccionar DLCIs.	23 bits para direccionar DLCIs.
8 7 6 5 4 3 2 1 Upper DLCI C/R EA 0 Lower DLCI FECN BECN DE EA 1	8 7 6 5 4 3 2 1 Upper DLCI	8 7 6 5 4 3 2 1 Upper DLCI

Tráfico por Ráfagas - Definiciones y Parámetros

- Puertos → permiten el ingreso a la red.
 - o Los POPs proveen puertos
 - o De los puertos nacen los PVC.
- $t_{\mathcal{C}}[s] \rightarrow \text{tiempo comprometido}$; intervalo de medición (con o sin actividad).
- $B_C[bit] \rightarrow$ cantidad comprometida/garantizada de ráfaga.
 - O Cantidad mínima de bits que se transmiten por un PVC en un tiempo $t_{\rm C}$ en condiciones normales.
- B_E [bit] \rightarrow cantidad en exceso de ráfaga.
- AR [bps] → velocidad de acceso, velocidad de puerto → velocidad máxima de entrada a la red Frame Relay.
 Rango: entre 64 Kbps y 2 Mbps.
- $CIR[bps] \rightarrow velocidad$ de información comprometida/garantizada para el PVC en condiciones normales.
- $EIR[bps] \rightarrow velocidad de información en exceso para el PVC en condiciones normales.$

$$CIR = \frac{B_C}{t_C} \qquad EIR = \frac{B_E}{t_C} \qquad v_{puerto} = \frac{B_C + B_E}{t_C} = CIR + EIR$$





Control de Errores, de Congestión y de Flujo

- <u>Control de Errores</u> \rightarrow solamente detección de errores (campo FCS) en las estaciones terminales (los extremos).
 - O Las capas superiores se ocupan de la corrección de errores.
 - o En el LAP-F Central/Core, no se lleva secuenciamiento de cuadros, que sí lo hace LAP-F Control.
- <u>Prevención de Congestión</u> → mediante FECN y BECN.
 - Cuando la congestión es en el mismo sentido que va el cuadro, se setea el FECN.
 Cuando la congestión es en el sentido opuesto en que va el cuadro, se setea el BECN.
 - o Estos bits son: seteados por los POP, y detectados por los CPEs y el administrador de la red.
- <u>Control de Congestión</u> → hecha por el LAP-F Central/*Core*.
 - o La congestión, que se produce en la nube, puede producirse por retardos en la comunicación o cuando no se establece la comunicación.
 - O Se rechazan cuadros mediante datos elegidos para descarte (campo DE).
- Control de Flujo \rightarrow hecha por el LAP-F Control.
 - O Se produce en los extremos de la comunicación.

Sobresuscripción → ocurre cuando la suma de los CIR de cada PVC supera la velocidad de puerto.

VoFR · **Voz sobre** *Frame Relay* \rightarrow se prioriza el tráfico y el uso de DLCI para voz.

- La voz es tolerante a pérdidas, pero no a retardos.
- Menores *QoS* (calidad de servicio) y costos frente a comunicaciones telefónicas convencionales.
- En teoría, VoFR es más eficiente que VoIP.
- Uso de voz sin comprimir (64 Kbps PCM) y comprimida.

La voz comprimida se resuelve: priorizando el tráfico y el uso de DLCI especial para voz; utilizando menor tamaño de cuadros (para evitar fragmentación); utilizando rutas con pocos saltos (para evitar retardos)

Comparación VoFR vs VoIP:


VoFR	VoIP		
La voz viaja sobre cuadros Frame Relay.	La voz viaja sobre datagramas IP.		
Trabaja en Capa 2.	Trabaja en Capa 3, generando mayor procesamiento.		
VoFR es más confiable que VoIP.	VoIP tiene mayor alcance que VoFR.		
Con conexión (CVs).	Sin conexión.		

UNIDAD 8 · PROTOCOLO ATM

 $ATM \rightarrow modo de transferencia asincrónico.$

- Montado sobre redes ISDN banda ancha (B-ISDN), basadas en tecnología SDH.
- Enlaces de alta calidad → permiten velocidades binarias de más de 2,4 Gbps.
- Permiten transportar todo tipo de servicio → voz, video, datos y combinaciones entre ellos.
- Requiere capas de adaptación para integrar servicios.
- Trabaja con conmutación rápida con muy bajos retardos.
- Reducción de funcionalidades en los nodos → delegación de funciones a los extremos (estaciones terminales).
- Orientado a la conexión.
- PDU \rightarrow "celda" o "célula"; son pequeñas y de tamaño fijo \rightarrow 53 B.
- ¿Por qué "asincrónico"?
 - o La red es sincrónica → las celdas se transportan sobre canales sincrónicos.
 - o No hay sincronización con respecto a ningún usuario.
 - O Las posiciones dentro de una ráfaga no son fijas, sino que se asignan a demanda.

Proceso de Adaptación



Todos los tipos de datos se van convirtiendo en celdas con sus respectivos HEADERs. Luego, estas celdas pasan por una tolva para finalmente quedar listas para viajar por la red.

Formato de la Celda → 53 B. Al ser de tamaño fijo y pequeño → procedimiento sencillo y menores retardos.

5 B	48 B
HEADER	PAYLOAD

HEADER → lleva información de enrutamiento y prioridad.

Su estructura depende si se aplica en una interfaz UNI o en una interfaz NNI:



	UNI (interfaz usuario-red)			1	NNI (interfa	z red	-red)				
4 b	8 b	16 b	3 b	1 b	8 b	12 b	16 b	3 b	1 b	8 b	
GFC	VPI	VCI	PT	CLP	HEC	VPI	VCI	PT	CLP	HEC	


- o $\underline{\mathbf{GFC}} \rightarrow \mathbf{control}$ de flujo genérico \rightarrow únicamente está presente en UNI (no está en NNI).
- o **VPI** \rightarrow identificador de trayecto virtual.
- ∇ VCI \rightarrow identificador de circuito virtual.
- o $\underline{\mathbf{PT}} \rightarrow \text{tipo de carga útil (de usuario o de gestión de red / mantenimiento)}.$
- o $\underline{\mathbf{CLP}} \rightarrow \text{prioridad de pérdida de celda} \rightarrow \text{CLP=0}$, alta; CLP=1, puede descartar la red.
- o $\underline{\text{HEC}} \rightarrow \text{control de errores de HEADER (detección y, a veces, corrección error simple)}$.
- $\bullet \quad \underline{\textbf{PAYLOAD}} \rightarrow \text{información en si (video, voz o datos) e información de operación y mantenimiento.}$

Trayectos y Canales Virtuales

- Los circuitos virtuales (de X.25 y Frame Relay) se llaman <u>canales virtuales</u> [CVs].
 - O La fuente, con uno más destinos \rightarrow puede ser punto-a-multipunto.
 - o Los VCIs (identificadores de canal virtual) sí se pueden repetir.
 - o Los VCIs son para conectar → la conexión está dada por los VCIs (son la esencia).
- Los <u>trayectos virtuales</u> [VPs] son agrupamientos de canales virtuales que tienen los mismos destinos.
 - o Los VPIs son para gestión y conmutación.
 - o Los VPIs (identificadores de trayecto virtual) no se pueden repetir.

Arquitectura de Protocolos WAN - Capas y Subcapas

- Hay tres planos de operación:
 - o <u>Plano de Usuario</u> → transferencia de información de usuarios y controles de flujo y errores.
 - o <u>Plano de Control</u> → controles de llamada y de conexión.
 - o <u>Plano de Gestión/Administración</u>:
 - Gestión/Administración de Plano → coordinación entre planos y como un todo.
 - Gestión/Administración de Capa → recursos y parámetros de protocolos.



OSI	Capas ATM	Subcapas ATM	Acciones
	Altas		
		Convergencia	Homogeniza las diferencias que recibe de las capas superiores. Identifica mensajes. Recupera señal de reloj.
Сара 2	AAL	Segmentación y Reensamblado	Segmenta la información de capas superiores (el emisor segmenta, el receptor reensambla). Permite manejar cuadros de mayor longitud que las celdas, adaptando la información a los 48 B del PAYLOAD.
	АТМ		Arma/Desarma las celdas colocando/retirando el HEADER. Hace la conmutación. Control de Congestión y de Flujo.
Capa 1	Física	Convergencia de Transmisión	Regula las velocidades con que llega al medio físico (al trabajar con distintos servicios). Convierte el flujo de celdas ATM en flujos de bits.
		Medio Físico	Controla las funciones que dependen del medio físico: tipos de cable, conectores, niveles de señales, etc.

Carga de Celdas

ATM

Física

Celdas

Bits


AAL

Altas

Tramas de Aplicación

Clases de Servicio

Servicio	Velocidad	Acrónimo	Ejemplo
En tiempo real (sensible a retardos)	Constante	CBR	Velocidad constante fija durante toda la conexión y retardo máximo estable. Audio y video sin comprimir. Circuito E1 videoconferencia.
	Variable	rt-VBR	Fuertes restricciones al retardo y a su variación. Transmisión de video (no voz → velocidad variable). Con compresión.
	Variable	nrt-VBR	Requisitos críticos en respuestas. Correo electrónico multimedia.
En no tiempo real (no hay criticidad	Disponible	ABR	Reserva con conocimiento de AB necesario. Interconexión de LANs. Transmisión por ráfagas.
en tener respuesta)	No especificada	UBR	Aprovecha la capacidad sin usar. FTP en segundo plano. IP (best effort).
	De tramas garantizada	GFR	Servicio a subredes troncales IP.



 $En \ un \ tr\'afico \ puede \ haber \ distintas \ combinaciones.$

Protocolos de AAL

Requerimiento	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	
Tiempo entre Fuente y Destino	Requerido (sensible a demoras). rt		No requerido (no sensible a demora: nrt		
Velocidad (Bit Rate)	Constante CBR	rt-VBR	Variable nrt-VBR		
Modo de Conexión	Con conexión				
Protocolo	AAL 1	AAL 2	AAL 3	AAL 4	
Tipos de Datos Transmitidos	Audio y Video sin comprimir	Video comprimido	Datos en general		

- **AAL 5** es otro protocolo \rightarrow servicio con menor *overhead* y mejor detección de errores.
 - o Emulación LAN, Frame Relay, ATM, IP sobre ATM.

Cuadro comparativo de tecnologías

	X.25	Frame Relay	ATM	
Niveles de Protocolos	1, 2 y 3 del Modelo OSI.	1 y 2 del Modelo OSI.	Medio Físico, ATM y AAL.	
Velocidad bin. máxima	64 Kbps.	2 Mbps o más.	622 Mbps ~ 2,4 Gbps.	
Control de Errores Detección y Corrección salto por salto. LAP-B (HDLC).		Nodos intermedios RTX. Los extremos detectan. Las capas superiores corrigen. LAP-D y LAP-F (HDLC).	Sólo de extremo a extremo hay control de HEADER y de CELDA: detecta y a veces corrige. Las capas superiores corrigen. Detecta en el HEADER solamente.	
Soporte de Comunicaciones	Red analógica y digital. Baja calidad.	ISDN. Mejor calidad.	B-ISDN. Alta calidad.	
BER ∼10 ⁻⁴ .		~10 ⁻⁷ .	~10 ⁻¹² .	
Nombre PDU	Trama y Paquete.	Cuadro.	Celda o Célula	
Longitud PDU	Grande y variable. 16 B / 1024 B.	Grande y variable. 1600 B / 4096 B.	Pequeño y fijo. 53 B.	
Longitud MTU	128 B (Capa 3).	4090 B.	48 B.	
Tipo de Tráfico más adecuado	File Transfer, Batch, Correo electrónico.	Ráfagas (LAN), voz.	Información en tiempo real, voz, video.	
Tipo de Servicio	Con conexión.	Con conexión.	Con conexión.	
En Capa 3. Conmutación Por software. Mayor procesamiento.		En Capa 2. Por software. Menor procesamiento.	Por hardware. Menor retardo.	
Multiplexación e Identificadores	LC (canal lógico). VC (circuito virtual). LCI.	VC (circuito virtual). DLCI.	VP (camino virtual). VC (circuito virtual). VPI y VCI.	
Eficiencia	Asignación fija.	Asignación por demanda.	Asignación por demanda.	

Comparación de Control de Errores por Niveles

X.25	Frame Relay	АТМ		
Control total, capa por capa, con detección y corrección.	Sólo detección en todo el cuadro.	Sólo detección en la celda.		
TERMINAL NODO DE CONMUTACIÓN TERMINAL 3 CONTROL 10 IAL 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3	TERMINAL NODO DE CONMUTACIÓN TERMINAL CONTROL TOTAL CONTROL LIMITADO 2A 2A 2A 2A	TERMINAL NODO DE CONMUTACIÓN TERMINAL 3 CONTROLTOTAL 3 2 1B 1B 1B 1A 1A 1A 1A		

UNIDAD 8 · PROTOCOLO MPLS

MPLS → conmutación de etiquetas multiprotocolo.

- Tecnología que busca simplificar o mejorar la eficiencia de las redes.
- Puede considerarse como un protocolo para acelerar el encaminamiento de los paquetes.
 - Puede considerarse como un protocolo para hacer túneles.
- Integra Capas 2 y 3 del Modelo OSI → combina ventajas de control de enrutamiento (Capa 3 protocolo IP) y ventajas de una conmutación rápida (Capa 2).
 - Constituye la evolución de las tecnologías de integración de Capas 2 y $3 \rightarrow$ IP sobre ATM y conmutación IP.
- Funciona sobre cualquier tecnología de Capa 2 → PPP, LAN, Frame Relay, ATM, etcétera.
- Proporciona QoS e ingeniería de tráfico a una red global que soporte todo tipo de tráfico.
- Es una solución con grandes posibilidades de éxito debido a la facilidad a la hora de migrar una red actual (*Frame Relay*, ATM, Ethernet, ...) a MPLS, siendo el primer paso para la coexistencia entre ellas mediante software añadido a equipos actuales.
- Facilita la migración a IPv6, en la que se acortará la distancia entre el nivel de red IP y la fibra óptica.
- Permite nuevos servicios que no son posibles con las técnicas actuales de encaminamiento IP (típicamente limitadas a encaminar por dirección de destino).

Componentes

- **LSRs (Label Switching Router)** → ROUTERs con capacidad de conmutación de etiquetas.
 - o ROUTERs de alta velocidad especializados en el envío de paquetes etiquetados por MPLS.
 - Pueden ser internos o externos:
 - LSR internos → sacan una etiqueta y ponen otra y arman túneles, mejorando la conmutación y el procesamiento, reduciendo la latencia.
 - LSR externos → agregan/sacan etiquetas → se ocupa de manejar la clasificación por FEC.
- **<u>Etiqueta</u>** → identificador corto (de longitud fija).
 - O Se analiza en cada salto (solamente la etiqueta se analiza).
 - o La PDU transferida puede tener una o varias etiquetas, pudiendo jerarquizarlas.
- **FEC (Forwarding Equivalence Class)** → clase de servicio con la cual se facilitan los intercambios.
 - o Atributo por el que se clasifican los paquetes que ingresan.
 - O Se asigna en el momento en que el paquete entra a la red (al LSR externo).
 - o Todos los paquetes que tienen el mismo FEC van a viajar por el mismo LSP.
- <u>LSP (*Label Switched Path*)</u> → camino de conmutación de etiquetas.
 - o Ruta a través de uno o más LSRs en un nivel de jerarquía que sigue un paquete de un FEC en particular.


Formato del HEADER (genérico) \rightarrow 34 b.

		8 b	1b	3 b	20 b	
Datos	HEADER	TTL	s	EXP	Etiqueta	HEADER
de Usuario	IP	HEADER MPLS		Capa 2		
	Сара З	Capas 2 y 3		Сара 2		

- $\underline{\mathbf{TTL}}$ (**Time To Live**) \rightarrow contador de tiempo de vida \rightarrow funcionalidad estándar TTL de las redes IP.
- $\underline{\mathbf{S}}$ \rightarrow bit de pila, usado para indicar el apilado de etiqueta de forma jerárquica.
 - o $S=1 \rightarrow$ hay otra etiqueta a continuación.
 - o $S=0 \rightarrow hay una única etiqueta.$
- EXP → identificador de las clases de servicio (CoS).
- <u>Etiqueta</u>.


Problemas en las redes que MPLS busca resolver

• <u>Calidad de Servicio (QoS):</u>




La calidad de servicio se ve afectada por retardos (delay), congestiones y pérdida de paquetes. Cada router debe estar analizando el datagrama IP, su HEADER y eso genera retardos.

IP Routing:




El proceso de análisis de direcciones y enrutamiento se debe hacer en cada nodo perteneciente a una red IP. Cada terminal y ROUTER tiene su tabla de enrutamiento.

• El Camino Más Corto:



 $MPLS\ busca\ el\ camino\ m\'as\ \'optimo,\ independientemente\ de\ la\ cantidad\ de\ ROUTERs\ que\ atraviesa.$

Funcionamiento - Esquema General



- Los datagramas IP ingresan al LSR de ingreso, donde se determina el FEC.
 Asignado el FEC, se determina el LSP (camino). Y en función del LSR, se aplican las etiquetas.
 Ya en la nube, cada datagrama IP tiene una etiqueta.
- 2. Cuando el datagrama IP llega a un LSR, se cambia la etiqueta... y se van pasando.
- 3. Cuando el datagrama IP llega al LSR de egreso, éste le saca la etiqueta. Y ahí finaliza el proceso.

Control de Información

- Generación de tablas de envío que establecen los LSPs.
 - o Uso de protocolos de enrutamiento internos IGP \rightarrow OSPF, ISIS, RIP.
- Distribución de la información sobre las etiquetas a los LSRs.
 - O Uso de diversos protocolos con variaciones en el intercambio de etiquetas, como:
 - LDP \rightarrow mapea los destions IP (*unicast*) en etiquetas.
 - RSVP, CR_LPD → usado para ingeniería de tráfico y reserva de recursos.
 - BGP \rightarrow para etiquetas externas (VPN).

Servicios de Voz sobre MPLS

El protocolo MPLS permite sostener distintas redes:

- Voz sobre MPLS.
- Voz troncalizada sobre MPLS.
- IP sobre MPLS.
- ATM sobre MPLS.

UNIDAD 9 · SEGURIDAD EN REDES DE DATOS

Conceptos Generales

- <u>Confidencialidad o Privacidad</u> acceso a la información sólo mediante autorización, de forma controlada.
- Autenticidad \rightarrow asegurarse que la persona sea quien dice ser que es.
- <u>Integridad de datos</u> → modificación de la información sólo mediante autorización; evitar pérdida de datos.
- Ataques informáticos que afectan la seguridad: interceptación, virus, modificación/destrucción de archivos, ...


Estrategias/Métodos de Seguridad → lo mejor es superponer métodos, no limitarse a solamente uno:

- Control de acceso → se usan claves (y hasta sistemas biométricos) para acceder al sistema o a recursos.
- Encriptado de datos → preserva la confidencialidad de los datos.
- <u>Seguridad física de los dispositivos</u> → deben estar en sitios seguros y condiciones adecuados.
 Muy vinculado a los Data Center, donde se guardan servidores con varios sistemas de segurización. Los Data Center tienen varias categorías de seguridad → TIER I, TIER II, TIER III (ARSAT tiene TIER III) y TIER IV.
- *Firewall* → componente que crea una barrera segura entre una red interna/privada y red externa/pública.
 - O La configuración del *firewall* debe ser la adecuada → depende del tipo de organización, de la sensibilidad de los datos que maneja y del uso que se le da.
 - O Se compone de hardware y software.
 - Beneficios:
 - Concentra seguridad en un único punto.
 - Da control de acceso \rightarrow habilita o no el acceso.
 - Regula el uso de la red exterior → impide salidas innecesarias hacia afuera desde el interior.
 - Registra el empleo de la red interna y externa \rightarrow se puede saber qué hizo cierto dispositivo.
 - Da protección frente a ataque externos.
 - Limita el tráfico de servicios vulnerables.
 - Mejora la privacidad \rightarrow ejemplo: ocultando direcciones IP internas o bloqueando servicios.
 - O Decisiones al implementar un firewall:
 - Política de seguridad de la organización:
 - Negación de todos los servicios, excepto algunos autorizados.
 - Permitir libre uso de todo, excepto lo expresamente prohibido.
 - Medir y auditar el uso de la red.
 - Nivel de seguridad deseado:
 - Análisis de necesidades con niveles de riesgo aceptables.
 - Nivel de seguridad que satisface \rightarrow solución de compromiso.
 - Evaluación de costos → mejor relación costo-beneficio.
 - O Se aplican en distintas capas:
 - Capa de Red \rightarrow direcciones IP y números de puerto. Ejemplo: router.
 - Capa de Aplicación \rightarrow no permiten tráfico directo entre las redes. Ejemplo: servidor proxy.
- Firma digital → técnica de seguridad aplicada sobre cierta información digital que se intercambia en una red:
 - O Basada en <u>criptografía asimétrica</u> (uso de claves pública y privada- de un usuario) y en <u>función matemática</u> (hash \rightarrow la salida siempre es de longitud fija).
 - Requiere de una autoridad que certifique la autenticidad del documento enviado con firma digital.
 - O Provee autenticidad → el mensaje llegó de parte de quien dice ser que lo envió.
 Provee integridad → el mensaje llega sin que se pierda nada en el camino.
 - <u>Provee **no repudio**</u> \rightarrow el transmisor no puede negar que fue enviado por él (su procedencia).

<u>Capacitación de usuarios y administradores</u> → es importante y necesario que los RRHH estén preparados.

- O Puede adicionarse (no es la esencia) el encriptado \rightarrow se provee confidencialidad (privacidad).
- ullet Red Privada Virtual (VPN) ullet se logran con enlaces debidamente segurizados, basados en IP Sec.

- **IP Sec** → protocolos de seguridad que permiten agregar <u>encriptado</u> y <u>autenticación</u> a las comunicaciones.
 - o Es de Capa $3 \rightarrow$ resulta totalmente transparente para las aplicaciones.
 - o Uso frecuente en VPN.
 - o <u>Modos de aplicación</u> → modo transporte o modo túnel.



Seguridad por Capas/Niveles del Modelo OSI - Aspectos a Considerar

Aplicación	 Auditoría de: servidores, accesos remotos, firewall, correos electrónicos, DNS, etcétera. Control de archivos .LOG. 			
Presentación	Criptografía.			
Sesión	Control de acceso.			
Transporte	 Auditoría del establecimiento de sesiones y de los puertos (cuáles están habilitados). Operación con conexión (TCP) o sin conexión (UDP). 			
Red	 Auditoría de las rutas y direcciones. Trabajo en el ROUTER sobre: contraseñas, configuración, protocolo de ruteo, listas de control de acceso, archivos .LOG, alarmas, etcétera. Auditoría en ARP y direccionamiento IP (estático o dinámico). 			
Enlace de Datos	Es la última capa que encapsula a las capas anteriores. • Uso de analizadores de protocolos → para control de direcciones MAC, de configuraciones, análisis de tráfico (<i>Wireshark</i>) y de colisiones, evaluación de accesos WiFi, etcétera.			
Física	 Auditoría del canal que se use. Plano de la red. Análisis de la topología. Puntos de acceso físico. Potencias, frecuencias utilizadas. 			

Análisis de Riesgos de Seguridad → Riesgos basados en el comportamiento humano:

- Fugas de información → errores humanos o acciones accidentales por exceso de confianza.
- Ataques de virus \rightarrow error humano producto de priorizar beneficios sobre los riesgos.
- Análisis de archivos .LOG (almacenan la actividad del usuario en el dispositivo) → usado en análisis forenses.

Seguridad en Redes Inalámbricas

- WPS (WiFi Protected Setup) → mecanismos para facilitar la conexión de dispositivos a una red inalámbrica.
 - El más usado es el intercambio de PIN.
- WEP (Wired Equivalent Privacy) → ofrece seguridad similar a la red cableada mediante una encriptación.
- WPA (WiFi Protected Access) \rightarrow agrega seguridad usando claves dinámicas proporcionadas a cada usuario.
 - o WPA2 \rightarrow usa algoritmo de encripción AES (*Advanced Encryption Standard*).
 - o WPA2 PSK (*Pre-Shared Key*) → para uso doméstico o de oficinas pequeñas donde se comparte la clave.
 - o WPA2 TKIP \rightarrow usa un protocolo de seguridad de clave temporal que cambia las claves de un sistema dinámicamente a medida que se utiliza.
 - o WPA3 \rightarrow puede verse en equipos WiFi 5 y WiFi 6.
- Comparación entre WEP, WPA y WPA2:

	WEP	WPA	WPA2
Encriptación	RC4.		AES.
Rotación de clave	Ninguna.	Claves de sesión dinámicas.	
Distribución de clave	Tipeadas manualmente en cada dispositivo.	Distribución automática disponible.	
Autenticación	Usa clave WEP.	Puede usar 8	02.1x & EAP.

- Escala de segurización de protocolos, ordenados de los más seguros a los menos seguros:
 WPA2-AES → WPA2-TKIP → WPA-PSK → WEP 128 → WEP 64 → MAC Auth → (sin seguridad).
- Otros recursos de seguridad:
 - \circ SSID \rightarrow nombre de la red.
 - o Filtrado de direcciones MAC.