

# Sincronización


# SITUACIÓN

Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3
while(1) {    agregarTarea();	while(1) {   realizarTarea();	If (tareasPendientes == 0),  printf("No bay tareas
tareasPendientes ++;	tareasPendientes;	pendientes"); } }

```
registro = tareasPendientes
registro = registro + 1
tareasPendientes = registro
```

```
registro = tareasPendientes
registro = registro - 1
tareasPendientes = registro
```

```
registro = tareasPendientes
cmp registro 0
jz (ejecuta printf)
jnz (sale del if)
```



# CONDICIÓN DE CARRERA

Es una situación en la que varios procesos/hilos manipulan datos compartidos concurrentemente, de forma que el <u>resultado</u> de la ejecución depende del <u>orden</u> particular en que se terminan ejecutando

Hay que asegurar que sólo un proceso/hilo pueda acceder a estos datos a la vez para garantizar la coherencia de mismos, hay que sincronizarlos

REGIÓN CRÍTICA

#### CONDICIONES DE BERNSTEIN

Siempre que más de un proceso acceda a datos compartidos tengo que sincronizarlos??

Independientes Cooperativos Competitivos


 Siendo W, conjunto de escritura y R conjunto de escritura, si se cumplen:



No tenemos que preocuparnos por sincronizar dichos procesos

# SECCIÓN CRÍTICA

# Protocolo para acceder a la sección crítica



## REQUERIMIENTOS SOLUCIÓN A PROBLEMA SC

#### Mutua exclusión

Sólo un proceso puede acceder a su sección crítica a la vez

**Progreso** 

Si ningún proceso está ejecutando su sección crítica y existen algunos que quieren entrar en la misma, sólo los procesos que no estén ejecutando su sección restante pueden participar en la decisión de qué proceso puede ingresar en su sección crítica, y esta selección no puede posponerse indefinidamente

Espera limitada

Tiene que haber un límite en la cantidad de veces que otros procesos pueden ingresar en sus secciones críticas luego de que un proceso pide ingresar en la suya, es decir, un proceso no debería esperar indefinidamente la autorización para ejecutar su SC.

Velocidad de los procesos

La solución debe funcionar sin importar cómo los procesos usen sus SCs, es decir, si las mismas son largas, cortas, si las utilizan muchas o pocas veces.

Se fueron desarrollando distintas soluciones de software para resolver la entrada y salida a la SC que cumplieran con las condiciones anteriores . . .

## SOLUCIONES A NIVEL SW

#### **SOLUCIÓN 1**

```
Proceso 0 Proceso 1

while (true) while (true)

{
    while (turno != 0); while (turno != 1);

    SECCIÓN CRÍTICA SECCIÓN CRÍTICA

    turno = 1; turno = 0;

    SECCIÓN RESTANTE SECCIÓN RESTANTE

}
```


#### **SOLUCIÓN 2**

```
Proceso 0 Proceso 1

while (true) while (true)

{
    interesado[0] = TRUE; interesado[1] = TRUE;
    while (interesado[1]); while (interesado[0]);

    SECCIÓN CRÍTICA interesado[0] = FALSE;
    FALSE;
    SECCIÓN RESTANTE
}
```



#### **SOLUCIÓN DE PETERSON**

```
Proceso 0
while (true)
{
    interesado[0] = TRUE;
    turno = 1;
    while (interesado[1] && turno == 1);
    SECCIÓN CRÍTICA
    interesado[0] = FALSE;
    SECCIÓN RESTANTE
}
```

```
Proceso 1
while (true)
{
    interesado[1] = TRUE;
    turno = 0;
    while (interesado[0] && turno == 0);
    SECCIÓN CRÍTICA
    interesado[1] = FALSE;
    SECCIÓN RESTANTE
}
```

#### **Cumple mutua Exclusión?**



#### Cumple progreso?



#### Cumple espera limitada?



#### **Problemas?**

Está limitado a dos procesos. Asume que LOAD y STORE son atómicas

#### SOLUCIONES A NIVEL DE HW

El HW nos puede dar soporte para resolver el problema de la SC en forma sencilla y eficiente:



Evitar que las instrucciones de la SC sean interrumpidas con las de otros procesos

#### **DESHABILITAR INTERRUPCIONES**

deshabilitarInterrupciones();

SECCIÓN CRÍTICA

habilitarInterrupcioens

SECCIÖN RESTANTE



No permite que se cambie de proceso una vez en la SC en forma sencilla



No es bueno en sistemas multiprocesador:

- Costo de enviar mensaje a cada CPU
- Baja eficiencia uso CPU
- El proceso tarda más en ingresar a la SC

#### SOLUCIONES A NIVEL DE HW

#### **INSTRUCCIONES ATÓMICAS**

#### TEST AND SET // SWAP AND EXCHANGE

#### Ejemplo usando TestAndSet

```
while ( TestAndSet (&lock ));
// nada
// sección crítica
lock = FALSE;
// sección restante
```



Algunos sistemas proveen instrucciones que permiten validar el valor de una variable y modificarla en forma atómica



Son sencillos de usar

#### Funcionamiento TestAndSet

return rv:

boolean TestAndSet (boolean \*target) {
 boolean rv = \*target;
 \*target = TRUE;

**ATÓMICAMENTE** 



Son eficientes incluso en sistemas multiprocesador



No todos los sistemas tienen este soporte

# SOLUCIONES DE SO -> SEMÁFOROS

 Un semáforo es una variable entera que es accedida únicamente por dos funciones atómicas (syscalls) wait y signal

```
SEM = 1
...

WAIT(SEM);

SECCIÓN CRÍTICA

SIGNAL(SEM)

SECCIÓN RESTANTE
```

• A diferencia del resto de las estrategias vistas, se puede implementar con o sin espera activa

# SEMÁFOROS: IMPLEMENTACIÓN

#### **CON ESPERA ACTIVA**

```
wait (sem) {
    while (sem == 0); // no-op
    sem--;
}

signal (sem) {
    sem++;
}
```

# **CON BLOQUEO**


```
wait (S) {
                       signal (S) {
                          valor ++;
   valor --;
                          if (valor <= 0) {
   if (valor < 0) {
                                wakeup(pid);
       block();
```

Cola de espera del semáforo

Despierta al primero que se bloqueo

# SEMÁFOROS: IMPLEMENTACIÓN

#### **PTHREADS**



Como siempre priorizamos el buen uso de la CPU y no queremos desperdiciarlo con una espera activa, entonces ...

...Siempre es mejor usar la implementación con bloqueo?...

En ciertas situaciones puede ser más eficiente usar los spinlocks



- Cuando hay más de 1 CPU
- Cuando la SC es chica

El proceso en espera activa continúa su ejecución más rápido, nos ahorramos el bloqueo/desbloqueo + cambios de contexto

# SEMÁFOROS: TIPOS

MUTEX

**CONTADORES** 

**BINARIOS** 

Permite solucionar el problema de la exclusión mutua Slempre se inicializa en <u>1</u> Permite controlar el acceso a una cantidad de recursos. Se inicializa en <u>N</u> (cantidad de instancias totales)

Permite garantizar un orden de ejecución. Representa dos estados, libre u ocupado

Si el valor de un semáforo es > 0



Indica la cantidad de recursos disponibles de un semáforo contador

Si el valor de un semáforo es < 0



Indica la cantidad de procesos bloqueados esperando

Puedo inicializar un semáforo con valor negativo?? ...

**MUTUA EXCLUSIÓN** 

ORDENAR EJECUCIÓN

CANTIDAD DE INSTANCIAS

PRODUCTOR CONSUMIDOR

# **MUTUA EXCLUSIÓN**

P1	P2	
wait(semVar);	wait(semVar)	
var++;	var;	
signal(semVar)	signal(semVar);	
semVar = 1		

# LIMITAR ACCESO A CANTIDAD DE INSTANCIAS

P1	P2	
wait(semContador);	wait(semContador)	
usarRecurso();	usarRecurso();	
signal(semContador)	signal(semContador);	
semContador = N -> cantidad total recursos		

# ORDENAR EJECUCIÓN

P1	P2	
while(1) {     wait(semP1);	while(1) {     wait(semP2);	
printf("NANANANANA")	printf("BATMAN!")	
signal(semP2); }	signal(semP1); }	
semP1 = 1 // semP2 = 0		

# PRODUCTOR CONSUMIDOR

```
P1(CONSUMIDOR)
                                                   P2(PRODUCTOR)
while(1) {
                                         while(1) {
 wait(tareasPendientes);
 wait(mutexLista);
                                           nuevaTarea = crearTarea():
 tarea = obtenerTarea(listaTareas):
 signal(mutexLista);
                                           wait(lugarEnLista);
                                           wait(mutexLista);
 signal(lugarEnLista);
                                                     agregarTarea(nuevaTarea,
 ejecutarTarea(tarea);
                                       listaTareas)
                                           signal(mutexLista);
                                           signal(tareasPendientes)
```

mutexLista = 1 tareasPendientes = 0 lugarEnLista = 20

# INVERSIÓN DE PRIORIDADES

Procesos P1, P2, P3 .. cuyas prioridades son: P1 < P2 < P3

T = O P1 adquiere un recurso R WAIT(semM)

T = 1 P3 ingresa el sistema y necesita el recurso R, se bloquea en la espera

T = 2 P2 ingresa desaloja a P1 ya que tiene mayor prioridad

P3, que es el proceso de mayor prioridad, no está pudiendo ejecutar porque espera un recurso retenido por P1, un proceso de menor prioridad





- Es un mecanismo que provee mutua exclusión
- Abstrae en una estructura el acceso a sus datos con ciertas operaciones específicas expuestas
- Un proceso a la vez está activo en el monitor

```
monitor monitor name

{
    // shared variable declarations
    procedure P1 ( . . . ) {
        . . . .
}

    procedure P2 ( . . . ) {
        . . . .
}
```

.

Want about to a race conditions hear joke?

"Knock knock". "Race condition". "Who's there?"

Master Yoda was just speaking Race Condition all along!



