Direcciones IP

IPv4

Conversión decimal a binario

1 Ejemplo: Conversión del número decimal 24 a sistema binario.

```
24/2= 12 resto:0

12/2= 6 resto:0

6/2= 3 resto:0

3/2= 1 resto:1

Valor de la última división: 1
```

Número binario: 11000

2 Ejemplo: Conversión del número decimal 26 a sistema binario

```
26/2=13 resto=0
13/2= 6 resto=1
6/2 = 3 resto=0
3/2=1 resto= 1
```

Resto de la última división: 1

Número binario: 11010

Binario a Decimal

$$11000 = 1x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0$$
$$= 16 + 8 = 24$$

$$11010 = 1x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0$$
$$= 16 + 8 + 2 = 26$$

Ejercicio N° 1

 Convertir 168 en binario y luego hacer la comprobación.

Ejercicio N° 2

Conversión de 168 en binario:

- 168 / 2 = 84 resto 0 ultimo bit
- 84 / 2 = 42 resto 0
- 42 / 2 = 21 resto 0
- 21 / 2 = 10 resto 1
- 10 / 2 = 5 resto 0
- 5/2 = 2 resto 1
- 2/2 = 1 resto 0

<u>168 = 1 0 1 0 1 0 0 0</u>

<u>Comprobación</u>


- $168 = 1x 2^7 + 0x2^6 + 1x2^5 + 0x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0$
- 168 = 128 + 32 + 8

Dirección IPv4

¿Ejemplo de una dirección IP en formato binario y decimal punteado.


Formato Binario	Formato decimal punteado
11000000 10101000 00000011 00011000	192.168.3.24

DIRECCIONES IP CON CLASE




7


CLASE A



CLASE B



CLASE C



Direcciones Especiales

00000000.000000000000000000000000000000		Este host
111111111.111111111111	11111.11111111	Todos los hosts de esta red
XX XX	00 00	Esa red
XX XX	11 11	Todos los host de esa red
00 00	XX XX	Un host de esta red
01111111.00000000.000	00000.00000001	iface loopback

ESQUEMA DE DIRECCIONES BASADO EN LA VERSION 4 DE IP

CLASE	RANGO DIRECCIONES	BITS INICIALES	BITS DE RED	BITS DE HOST	FUNCION
A	0.0.0.0 A 127.0.0.0	0	7	24	UNIDIFUSION
В	128.0.0.0 A 191.255.0.0	10	14	16	UNIDIFUSION
С	192.0.0.0 A 223.255.255.0	110	21	8	UNIDIFUSION
D	224.0.0.0 A 239.255.255.255	1110			MULTIDIFUSION
E	240.0.0.0 A 255.255.255.255	1111			RESERVADO

<u>O PRIVADAS</u>

- 10.0.0.0 10.255.255.255 RESERVADA RFC 1918 1 dir
- 172.16.0.0 172.31.255.255 RESERVADA RFC 1918 16 dir
- 192.168.0.0 192.168.255.255 RESERVADA RFC 1918 256 dir

Mascara de Red

Direccionamiento con clase máscara de red

 Una máscara es un número de 32 bits tal que al hacer un AND con una dirección IP dada obtenemos la dirección de red que le corresponde.

	161	67	38	13
es de clase B	1010 0001	0100 0011	0010 0110	0000 1101
máscara	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000
dirección de red	1010 0001	0100 0011	0000 0000	0000 0000

Subnetting Clasico


Mascaras Naturales

Clase A	255. 0. 0. 0.
Clase B	255. 255. 0. 0.
Clase C	255. 255. 25. 0.


Subnetting Clasico

La técnica de "subnetting" proporciona un mayor número de subredes mientras que reduce el número de Host de cada subred.

Ejemplo de generacion de SUBREDES



GENERACION DE SUBREDES



Cual es la dirección del host numero 8 de la subred 4 ?

200.10.10.10001000

200.10.10.136

Porque restar dos direcciones al campo de subred?

- <u>Ejemplo</u>: Red 200.10.10.0, *si tomamos 3 bits para numerar 8 subredes.*
- Para la subred 7 el broadcast seria:

200.10.10. **111**11111

Para toda la red el broadcast seria:

200.10.10. 11111111

- La identificación de la red es: 200.10.10.00000000
- La identificación de la subred cero es:

200.10.10.00000000


Porque restar dos direcciones al campo de host?

- <u>Ejemplo</u>: Red 200.10.10.0, *si tomamos 3 bits para numerar 6 subredes.*
- Para la subred 4 el broadcast seria:

200.10.10. **100**11111

- Un datagrama para el host 200.10.10.159 seria:
 200.10.10. 10011111
- La identificación de la subred 4 es: 200.10.10. 10000000
- Un datagrama para el host 200.10.10.128 seria:
 200.10.10. 10000000

El numero de PCs aun es menor...



Una dirección IP de la red o subred debe ser asignada a la interfase de la red en el router.

Numero de PCs = $2^n - 3$ donde n es el numero de bits disponibles del campo de host

Otro Ejemplo de subredes

• Ejemplo: Aplicar subnetting a la siguiente red para conseguir 4 bloques iguales:


141.14.0.1 141.14.0.2 141.14.192.2 141.14.255.253 141.14.255.254

Red: 141.14.0.0 141.14.201.4

Red clase B convencional Internet

Tomar el tercer octeto y armar con los dos primeros bits los 4 bloques: 00000000 a 00111111 (0 a 63) — 01000000 a 01111111 (64 a 127) — 10000000 a 10111111 (128 a 191) - - 11000000 a 11111111 (192 a 255)

Continuación



Mascara variable – VLSM -

- Hasta aquí hemos supuesto que todas las interfases del router tienen la misma mascara.
- Esta técnica es ineficiente.
- Para solucionar este inconveniente se creo el protocolo VLSM (Variable Lenth Subnetwork Mask) que permite asignar mascaras diferentes a las interfases del router.

Ejemplo 1 de VLSM

Para 3 subredes se necesitan 3 bits quedan 5 para host: $25 = 3^2 - 2 = 30$ host por subred? Solución VLSM

- Supongamos que hay que dividir la red de clase C 200.10.10.0 en tres subredes de 120, 60 y 60 hosts.
- Subred 0:
 - Dirección: 200.10.10.0 /25
 - Permite 126 hosts
- Subred 1:
 - Dirección: 200.10.10.128 /26
 - Permite 62 hosts
- Subred 2:
 - Dirección: 200.10.10.192 /26
 - Permite 62 hosts

200.10.10.0/24:

- 200.10.10.0/25
- 200.10.10.128/25
 - 200.10.10.128/26
 - 200.10.10.192/26



Ejemplo 2 de VLSM

 Subdividimos la subred 172.16.14.0/24 para conseguir 8 subredes de distintos tamaños: 172.16.14.0/26 172.16.14.64/26 172.16.14.128/26 172.16.1.0/24 172.16.14.192/26 172.16.14.0/26 172.16.14.192/27 172.16.14.224/30 • 172.16.14.224/27 172.16.14.228/3 172.16.14.64/26 · 172.16.14.224/30 · 172.16.14.228/30 · 172.16.14.232/30 172.16.14.128/26 172.16.14.232/30 · 172.16.14.236/30 172.16.14.240/30 172.16.2.0/24 172.16.14.192/27 · 172.16.14.244/30 172.16.14.236/30 · 172.16.14.248/30 172.16.14.0/24 · 172.16.14.252/30


4 subredes de 64 dir, la subred 172.16.14.192/26 se divide en 2 subredes de 32 dir, la 172.16.14.224/27 se divide en 8 subredes de 4 dir.

AGOTAMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO IP soluciones

- ASIGNACION CONTROLADA Y JERARQUICA DE DIRECCIONES.
- DIRECCIONAMIENTO CIDR (CLASSLESS INTERDOMAIN ROUTING).
- DIRECCIONAMIENTO IP LOCAL O PRIVADO Y TABLAS NAT.
- IPv6.

Agregación o resumen de rutas

El resumen (o agregación) de rutas permite a los encaminadores CIDR simplificar sus tablas de rutas. 200.10.8.0/24 next hop target mask iface 200.10.8.0 200.10.0.2 S1 22 200.10.9.0/24 E0 S1: 200.10.10.1/30 S1: 200.10.10.2/30 E2 E3 200.10.10.0/24 mask next hop target iface 24 E0 200.10.8.0 200.10.11.0/24 200.10.9.0 24 E1 200.10.10. 24 E2 200.10.11. 24 **E3**



Ejercicio N° 3

- Una red clase B será dividida en subredes.
 ¿Que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 500 host por subred?
- a. 255.255.224.0
 - b. 255.255.248.0
 - c. 255.255.128.0
 - d. 255.255.254.0

Solución Ejercicio 3

La mascara de red debe ser: 255.255.254.0

Para 500 host por Subred hacen falta 9 bits (29)-2 = 512-2 = 510 Host por Subred.
 Y nos quedarían 7 Bits para host. (27) – 2 = 128-2 = 126 Subredes Validas

Ejercicio N° 4

- Una red clase C 192.168.1.0 /30, esta dividida en subredes ¿cuantas subredes y cuantos host por subred tendrá cada una?
- a. 62 subredes con 2 hosts
 - b. 126 subredes con 4 hosts
 - c. 126 subredes con 6 hosts
 - d. 30 subredes con 6 hosts
 - e. 2 subredes con 62 hosts

Solución Ejercicio 4

- Solucion (a) 62 subredes con 2 hosts
- La mascara por defecto para una dirección de clase C es 255.255.255.0 (/24)
 Se han tomado 6 bits para subredes: (2⁶)-2 = 64-2 = 62 Subredes Validas
- Y quedan 2 bits para host: (2²) 2 = 4-2 = 2
 Host por Subred.

Ejercicio N° 5

Nº de subredes útiles necesarias 14

Nº de hosts útiles necesarios 14

Dirección de Red 192.10.10.0

HALLAR LOS SIGUIENTES VALORES:

Clase
Máscara de Subred
Máscara de Subred
Nº total de subredes
Nº de subredes útiles
Nº total de direcciones de host
Nº de direcciones útiles

Solución Ejercicio 5

N° de subredes útiles necesarias 14
N° de hosts útiles necesarios 14
Dirección de Red 192.10.10.0

Clase	<i>C</i>
Máscara de Subred	255 . 255 . 255 . 0
(por defecto) Máscara de Subred	255 . 255 . 255 . 240
Nº total de subredes	16
Nº de subredes útiles	14
Nº total de direcciones de host	16
Nº de direcciones útiles	14

Ejercicio N°6

Nº de subredes útiles necesarias 1000 Nº de hosts útiles necesarios 60 Dirección de Red 165.100.0.0

HALLAR LOS SIGUIENTES VALORES:

Clase
Máscara de Subred
Máscara de Subred
Nº total de subredes
Nº de subredes útiles
o total de direcciones de host
Nº de direcciones útiles

Solución Ejercicio 6

N° de subredes útiles necesarias 1000 N° de hosts útiles necesarios 60 Dirección de Red 165.100.0.0

Clase	<i>B</i>
Máscara de Subred	255.255.0.0
(por defecto) Máscara de Subred	255 . 255 . 255 . 192
(adaptada) Nº total de subredes	1,024
Nº de subredes útiles	1,022
Nº total de direcciones de host	64
Nº de direcciones útiles	62

Nº de subredes útiles necesarias 126 Nº de hosts útiles necesarios 131,070 Dirección de Red 118.0.0.0

HALLAR LOS SIGUIENTES VALORES:

Clase
Máscara de Subred
Máscara de Subred
Nº total de subredes
Nº de subredes útiles
o total de direcciones de host
Nº de direcciones útiles

Solución Ejercicio 7

N° de subredes útiles necesarias 126 N° de hosts útiles necesarios 131,070 Dirección de Red 118.0.0.0

Clase _	
Máscara de Subred	255.0.0.0
Máscara de Subred (adaptada)	255 . 254.0.0
Nº total de subredes	128
Nº de redes útiles _	126
Nº total de direcciones de host _	131,072
Nº de direcciones útiles _	131,070


CASO PRÁCTICO.- Una empresa dispone de una línea frame relay con direcciones públicas contratadas desde la 194.143.17.8 hasta la 194.143.17.15 (la dirección de la red es 194.143.17.8, su dirección de broadcasting 194.143.17.15 y su máscara de red 255.255.255.248). La línea frame relay está conectada a un router. Diseñar la red para:

- 3 servidores (de correo, web y proxy)
- 20 puestos de trabajo

Condiciones del problema

Los 20 puestos de trabajo utilizan direcciones IP privadas y salen a Internet a través del Proxy. En la configuración de red de cada uno de estos 20 ordenadores se indicará la dirección "192.168.1.1" en el cuadro "Puerta de enlace". La puerta de enlace (puerta de salida o gateway) es el ordenador de nuestra red que nos permite salir a otras redes. El Proxy tiene dos direcciones IP, una de la red privada y otra de la red pública. Su misión es dar salida a Internet a la red privada, pero no permitir los accesos desde el exterior a la zona privada de la empresa.

Los 3 servidores y el router utilizan direcciones IP públicas, para que sean accesibles desde cualquier host de Internet. La puerta de enlace de Proxy, Correo y Web es 194.143.17.9 (Router).




CIDR

Introducción

Para facilitar esta evolución y para resolver los problemas del direccionamiento con clase, en 1996, las autoridades de Internet anunciaron una nueva arquitectura llamada direccionamiento sin clase que eventualmente convertiría en obsoleto el direccionamiento con clase.

Bloques de longitud variable



En el direccionamiento sin clase se asignan bloques de longitud variable que no pertenecen a ninguna clase. Pueden tenerse bloques de 2 direcciones, de 4, de 128, etc.

Bloques de longitud variable

- El espacio completo de direcciones (2³²) se divide en bloques de diferentes tamaños.
- A una organización le es asignado un bloque de tamaño adecuado a sus propósitos.
- Sin embargo, ciertas restricciones son necesarias para que esta arquitectura funcione.

Restricciones

Número de direcciones en un bloque

- Debe ser una potencia de 2 (2, 4, 8, 16,..)
 Primera dirección
- Debe ser divisible exactamente por el número de direcciones.
- Ejemplo: si un bloque contiene 4 direcciones, la primera dirección debe ser divisible por 4.

Restricciones

Primera dirección (cont.)

- Si el bloque tiene 256 direcciones o menos, solo necesitamos verificar el byte del extremo de la derecha.
- Si el bloque tiene 65,536 direcciones o menos, solo se necesita verificar los dos bytes del extremo de la derecha, etc.

¿Cual de las siguientes puede ser la dirección de inicio de un bloque que contiene 16 direcciones?

- a. 205.16.37.32
- b. 190.16.42.44
- c. 17.17.33.80
- d. 123.45.24.52

Solución Solamente y son elegibles, porque 32 y 80 son divisibles por 16.

¿Cual de las siguientes puede ser la dirección de inicio de un bloque que contiene 256 direcciones?

a. 205.16.37.32

Solución

b. 190.16.42.0

c. 17.17.32.0

d. 123.45.24.52

¿Cual de las siguientes puede ser la dirección de inicio de un bloque que contiene 1024 direcciones?

- a. 205.16.37.32
- b. 190.16.42.0
- c. 17.17.32.0
- d. 123.45.24.52

Solucion

- Solo la dirección C es elegible.
- En este caso, se requiere verificar dos bytes.
- Como 1024 = 4 x 256, el byte del extremo derecho debe ser divisible por 256 y el siguiente byte debe ser divisible por 4.

Restricciones

Máscara

- Cuando una dirección es dada, el bloque al cual pertenece la dirección no puede ser encontrado a menos que tengamos la máscara.
- En el direccionamiento sin clase, la dirección debe estar acompañada de la máscara en notación CIDR.

x.y.z.t/n

Máscara

- La n después del slash define el número de bits que son iguales en todas las direcciones del bloque.
- Si n es 20, los 20 bits del extremo de la izquierda son idénticos en todas las direcciones y los 12 bits de la derecha son diferentes.
- Se puede encontrar fácilmente el número de direcciones en el bloque y la última dirección, a partir de dicha información.

Máscara

- Prefijo: Parte común del rango de direcciones (similar al netid).
- Longitud del Prefijo: (n) en la notación CIDR.
 - Existe una relación uno a uno entre la máscara y la Longitud del Prefijo.

Máscara

- Sufijo: Parte variable de la dirección (similar al hostid).
- Longitud del Sufijo: es 32 n.

Encontrar el bloque

- En el direccionamiento sin clase, cuando se da una dirección, es posible hallar el bloque.
- Se puede entonces hallar:
 - La primera dirección del bloque
 - El número de direcciones del bloque
 - La última dirección del bloque (broadcast)

Encontrar la primera dirección

- En el direccionamiento sin clase, la longitud del prefijo es la máscara.
- El prefijo determina el número de 1's de la máscara.
- Para encontrar la primera dirección, se realiza la operación AND entre la máscara y la dirección.
- Solo mantenga fijos los primeros n bits y cambie el resto a 0s.

- 1. Hallar la primera dirección en el bloque si una de las direcciones del mismo es 167.199.170.82/27.
- 2. Hallar la longitud del bloque.

Solución

- La longitud del prefijo es 27, lo cual significa que debemos mantener los primeros 27 bits como están y cambiar los restantes bits (5) a 0's.
- Dirección en binario: 10100111 11000111 10101010 01010010
- Mantener los 27 bits de la izquierda:
 10100111 11000111 10101010 01000000
- Resultado en notación CIDR: 167.199.170.64/27

Tamaño del bloque = 2^{32-27} = 2^5 = 32 direcciones

 Encontrar el número de direcciones en el bloque si una de las direcciones es 140.120.84.24/20.

Hallar la primera dirección del bloque

Solucion

La longitud del prefijo es 20. El número de direcciones en el bloque es 2³²⁻²⁰ o 2¹² o sea 4096

140.120.84.24: 140.120.01010100. 24

20 bits

Primera dirección: 140.120.01010000.00000000 = 140.120.80.0

Hallar la ultima dirección del bloque

Se debe sumar a la primera dirección del bloque el numero de direcciones del bloque menos uno.

Ejemplo: 120.3.4.5/26 bloque: $2^6 = 64$ dir.

Primera dirección: 120. 3. 4. 0

+ 63

Ultima dirección: 120. 3. 4. 63

Hallar la ultima dirección del bloque si una de las direcciones del mismo es: 140.120.84.24/20

Solucion

```
Primero se encuentra la primera dirección
del bloque (140.120.80.0/20) y el número
de direcciones (4096).
Última dirección = 4095+primera
dirección.
Donde 4095 = (4096-1)
Para mantener el formato en notación
decimal con punto, se representa 4095 en
base 256:
          4095 = 15 \cdot 255_{(256)}
          4095 = 15 \times 256^{1} + 255 \times 256^{0}
```

Solución (cont.)

Luego se añade la primera dirección y se obtiene la última dirección así:

```
140 . 120 . 80 . 0
15 . 255
140 . 120 . 95 . 255
```

La última dirección es: 140.120.95.255/20

Subredes

En direccionamiento sin clase, cuando a una organización se le asigna un bloque de direcciones, esta puede crear subredes de acuerdo con sus necesidades. El administrador de la red puede diseñar una máscara de subred para cada subred.

Máscara de subred

- El número de subredes deseado define el prefijo de subred.
- Si el número de subredes es S, el número de unos extra en la longitud del prefijo es log₂ S, donde:

S = 2número extra de unos.

 Si deseamos subredes de longitud fija (cada subred tiene el mismo número de direcciones), el número de subredes necesita ser una potencia de 2.



 A una organización le es asignado el bloque 130.34.12.64/26. La organización necesita 4 subredes. Hallar la longitud del prefijo de subred.

Solución

Para tener 4 subredes se necesita agregar
 2 unos más (log₂ 4 = 2) al prefijo del sitio.
 El prefijo de subred es entonces /28

Dado el bloque 130.34.12.64/26, se necesitan implementar 4 subredes, hallar El rango de direcciones para cada subred.

Se den agregar 2 bits al prefijo de subred Que pasara de 26 a 28

Solución

- El sitio tiene 232-26 = 64 direcciones.
- Cada subred tiene 232-28 = 16 direcciones.
- Ahora encontremos la primera y la última direcciones de cada subred.
 - Primera subred

Primera dirección de la subred = Primera dirección del bloque: 130.34.12.64/28.

Última dirección de la subred = Primera dirección del bloque + 15 (16 - 1): 130.34.12.79/28.

Solución (cont.)

Segunda subred

Primera dirección de la subred = última dirección de la subred anterior +1: 130.34.12.80/28

Última dirección de la subred = Primera dirección de la subred + 15 (16 - 1): 130.34.12.95/28.

Solución (cont.)

Tercera subred.

En forma similar se encuentra:

Primera dirección = 130.34.12.96/28.

Última dirección = 130.34.12.111/28.

Cuarta subred.

De igual manera se halla:

Primera dirección = 130.34.12.112/28.

Última dirección = 130.34.12.127/28.