Programmazione 1 - Modulo C

Java: Operatori logici lazy vs bitwise

Marco Beccuti

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Informatica

Ottobre 2020



Operatori logici lazy

• Gli operatori && e || sono operatori lazy (pigri) o short-cut:

valutano il secondo argomento solo se é necessario

- Per esempio:
 - P && Q ⇒ Q viene valutato solo se P vale true;
 - ▶ P || Q ⇒ Q viene valutato solo se P vale false;

Р	Q	P AND Q
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Р	Q	P OR Q		
1	1	1		
1	0	1		
0	1	1		
0	0	0		

Operatori logici lazy

- (a!=0) && (b/a > 100) \Rightarrow non da errore quando ad a é assegnato 0;
- (b/a > 100) \Rightarrow viene valutato solo quando a é diverso da zero.

Gli operatori & e | sono operatori bitwise:


valutano sempre i due argomenti

- Per esempio:
 - ▶ P& Q ⇒ P e Q sono sempre valutati;
 - P | Q ⇒ P e Q sono sempre valutati;

- (a!=0) & (b/a > 100) da errore quando ad a é assegnato 0;
- (b/a > 100) viene valutato sempre!!!.

 L'operatore AND bitwise & se applicato a due variabili intere effettua AND dei bit:


int a=60 // = 0011 1100 int b=13 // = 0000 1101 c=a&b // = 0000 1100 ossia c=12



а	b	a&b		
0	0	0		
1	0	0		
0	1	0		
1	1	1		

• L'operatore OR bitwise | se applicato a due variabili intere effettua OR dei bit:


int a=60 // = 0011 1100 int b=13 // = 0000 1101 c=a|b // = 0011 1101 ossia c=61



а	b	alp		
0	0	0		
1	0	1		
0	1	1		
1	1	1		

 \bullet L'operatore NOT bitwise \sim esegue la negazione dei bit:

int a=60 // = 0011 1100 c=~a // = 1100 0011 ossia c=-61



L'operatore shift << scorre n bit a sinistra.
 Gli spazi vuoti a destra sono riempiti con degli zeri, mentre quelli che escono a sinistra sono eliminati.



L'operatore shift >> scorre n bit a destra.
 Gli spazi vuoti a sinistra sono riempiti con degli zeri mentre quelli che escono a destra sono eliminati.



• Un esempio di utilizzo degli operatori bitwise per controllare gli attributi (8bit) di un testo visualizzato:

				_			
Italic	Bold	Blinking	Underline	Dbl-Underline	Future Use	Future Use	Future Use
7	6	5	4	3	2	1	0
128	64	32	16	8	4	2	1

Attribute

Byte Position Value

 Un esempio di utilizzo degli operatori bitwise per controllare gli attributi (8bit) di un testo visualizzato:

```
short text1=0;
System.out.print("Inserisci un valore per text1:");
text1=(short)SIn.readLineInt();
System.out.println("text1: "+Integer.toBinaryString(text1));
short MASKCORSIVO=1<<7: //128
short MASKGRASSETT0=1<<6: //64</pre>
short MASKBLINK=1<<5: //32</pre>
short MASKBSOTTOLINEATO=1<<4: //16
if ((text1 & MASKCORSIVO)>0)
    System.out.println("CORSIVO ON");
else
    System.out.println("CORSIVO OFF");
if ((text1 & MASKGRASSETTO)>0)
    System.out.println("GRASSETTO ON");
else
    System.out.println("GRASSETTO OFF"):
if ((text1 & MASKBLINK)>0)
    System.out.println("LAMPEGGIANTE ON");
else
    System.out.println("LAMPEGGIANTE OFF");
if ((text1 & MASKBSOTTOLINEATO)>0)
    System.out.println("SOTTOLINEATO ON");
else
    System.out.println("SOTTOLINEATO OFF");
```