

Przemysław Adrich



NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH ŚWIERK

Plan kursu

Wykłady

- 1. Wstęp do Geant4. Rys historyczny. Zastosowania. Przegląd możliwości. Instalacja. Dokumentacja.
- 2. Podstawowa struktura kodu. Hierarchie klas. Klasy użytkownika (obowiązkowe, opcjonalne). Interfejsy. System jednostek. Liczby losowe. Śledzenie przebiegu symulacji ("verbosity").
- 3. Geometria i materialy.
- 4. Detektory typu "primitive scorer", "probe".
- 5. Detektory użytkownika. Histogramy i n-tuple.
- 6. Obiekty typu "UserAction" jako detektory. (Phasespace).
- 7. Fizyka. Źródło. Wizualizacja.
- 8. Źródło
- 9. Niepewność statystyczna w obliczeniach Monte Carlo. Geant4 na klastrze CiŚ.

Przegląd zagadnień pozostawionych na przyszłość:

- wielowatkowość ("multithreading"),
- własne interfejsy ("messengers"),
- interfejs Roota (histogramy, n-tuple), interfejs python
- redukcja wariancji, "physics biasing", "event biasing", "geometrical biasing",
- fotony optyczne, fizyka hadronowa, procesy i cząstki użytkownika,
- obcięcia energetyczne zależne od cząstki, regionu geometrii,
- zmiany geometrii i detektorów w trakcie wykonania programu,
- pole EM,
- światy równoległe,
- trackInformation, eventInformation, runInformation
- "stacking",
- fast simulation,
- import geometrii z CAD,
- periodic boundary conditions,
- specjalistyczne kody bazujące na Geant4 (G4Beamline, GAMOS, GATE ...),

_

* "Monte Carlo First Run"


Źródło

Wykład w (bardzo) dużej mierze bazuje na:

- M. Asai, "*Primary Particle*", 4 8 February 2019, First Geant4 Tutorial Workshop in São Paulo
- V. Ivantchenko, "Primary Generators", 25 31 May 2021, Geant4 Beginners Course @ CERN



Co jest potrzebne do uruchomienia symulacji?




 Użytkownik musi dostarczyć "źródło" cząstek pierwotnych aby Geant4 "wiedział" od czego ma zacząć symulację



Źródło – "Primary vertex" i "primary particle"

G4PrimaryVertex objects = {position, time}



G4PrimaryParticle objects = {PDG, momentum, polarization...}

- Źródło cząstek pierwotnych musi na początku każdego eventu wygenerować co najmniej dwa obiekty, które razem opisują początkowy stan cząstki pierwotnej. Geant4 rozróżnia:
 - "primary vertex" (wierzchołek) obiekt zawierający informację o początkowej pozycji i czasie
 pojawienia się cząstki pierwotnej (nie musimy startować w t = 0 s), oraz wskaźnik do obiektu
 reprezentującego cząstkę pierwotną
 - "primary particle" obiekt zawierający informację o początkowym stanie cząstki pierwotnej, z którą rozpoczyna się event:
 - ID, wektor pędu, opcjonalnie wektor polaryzacji.
- Event może posiadać wiele "vertexów" jak i wiele cząstek pierwotnych.
- Z pojedynczym "vertexem" może być powiązanych więcej niż jedna cząstka pierwotna (vertex ma w sobie wektor wskaźników do cząstek pierwotnych)



Źródło - G4VUserPrimaryGeneratorAction

- Bazową klasą abstrakcyjną, która definiuje interfejs do sterowania źródłem jest G4VUserPrimaryGeneratorAction.
- Obiekt klasy pochodnej od G4VUserPrimaryGeneratorAction musi być obowiązkowo utworzony i zarejestrowany do RunManagera.
 Powinno to być zrobione w metodzie Build() klasy G4VUserActionInitialization.
- G4VUserPrimaryGeneratorAction nie jest generatorem (źródłem) tylko interfejsem do generatora.
 RunManager kontroluje generację cząstek pierwotnych za pośrednictwem
 G4VUserPrimaryGeneratorAction.
- **G4VUserPrimaryGeneratorAction** nie powinna sama generować cząstek pierwotnych ale utworzyć i wywoływać osobny generator cząstek pierwotnych (obiekt klasy pochodnej od **G4VPrimaryGenerator**).
- Geant4 zawiera kilka konkretnych, bardzo przydatnych implementacji źródeł np., G4ParticleGun, G4GeneralParticleSource.




Źródło - G4VUserPrimaryGeneratorAction

- G4VUserPrimaryGeneratorAction nie jest generatorem tylko interfejsem do generatora.
 RunManager kontroluje generację cząstek pierwotnych za pośrednictwem
 G4VUserPrimaryGeneratorAction.
- **G4VUserPrimaryGeneratorAction** nie powinna sama generować cząstek pierwotnych ale utworzyć i wywoływać osobny generator cząstek pierwotnych (obiekt klasy pochodnej od **G4VPrimaryGenerator**).
- Konstruktor G4VUserPrimaryGeneratorAction::G4VUserPrimaryGeneratorAction():
 - Utworzenie obiektu reprezentującego źródło
 - Konfiguracja początkowa źródła
- Metoda G4VUserPrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries()
 - Wywoływana na początku każdego eventu
 - Umożliwia randomizację ustawień generatora dla każdej cząstki z osobna
 - Wywołanie metody GeneratePrimaryVertex() generatra(ów)



Źródło – Wbudowane implementacje G4VPrimaryGenerator





Źródło - G4ParticleGun

- Konkretna implementacja klasy G4VPrimaryGenerator.
- "Wystrzeliwuje" jedną (lub kilka identycznych) cząstkę pierwotną o zadanej energii, z zadanego punktu, w zadanym kierunku i w zadanej chwili czasu.
- Udostępnia metody typu "set" do zadawania wartości początkowych.
- Początkowe wielkości można również wygodnie ustawiać za pomocą komend tekstowych z poziomu UI.
- W PrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries można wywoływać G4ParticleGun wielokrotnie z różnymi ustawieniami. W evencie pojawi się tyle cząstek pierwotnych ile razy zostało wywołane G4ParticleGun::GeneratePrimaryVertex(). Równolegle do G4ParticleGun można też wywoływać inne generatory – wszystkie wytworzone cząstki pierwotne pojawią się na początku eventu.

	G4ParticleGun ()		
	G4ParticleGun (G4int numberofparticles)		
	G4ParticleGun (G4ParticleDefinition *particleDef, G4int numberofparticles=1)		
virtual	~G4ParticleGun ()		
virtual void	GeneratePrimaryVertex (G4Event *evt)		
void	SetParticleDefinition (G4ParticleDefinition *aParticleDefinition)		
void	SetParticleEnergy (G4double aKineticEnergy)		
void	SetParticleMomentum (G4double aMomentum)		
void	SetParticleMomentum (G4ParticleMomentum aMomentum)		
void	SetParticleMomentumDirection (G4ParticleMomentum aMomentumDirection		
void	SetParticleCharge (G4double aCharge)		
void	SetParticlePolarization (G4ThreeVector aVal)		
void	SetNumberOfParticles (G4int i)		
G4ParticleDefinition *	GetParticleDefinition () const		
G4ParticleMomentum	GetParticleMomentumDirection () const		
G4double	GetParticleEnergy () const		
G4double	GetParticleMomentum () const		
G4double	GetParticleCharge () const		
G4ThreeVector	GetParticlePolarization () const		
G4int	GetNumberOfParticles () const		
	•		

```
List
particle
direction
energy
momentum
momentumAmp
position
time
polarization
number
ion
ionL
```



Źródło – G4ParticleGun przykład użycia

Konstruktor. Wywoływany tylko raz.

Tworzymy obiekt typu G4ParticleGun.

Ustawiamy domyślne parametry źródła.

Metoda automatycznie wywoływana na początku każdego eventu

```
void MyPrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event* anEvent)
{
    // Tu można jeszcze zmienić parametry cząstki pierwotnej,
    // np. wylosować kierunek pędu, itp.
    // fparticleGun->SetParticleMomentum(G4RandomDirection());
    fparticleGun->GeneratePrimaryVertex(anEvent);
}

Uwaga na marginesie.
GeneratePrimaryVertex tworzy zarówno obiekt typu "Primary Vertex" jak i "Primary Particle".
```

Są one powiązane: Vertex zawiera wskaźnik do Particle.

rozpoczyna.

Stworzona cząstka pierwotna dopisywana jest do bieżącego Eventu, którego przetwarzanie się



Źródło - G4GeneralParticleSource

- Konkretna implementacja klasy <u>G4VPrimaryGenerator</u>.
- Źródło znacznie bardziej złożone i uniwersalne niż G4ParticleGun
- Zalecana konfiguracja z poziomu komend tekstowych UI.
- Dokładny opis jest w nieco nieoczekiwanym miejscu: "Book For Application Developers" -> "Getting Started with Geant4 - Running a Simple Example" -> "Geant4 General Particle Source"
- Możliwości:
 - Rozkłady przestrzenne:
 - jednorodne: punktowy, z powierzchni 2D (płaszczyzn, okręgów, pierścieni, elips, kwadratów, prostokątów), z powierzchni lub objętości 3D (kuli, elipsoidy, walca, równoległościanu), z objętości fizycznej zdefiniowanej w UserDetectorConstruction.
 - niejednorodny z elipsy wg. Gaussa (2D) do symulacji wiązki akceleratorowej.
 - Rozkłady kątowe: jednokierunkowy, izotropowy, cosinusowy, Gaussa, zogniskowany lub dowolny (zdefiniowany przez użytkownika).
 - Widmo energetyczne: mono, liniowe, wykładnicze, potęgowe, Gaussowskie, ciała doskonale czarnego, interpolowane z danych.
 - Można jednocześnie zdefiniować wiele źródeł o różnych rozkładach i przypisać im odpowiednie współczynniki wagowe.



Źródło - G4GeneralParticleSource

Wbudowane rozkłady energii

Spectrum	Abbreviation	Functional Form	User Parameters
mono- energetic	Mono	$I \propto \delta(E-E_0)$	Energy $E_{ m 0}$
linear	Lin	$I \propto I_0 + m imes E$	Intercept I_0 , slope m
exponential	Ехр	$I \propto \exp(-E/E_0)$	Energy scale- height $E_{ m 0}$
power-law	Pow	$I \propto E^{lpha}$	Spectral index $lpha$
Gaussian	Gauss	$I = (2\pi\sigma)^{-rac{1}{2}} \exp[-(E/E_0)^2/\sigma^2]$	Mean energy E_0 , standard deviation σ
bremsstrahlung	Brem	$I = \int 2E^2 [h^2 c^2 (\exp(-E/kT) - 1)]^{-1}$	Temperature ${\cal T}$
black body	Bbody	$I \propto (kT)^{rac{1}{2}} E \exp(-E/kT)$	Temperature $oldsymbol{T}$ (see text)
cosmic diffuse gamma ray	Cdg	$I \propto [(E/E_b)^{lpha_1} + (E/E_b)^{lpha_2}]^{-1}$	Energy range E_{\min} to E_{\max} ; energy E_b and indices α_1 and α_2 are fixed (see text)



Źródło tworzymy jak zwykle, operatorem new, wewnątrz konstruktora klasy użytkownika PrimaryGeneratorAction().

W metodzie PrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries nie robimy nic poza wywołaniem metody GeneratePrimaryVertex na rzecz obiektu reprezentującego nasze źródło.

Konfigurację źródła zaleca się wykonać z poziomu interfejsu UI (lub makra) przed rozpoczęciem runu.


```
#include "PrimaryGeneratorAction.hh"
#include "G4GeneralParticleSource.hh"

PrimaryGeneratorAction::PrimaryGeneratorAction()
: G4VUserPrimaryGeneratorAction(),
  fGenerator(0)
{
  fGenerator = new G4GeneralParticleSource;
}

void PrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event* anEvent)
{
  fGenerator->GeneratePrimaryVertex(anEvent);
}
```



```
# Macro test2.g4mac
/control/verbose 0
/tracking/verbose 0
/event/verbose 0
/gps/verbose 2
/gps/particle gamma
/gps/pos/type Plane
                              Domyślnie w
                              płaszczyźnie
/gps/pos/shape Square
                              prostopadłej
/gps/pos/centre 1 2 1 cm
                              do osi Z
/gps/pos/halfx 2 cm
/gps/pos/halfy 2 cm
/gps/ang/type cos
/gps/ene/type Lin
/gps/ene/min 2 MeV
/gps/ene/max 10 MeV
/gps/ene/gradient 1
/gps/ene/intercept 1
/run/beamOn 10000
```



https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/ForApplicationDeveloper/html/GettingStarted/generalParticleSource.html#example-macro-file



Import widma energii z pliku.

- Rodzaj rozkładu energii definiujemy komendą /gps/ene/type.
 Pozwala ona, m.in., zdefiniować typ User ("user-defined histogram") oraz typ Arb ("point-wise spectrum").
- Do wczytywania histogramu z pliku służy komenda /gps/hist/file.


UWAGA! DZIAŁANIE WBREW INTUICJI! Z pliku da się zaimportować widmo energii tylko dla typu **Arb**, a nie da się dla typu User (wbrew sugestii nt. "user-defined histogram"). W tym drugim przypadku trzeba zadać histogram kanał po kanale używając wielokrotnie polecenia /gps/hist/point.

Działający przykład:

```
/gps/ene/type Arb
                           # Arb (point-wise spectrum)
/gps/hist/type arb
                           # Typ histogramu
/gps/hist/file widmo.dat
                           # Import an arbitrary energy histogram in an ASCII file.
                           # Uwaga! W dokumentacji jest to niezbyt wyraźnie powiedziane,
                                    ale to działa tylko z opcją /gps/ene/type arb.
                           # The format should be one Ehi Weight pair per line of the file.
                           # For histograms, Ehi is the bin upper edge, in Geant4 default units
                           # (MeV for energy, rad for angle).
/gps/hist/inter Lin
                           # Kluczowa komenda. Bez tego się wysypuje!!!
                           # Sets the interpolation type (Lin linear, Log logarithmic, Exp
                           # exponential, Spline cubic spline) for point-wise spectra.
                           # This command must be issued immediately after the last data point.
```

Currently histograms are limited to 1024 bins.


The first value of each user input data pair is treated as the upper edge of the histogram bin and the second value is the bin content. The exception is the very first data pair the user input whose first value is the treated as the lower edge of the first bin of the histogram, and the second value is not used. This rule applies to all distribution histograms, as well as histograms for biasing.



Przykład źródła składającego się z wiązki protonowej i elektronowej o różnych natężeniach

```
# beam #1
# default intensity is 1
# now change to 5.
/gps/source/intensity 5.
# this is a proton beam
/gps/particle proton
/gps/pos/type Beam
# the incident surface
# is in the y-z plane
/gps/pos/rot1 0 1 0
/gps/pos/rot2 0 0 1
# the beam spot is centered
# at the origin and is of
# 1d gaussian shape with
# a 1 mm central plateau
/gps/pos/shape Circle
/gps/pos/centre 0. 0. 0. mm
/gps/pos/radius 1. mm
/gps/pos/sigma r .2 mm
# the beam is travelling along
# the X axis with
# 5 degrees dispersion
/gps/ang/rot1 0 0 1
/gps/ang/rot2 0 1 0
/gps/ang/type beam1d
/gps/ang/sigma r 5. deg
# the beam energy is in
# gaussian profile
# centered at 400 MeV
/gps/ene/type Gauss
/gps/ene/mono 400 MeV
/gps/ene/sigma 50. MeV
```

```
# beam #2
# 2x the instensity of beam #1
/gps/source/add 10.
# this is a electron beam
/gps/particle e-
/gps/pos/type Beam
# it beam spot is of 2d
# gaussian profile
# with a 1x2 mm2 central
# plateau
# it is in the x-y plane
# centred at the orgin
/gps/pos/centre 0. 0. 0. mm
/gps/pos/halfx 0.5 mm
/gps/pos/halfy 1. mm
/gps/pos/sigma x 0.1 mm
# the spread in y direction
# is stronger
/gps/pos/sigma y 0.2 mm
# the beam is travelling
# along -Z axis
/gps/ang/type beam2d
/gps/ang/sigma x 2. deg
/gps/ang/sigma y 1. deg
# gaussian energy profile
/gps/ene/type Gauss
/gps/ene/mono 600 MeV
/gps/ene/sigma 50. MeV
```





Źródło - Particle Gun vs. General Particle Source

Particle Gun

- Proste, do podstawowych zastosowań.
- Łatwe w obsłudze (tylko kilka komend UI).
- Wbudowane metody do konfiguracji z poziomu kodu (track-by-track lub event-byevent).
- Generuje jedną cząstkę z punktu.

General Particle Source (GPS)

- Znacznie większe możliwości.
- Obsługa z poziomu UI (z poziomu kodu możliwa ale bardziej uciążliwa).
- Potrafi wystrzeliwać cząstki z powierzchni lub objętości brył.
- Potrafi losować energię, kąt, pozycję według zadanych rozkładów.
- Potrafi importować rozkłady z plików.
- Pozwala zaimplementować wiele różnych źródeł jednocześnie.

Kiedy, które źródło. Zalecenia.

- GPS jeśli musisz wystrzeliwać cząstki z powierzchni lub objętości (na zewnątrz lub do wewnątrz).
- GPS jeśli potrzebujesz rozkładów energii/kąta bardziej złożonych niż Gauss.
- W przeciwnych wypadkach użyj Particle Gun.

Subiektywna opinia: zawsze używam GPS ze względu na elastyczność i możliwość ewentualnej rozbudowy źródła bez zmiany kodu.



