

ACL

▶ 기존 Connect Spec

1. 권한 모델

구분	내용
모델	2-Role (Editor / Viewer)
변경 범위	최소 변경 — 기존 Connect 구조 유지
진입 경로	Role을 결정하는 유일한 기준은 Team Space 소속 여부 + Connect 접근 권한
편집 권한	Stage 편집 = Editor 전용, Viewer에게 부여 불가
Interaction	Viewer는 기본 View-only, 개인 토크로 Interaction mode 전환 가능

진입 경로 요약

Team Space 멤버 + Connect 접근 권한

↓

[EDITOR]

↓

공유 링크 / QR 생성

↓

[VIEWER]

(계정 없이 접근 가능)

기본: View-only

토크 → Interaction mode

2. Role 정의

Editor

- 대상: Connect를 구매한 Team + 동일 Team Space에서 Stage에 접근한 모든 팀원
- 진입 경로: Team Space 로그인 상태에서 Stage 접근 시 자동 부여

카테고리	기능	가능 여부	비고
Stage 편집	Pie 추가 / 삭제 / 교체 / 재로드	✓	
	Embed layer 추가 / 설정 / 삭제	✓	
	Canvas 크기 조정 / 이동	✓	
	Plugin 연결 (Built-in)	✓	
하드웨어	Bridge App 추가	✓ App 전용	Cloud Web 불가
	Hardware 연결 (USB HID, Serial 등)	✓ App 전용	Cloud Web 불가
Preview	Pie preview (웹 브라우저)	✓	
	Stage instance 확인	✓	
	Stage View (전체 레이아웃)	✓	
Player	QR / USB 연결	✓	
	Player source 교체	✓	
Log / Debug	Console 로그 확인 / 기록	✓	
	Node View 확인	✓	
	Node View 편집	✓	
	Recording / Playback	✓	
공유	Viewer 초대 링크 / QR 생성	✓	

Viewer

- 대상: Connect 접근 권한 없는 외부 사용자 — URL / QR Code로 Stage에 접근
- 진입 경로: Editor가 생성한 공유 링크 또는 QR Code 통해 접근 (계정 불필요)

기본 상태: View-only mode

카테고리	기능	가능 여부	비고
Stage 편집	모든 편집 기능	✗	토글해도 불가
Preview	Stage instance 확인 (보기)	✓	
	Pie 실행 / 인터랙션	✗	토글 전 기본값
	메시지 전송	✗	토글 전 기본값
Log / Debug	Node View 확인	✓	URL로만 공유 가능
	Node View 편집	✗	
	Console 로그	✗	
Player	QR / USB 연결	✗	Player 내 접근 불가
하드웨어	모든 하드웨어 기능	✗	



Paige 5

@Mika

한 팀에서

큰 팀의

있을까요

UT는 팀

Interaction Mode 전환 (토글)

Viewer 화면 내 토글로 개인이 직접 전환. 권한 관리 없음, 개인 설정.

⚠ Stage 편집은 Interaction mode에서도 불가. 토글은 실행 권한만 부여, 구조 변경 불가.

전환 후 추가 가능 기능	내용
Pie 실행	Stage 위의 Pie에 실제 인터랙션 가능
메시지 전송	인터랙션에 따른 메시지 발생 / 전송 가능
여러 명 동시 가능	동일 Pie에서 다수 Viewer가 동시 Interaction mode 가능

3. Platform별 기능 제약

하드웨어 연결은 Desktop App 전용. Cloud Web에서는 Bridge App / Plugin 포함 모든 하드웨어 기능 비활성화.

기능	Cloud Web	Desktop App (로그인)	Desktop App (License key)
Cloud Stage 조회	✓	✓	✗
Cloud Stage 생성	✓	✓	✗
Local Stage 조회	✗	✓	✓
Local Stage 생성	✗	✓	✓
하드웨어 연결	✗	✓	✓
Bridge App	✗	✓	✓
Built-in Plugin	✗	✓	✓
Cloud Pie → Local Stage 추가	✗	✓	✗
원격 연결 (Cross-network)	✓	✗	✗
Local Pie Import	✗	✓	✓

4. Node View 접근 규칙

Node View는 URL로만 Viewer에게 공유 가능. Stage Player 내부에서 Viewer가 직접 진입하는 경로 없음.

- (TBD) 플레이어 진입 경로에서는 노드 뷰로의 이동을 비활성화한다?? Editor는 Player 내 접근 가능? Viewer 공유 제약만?
 - Player 내 접근이 Editor에게도 차단되는지 아닌지 확인 필요

Role	접근 방법	확인	편집	비고
Editor	Player / URL	✓	✓	다만, 노드 뷰는 플레이어를 통해 접근할 수 없다
Viewer	URL 직접 공유만 가능	✓	✗	-
Viewer	Player / Stage 화면 내	✗	✗	-

5. 기존 개념과의 매핑 (이전 → 현재)

이전 개념	현재	비고
Host	Editor	동일
Editor	Editor	동일
Participant (Guest)	Viewer + Interaction mode ON	토글로 흡수
Viewer	Viewer (기본 View-only)	동일
Guest ↔ Viewer 전환	Viewer 내 토글로 처리	Role 전환 아님, mode 전환
Private Stage	이번 스코프 제외	추후 고려

6. 미결 사항

#	질문	영향 범위
1	Viewer가 Interaction mode ON 시 Editor에게 알림 필요한가?	UI, 실시간 상태 표시
2	동일 Pie에 다수 Viewer가 동시 인터랙션 시 충돌 처리 방식	Engine, 인스턴스 설계
3	Viewer용 공유 링크 만료 정책 (시간 제한, 무기한)	보안, 운영
4	Node View URL 공유 시 Viewer 인증 여부 (무인증 접근 허용할지) - PIN?	보안
5	Interaction mode 토글을 Editor가 비활성화할 수 있는가? (잠금 여부)	권한 설계