谱成法 _{主讲人:码大虾}

谱减法基本原理

• 假定y(n)为有噪声的信号, x(n)为纯净语音信号, d(n)为加性噪声, 则:

$$y(n) = x(n) + d(n) \tag{1}$$

• 两边同时做傅里叶变换:

$$Y(w) = X(w) + D(w)$$
(2)

• 此外, 也可以写为极坐标的形式

$$Y(w) = |Y(w)|e^{j\phi_y(w)}$$
(3)

谱减法基本原理

由于相位不会对可懂度造成影响,只在一定程度上影响语音质量, 因此降噪后的语音可以采用含噪语音的相位替代:

$$\hat{X}(w) = [|Y(w)| - |\hat{D}(w)|]e^{j\phi_y(w)}$$
(4)

- 上式就是<mark>谱减法的基本原理</mark>,其中 $\hat{X}(w)$ 和 $\hat{D}(w)$ 分别为估计的语音和估计的噪声,增强后的语音信号可以通过 $\hat{X}(w)$ 反傅里叶变换得到。
- 需要注意的是(4)式中,幅值相减的结果有可能出现负数,可以通过半波整流进行处理,具体如下:

谱减法基本原理

$$|\hat{X}(w)| = \begin{cases} |Y(w)| - |\hat{D}(w)| & \triangleq |Y(w)| > |\hat{D}(w)| \\ 0 & others \end{cases}$$
(5)

直接将为负的部分置零,(5)式的处理方式只是半波整流的一种,还有很多其他的处理方式;以上实现的谱减法是一种基于幅度的谱减法。

功率谱减法

前面已经讲解了幅度谱减法,很容易就可以扩展到功率谱减法, 只需要对(2)式取共轭推导可得如下:

$$|Y(w)|^{2} = |X(w)|^{2} + |D(w)|^{2} + 2 \operatorname{Re}\{X(w)D^{*}(w)\}$$

$$= |X(w)|^{2} + |D(w)|^{2}$$
(6)

 $=|X(w)|^2 + |D(w)|^2$ • 进一步得到纯净语音的估计信号:

$$|\hat{X}(w)|^2 = |Y(w)|^2 - |\hat{D}(w)|^2$$
 (7)


• (7)式就是基于功率的谱减法。

$$|\hat{X}(w)|^2 = H^2(w) |Y(w)|^2$$

谱减法的通用表达形式

• 通用表达式

$$|\hat{X}(w)|^p = |Y(w)|^p - |\hat{D}(w)|^p$$



谱减法优缺点

- 优点: 易于实现, 并能够有效减轻污染信号中的噪声
- 缺点:
- (1)存在音乐噪声
- (2)使用带噪语音的相位,在低信噪比时,对听感产生一定影响

谱减法改进方法

- •减轻音乐噪声方法:
- (1)过减技术
- (2)非线性谱减
- (3)多带谱减
- (4)mmse谱减