C for system

1 Environnement C

Récupérez le fichier hello.c, compilez le et testez le.

```
gcc -o hello hello.c
hello
ou
gcc hello.c
a.out
```

Modifiez le message du printf et tester votre programme.

2 PrintBin

En C il n'existe pas de fonction dans la librairie standard pour afficher un nombre en binaire. Écrire en un programme printBin.c d'affichage d'un entier non signé sous sa forme binaire. Pour cela il faudra utiliser des opérateurs binaires comme | & ~^ > «

```
#include<stdio.h>
int main(){
   unsigned val = 0x3F0E;
   ...
   //0000 0000 0000 0000 0011 1111 0000 1110
```

Pour afficher les 0 ou 1 utilisez la fonction putchar('O') ou putchar('1')

Votre programme doit s'adapter au type utilisé unsigned char, unsigned, short unsigned, lonq unsigned

3 Décalage circulaire

Écrire un programme qui, à partir d'un entier naturel, effectue une opération de décalage circulaire à gauche de n bits. (le résultat sera affiché en héxadécimal.) exemple : U decal G

```
unsigned U = 0xA2453F0E (10100010 01000101 00111111 00001110) G=8 (décalage circulaire à gauche de 8 bits)
```

résultat -> 453 F0EA2 (01000101 001111111 000011110 10100010)

Dans une première version les décalages circulaires s'effectueront bit par bit.

```
L'affichage s'effectue par un
```

```
printf("%X\n",result)
```

Écrire une nouvelle version en faisant le décalage par bloc (sans itération dans votre programme)

4 Complément à 2

Le complément à 2 sur les entiers signés permet d'effectuer les additions avec les nombres négatifs. Il est utilisé pour coder les entiers négatifs

```
Pour coder (-4):

— on prend le nombre positif 4: 00000100;

— on inverse les bits: 11111011;

— on ajoute 1: 11111100.
```

Si l'on doit transformer un nombre en son complément à deux sans faire l'addition, la solution est de garder tous les bits depuis la droite jusqu'au premier 1 (compris) puis d'inverser tous les suivants.

```
— Prenons par exemple le nombre 20 : 00010100.
— On inverse la partie de gauche après le premier un : 11101100.
— On garde la partie à droite telle quelle : (00010100).
— Et voici -20 : 11101100.
char vingt=20;
...
// A completer .... complement à 2
...
```

5 Ensemble de booléens

printf("-20 %hhd\n", vingt)

Un élément de type unsigned (sur 4 octets) est sur 32 bits et peut donc contenir 32 booléens. (tableau de 32 booléens).

Pour cet exercice, nous utiliserons une variable globale, même si cela n'est pas souhaitable.

```
unsigned bools;
```

Écrire la fonction initBools (unsigned char val) qui initialise les 32 booléens contenus dans *bools* à False (0) ou Vrai(1) (val==0 False).

```
unsigned bools;
int main(){
initBools( (unsigned char) 0 );
}
```

Reprendre le programme printBin pour en faire une fonction printBools qui affiche les bits contenu dans le variable bools.

Écrire la fonction int setBools (int nb, unsigned char val) qui met False 0 ou True 1 (val) dans le booléen contenu dans *bools* à la position nb. Le booléen numéro 0 est mis dans bit le plus à droite (de poids le plus faible). La fonction retourne 0 en cas de succès.

Écrire la fonction un signed char is Bools(int nb) qui retourne True ou False 0 si le booléen contenu dans bools à la position nb est vrai ou faux.

6 La multiplication

Écrire un programme qui saisit deux entiers op1 et op2 (non-signés et < 256) puis calcule le produit op1 * op2 en utilisant les opérateurs manipulant leur représentation binaire. (sans utiliser *, /, %) Vous pouvez utiliser les opérateurs de décalage « et » ainsi que l'addition.

Exemple

```
\begin{array}{c} {\rm op1}<\text{--}\ 00010001\ (17)\\ {\rm op2}<\text{--}\ 00000101\ (5)\\ {\rm produit}\ 01010101\ (85)\\ \\ {\rm On\ va,\ pour\ cela,\ utiliser\ les\ puissances\ de\ 2.}\\ {\rm op2}=5=101=4(2^2)+1(2^0)\\ {\rm sachant\ d'un\ d\'ecalage\ \`a\ gauche\ op1\ est\ une\ multiplication\ par\ 2:}\\ 17*5=17*4+17.\ {\rm avec\ }17*4=17\ \ensuremath{\ \times\ }2\\ 17*5=(17\ \ensuremath{\ \times\ }2)+17\\ {\rm Algorithme:} \end{array}
```

op2	op1		produit intermédiaire
0000 0101	00010001		0
extraction de bit	multiple de 2		
1	00010001	->	00010001 +
0-	00100010	->	0 +
1-	01000100	->	$01000100 \; + \;$
			======
			01010101 (résultat)

7 La division

Écrire un programme qui saisit deux entiers op1 et op2 (non-signés et < 256) puis calcule le résultat de la division entière op1 // op2 en utilisant les opérateurs manipulant leur représentation binaire. (sans utiliser *, /, %) Vous pouvez utiliser les opérateurs de décalage « et » ainsi que l'addition et soustraction.

Exemple

```
op1 <- 00010110 (22)

op2 <- 00000101 (3)
```

Algorithme:

op1	op2	result	traitement
0001 0110	00000011	0	
0		0	$\mathrm{op}1 < \mathrm{op}2$
00		00	$ \hspace{.08cm} ext{op1} < ext{op2} \hspace{.08cm} \hspace{.08cm}$
0001		000	m op1 < op2
0001 0		0000	m op1 < op2
0001 01			$\mid ext{op1} >= ext{op2}$
0000 10		00001	op1=op1-op2 (5-3=2)
0000 101			$\mid ext{op1} >= ext{op2}$
0000 010		000011	op1=op1-op2 (5-3=2)
0000 0100			$\mid ext{op1} >= ext{op2}$
0000 0001		00000111	op1=op1-op2 (4-3=1)