

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων – 1^η Άσκηση

Των Προπτυχιακών Φοιτητών Αρώνη Παναγιώτη Α.Μ. 03109083 Δανασή Παναγιώτη Α.Μ. 03109004 e-mail: el09004@mail.ntua.gr panaro32@hotmail.com

1. Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων

Η άσκηση αυτή αφορά την υλοποίηση ενός οδηγού συσκευής για το ΛΣ linux. Ο κώδικας που χρειάστηκε να υλοποιήσουμε, αφορούσε στο κομμάτι της δημιουργίας μιας συσκευής χαρακτήρων καθώς και στην υλοποίηση των file operations για την συσκευή αυτή. Με λίγα λόγια η δουλειά μας αφορούσε την ολοκλήρωση του "lunix-chrdev.c".

 Αρχικά, στην lunix_chrdev_init, ζητάμε ένα εύρος από minor numbers, δημιουργούμε μία νέα συσκευή χαρακτήρων και την καταχωρούμε.

```
unsigned int lunix_minor_cnt = lunix_sensor_cnt << 3;

/* Allocate and register a cdevice */
cdev_init(&lunix_chrdev_cdev, &lunix_chrdev_fops);
lunix_chrdev_cdev.owner = THIS_MODULE;

/* Create dev_t from minor and major numbers */
dev_no = MKDEV(LUNIX_CHRDEV_MAJOR, 0);
lunix_chrdev_cdev.ops = &lunix_chrdev_fops;

/* Obtain device numbers to work with */
ret = register_chrdev_region(dev_no, lunix_minor_cnt, CDEV_NAME);
...
/* Inform kernel about the new device */
ret = cdev_add(&lunix_chrdev_cdev, dev_no, lunix_minor_cnt);
...</pre>
```

• Στην lunix_chrdev_open, βρίσκουμε από τα minor και major numbers τον αισθητήρα και ανοίγουμε το αντίστοιχο αρχείο. Κάνουμε allocate και αρχικοποίηση μία lunix_chrdev_state_struct και την τοποθετούμε στο private_data του file, για μελλοντική αναφορά.

```
minor_number = iminor(inode);
sensor_number = minor_number / 8;
minor_number = minor_number % 8;

sensor = &lunix_sensors[sensor_number];

/* Allocate a new Lunix character device private state structure */
state = kmalloc(sizeof (struct lunix_chrdev_state_struct), GFP_KERNEL);

...

state->sensor = sensor;
state->type = minor_number;
state->buf_timestamp = get_seconds();
state->buf_lim = 0;
sema_init(&(state->lock), 1);
debug("sema_init secceded\n");

filp->private_data = state;
filp->f_pos = 0;
```

 Στην lunix_chrdev_read, κλειδώνουμε γιατί έχουμε πρόσβαση σε κοινή δομή δεδομένων, ελέγχουμε αν έχουμε δεδομένα, αλλιώς κοιμόμαστε στην ουρά (χωρίς το κλείδωμα) και τέλος επιστρέφουμε τα δεδομένα.

```
/* Lock */
 di = down interruptible(&(state->lock));
□/*
  \mbox{\ensuremath{^{\star}}} If the cached character device state needs to be
  * updated by actual sensor data (i.e. we need to report
  * on a "fresh" measurement, do so
 */
□if (*f_pos == 0) {
     while (lunix_chrdev_state_update(state) == -EAGAIN) {
         /* The process needs to sleep */
         up(&(state->lock));
         if (wait_event_interruptible(sensor->wq, lunix_chrdev_state_needs_refresh(state)))
             return -ERESTARTSYS; /* signal: tell the fs layer to handle it */
         di = down interruptible(&(state->lock));
 bytes = (cnt < state->buf_lim - *f_pos) ? cnt : state->buf_lim-*f_pos;
 ret = copy to user(usrbuf, state->buf data + *f pos, bytes);
 /* Auto-rewind on EOF mode? */
 (*f pos) += bytes;
 if(*f_pos >= state->buf_lim) *f_pos=0;
 ret = bytes;
```

Η lunix_chrdev_state_update, κάνει το update αφού πρώτα κάνει ένα γρήγορο έλεγχο για το αν υπάρχουν νέα δεδομένα καλώντας την lunix_chrdev_state_needs_refresh. Το κλείδωμα που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα είναι ένα spinlock γιατί η δομή που πειράζουμε, αλλάζει και από interrupt context. Συγκεκριμένα, η ανανέωση γίνεται ασύγχρονα, από το κάτω επίπεδο, κάθε φορά που έρχονται νέα δεδομένα από τους αισθητήρες (και προκαλείται hardware interrupt).

```
/* Any new data available? */
 need_refresh = lunix_chrdev_state_needs_refresh(state);
□if (need refresh) {
     spin lock irqsave(&(state->sensor->lock), flags);
     raw_data = state->sensor->msr_data[state->type]->values[0];
     raw_time = state->sensor->msr_data[state->type]->last_update;
     spin_unlock_irqrestore(&(state->sensor->lock), flags);
L }
⊟else {
     return -EAGAIN; /* No new data */
1
 /* Now we can take our time to format them, holding only the private state semaphore */
□switch(state->type) {
     debug("case 0\n");
     case BATT: data = lookup_voltage[raw_data]; break;
     debug("case 1\n");
     case TEMP: data = lookup_temperature[raw_data]; break;
     debug("case 2\n");
     case LIGHT: data = lookup_light[raw_data]; break;
     default: ;
     debug("case default\n");
 c = (data >= 0) ? '+' : '-';
 data = (data > 0) ? data : (-data);
 n = sprintf(state->buf data, "%c%ld.%ld\n", c, data/1000, data%1000);
 state->buf_timestamp = raw_time;
 state->buf lim = n;
```

Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του οδηγού μας και των κλειδωμάτων, γράψαμε ένα απλό πρόγραμμα (lunix_user.c) όπου ανοίγει το αρχείο της συσκευής, κάνει ένα fork και οι δύο διεργασίες διαβάζουν και γράφουν μετρήσεις στην οθόνη.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[])

{
    FILE *fp = fopen(argv[1], "r");
    float x;
    fork();
    pid_t mypid = getpid();
    while(1)

{
        fscanf(fp, "%f", &x);
        printf("(%ld) %.3f\n", (long)mypid,x);
    }
    return 0;
}
```