

Session 会话



TensorFlow运行模型 - 会话



会话 (session)

会话拥有并管理TensorFlow程序运行时的所有资源

当所有计算完成之后需要关闭会话帮助系统回收资源



会话的模式 1



```
In [17]: # 定义计算图
       tens1 = tf.constant([1,2,3])
       # 创建一个会话
       sess = tf.Session()
       #使用这个创建好的会话来得到关心的运算的结果。比如可以调用 sess.run(result)
       #来得到张量result的取值
       print(sess.run(tens1))
       #关闭会话使得本次运行中使用到的资源可以被释放
       sess.close()
```

[1 2 3]

当程序因为异常退出时,关闭会话函数可能就不会被执行从而导致资源泄漏

需要明确调用 Session. close()函数来关闭会话并释放资源



会话的模式 1



```
In [17]: # 定义计算图
         tens1 = tf. constant([1, 2, 3])
         # 创建一个会话
         sess = tf.Session()
         try:
            print(sess.run(tens1))
         except:
            print("Exception!")
         finally:
            #确保能关闭会话使得本次运行中使用到的资源可以被释放
            sess. close()
```

[1 2 3]

try ··· except ··· finally···



会话的模式 2



```
In [18]: node1 = tf.constant(3.0,tf.float32,name="node1")
       node2 = tf.constant(4.0,tf.float32,name="node2")
       result = tf.add(node1, node2)
       #创建一个会话,并通过Python中的上下文管理器来管理这个会话
       with tf.Session() as sess:
           #使用这创建好的会话来计算关心的结果
           print(sess.run(result))
       # 不需要再调用 Session.close() 函数来关闭会话
       # 当上下文退出时会话关闭和资源释放也自动完成了
```

7.0



指定默认的会话



TensorFlow不会自动生成默认的会话,需要手动指定

当默认的会话被指定之后可以通过 tf.Tensor.eval 函数来计算一个张量的取值

7.0

19







在交互式环境下,Python脚本或者Jupyter编辑器下,通过设置默认会话来获取张量的取值 更加方便

tf. InteractiveSession 使用这个函数会自动将生成的会话注册为默认会话

```
In [23]: node1 = tf.constant(3.0,tf.float32,name="node1")
    node2 = tf.constant(4.0,tf.float32,name="node2")
    result = tf.add(node1, node2)

sess = tf.InteractiveSession()

print(result.eval())
sess.close()
```

7.0



常量与变量



常量 constant



在运行过程中值不会改变的单元,在TensorFlow中无须进行初始化操作创建语句:

constant_ name = tf. constant(value)

```
In [2]:    a = tf.constant(1.0, name='a')
    b = tf.constant(2.5, name='b')
    c = tf.add(a, b, name='c')

sess = tf.Session()
    c_value = sess.run(c)
    print(c_value)
    sess.close()
```

3.5



变量 Variable



在运行过程中值会改变的单元,在TensorFlow中须进行初始化操作创建语句:

```
name_variable = tf. Variable(value, name)
```

注意V是大写字母

个别变量初始化:

```
init_op = name_variable.initializer()
```

所有变量初始化:

```
init_op = tf.global_variables_initializer()
```



变量 Variable



```
In [3]: node1 = tf.Variable(3.0,tf.float32,name="node1")
node2 = tf.Variable(4.0,tf.float32,name="node2")
result = tf.add(node1, node2, name='add')

sess = tf.Session()

#变量初始化
init = tf.global_variables_initializer()
sess.run(init)

print(sess.run(result))
```

7.0

增加了一个init初始化变量,并调用会话的run命令对参数进行初始化



变量 Variable



```
In [4]: node1 = tf.Variable(3.0,tf.float32,name="node1")
node2 = tf.Variable(4.0,tf.float32,name="node2")
result = tf.add(node1, node2, name='add')

sess = tf.Session()

#变量初始化
init = tf.global_variables_initializer()
print(sess.run(result))
```

使用了Variable变量类型,不进行初始化数值会出现运行错误



变量的赋值



变量赋值



- 与传统编程语言不同, TensorFlow中的变量定义后, 一般无需人工赋值,
 系统会根据算法模型, 训练优化过程中自动调整变量对应的数值
- 后面在将机器学习模型训练时会更能体会,比如权重Weight变量w,经 过多次迭代,会自动调

epoch = tf.Variable(0,name='epoch',trainable=False)

特殊情况需要人工更新的,可用变量赋值语句 变量更新语句:

update_op = tf.assign(variable_to_be_updated, new_value)



变量赋值案例



```
In [7]: # 通过变量赋值输出1、2、3...10
        import tensorflow as tf
        value = tf.Variable(0, name="value")
        one = tf.constant(1)
        new value = tf.add(value, one)
        update_value = tf.assign(value, new_value)
        init = tf.global_variables_initializer()
        with tf.Session() as sess:
            sess.run(init)
            for _ in range(10):
                sess.run(update_value)
                                                                      9
                print(sess.run(value))
                                                                      10
```



思考题



如何通过TensorFlow的变量赋值计算: 1+2+3+···+10 ?



占位符 placeholder





占位符 placeholder

- TensorFlow中的Variable变量类型,在定义时需要初始化,但有些变量 定义时并不知道其数值,只有当真正开始运行程序时,才由外部输入, 比如训练数据,这时候需要用到占位符
- tf.placeholder 占位符,是TensorFlow中特有的一种数据结构,类似动态变量,函数的参数、或者C语言或者Python语言中格式化输出时的"%"占位符







 TensorFlow占位符Placeholder,先定义一种数据,其参数为数据的 Type和Shape

占位符Placeholder的函数接口如下:

tf.placeholder(dtype, shape=None, name=None)

```
x = tf.placeholder(tf.float32, [2, 3], name='tx')
```

此代码生成一个2x3的二维数组,矩阵中每个元素的类型都是tf.fLoat32,内部对应的符号名称是tx



Feed提交数据和Fetch提取数据



Feed提交数据



如果构建了一个包含placeholder操作的计算图,当在session中调用run方法时,placeholder占用的变量必须通过feed_dict参数传递进去,否则报

```
In [1]:
        import tensorflow as tf
        a = tf.placeholder(tf.float32, name='a')
        b = tf.placeholder(tf.float32, name='b')
        c = tf.multiply(a, b, name='c')
        init = tf.global variables initializer()
        with tf.Session() as sess:
            sess.run(init)
            # 通过feed_dict的参数传值,按字典格式
            result = sess.run(c, feed_dict={a:8.0, b:3.5})
            print(result)
```

44



Feed提交数据



多个操作可以通过一次Feed完成执行

[12. 4. 14.]

```
In [2]: import tensorflow as tf
        a = tf.placeholder(tf.float32, name='a')
        b = tf.placeholder(tf.float32, name='b')
        c = tf.multiply(a, b, name='c')
        d = tf.subtract(a, b, name='d')
        init = tf.global variables initializer()
        with tf.Session() as sess:
            sess.run(init)
            result = sess.run([c,d], feed dict={a:[8.0,2.0,3.5], b:[1.5,2.0,4.]})
            print(result)
            # 取结果中的第一个
            print(result[0])
        [array([ 12., 4., 14.], dtype=float32), array([ 6.5, 0., -0.5], dtype=float32)]
```



Feed和Fetch



一次返回多个值分别赋给多个变量

```
In [6]: import tensorflow as tf
        a = tf.placeholder(tf.float32, name='a')
        b = tf.placeholder(tf.float32, name='b')
        c = tf.multiply(a, b, name='c')
        d = tf.subtract(a, b, name='d')
        init = tf.global variables initializer()
        with tf.Session() as sess:
            sess.run(init)
            #返回的两个值分别赋给两个变量
            rc,rd = sess.run([c,d], feed_dict={a:[8.0,2.0,3.5], b:[1.5,2.0,4.]})
            print("value of c=",rc,"value of d=",rd)
```

value of c= [12. 4. 14.] value of d= [6.5 0. -0.5]