
编制中断处理程序


贺利坚 主讲




中断处理程序及其结构

中断过程:

- (1)取得中断类型码N;
- (2) pushf
- (3) TF = 0, IF = 0
- (4) push CS
- (5) push IP
- (6)(IP) = (N*4), (CS) = (N*4+2)



- ■CPU随时都可能检测到中断信息,所以中断处理程序必须常驻内存(一直存储在内存某段空间之中)。
- □中断处理程序的入口地址,即中断向量,必须存储在对应的中断向量表表项中(0000:0000-0000:03FF)。



(IP) = (N*4), (CS) = (N*4+2), N为中断类型码


编制中断处理程序——以除法错误中断为例

□问题:如何编制中断处理程序?

□方案:通过对0号中断,即除法错误的中断处理,体会中断处理程序处理的技术问题

□预期效果:编写一个0号中断处理程序,它的功能是在屏幕中间显示 "overflow!"后,然后返回到操作系统。





do0:

- ① 相关处理
- ② 向显示缓冲区送字 符串"overflow!"
- ③ 返回DOS

∕ 第1个问题: do0了程序应该 ៌ 放在哪里?

DOS系统不是



doO子程序应该放在哪里?

要求

do0子程序应该存放在内存的确定位置 ——我们要重新找个地方,不破坏系统。 -d 0:0 f 0000:0000 60 10 00 F0 BB 13 A3 01-08 00

事实

在操作系统之上使用计算机,所有的硬件资源都在操作系统的管理之下,应该向操作系统申请获得存放do0的内存。

——不想引入要好多技术 细节,好不好?

简便 方案 绕过操作系统,直接在找到一块别的程序不会用到的内存区,将do0 传送到其中即可。 ——不是工程化的方法, 但也体现实用技巧!

找哪儿 好呢? 内存0000:0000~0000:03FF,大小为1KB的空间是系统存放中断向量表,DOS系统和其他应用程序都不会随便使用这段空间。8086 支持 256 个中断,但,实际上系统中要处理的中断事件远没有达到256 个。

——找块空地给我们,好吗?

就这样 做了!

利用中断向量表中的空闲单元来存放我们的程序。估计出,do0的长度不可能超过256个字节,就选用从0000:0200至0000:02FF的256个字节的空间。

确定的 方案:

将do0程序传送到内 存0000:0200处。 0000:0000 IP:0200 0000:0002 CS:0000

0号中断处理程序 新入口地址

程序框架

- (1)编写可以显示 "overflow!" 的中断处理 程序: do0;
- (2)安装程序:将do0送入内存0000:0200处;
- (3)将do0中断处理程序的入口地址 0000:0200存储在中断向量表0号表项中。




```
assume cs:code
code segment
start: do0安装程序
    设置中断向量表
    mov ax,4c00h
    int 21h
do0: 显示字符串 "overflow!"
    mov ax,4c00h
    int 21h
code ends
end start
```

do0安装程序的实现

assume cs:code code segment start: do0安装程序 设置中断向量表 mov ax,4c00h int 21h do0: 显示字符串"overflow!" mov ax,4c00h int 21h do0end:nop code ends end start

设置ds:si指向源地址 cs:do0 设置es:di指向目的地址 0:200h 设置cx为传输长度 设置传输方向为正 rep movsb

mov ax,cs
mov ds,ax
mov si,offset do0
mov ax,0
mov es,ax
mov di,200h
mov cx,位于一个文章
cld offset do0end-offset do0
rep movsb





do0子程序的实现


assume cs:code code segment start: do0安装程序 设置中断向量表 mov ax,4c00h int 21h do0: 显示字符串"overflow!" mov ax,4c00h int 21h do0end:nop code ends end start

do0: jmp short do0start db "overflow!" do0start: mov ax, cs 证与代码 mov ds, ax 起加载。 mov si, 202h mov ax,0b800h mov es,ax mov di,12*160+36*2 mov cx,9 直接输出到 s: mov al,[si] 显示缓冲区 mov es:[di],al inc si add di,2 loop s

□设置中断向量表任务:将do0的 入口地址0:200h,写到中断向量 表的0号表项中

mov ax,0
mov es,ax
mov word ptr es:[0*4], 200h
mov word ptr es:[0*4+2], 0

第4个问题:设置中断向量表



小结

```
do0: jmp short do0start
    db "overflow!"
do0start:
   mov ax, cs
   mov ds, ax
   mov si, 202h
   mov ax,0b800h
    mov es,ax
    mov di,12*160+36*2
    mov cx,9
  s: mov al,[si]
    mov es:[di],al
    inc si
    add di,2
    loop s
```

常驻内存的程序:由自己安 装到内存的指定区域的代码 和数据。

assume cs:code

code segment

start: do0安装程序

设置中断向量表

mov ax,4c00h

do0: 显示字符串"overflow!"

mov ax,4c00h

int 21h

int 21h

do0end:nop

code ends

end start

mov ax,cs
mov ds,ax
mov si,offset do0
mov ax,0
mov es,ax
mov di,200h
mov cx,offset do0end-offset do0
cld
rep movsb

mov ax,0

mov es,ax

mov word ptr es:[0*4], 200h

mov word ptr es:[0*4+2], 0

测试

- □运行程序,改变中断向量
- **■触发除法错**

mov ax, 8 mov bh, 0 div bh