

Materials Studio 培训

Blends模块的使用方法及应用

Blends:评估混合物的混溶性

Blends用于预测溶剂和聚合物体系的可混合性,并且能够很好的给出这些体系在制作过程中的稳定性。

可用于研究:

- 相图
- 相互作用参数 χ
- 混合能
- 混合自由能
- 能量分布
- 根据能量排序结合构型



Flory-Huggins model


$$\frac{\Delta G}{RT} = \frac{\phi_b}{n_b} \ln \phi_b + \frac{\phi_s}{n_s} \ln \phi_s + \chi \phi_b \phi_s$$

其中, ΔG 为混合自由能, ϕ_i 为各组分的体积分数, n_i 为聚合度, χ 为相互作用参

数,T为绝对温度,R为气体常数

前两项始终为负值,表示结合熵,使得体系趋于混合;后一项表示自由作用的自由能,使得体系趋于分散。两者之间的竞争产生不同的相图。

$$E_{mix} = \frac{1}{2} (Z_{bs} < E_{bs} >_T + Z_{sb} < E_{sb} >_T + Z_{bb} < E_{bb} >_T + Z_{ss} < E_{ss} >_T)$$





计算结合能与配位数后,可 直接得到相互作用参数


$$\chi = \frac{E_{mix}}{RT}$$



排除体积约束方法







random rotation


random translation direction

translate in positive direction until at most one contact

计算从两个具有凝聚态性质的分子结构开始:

- 1、从单独的种子分子开始;
- 2、填充进一个分子,使其质心与种子分子重合;
- 3、随机转动填充分子的方向;
- 4、指出随机旋转方向;
- 5、填充分子沿着指定方向移动,直到它的范德华表面不再与种子分子重叠;在图中两个分子式接触的,如果原子被标为非接触,那么放弃这个构象,重复3-5步;
- 6、计算结果构象的相互作用能,存储到直方图(不同组分的结合能的能量分布图);
- 7、重复3-6步。





・ 计算任务

混合、结合能、配位数

・ 计算精度


Coarse、Medium、Fine、

Ultra-fine

・・作为输入的分子结构

分子、角色





能量取样数目

能量选择宽度

计算配位数团簇的取样数目

构建团簇的迭代次数


头尾原子是否相连

输出最低能量结构

输出最低能量结构个数

参考温度





能量取样数目

能量选择宽度

只考虑Base-screen配置


头尾原子是否相连

返回最低能量结构

返回结构数目

参考温度






团簇取样数目

迭代次数

只考虑Base-screen配置

头尾原子是否相连

Blends: Energy



・力场

Dreiding, Universal, cvff, cvff_nocross_nomorse, pvff, pvff30, Browse...

・・・电荷

Use current, Charge using Qeq, Charge using Gasteiger, Forcefield assigned

• 能量计算精度

・静电、范德华力加和方法


静电相互作用: Atom based、 Group based、Ewald、Ewald & Group 范德华相互作用: Atom based、

meotrident

腾

Group based


Blends: Energy




计算力场类型、键级、电荷组

查看所有的力场类型

Blends: Energy






详细设置静电、范德华力的参数

求和方法、精度、截断形式、截断半径等




Blends: Job Control



- Gateway选择(服务器)
- 队列选择(若有)
- 任务描述



Blends: Job Control



实时更新:

更新结构

更新图表

更新文本结果

- 更新间隔
- 任务完成


在服务器上保留文件

自动打开结果

完成时通知



Blends: Analysis



Chi参数

混合能

自由能

相图

能量分布



案例:使用Blends筛选分子相互作用

目的:您将导入的结构的单体:聚(氧乙烯),聚丙烯,和聚(丙烯酸),使用此模块检查**聚氧乙烯与聚丙烯和聚丙烯酸的相容性**。


预测 Flory-Huggins chi参数与温度的关系以及两个混合物的相图。 使用 study table检查50个最低能量对 from each run and overlay these to look at low energy absorption sites.

步骤一:

- 1 创建新的project,命名为polyoxyethylene(聚氧乙烯)
- 2 引入结构Structures/repeat-units/oxides/oxyethylene.msi

Structures/repeat-units/olefins/propylene.msi

Structures/repeat-units/acrylates/acrylic_acid.ms



neotrident

腾

步骤二:准备输入结构

Blends模块的计算可以帮助筛选聚合物-聚合物,聚合物-溶剂,溶剂-溶剂间的相互作用

1 在将重复单体放入blends计算前,需对单体结构优化,用Forcite plus进行。


对三个分别进行如下参数的结构优化: Forcite的参数设置为

Setup任务为eometry Optimization.


Energy 中设置Dreiding力场,Charges设置为charge using QEq

步骤三:设置Blends参数并进行计算


1 定义输入分子



注意输入分子的顺序,第二个和第三个输入的分子propylene.xsd 和 acrylic_acid.xsd被自动非配为Screen的角色。任何具有screen角色的分子 will be screened against molecules with a base role. 本例中,会得到oxyethylene-propylene and oxyethylene-acrylic acid混合物的相互作用能。这是一个一对多的筛选计算案例。



2 设置参数



本例中设置oxyethylene为base


附加说明: Role选项的下拉菜单有三项Base+Screen, Base, 和Screen. 如果需要计算聚合物的所有可能组合的相互作用,例如poly(oxyethylene)-poly(oxyethylene), poly(oxyethylene)-polypropylene, poly(oxyethylene)-poly(acrylic acid), polypropylene-polypropylene, polypropylene-poly(acrylic acid), and poly(acrylic acid)-poly(acrylic acid), 则需要将每一个输入的分子的role定义为Base+Screen.

选择task为Mixing,并打开more选项


附加说明:

Mixing – 意味着计算binding energy 和 coordination number 。 预测 mixing energy, interaction energy, 和chi parameter values. Binding energies – 只计算binding energies only. 这将给出快速的screen on interaction energy Coordination numbers – 计算成对分子的配位数 molecules.


meotrident



勾选Head and tail atoms are noncontact 勾选Return lowest energy frames,并 将number of frames改为50




在Energy面板上 Forcefield设为Dreding Charges设为 Charge using QEq.



在任务控制的more选项中,将update evergy 改为2秒,而后点击run,注意到blend是不能并行的。

计算结果文件及意义



- •Input: 包含输入结构的文件夹
- •Lowest energies: 包含3D原子轨迹的文件夹包含了每一个base和screen组合的最低能量构型,对于每一个这样的组合,Blends返回三个轨迹文件,包括the base-base, base-screen, and screen-screen pai的构型。任何一对如果和已有的重复,则被忽略.
- •oxyethylene Calculation: 包含本次计算设置的面板可打开
- •oxyethylene.txt:任务进行的信息和任何的警告
- •Configurations.xsd: 目前正在取样的3D结构. 这一文件是实时更新的
- •Energies.xcd: 目前正在取样的能量的图表文件,实时更新
- •Status.txt:实时更新的计算状态
- •oxyethylene.std:包含计算结果的 study table



步骤四:分析计算结果


Α		В	С		D	E	F	G	H		1	J
Base	sse Screen		Energies		Chi (298 K)	Emix (298 K)	Ebb avg (298 K)	Ebs avg (298	K) Ess avg ((298 K)	Ebb min	Ebs min
oxyethylene		ylic_acid	oxyethylene_	acrylic_acid	0.06519308	0.03860653	-0.83120253	-0.873608	64 -0.925	51323	-2.16503518	-2.34433377
oxyethyl	ene pro	pylene	oxyethylene_	propylene	1.06195229	0.62887491	-0.83120253	-0.499257	-0.470	99746	-2.16503518	-1.24735944
K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	J	
Ess min	Ebb avg	Ebs avg	Ess avg	Ebb max	Ebs max	Ess max	Zbb	Zbs	Zsb	Zss		
-2.49541909	-0.42868553	-0.48930878	-0.55667342	2.26601456	1.61163505	1.1131612	9 4.04800000	4.04100000	4.67700000	4.6770	00000	
-1.07309934	-0.42868553	-0.44699681	-0.43907638	2.26601456	-0.15681042	-0.1897000	2 4.04800000	4.08400000	4.40600000	4.5260	00000	

C列包含了图表文件,如右图所示,包含了base-base, base-screen, and screen-screen的相互作用能。


D列为预测的chi参数

E列为混合能

F-Q包含了 breakdown of the interactions energies 给出了平均值,最小值,最大值. R-U 包含了每一个base和screen的配位数




在study table中打开C1和C2列,查看混溶性,如下图所示:



如果binding energies for the base-base (E_{bb}), base-screen (E_{bs}), and screen-screen (E_{ss})具有非常相似的分布,则意味着两个结构是相容的。以上的两个图,可以得出 poly(oxyethylene) 与 poly(acrylic acid)混溶(右图),而与polypropylene不混溶(左图)

在study table中打开D和E列,查看混溶性,如下表所示:



chi参数的值接近于0意味着相容性, E_{mix} 的值接近于0也意味着相容性。越大的 x和 E_{mix} 则意味着更不容易混溶. 这些值更加印证了从能量分布曲线上得到的结论 poly(oxyethylene)将与poly(acrylic acid)混溶,而不与polypropylene混溶

Blends支持使用分析工具去分析study table中的结果

在study table中选中第一行,选择 Modules | Blends | Analysis,选择 Chi parameter点

