РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕРСИЯ 1.0 · 2026

AURA
BEAT

Драм-машина для REAPER. Восемь барабанов, шестнадцать паттернов и ритм, который никогда не повторяется.



VST3 · WINDOWS · REAPER

СИНТЕЗ · СЕМПЛЫ · ГЕНЕРАТОР

СОДЕРЖАНИЕ

01 Что это такое

02 Установка

03 Окно плагина

04 Барабаны: синтез

05 Свои семплы

06 Сетка и паттерны

07 Шаг: шанс, дроби, p-lock

08 Генератор ритмов

09 Эффекты и макро-ручки

10 Подстройка под гитару

11 MIDI и WAV

12 Советы и решение проблем

13 Характеристики и лицензии

01

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

AuraBeat — драм-машина в виде плагина: восемь барабанов, шаговый секвенсор и ручки на всё. Ритм идёт вместе с проектом REAPER, в его темпе, с первой же доли.

Каждый барабан — бочка, малый, хлопок, закрытый и открытый хэт, том, перкуссия и тарелка — звучит либо синтезом (без единого чужого семпла), либо вашим звуком из WAV-файла. Ритмы пишутся в сетку руками, создаются генератором в одном из 27 стилей или загружаются из MIDI-файла. Готовый результат можно перетащить в REAPER MIDI-клипом или сохранить в WAV.

8 барабанов

Синтез с четырьмя ручками тембра у каждого или свой семпл — переключатель syn / smp.

Живой секвенсор

16 паттернов до 64 шагов, вероятность, дроби, флэм, условия и p-lock на каждом шаге.

Генератор

27 стилей: от рока и фанка до трэпа и босса-новы. Каждое нажатие — новый ритм.

Идёт за гитарой

Плагин слушает вашу гитару или бас и сдвигает удары под их живой ритм.

02
УСТАНОВКА

1. Закройте REAPER и запустите `AuraBeat-Setup-1.0.0.exe`.
2. Выберите «Полная установка»: плагин VST3, отдельная программа и руководство.
3. Откройте REAPER: **Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan**.
4. Добавьте инструмент: **Insert → Virtual instrument on new track → AuraBeat**.
5. Нажмите Play в REAPER — заиграет ритм выбранного пресета.

Плагин устанавливается в `C:\Program Files\Common Files\VST3\AuraBeat.vst3`. Ваши файлы живут в папке `Документы\AuraBeat` и при удалении программы не стираются.

ПАПКА	ЧТО ТАМ
Presets	Ваши пресеты: звук, все 16 паттернов и выученный грув.
Samples	Наборы семплов. Сюда удобно класть скачанные паки.
Recordings	Записи кнопкой rec.
Export	Экспорт WAV и MIDI.
MIDI-примеры	Готовые MIDI-ритмы в 14 стилях для кнопки import midi.


БЕЗ REAPER

Отдельная программа AuraBeat работает без DAW. Нажмите на ней `play`: ритм пойдёт по внутренним часам, темп задаётся ручкой tempo на вкладке fx.

03

ОКНО ПЛАГИНА

Окно построено как настоящая драм-машина: сверху — дисплей и кнопки, посередине — страница с ручками, снизу — сетка шагов и макро-ручки. Сетка видна всегда, на какой бы вкладке вы ни были.



Главный экран, вкладка kit: по колонке на каждый барабан.

ЗОНА	ЧТО ТАМ
Дисплей	Номер паттерна, темп, позиция в такте, имя пресета и последние сообщения: «записано», «набор загружен», «выучено ударов».
Вкладки 01–05	kit — барабаны, fx — эффекты и секвенсор, groove — подстройка под гитару, step — один шаг, gen — генератор.
play · fill · rec	Игра без REAPER, сбивка (пока держите) и запись звука в WAV.
Пресеты	Кнопки < >, save, delete, list и about.
Файлы	import midi, export midi, drag midi, export wav, drag rec, folder, load kit.
Сетка	8 дорожек по 16 шагов, кнопки паттернов 1–16, страницы шагов, длина дорожек, кубики и замки.
Нижний ряд	Четыре макро-ручки и четыре punch-эффекта, которые работают, пока держите кнопку.

Наведите курсор на любой элемент — появится подсказка на русском. Окно масштабируется: потяните за правый нижний угол. Все ручки видны в REAPER для автоматизации — кнопка **Param** в окне плагина.

04

БАРАБАНЫ: СИНТЕЗ

В режиме **syn** каждый барабан собран из генераторов, шума и фильтров — как в классических аналоговых драм-машинах. У всех четыре главные ручки: **tune** — высота, **decay** — длина, и две ручки тембра, у каждого барабана свои.

БАРАБАН	ТРЕТЬЯ РУЧКА	ЧЕТВЁРТАЯ РУЧКА
Бочка	pitch — глубина «падения» высоты	click — щелчок атаки
Малый	noise — сколько пружин против тела	snappy — яркость пружин
Хлопок	color — окраска	spread — расстояние между хлопками
Хэты	noise — шум против «металла»	bright — яркость
Том	bend — насколько падает высота	hit — удар палочки
Перкуссия	fm — звон, яркость	ratio — характер: колокол, дерево, бонги
Тарелка	noise — шум против металла	bright — яркость

ОБЩИЕ РУЧКИ КОЛОНКИ


РУЧКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
drv	Перегруз этого барабана: от лёгкой плотности до грязи.
pan	Положение в стерео.
echo · rev	Сколько отправить в общее эхо и ревер.
Ползунок	Громкость барабана.
m · s	Заглушить барабан или слушать только его (соло можно включить у нескольких).

Клик по имени барабана — послушать его. Открытый хэт глушится закрытым, как на настоящей установке.

05

СВОИ СЕМПЛЫ

*Любой барабан может играть ваш звук: WAV, AIFF, FLAC, OGG или MP3. Переключатель **syn / smp** под именем барабана выбирает, что звучит.*



Набор TR 909 Kit, разложенный по барабанам одной кнопкой load kit. Тарелка оставлена на синтезе.

КАК ЗАГРУЗИТЬ

1. **Целый набор**. Кнопка `load kit` вверху — выберите папку набора. Файлы сами разложатся по барабанам по названиям: kick / bd, snare / sd, clap, hat / hh, open hat / oh, tom, rim / perc, crash / ride. Ещё проще — перетащите папку мышью на вкладку kit. Лупы (готовые ритмы) пропускаются.

2. **Один звук**. Перетащите WAV на колонку нужного барабана — он загрузится и сразу прозвучит.
3. **Перебор**. Стрелки `< >` листают файлы в той же папке: каждый слышно сразу.
4. **Меню «…»** — загрузить файл, убрать семпл, показать файл в папке.

РУЧКИ В РЕЖИМЕ SMP



TUNE

Высота и скорость семпла, ±24 полутона.



LENGTH

100 % — весь звук, меньше — плавно обрезается.



TONE

Середина — как есть, влево темнее, вправо тоньше.



START

Пропустить начало семпла, 0–50 мс.

У синтеза и семпла свои наборы ручек, поэтому переключение туда и обратно ничего не сбивает. Громкость семплов выравнивается при загрузке, тишина в начале файла обрезается.

ПУТИ К ФАЙЛАМ

AuraBeat запоминает, откуда взят каждый семпл, — в проекте REAPER и в пресетах. Если файл переместить, на колонке появится «file missing», а барабан будет играть синтезом. Держите наборы в `Документы\AuraBeat\Samples` — так ничего не потеряется.

ГДЕ БРАТЬ ЗВУКИ

Бесплатные наборы MusicRadar SampleRadar, Samples From Mars, Wave Alchemy, Slate SEISMIC и многие другие — или ваши собственные записи. Почти все бесплатные наборы разрешают использовать звуки в своей музыке, но не раздавать сами файлы. Перед коммерческим релизом прочитайте лицензию набора.

06

СЕТКА И ПАТТЕРНЫ

Восемь строк — восемь барабанов, шестнадцать клеток — шестнадцать шестнадцатых долей такта. Цвет и яркость клетки показывают громкость удара, точки внизу — дробь, буквы в углу — флэм и условие, чёрная точка — p-lock.



Удары, пустые шаги и шаг с вероятностью 50 % (закрашен наполовину).


ДЕЙСТВИЕ	КАК
Поставить удар	Клик по клетке. Можно провести мышью по нескольким клеткам.
Акцент / тихий	Shift + клик: обычный → акцент (>) → тихий «призрачный» удар.
Настроить шаг	Правый клик или Ctrl + клик — откроется вкладка step.
Паттерны	Кнопки 1–16. Точка под номером — в паттерне есть ноты. Во время игры новый паттерн включается с начала следующего такта.
Длинные дорожки	Кнопки 1-16 · 17-32 · 33-48 · 49-64 — страницы шагов (дорожка до 64 шагов).
Длина дорожки	– и + справа от строки. Разная длина дорожек — полиритм: хэт на 12 шагов против бочки на 16.
? и L	Случайный ритм одной дорожки и замок, который защищает дорожку от кубиков.
copy · paste · clear	Копировать, вставить и очистить паттерн.
dice · vary	Новый случайный ритм на всех дорожках без замка или лёгкая вариация текущего.

Заводские пресеты — Techno, House, Hip-Hop, Rock, Breakbeat, Trap, Electro, Minimal, Funk, Reggaeton — содержат по три паттерна: основной ритм, вариацию и сбивку. Остальные тринадцать паттернов свободны для ваших идей.

07

ШАГ: ШАНС, ДРОБИ, P-LOCK

Правый клик по клетке открывает вкладку step — всё о выбранном шаге и его дорожке.



Вкладка step: громкость, шанс, дробь, условие и p-lock выбранного шага.

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ
on · flam	Включает шаг; флэм добавляет тихий удар-форшлаг прямо перед основным.
vel	Громкость удара: 100 % — акцент.
chance	Вероятность: с каким шансом шаг прозвучит на каждом проходе. Ритм оживает и не повторяется.
x1–x4	Дробь: сколько ударов внутри шага. x2 и x3 на хэтах — основа трэпа.
p-lock	Своё значение tune, decay, tone, snap только на этом шаге. Повернули ручку — горит замок L.
length · swing	Длина дорожки и её собственный свинг: 100 % — как общий, 0 % — ровно, 200 % — вдвое сильнее.


УСЛОВИЯ

УСЛОВИЕ	КОГДА ИГРАЕТ ШАГ
always	Всегда.
fill	Только пока нажата кнопка fill — так строятся сбивки.
no fill	Только когда fill не нажата — эти удары уступают место сбивке.
1:2 · 2:2	На первом или втором проходе дорожки из двух.
1:4	Один раз на четыре прохода — редкое украшение.

08

ГЕНЕРАТОР РИТМОВ

Выберите стиль и жмите generate — каждый раз новый ритм в этом стиле. Сколько ни нажимайте, результат будет в стиле и никогда не повторится.



Вкладка gen. Ритм пишется в текущий паттерн и сразу виден в сетке.

Каждый стиль знает несколько типичных «скелетов» для каждого барабана, места, где уместны дополнительные удары, свои сбивки и подходящий звук. Генератор каждый раз собирает их по-новому, а следующие такты слегка варьирует.

Rock	Hard Rock	Punk
бочка на 1 и 3, малый на 2 и 4	*плотнее, двойки бочки*	*быстрые восьмые*

Metal *двойная бочка*	Minimal *полиритмы*	Dubstep *половинный темп*
Pop *хлопок и шейкер*	Electro *ломаная бочка 80-х*	Hip-Hop *бум-бэп*
Blues Shuffle *тройная пульсация*	Synthwave *большой малый*	Lo-fi *ленивый свинг*
Funk *призрачные ноты*	Industrial *металл и перегруз*	Trap *дроби хэтов*
Disco *открытый хэт между долями*	UK Garage *два шага, сильный свинг*	Reggae *ван-дроп*
House *бочка 4/4, хлопок*	Breakbeat *ломаный бит*	Reggaeton *дембоу*
Deep House *мягкий свинг*	Drum and Bass *170+*	Afrobeat *клаве и синкопы*
Techno *механика 16-х*	Jungle *рубленые брейки*	Bossa Nova *качающаяся бочка*


НАСТРОЙКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
busy	Насыщенность: влево — просто и редко, вправо — плотно, с призрачными нотами и дробями.
1 · 2 · 4 bars	Длина ритма в тактах.
fill	Сбивка в конце ритма.
sound	Подобрать и звук набора под стиль — каждый раз чуть другой.
swing	Поставить свинг, типичный для стиля.
random style	Случайный стиль и сразу новый ритм.
drag midi	Потяните на дорожку REAPER — ритм ляжет MIDI-клипом.

СОВЕТ

Запустите воспроизведение и жмите generate прямо во время игры: ритмы меняются на ходу, понравившийся сохраните кнопкой copy в свободный паттерн.

09

ЭФФЕКТЫ И МАКРО-РУЧКИ



Вкладка fx: эхо, ревер, общая обработка и настройки секвенсора.

БЛОК	РУЧКИ
echo	Время в такт (1/16 … 1/2, с точкой и триолями), repeats — повторы, tone — окраска, level — громкость.
reverb	size — размер, decay — длина хвоста, tone — яркость, level — громкость.
master	glue — компрессор-«склейка» на всей сумме; filter — влево срезает верха, вправо низы.
sequence	swing (50 % — ровно, 66 % — триоли), tempo для отдельной программы, длина шага (1/16, 1/8, 1/32, триоли), секвенсор вкл/выкл.

МАКРО-РУЧКИ



MORPH

Плавно меняет звук всего набора от снимка A к снимку B. Кнопки A и B запоминают текущий звук.



ENERGY

Влево — реже хэты и перкуссия, вправо — гуще, с призрачными ударами.



SPACE

Эхо и ревер вместе: от сухого звука до большого зала.



CRUSH

Грязь: перегруз и «цифровое» огрубление всей суммы.

PUNCH-ЭФФЕКТЫ — ПОКА ДЕРЖИТЕ


КНОПКА	ЧТО ПРОИСХОДИТ
stutter	Повторяется последняя шестнадцатая — заикание.
tape stop	Звук замедляется и останавливается, как лента.
sweep	Фильтр закрывается за два удара; отпустили — открывается.
reverse	Последняя доля играет задом наперёд.

В конце цепочки стоит защитный ограничитель: что бы вы ни крутили, звук не уйдёт в перегруз.

10

ПОДСТРОЙКА ПОД ГИТАРУ

Живая гитара никогда не играет идеально ровно — и ровный барабан рядом с ней звучит чужим. AuraBeat может выучить, где гитара спешит и где отстаёт, и сдвинуть удары вслед за ней.



Вкладка groove: столбики показывают, насколько гитара раньше или позже сетки на каждой шестнадцатой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В REAPER

1. Откройте микшер (`Ctrl+M`) и нажмите **ROUTE** на полоске гитары или баса.
2. **Add new send...** → дорожка с AuraBeat, каналы `1/2 → 1/2` .

3. Если кнопки ROUTE не видно: выделите дорожку гитары, нажмите `?` и найдите действие «Track: View routing and I/O for current/last touched track».

ОБУЧЕНИЕ

1. Вкладка groove → **learn**, затем запустите проект. Число «hits» на экранчике должно расти.
2. Дайте гитаре сыграть кусок или всю песню и нажмите **stop**.
3. Включите **follow** — барабаны пойдут вместе с гитарой.

РУЧКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
strength	Насколько сильно следовать: 100 % — точно как гитара, 50 % — посередине между ней и сеткой.
max shift	Больше этого сдвига не повторять — явные промахи гитары не тянут за собой ритм.
smooth	Усреднить соседние удары — грув ровнее.
song · template	song — свои сдвиги для каждого места песни; template — средняя манера игры на один такт, для любого места.
all · kick+snare · no hats	Какие барабаны подстраивать.

ВАЖНО

Пока идёт обучение, не глушите гитарную дорожку кнопкой M — вместе с ней замолкает и посыл. Записанная гитара учится лучше живой: её можно проиграть столько раз, сколько нужно.

11

MIDI и WAV

КНОПКА	ЧТО ДЕЛАЕТ
drag midi	Зажмите и перетащите на дорожку REAPER — паттерн ляжет MIDI-клипом на 4 такта. Esc отменяет перетаскивание.
export midi	Сохранить паттерн в MIDI-файл на 1–16 тактов. Свинг, дроби и грув уже внутри.
import midi	Загрузить MIDI-файл в текущий паттерн: ноты встанут на сетку, частые удары станут дробями.
export wav	Паттерн со всеми эффектами в WAV, 24 бит, с хвостом эха и ревера. Можно «по барабанам» — отдельный файл на каждый.
rec · drag rec	Запись всего, что играет AuraBeat, в WAV; последнюю запись можно перетащить прямо в REAPER.

MIDI-ноты

AuraBeat понимает стандарт General MIDI на входе и отдаёт свои ноты на MIDI-выход — их можно записать на дорожку и отредактировать в редакторе REAPER.

НОТА	БАРАБАН
36 · C1	Бочка (также 35)
38 · D1	Малый (также 40)
39 · D#1	Хлопок
42 · F#1	Закрытый хэт (также 44)
46 · A#1	Открытый хэт
45 · A1	Том (также 41, 43, 47, 48, 50)
37 · C#1	Перкуссия (также 54, 56, 75–77)
49 · C#2	Тарелка (также 51, 52, 55, 57, 59)
60–75 · C3–D#4	Выбор паттерна 1–16 — удобно для живой игры с клавиатуры.

Названия нот даны по схеме «60 = C3». В REAPER по умолчанию та же нота 60 называется C4 — главное номер ноты, он совпадает.

Выключите **секвенсор** на вкладке fx, чтобы играть барабаны только MIDI-нотами из REAPER — как обычный сэмплер.

12

СОВЕТЫ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ДЛЯ ЖИВОГО ЗВУКА

1. **Шанс вместо копий**. Поставьте хэтам и перкуссии chance 60–80 % — ритм перестанет звучать как петля.
2. **Тихие удары решают**. Пара призрачных нот малого (Shift + клик) делает бит «человеческим».
3. **Полиритм**. Укоротите перкуссию до 12 или 7 шагов — она будет каждый такт ложиться по-новому.
4. **Свинг дорожкам**. Свинг только на хэтах при ровной бочке — классика хауса и хип-хопа.
5. **Morph на автоматизации**. Запишите в REAPER движение ручки morph — набор будет меняться по ходу песни.
6. **Слои**. Бочка из семпла плюс вторая AuraBeat с синтезированной бочкой дают плотный, современный низ.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

ПРОБЛЕМА	ЧТО СДЕЛАТЬ
Плагина нет в REAPER	Options → Preferences → Plug-ins → VST → Clear cache / Re-scan.
Ритм не играет	Запустите воспроизведение REAPER. Проверьте, что секвенсор включён (вкладка fx) и паттерн не пустой.
Барабан молчит	Проверьте m и s, громкость колонки. В режиме smp без файла играет синтез; «file missing» — файл перемещён.
Набор лёг не полностью	В наборе нет таких звуков или имена файлов ничего не говорят — добавьте семпл вручную перетаскиванием.
Число hits не растёт	Посыл гитары должен идти на каналы 1/2 дорожки AuraBeat; гитарная дорожка не заглушена; проект запущен.
Барабаны «плывут»	Выключите follow или уменьшите strength и max shift.
Перегруз, «дышит»	Уменьшите glue и crush, громкость барабанов или ручку output.
Пресеты пропали	Они лежат в `Документы\AuraBeat\Presets` — кнопка folder откроет папку.

13

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЛИЦЕНЗИИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Формат	VST3, 64 бит, Windows 10/11; отдельная программа.
Хост	REAPER 7; работает и в других хостах VST3 с инструментами.
Барабаны	8: синтез или семпл (WAV, AIFF, FLAC, OGG, MP3, до 10 секунд).
Секвенсор	16 паттернов × 8 дорожек × до 64 шагов; шаг 1/16, 1/8, 1/32, триоли; синхронно с хостом.
Шаг	Громкость, вероятность, дробь ×1–4, флэм, 6 условий, 4 p-lock.
Генератор	27 стилей.
Эффекты	Перегруз на барабан, эхо в такт, ревер, компрессор, фильтр, crush, 4 punch-эффекта, ограничитель.
Входы / выходы	MIDI-вход и MIDI-выход; стереовыход; стереовход для подстройки под гитару.
Файлы	Экспорт и импорт MIDI, экспорт WAV 24 бит (целиком и по барабанам), запись в WAV.

Все синтезированные звуки AuraBeat созданы по общим принципам аналоговых драм-машин; плагин не содержит чужого программного кода, семплов или данных. Плагин построен на фреймворке JUCE (juce.com). Шрифты интерфейса IBM Plex Mono и DotGothic16 — SIL Open Font License 1.1. Наборы семплов в комплект не входят и распространяются по лицензиям своих авторов.

AURABEAT

ВОСЕМЬ БАРАБАНОВ · БЕСКОНЕЧНЫЙ РИТМ