MACHINE PROG: BASICS

Class 9 qzq

编译:

- •编译程序: linux> gcc -0g -o p p1.c p2.c
- 汇编: linux> gcc -Og -S mstore.c (生成.s文件)
- 目标文件: linux> gcc -0g -c mstore.c (生成.o文件)
- 反编译: linux > objdump -d mstore.o (看二进制文件)
- (tips: 微软终端用户许可协议中禁止逆向工程)

数据格式

(1 个字=2 字节)

- char: b(bite) 1字节
- short: w(word) 2字节
- int: 1(long word), float: s 4字节
- •long, *char: q(quarter word), double: 18字节
- 浮点数使用的指令和寄存器与整数不相同!

操作数指示符

• 立即数: \$Imm Imm

• 寄存器: r R[r]

- 存储器: Imm(r,r*,s) M[Imm+R[r]+R[r*] s]
- s = 1, 2, 4, 8,省略时为1
- 汇编器会自动选择最紧凑的方式进行数值编码(能用8位立即数就不用16位)
- 内存引用会根据计算出来的地址(称为有效地址)访问某个内存位置
- 基址和变址寄存器都必须是64位寄存器 例: (%eax) 不合法

一个例子()

P122, 练习题 3.1

地址值

值

• 0x100

0xFF

• 0x104

0xAB

• 寄存器

值

• %rax

0x100

• %rdx

0x3

操作数

%rax

0x104

\$0x104

(%rax)

4 (%rax)

一个例子()

P122, 练习题 3.1

地址值

值

• 0x100

0xFF

• 0x104

0xAB

寄存器\$0x104

值

• %rax

0x100

• %rdx

0x3

操作数

%rax

0x100

0x104

0xAB

\$0x104

(%rax)

0xFF

4 (%rax)

0xAB

指令

注: x in %rdi, y in %rsi, *p in %rdx

• 方法: 指令 S, D: D 是目的操作数, S 是源操作数, 结果存入 D中

```
• mov: 赋值 mov %rdi, %rsi; // y = x;
```

- add: 加法 add %rdi, %rsi; // y = y + x;
- add \$0x8, %rdi; //x = x + 8;
- 内存引用: 使用 () mov (%rdx), %rdi; // x = *p;
- · (%rdx存放的是 p 的地址)

关于指令的注意事项:

*x in %rdi, *y in %rsi, s in %rdx

- D 不能是立即数!
- 一条指令不能完成内存一内存的转换!
- mov (%rdi), %rdx; //s = *x;
- mov %rdx, (%rsi); // *y = s;
- 所有生成32位的mov指令以寄存器为目的时会将高位4字节置零
- 立即数可以补0,内存中的数据可以是任意大小,但寄存器的大小是固定的,因此有寄存器就要看寄存器的字节数

如果两个操作数类型不同呢?

- movs: 符号位拓展
- movz: 零拓展 (不存在 movzlq)
- char—>int: movsbl (%rdi), %rax; movl %eax, (%rsi);
- unsigned char—>long: movzbq(%rdi), %rax; movq%rax, (%rsi);
- int—>char: mov1 (%rdi), %eax; movb %a1, (%rsi);
- movabsq 64位立即数,64位寄存器

关于pushq 和 popq

- pushq 和 popq 经常同时出现
- 栈底是高地址, 栈顶是低地址
- pushq %rbp: subq \$8, %rsp; movq %rbp, (%rsp);
- popq %rbp: movq (%rsp), %rbx; addq \$8, %rsp;

算术和逻辑操作

- 加载有效地址: 1eaq S, D // D = &S; (不是内存引用!)
- •实际编译时通常用leaq进行优化运算,leaq能执行加法和有限形式的乘法
- 例: 1 = 3 = 7 (%rdx, %rdx, 4) = 5x + 7;
- 一元操作的操作数可以是寄存器或内存位置
- 移位操作如果需要用寄存器装移位量,只允许使用%c1寄存器,移位量由%c1寄存器的的低m位决定,其中2^{m = w} 例: %c1的值为0xFF,指令salb会移7位(因为b是1byte=8位, w=8, m=3, 0xFF低三位全为1,对应十进制的7)

特殊算术操作

- 支持128位数的部分操作 %rdx高64位与%rax低64位合体组成128位
- •imulq, mulq:有/无符号全乘法
- •cqto:将R[%rax]符号扩展到%rdx中
- · 注意: mulq 和 imulq 可以有一个或两个操作数,汇编器可自动分辨
- (两个操作数的情况: 两个 64 位数乘积结果保留低 64 位, 高 64 位丢弃)
- 存储乘积需要两个movq指令,分别存储低8个字节和高8个字节,在小端法机器中, 高位字节储存在大地址

关于除法

idivq S, divq S

- ·除法: div无符号除法, idiv有符号除法。
- •使用两个寄存器(%rax, %rdx)和一个操作数来执行,其中%rax表示被除数的低位部分,%rdx表示被除数的高位部分(若没有需要清0),除数作为指令的操作数给出
- ·商存储在%rax中,余数存储在%rdx中
- •有符号除法要用cqto进行符号扩展
- •无符号除法通常寄存器%rdx会事先设置为0(防止贡献额外的高位值)

补充: gdb 调试

- •编译: gcc -g program.c -o program
- •运行 gdb: gdb./program
- •设置断点: (gdb) break main // 在 main 函数设置断点
- •运行程序: (gdb) run

gdb 调试

- 单步执行: (gdb) step // 进入函数内部
- (gdb) next // 不进入函数,直接进入 下一行
- 查看变量的值: (gdb) print value
- 在断点处继续运行: (gdb) continue
- 退出: (gdb) quit

中间排制。