

实验 - 使用 Ping 命令和 Traceroute 命令测试网络延时

拓扑



目标

第 1 部分: 使用 Ping 命令记录网络延时

第 2 部分: 使用 Traceroute 命令记录网络延时

背景/场景

要获得实际的网络延迟统计信息,必须在真实网络中进行此练习。一定要向教师确认网络中是否存在针对 **ping** 命令的本地安全使用限制。

本实验的目的是:测量和评估网络延迟随时间的变化情况,以及在一天中的不同时段捕获典型网络活动的代表性样本。使用 ping 命令对远程计算机返回的延迟进行分析即可完成。返回延迟时间(以毫秒计算)将通过计算延迟时间的平均延时(平均值)和范围(最高和最低值)来进行总结。

所需资源

• 1 台 PC(采用 Windows 7 或 8 且可访问互联网)

第 1 部分: 使用 Ping 命令记录网络延时

在第 1 部分, 您将检查位于全球不同地区的几个网站的网络延时。此过程可在企业生产网络中使用以创建性能基线。

第 1 步: 检验连接。

对以下地区互联网注册管理机构 (RIR) 的网站执行 ping 操作以验证连接:

- C:\Users\User1> ping www.arin.net
- C:\Users\User1> ping www.lacnic.net
- C:\Users\User1> ping www.afrinic.net
- C:\Users\User1> ping www.apnic.net

注意: 因为 www.ripe.net 没有响应 ICMP 请求, 所以不能用于本实验。

注意:如果要将域名解析为 IPv6 地址,则使用 -4 选项解析所需的 IPv4 地址。该命令会变为 ping -4 www.arin.net。



第2步: 收集网络数据。

您将通过向第 1 步所列出的每个地址发送 25 个响应请求,在 **ping** 输出中收集足够多的数据以计算统计信息。 将每个网站的结果记录到文本文件中。

a. 在命令提示符下,键入 ping 以列出可用选项。

C:\Users\User1> ping

```
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
           [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
           [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target name
Options:
   -t
                  Ping the specified host until stopped.
                  To see statistics and continue - type Control-Break;
                  To stop - type Control-C.
                  Resolve addresses to hostnames.
              Number of echo requests to send.
   -n count
   -l size
                  Send buffer size.
   -f
                  Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
   -i TTL
                  Time To Live.
   -v TOS
                  Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
<省略部分输出>
```

b. 如下所示,您可以使用 **ping** 命令以及计数选项,向目的地发送 25 个响应请求。另外,它将在当前目录中使用文件名 **arin.txt** 创建一个文本文件。该文本文件将包含响应请求的结果。

```
C:\Users\User1> ping -n 25 www.arin.net > arin.txt
```

注意:终端将保持空白直到命令完成,因为输出已重定向到文本文件(本示例中为 arin.txt)。">"符号用于将屏幕输出重定向到文件中,并且如果文件已存在,则覆盖此文件。如果想要将更多结果附加到文件中,在命令中将">"替换为">>"。

c. 对其他网站重复 ping 命令。

```
C:\Users\User1> ping -n 25 www.afrinic.net > afrinic.txt
C:\Users\User1> ping -n 25 www.apnic.net > apnic.txt
```

C:\Users\User1> ping -n 25 www.lacnic.net > lacnic.txt

第 3 步: 检验数据收集。

要查看所创建文件中的结果,请在命令提示符下使用 more 命令。

C:\Users\User1> more arin.txt

```
Pinging www.arin.net [192.149.252.76] with 32 bytes of data:
Reply from 192.149.252.76: bytes=32 time=108ms TTL=45
Reply from 192.149.252.76: bytes=32 time=114ms TTL=45
Reply from 192.149.252.76: bytes=32 time=112ms TTL=45
<省略部分输出>
Reply from 192.149.252.75: bytes=32 time=111ms TTL=45
Reply from 192.149.252.75: bytes=32 time=112ms TTL=45
Reply from 192.149.252.75: bytes=32 time=112ms TTL=45
Reply from 192.149.252.75: bytes=32 time=112ms TTL=45
Ping statistics for 192.149.252.75:

Packets: Sent = 25, Received = 25, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 107ms, Maximum = 121ms, Average = 111ms
```

注意:按空格键显示文件的其余部分或按 q 退出。

要验证文件是否已创建,请使用 dir 命令列出目录中的文件。也可以使用通配符"*"仅过滤文本文件。

```
C:\Users\User1> dir *.txt
```

```
Volume in drive C is OS
Volume Serial Number is 0A97-D265
```

Directory of C:\Users\User1

| 02/07/2013 | 12:59 PM | 1,642 afrinic.txt |
|------------|-----------|---------------------------|
| 02/07/2013 | 01:00 PM | 1,615 apnic.txt |
| 02/07/2013 | 12:40 PM | 1,641 arin.txt |
| 02/07/2013 | 12:58 PM | 1,589 lacnic.txt |
| | 4 File(s) | 6,487 bytes |
| | 0 Dir(s) | 34,391,453,696 bytes free |

在下表中记录结果。

| | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
|-----------------|-----|-----|-----|
| www.afrinic.net | | | |
| www.apnic.net | | | |
| www.arin.net | | | |
| www.lacnic.net | | | |

比较延迟结果。地理位置如何影响延迟?

第 2 部分: 使用 Traceroute 命令记录网络延时

根据 ISP 的规模以及源主机和目的主机所在的位置,您跟踪到的路由可能途经了许多跳和多家不同的 ISP。 **traceroute** 命令也可用于观察网络延时。在第 2 部分,**tracert** 命令将用于跟踪通往与第 1 部分相同目的地的路径。命令 tracert 为 Windows 版本的 traceroute 命令。

tracert 命令使用 ICMP TTL Exceed 数据包和 ICMP 应答跟踪路径。

第 1 步: 使用 tracert 命令并将输出记录到文本文件中。

复制以下命令以创建 traceroute 文件:

```
C:\Users\User1> tracert www.arin.net > traceroute_arin.txt
C:\Users\User1> tracert www.lacnic.net > traceroute_lacnic.txt
C:\Users\User1> tracert www.afrinic.net > traceroute_afrinic.txt
C:\Users\User1> tracert www.apnic.net > traceroute apnic.txt
```

注意:如果要将网站解析为 IPv6 地址,则使用 -4 选项解析所需的 IPv4 地址。该命令会变为 tracert -4 www.arin.net > traceroute_arin.txt。

第 2 步: 使用 more 命令检查已跟踪路径。

a. 使用 more 命令访问这些文件的内容:

```
C:\Users\User1> more traceroute arin.txt
```

Tracing route to www.arin.net [192.149.252.75] over a maximum of 30 hops:

```
<1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
1
  11 ms 12 ms 11 ms 10.39.0.1
2
3
  10 ms 15 ms 11 ms 172.21.0.116
  19 ms 10 ms 11 ms 70.169.73.90
4
5
  13 ms 10 ms 11 ms chnddsrj01-ae2.0.rd.ph.cox.net [70.169.76.229]
    72 ms
          71 ms 70 ms mrfddsrj02-ae0.0.rd.dc.cox.net [68.1.1.7]
6
7
    72 ms
          71 ms 72 ms 68.100.0.146
          83 ms 73 ms 172.22.66.29
   74 ms
8
9
    75 ms 71 ms 73 ms 172.22.66.29
  74 ms 75 ms 73 ms wsip-98-172-152-14.dc.dc.cox.net [98.172.152.14]
1.0
11 71 ms 71 ms 71 ms host-252-131.arin.net [192.149.252.131]
12 73 ms 71 ms 71 ms www.arin.net [192.149.252.75]
```

Trace complete.

| 在本示例中, | 它使用了不到 | 1 毫秒 | 的时间收到来 | 自默认网关 | (192.168.1.1) | 的应答。 | 在跳数 6 | 中, | 往返 |
|-------------|---------|--------|--------|------------|---------------|------|--------|----|----|
| 68.1.1.7 花费 | 的平均时间为7 | '1 毫秒。 | 往返最终目的 | 〕地 www.ari | n.net 花费的平 | 均时间为 | 72 毫秒。 | | |

由往返时间从平均 11 毫秒增加到 71 毫秒表明,线路 5 和 6 之间有更多网络延迟。

b. 对其余 tracert 结果执行相同分析。

关于往返时间和地理位置之间的关系,您可以作出什么结论?

思考

| 1. | tracert 和 ping | 结果可以提供重要的网络延时信息。 | 如果您想得到关于 | 一您的网络延时的准确基线照片 | ,您需要 |
|----|----------------|------------------|----------|----------------|------|
| | 做什么? | | | | |

2. 您如何使用基线信息?