



دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده برق و کامپیوتر

تمرین کامپیوتری دوم

رياضيات مهندسي

دكتر طالع ماسوله

حل معادلات PDE

ايميل

alisaei90@gmail.com

طراح

على ساعى زاده

نيمسال اول 99–1400

دانشجویان عزیز، قبل از پاسخگوئی به سوالات به نکات زیر توجه کنید:

- شما باید کدها و گزارش خود را با الگو EM_CA2_StudentNumber.zip در محل تعیین شده آپلود کنید.
- پیاده سازی های خود را در محیط MATLAB انجام دهید و کد های خود را همراه با گزارش ارسال کنید.
 - در نمودارها حتماً ()ylabel، ()xlabel و ()title برای نامگذاری استفاده کنید.
- پیشنهاد می شود از (live script matlab (mlx) برای کد زدن و تهیه گزارش کار استفاده شود و گزارش خروجی آن (pdf یا HTML) قابل قبول است.
 - گزارشکار معیاراصلی ارزیابی خواهد بود، درنتیجه زمان کافی برای تکمیل آن اختصاص دهید.
 - در زمانی که بعدا به شما اعلام خواهد، این تمرین کامپیوتری به صورت آنلاین از شما تحویل گرفته خواهد شد.
 - در صورت کشف هر گونه تقلب، نمره طرفین صفر منظور خواهد شد.
 - شما می توانید هرگونه ابهام و سوال از طریق ایمیل من و همچنین گروه درسی در تلگرام بپرسید.


در این درس با معادلات PDE آشنا شدید، معادلات دیفرانسیل در علوم پایه نظیر ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ستاره شناسی و همچنین علوم مهندسی نظیر مکانیک، برق، مواد و مهندسی شیمی کاربردی گسترده و حضوری چشمگیر دارند. در این لینک می توانید بخش کوچکی از کاربرد های معادلات PDE را ببینید. این معادلات با توجه به نوع معادله و شرایط مرزی تنوع زیادی دارند. در این تمرین کامپیوتری سعی داریم بخشی از این معادلات که درس بررسی شده است را به کمک نرم افزار MATLAB حل و تحلیل کنیم.

بخش اول: حل معادله حرارت^ا

بطور کلی معادله حرارت، نشان دهنده توزیع حرارت در یک دامنه است. با دیدن این <u>لینک</u> می توانید دید کلی نسبت به این بخش پیدا کنید.

بطور کلی برای حل این معادله T(x,t) سه شرایط باید مشخص شوند؛

- نوع معادله
- شرایط مرزی
- شرايط اوليه



شكل 1 نمونه شكل سه بعدى حل معادله حرارت

|3

¹ Heat Equation

$$u_t = u_{xx}, \ 0 \le x \le 2\pi, \ t > 0$$
 $u_x(0,t) = 0$
 $u_x(2\pi,t) = 0$
 $u(x,0) = x = f(x)$

- (*) معادله فوق را بصورت دستی حل کنید و راه حل را در گزارش خود ارائه دهید.
- (*) از نظر فیزیکی جواب بدست آمده و راه حل خود را به طور مختصر تحلیل کنید.

همانطور که گفته شد برای حل معادله PDE نیاز به بررسی سه شرط داریم، حال میخواهیم به کمک متلب و تابع pdepe این معادله را حل، رسم و تصویرسازی کنیم تا دید بهتری نسبت به این معادله پیدا کنیم. چراخ راه ما در این پیاده سازی این لینک، مربوط به help نرم افزار متلب خواهد بود و در سه مرحله بطور خلاصه در دستور تمرین کامپیوتری ذکر خواهد شد. برای پیاده سازی دقیق به لینک داده شده رجوع کنید.

1. نوع معادله

در این مرحله باید معادله را به فرمی که تابع pdepe از ما انتظار دارد درآوریم این معادله به شکل زیر خواهد بود؛

$$c\left(x,t,u,\frac{\partial u}{\partial x}\right)\frac{\partial u}{\partial t} = x^{-m}\frac{\partial}{\partial x}\left(x^m f\left(x,t,u,\frac{\partial u}{\partial x}\right)\right) + s\left(x,t,u,\frac{\partial u}{\partial x}\right).$$

برای مشخص کردن فرم کلی معادله در متلب یک تابع به شکل زیر تعریف کنید و ضرایب را مقداردهی کنی

function [c, f, s] = pdefun(x, t, u, DuDx)
c = ...;
f = ...;
s = ...;

(*) تابع pdefun را پیاده سازی کنید.

2. شرايط اوليه

مشخص کردن شرایط اولیه بسیار ساده است. به دلیل اینکه که شرایط اولیه توصیف در لحظه t = 0 است، بنابراین نیازی به متغیر t نداریم. فقط کافی است تا مقدار خروجی را برحسب x مشخص کنید.

$$u(x,0)=f(x)$$

function u = icfun(x)
u = ...; %f(x)
end

end

(*) تابع icfun را پیاده سازی کنید.

3. شرایط مرزی

```
function [pl,ql,pr,qr] = bcfun(xl,ul,xr,ur,t)
  pl = ...;
  ql = ...;
  pr = ...;
  qr = ...;
end
```

- xl = x وضرایب مربوط به شرایط مرزی در
- xr = x مرزی در هرایط به شرایط مرزی در qr
 - xl = x مربوط به دما در $ul \bullet$
 - xr = x ضریب مربوط به دما در $ur \bullet$
 - (*) تابع bcfun را پیاده سازی کنید.

حال مى خواهيم معادله را به كمك سه شرايط فوق حل كنيم؛

از دستور زير استفاده مي كنيم.

sol = pdepe(m, @pdefun, @pdeicfun, @bcfun, x, t);


- (*) نمودار دما برحسب زمان را در مرکز میله رسم کنید و آن را تحلیل کنید.
- (*) نمودار سه بعدی دما برحسب زمان و مکان را رسم کنید و آن را تحلیل کنید.
 - (*) نمودارهای بدست آمده را با حل دستی خود مقایسه و تحلیل کنید.

بخش دوم: حل معادله لاپلاس^۲

معادله لاپلاس کاربرد گسسته ای در حل مسائل مهندسی و فیزیک دارد و برای مثال یکی از کاربرد های آن در بررسی رفتار امواج در کابل های کواکسیال است. در این لینک می توانید رفتار این معادله مشاهده کنید.

در این بخش می خواهیم به حل این معادله در محیط متلب بپردازیم.

یک ناحیه مربعی به اضلاع ۱ متر داریم. اضلاع فلزی هستند و ضلع سمت راست دارای ولتاژ $\sin(m\pi y)$ است و بقیه ی اضلاع به ولتاژ صفر ولت متصل شده اند. قصد داریم مقادیر ولتاژ را در نقاط مختلف به کمک متلب به دست بیاوریم.



شكل 2 شرايط مرزى معادله لايلاس

A = student number

M = a%3 + 1

ابتدا به صورت دستی به حل این مسئله می پردازیم.

- (*) معادله را با استفاده از شرایط مرزی حل کنید.
- (*)با استفاده از دستور meshgrid ماتریسهای سدر m ، با نام های X و ۲را بسازید.
 - (*)مقدار پتانسیل در نقاط مختلف را به صورت رنگی نمایش دهید.
 - (*)مقدار میدان الکتریکی در نقاط مختلف را نمایش دهید.
 - (*)خطوط هم پتانسیل را در نمودار نمایش دهید.

نکته: می توانید از دستورهای gradient, quiver, contour کمک بگیرید.

حال قصد داریم این معادله در محیط pdeModeler حل کنیم. بهتر است به آموزش ارائه شده در این تمرین اکتفا نکرده و به help مراجعه کنید.

آموزش حل لاپلاس در متلب

ابتدا فرض کنید که ناحیه به صورت یک مربع یک در یک است. که از مبدأ مختصات شروع می شود و رأس بالا سمت راست، در نقطه (1,1) قرار


|6

² Laplace Equation

دارد. ضلع سمت چپ را به منبع ولتاژ 5 ولت وصل می کنیم. سایر اضلاع به ولتاژ صفر ولت متصل هستند. حالا می خواهیم مقادیر ولتاژ را در نواحی مختلف به دست آوریم.

مشخص كردن ناحيه

ابتدا دستور pdeModeler را در CommandWindow وارد کنید. پنجره جدیدی مانند تصویر زیر باز می شود.



از گوشه بالا سمت چپ گزینه رسم مستطیل (گزینه اول) را انتخاب کنید. سپس مستطیلی را رسم کنید.

نشانگر ماوس را روی شکل قرار دهید و سپس دو بار کلیک راست را فشار دهید. پنجره Object Dialog باز خواهد شد.

Object Dialog		_	×
Object type:	Rectangle		
Left:	-1.5		
Bottom:	0.0016447368421048658		
Width:	2.4835526315789473		
Height:	0.99013157894736858		
Name:	R1		
	ОК Са	incel	


قصد داریم نقطه شروع مربع را مشخص کنیم. مقادیر Left و Bottom را برابر صفر قرار دهید.

برای مشخص کردن اندازه مربع مقادیر Widthو Height را برابر یک قرار دهید. ناحیه موردنظر را مشخص کردیم.

ابتدا لازم است تا برای نرم افزار متلب مشخص کنیم که حل چه نوع مسئله ای مدنظر است. در اینجا قصد داریم تا مسئله الکترواستاتیک را حل کنیم. از نوار ابزار گزینه Electrostatics را انتخاب کنید.




حال از نوار ابزار گزینه $\frac{\partial \Omega}{\partial \Omega}$ Boundary Modeرا انتخاب کنید. سپس روی ضلع سمت چپ دو بار کلیک کنید. پنجره ی Boundary Condition باز خواهد شد.



فرم کلی به صورت h*V = r است. بنابراین ضریب hرا برابر یک قرار دهید. ضریب ارا برابر 5 قرار دهید. سپس دکمه تائید را کلیک کنید.

شرایط مرزی تعیین شد. از نوار بالا گزینه 📃 را انتخاب کنید تا متلب شروع به حل معادله کند. بعد از چند لحظه نتیجه نهایی نمایش داده می شود. شکل به دست آمده باید مشابه تصویر زیر باشد.



شكل 3 شكل خروجي نمونه

- (*) تمامی مراحل فوق رو انجام دهید، و سپس شکل بدست آمده را تحلیل کنید.
- (*) شرایط مرزی که بررسی شد از نوع دیریکله بود، به طور خلاصه این شرط مرزی و تفاوت آن با شرط نیومان و کاربرد های آنها را توضیح دهید.

بخش سوم: حل معادله هلم هولتس³

در این قسمت می خواهیم به معادله هلم هولتس بپردازیم که در تحلیل میدان ها و امواج کاربرد بسیار مهمی دارد. بطور کلی معادله هلم هولتس به شکل زیر است.

$$\left(
abla^2-rac{1}{c^2}rac{\partial^2}{\partial t^2}
ight)u({f r},t)=0.$$

که در معادله فوق $\, c \,$ سرعت نور و $\, U \,$ مجموع موج تابیده و بازتابیده است.

(*) در مورد روش حل این معادله و شرایط مرزی آن تحقیق کنید و فرم نهایی موج یعنی U را مشخص کنید.


حال می خواهیم شکل موج آن را در محیط متلب پیاده سازی کنیم. چراغ راهنمای ما این <u>لینک</u> خواهد بود.

- 1. ابتدا pdeModeler را باز کنید
- 2. محدوده محور x را به [0.1 1.5] و محدوده محور y را به [0 1] محدود كنيد براى اين كار به options>Axes Limits مراجعه كنيد.
- 3. مربعی به ضلع 0.1 و مرکز [0.8 0.5] رسم کنید و آنرا به اندازه 45 درجه بچرخانید برای اینکار می توانید به Draw> Rotate مراجعه کنید.
 - 4. یک دایره به شعاع 0.45 و مرکز [0.8 0.5] رسم کنید.
 - 5. مربع را از دایره کم کنید. Set formula > C1-SQ1
 - Application mode > Generic Scalar .6
 - 7. شرایط مرزی را مشخص کنید.

برای دایره از شرط مرزی نیومان با q = -60 و q = 0 و برای مربع از شرط دیریکله با شرط مرزی q = -60 استفاده q = -60 استفاده کنید.

- شرایط اولیه مش را تعیین کنید برای این کار به Mesh > initialize mesh مراجعه کنید برای دقت بیشتر می توانید چندین بار انتخاب کنید.
 - 9. حال PDE احل كنيد

³ Helmholtz Equation



شكل 4 شكل خروجي نمونه معادله هلم هولتس

- (*) مراحل بالارا طی کنید و شکل موج بدست آمده را گزارش کنید.
 - (*) رفتار موج را توجیه کنید.