
실습 11

IPC: Interprocess Communication servers

Jaehong Shim
Dept. of Computer Engineering



실습 11 – 1 cmdc1 과 srv1



프로그램들 간의 통신

- □ 서버(srv1)와 클라이언트(cmdc1): 두 개의 프로그램들간 통신
- □ srv1: 에코 서버 프로그램
 - 클라이언트가 보낸 명령어를 수신하고 해당 메시지를 서버 화면에 출력한 후 "server: 클라이언트-메시지" 에코 문자열을 만들고
 - 이를 다시 클라이언트에게 전송한다.
- □ cmdc1: 클라이언트 프로그램
 - 키보드 입력(명령어)을 읽어 서버로 전송하고,
 - 서버로부터 다시 에코 메시지를 수신하여 화면에 출력한다.
 - srv1를 먼저 실행시킨 후, 새로운 터미널 창 또는 Putty을 띄워 cmdc1를 실행해야 함

키보드

모니터

server: "ABC"

단순 echo

하는 서버

"ABC"

server: "ABC"

cmdc1

새로 시작하기

□ ~/up 디렉토리 밑에 IPC 디렉토리를 만들고 기존 파일을 복사한다.

```
$ cd
$ cd up
$ mkdir IPC
$ cd IPC
$ cd IPC
$ cp /home/jhshim/up/IPC/*
$ ls
    cmdc1.c srv1.c Makefile
```

서버와 클라이언의 실행

- □ make 실행한 후 터미널을 세 개 실행한다.
- □ 한쪽 터미널에서 서버 srv1을 먼저 실행
 - cmdc1가 보내준 메시지(A)를 "server: A"로 에코 해 준다. 아무 출력도 없음
- □ 다른 쪽 터미널에서 cmdc1을 실행한 후 키보드에서 메시지를 한 줄씩 입력 후 엔터를 친다. 이를 계속 반복한다.
 - 자신이 입력한 내용과 서버(srv1)에서 되돌려준(echo) 메시지를 볼 수 있음

```
jhshim1@esl: ~/up/IPC

jhshim1:[~/up/IPC] $ srv1

This is 연습이다.
오우 좋은데
직인다.

jhshim1@esl: ~/up/IPC

jhshim1:[~/up/IPC] $ cmdc1

This is 연습이다.
server: This is 연습이다.
오우 좋은데
server: 오우 좋은데
직인다.
server: 직인다.
```


```
자신의 계정이름으로 대체할 것
 ihshim1@esl: ~
jhshim1:[~] $ ps -u jhshim1
  PID TTY
                  TIME CMD
166174 ?
              00:00:00 systemd
166177 ?
              00:00:00 (sd-pam)
166248 ?
              00:00:00 sshd
166249 pts/8
              00:00:00 bash
166297 ?
        00:00:00 sshd
166298 pts/9 00:00:00 bash
166347 ?
              00:00:00 sshd
166348 pts/10 00:00:00 bash
166634 pts/9 00:00:00 cmdc1
166646 pts/8 00:00:00 srv1
166690 pts/10 00:00:00 ps
jhshim1:[~] $
```

프로세스간 통신용 FIFO 파일 만들기


□ 아래처럼 두개의 통신용 FIFO 파일을 생성한다.

- □ 위 두 파일은 두 프로세스간 통신을 위해 필요한 파일임
- □ 교재 15장, p.603 참조

한 방향 통신용 FIFO 파일과 상응하는 메시지 큐




통신 연결: FIFO 파일의 열기(메시지 큐생성)




- 먼저 open()을 호출한 프로세스가 커널 내에 메시지 큐를 생성하고, 상대방이 open()을 호출할 때까지 대기함
- 나중에 open()을 호출한 프로세스에 의해 먼저 호출한 프로세스는 깨어남
- FIFO 파일 이름은 두 프로세스가 만나기 위한 장소를 제공하는 역할임
- FIFO 파일을 open하면 디스크에 있는 파일을 open하는 것이 아니라, 운영체제 내의 메모리에 메시지 큐를 만든다.
- 이후에 이 큐에 read(), write()하면 이 메시지 큐에 데이터를 읽고 쓴다.

서버(srv1) -> **클라이언트**(cmdc1) 한 방향 통신



클라이언트(cmdc1) -> 서버(srv1) 한 방향 통신



cmdc1.c와 srv1.c에서 공용으로 사용되는 함수, 변수

```
#define SZ STR BUF 256
// 열러진 FIFO 파일에 대한 파일 핸들
int in_fd, out_fd;
// 메시지 큐용으로 사용될 FIFO 파일 이름
char *s to c = "fifo s to c";
char *c_to_s = "fifo_c_to_s";
// 에러 원인을 화면에 출력하고 프로그램 강제 종료
void print_err_exit(char *msg)
  perror(msg); // 에러 메시지 출력, 예) msg: 에러 원인
  exit(1); // 프로그램 종료
```

srv1.c: main()

```
int main(int argc, char *argv[])
                        // 받은 또는 보낼 메시지 길이
  int len;
  char cmd_line[SZ_STR_BUF]; // 받은 메시지 저장용 버퍼
  char ret_buf[SZ_STR_BUF]; // 보낼 메시지 저장용 버퍼
  connect to client(); // 클라이언트 프로그램 cmdc1와 연결한다.
  while (1) {
    /* 클라이언트로부터 메시지 수신하는 문장을 여기에 삽입 */
    // cmdc1로부터 "exit"를 전달 받으면 서버 프로그램은 여기서 종료
    if (strncmp(cmd_line, "exit", 4) == 0)
          break; // "exit"를 받았다면 서버는 여기서 종료
    // 클라이언트에게 보낼 문자열을 작성; 받은 메시지를 다시 에코 해 줌
    sprintf(ret_buf, "server: %s", cmd_line);
    len = strlen(ret_buf); // len: 송신할 메시지 길이
    /* 클라이언트로 메시지 송신하는 문장을 여기에 삽입 */
  dis connect(); // 클라이언트 프로그램과 연결을 해제한다.
```

srv1.c: connect_to_client() 함수에 아래 코드 삽입

□ 서버(srv1) : 클라이언트(cmdc1)와 통신 연결

```
// 클라이언트 -> 서버: 방향 통신용 FIFO 연결
                                          char * c_to_s = "fifo_c_to_s"
in_fd = open(c_to_s, O_RDONLY);
if (in fd < 0)
      print err exit(c_to_s);
                                    in fd
                                              수신용 FIFO 메시지 큐
                                                                 cmdc1
                                              커널(유닉스) 내부
                            srv1
                                    out fd
// 서버 -> 클라이언트: 방향 통신용 FIFO 연결
                                              송신용 FIFO 메시지 큐
out_fd = open(s_to_c, O_WRONLY);
if (out fd < 0)
                                          char * s_to_c = "fifo_s_to_c"
      print err exit(s to c);
```

Unix Systems: servers 13 Jaehong Shim

srv1.c, cmdc1.c: dis_connect() 함수에 아래 코드 삽입

- □ 상대방과 연결된 두 개 FIFO 큐의 연결 끊기
- □ 이 함수는 서버와 클라이언트가 모두 동일함 (아래처럼 수정할 것)

```
// 이미 연결되어 있는 두 개의 FIFO 큐의 핸들
// int in_fd, out_fd;

close(in_fd);
if (in_fd != out_fd)
    close(out_fd);
```

Unix Systems: servers 14 Jaehong Shim

srv1.c: main() **함수에 메시지 수신 및 송신 코드 삽입**

□ srv1.c의 main()함수 내에서


```
/* 클라이언트로부터 메시지 수신하는 문장 */
len = read(in fd, cmd line, SZ STR BUF);
// 클라이언트가 먼저 종료되면(Ctrl+C)
// 여기서 len은 0
if (len <= 0) // len: 수신된 메시지 길이
   break:
// 수신된 메시지를 문자열로 만들어 줌
                                        in fd
                                        readC
cmd_line[len] = '\0';
                                               수신용 FIFO 메시지 큐
                                     srv1
                                               커널(유닉스) 내부
/* 클라이언트로 메시지 송신하는 문장 */
                                        write
if (write(out_fd, ret_buf, len) != len)
                                        out fe
                                              송신용 FIFO 메시지 큐
    break;
```

cmdc1.c: main()

```
void single_process(void) // 하나의 프로세스에서 반복적으로 아래를 수행
              // 키보드 입력, 서버로 전송, 서버에서 수신, 화면에 출력을 순서적 처리함
  while (1) {
     // 키보드에서 읽어 서버로 보냄
     if (input_send() <= 0) break;</pre>
                                                     송신용 FIFO
                                         input send()
                                                     메시지 큐
     // 서버에서 메시지 받아 화면에 출력
                                               out fd
                                                            srv1
                                           cmdc1
                                                    커널 내부
     if (recv output() <= 0) break;</pre>
                                               in fd
                                         recv_output()
                                                    수신용 FIFO
int main(int argc, char *argv[])
                                                     메시지 큐
  connect_to_server(); // 서버 프로그램 srv와 연결한다.
  single process(); // 반복 수행: 입력, 서버로 전송, 서버에서 수신, 출력
                        // 서버 프로그램과 연결을 해제한다.
  dis_connect();
```

cmdc1.c: connect_to_server() 함수에 아래 코드 삽입


□ 서버(srv1) : 클라이언트(cmdc1)와 통신 연결



cmdc1.c: 메시지 송신 및 수신 코드 삽입


```
int len;
char cmd_line[SZ_STR_BUF];
// 0: STDIN_FILENO, 키보드에서 읽고
len = read(0, cmd_line, SZ_STR_BUF);
if (len <= 0) return len;
/* 서버로 전송하는 코드 */
if (write(out_fd, cmd_line, len) != len)
return -1; // 서버가 종료한 경우
return len;
```

```
recv_output():서버에서 메시지 받아 화면에 출력
int len;
char cmd_line[SZ_STR_BUF];
/* 서버로부터 수신하는 코드
len = read(in_fd, cmd_line, SZ_STR_BUF);
if (len <= 0) return len; // 서버가 종료한 경우
// 화면에 출력, 1: STDOUT_FILENO
if (write(1, cmd_line, len) != len)
    return -1;
return len;
```



서버와 클라이언의 종료

- □ 위 두 프로그램이 실행 중에 세 번째 터미널에서 "ps -u 자신의계정이름" 실행
 - 사용자가 실행시킨 모든 프로세스들의 리스트를 볼 수 있음; cmdc1과 srv1이 있어야 함
- □ 두 프로세스를 한번에 종료시키는 세가지 방법
 - 1. cmdc1에서 Ctrl+C를 누름
 - cmdc1이 종료되고 이어 srv1이 종료됨 (당분간 이 방법 추천)
 - 2. cmdc1에서 "exit[enter]"입력 또는 srv1에서 Ctrl+C 누름
 - 서버와 클라이언트 모두 종료하지만
 - srv1에서 Ctrl+C 누른 경우 클라이언트(cmdc1)가 바로 종료하지 않음
 - 다시 한번 입력 후 엔터를 입력해야 그제서야 종료함 (일종의 버그임 -> 추후에 수정할 예정임)



Unix Systems: servers

```
## jhshim1@esl: ~/up/IPC

jhshim1:[~/up/IPC] $ cmdc1

This is 연습이다.
server: This is 연습이다.
오우 좋은데
server: 오우 좋은데
적인다.
server: 적인다.

Ctrl+C 또는

"exit[enter]"입력
```

```
ihshim1@esl: ~
jhshim1:[~] $ ps -u jhshim1
   PID TTY
                   TIME CMD
166174 ?
               00:00:00 systemd
166177 ?
               00:00:00 (sd-pam)
166248 ?
               00:00:00 sshd
166249 pts/8
               00:00:00 bash
166297 ?
               00:00:00 sshd
166298 pts/9
               00:00:00 bash
166347 ?
               00:00:00 sshd
166348 pts/10
               00:00:00 bash
166634 pts/9
               00:00:00 cmdc1
166646 pts/8
               00:00:00 srv1
166690 pts/10
               00:00:00 ps
jhshim1:[~] $
```

프로그램을 강제로 종료하는 방법

- □ srv1나 cmdc1가 정상적으로 종료되지 않고 둘 중 하나라도 살아 있으면 두 프로그램을 다시 실행시킬 경우 앞 전에 실행시킨 프로그램으로 인해 정상 실행되지 않음
- □ 앞 전에 비 정상적으로 프로그램이 종료되었을 경우 재실행 전에 ps 명령어로 확인할 것
 - \$ ps -u jhshim(자신의계정이름)


srv1 또는 cmdc1이 하나라도 살아 있는지 확인

- □ Kill 명령어를 사용하여 srv1 또는 cmdc1 을 강제로 종료시킬 수 있음
 - \$ kill -9 166634 166646
 - // 위에서 166634 166646는 종료시키고자 하는 proces들의 ID들, 즉 PID 값
 - // -9는 kill 명령의 강제로 죽이는 옵션 값임
 - \$ ps -u jhshim(자신의 계정이름)
 - // srvc1나 cmdc1가 없어야 정상임
 - 추후 필요한 경우 이런 방식으로 종료해야 함

앞 전 프로그램이 FIFO 파일을 open하여 메시지 큐에 접속되어 있는 상태이기 때문에 뒤에 실행시킨 프로그램이 접속되지 않음

```
ihshim1@esl: ~
jhshim1:[~] $ ps -u jhshim1
  PID TTY
                   TIME CMD
166174 ?
               00:00:00 systemd
166177 ?
               00:00:00 (sd-pam)
166248 ?
               00:00:00 sshd
166249 pts/8
               00:00:00 bash
166297 ?
               00:00:00 sshd
               00:00:00 bash
166298 pts/9
166347 ?
               00:00:00 sshd
166348 pts/10
               00:00:00 bash
166634 pts/9
               00:00:00 cmdc1
166646 pts/8
               00:00:00 srv1
166690 pts/10
               00:00:00 ps
jhshim1:[~] $
```

실습 11 – 2 cmdc1 과 srv2



srv1과 기능은 동일함 차이점:

srv1은 in_fd, out_fd FIFO 파일 핸들을 이용해 클라이언트와 통신하였으나 srv2는 표준입출력 파일 핸들 0, 1을 통해 클라이언트와 통신함

srv2.c **파일 만들기**

□ ~/up/IPC 디렉토리에서 기존 파일을 복사한다.

```
$ cd ~/up/IPC
$ cp srv1.c srv2.c
$ ls
  cmdc1.c srv1.c srv2.c Makefile
```

□ Makefile의 TARGETS에 srv2를 추가

```
TARGETS = cmdc1 srv1 srv2
```

□ 이후 수정 사항들은 srv2.c에서 수정할 것

srv2.c: main() 수정: 표준 입출력으로부터 읽고 쓰기

```
while (1) {
                                          in fd
                                          read
  /* 클라이언트로부터 메시지 수신하는 문장 */
                                                송신용 FIFO 메시지 큐
  len = read(in fd, cmd line, SZ STR BUF);
                                      srv2
                                                커널(유닉스) 내부
  /* 클라이언트로 메시지 송신하는 문장 */
  if (write(out fd, ret buf, len) != len)
                                          write
     break:
                                          out f
                                                수신용 FIFO 메시지 큐
   위 내용을 아래 내용으로 수정할 것
while (1) { // 0: STDIN_FILENO 키보드에서 읽기
                                                   키보드
  /* 키보드로부터 메시지 입력하는 문장 */
  len = read(0, cmd_line, SZ_STR_BUF);
                                          srv2
```

Unix Systems: servers 23 Jaehong Shim

write()

모니터

/* 화면에 메시지 출력하는 문장 */

if (write(1, ret_buf, len) != len)

break; // 1: STDOUT_FILENO 화면에 출력

srv2.c: main()

□ Main()에서 클라이언트와 접속 및 차단을 주석처리


```
int main(int argc, char *argv[]) {
    // connect_to_client(); // 이 문장을 주석 처리 하라
    while (1) {
        ... // 앞 페이지 수정된 read(), write()
    }
    // dis_connect(); // 이 문장을 주석 처리 하라
}
```


□ make한 후 srv2만 단독 실행 키보드에서 입력 받아 화면에 출력한다. 아래처럼 실행하되 종료 시 Ctrl+C 또는 exit 입력

```
$ srv2
1 사용자가입력
Server: 1 서버의에코출력
2 사용자가입력
사용자가입력
사용자가입력
```

표준 입출력 장치 접속 교체

- □ 파일 핸들 ()과 접속된 기존의 키보드 장치를 FIF()용 메시지 큐로 접속 변환
- □ 파일 핸들 1과 접속된 기존의 모니터 장치를 FIFO용 메시지 큐로 접속 변환






결론: 기존의 파일 핸들 0, 1을 통해 키보드와 모니터 대신 클라이언트와 통신 가능


Jaehong Shim

Tables for Open Files: UNIX 운영체제 내부의 모습




File Descriptor Table Entry의 복사: dup2(), 교재 p.99

- \square int dup2(int fd1, int fd2); 예) dup2(3, 0)
 - 만약 fd1과 fd2가 같은 값이면, 바로 리턴함
 - fd2:0가 기존에 열려진 파일이라면, fd2:0를 먼저 close(fd2:0) 한다.
 - fd1:3이 포인트하는 포인터를 fd2:0에 복사한다. => 디바이스 중복(공유)




Unix Systems: servers 27 Jaehong Shim

dup2(3,0)을 실행한 후의 File Descriptor Table



srv2의 표준입출력, 에러출력의 장치 접속 교체 작업



srv2.c: main() 수정

- □ Main()에서 주석처리 했던 문장을 다시 원상 복구함
 - 클라이언트와 접속 및 연결 차단 문장 복구
- □ duplicate_IO() 문장 추가

```
int main(int argc, char *argv[]) {
 //connect_to_client(); // 주석을 제거 하라.
 duplicate_IO(); // 표준 입출력, 에러 출력 장치 접속 교체 작업
 while (1) {
    read(0, ...); // 이제 클라이언트로부터 입력 (FIFO 큐)
    write(1, ...); // 클라이언트로 출력 (FIFO 큐)
 // dis_connect(); // 주석을 제거 하라.
```


Unix Systems: servers 30 Jaehong Shim

srv2.c: duplicate_I0() 추가


□ Main() 함수 바로 위에 아래 함수 추가

```
void duplicate_IO() {
  // 서버의 표준 입력을 수신용 FIFO 파일 핸들로 변경하고
  // 표준 출력, 에러출력을 송신용 FIFO 파일 핸들로 변경한다.
  dup2(in_fd, 0); // 0: STDIN_FILENO 서버 <- 클라이언트
  dup2(out_fd, 1); // 1: STDOUT_FILENO 서버 -> 클라이언트
  dup2(out_fd, 2); // 2: STDERR_FILENO 서버 -> 클라이언트
  // 표준 입출력 버퍼를 없앤다. 입출력이 중간에 버퍼링 되지 않고 바로 I/O됨
  setbuf(stdin, NULL); // scanf(), fgets(..., stdin)에서 사용
  setbuf(stdout, NULL); // printf()에서 사용
  // stderr는 기본적으로 버퍼링 되지 않음
  // 표준 입출력 0, 1, 2 핸들에 복제 되었으므로 이제 in_fd, out_fd는 필요 없음
  dis_connect(); // close(in_fd); close(out_fd);
  // 표준 I/O 핸들 0, 1, 2를 통해 클라이언트와 연결되어 있으므로
  // close()해도 실제로 클라이언트와의 접속이 끊어지는 것은 아님
```

connect_to_client() 후의 운영체제 내부의 모습




duplicate_I0() **이후의 커널(운영체제) 내부의 모습**




서버와 클라이언의 실행

- □ make 실행한 후 터미널을 두 개 실행한다.
- □ 한쪽 터미널에서 서버 srv2을 먼저 실행
 - 클라이언트(cmdc1)가 보내준 메시지를 다시 cmdc1에게 에코해 줌
- □ 다른 쪽 터미널에서 cmdc1을 실행한 후 키보드에서 메시지를 한 줄씩 입력 후 엔터를 친다. 이를 계속 반복한다.



실습 11 - 3 cmdc1 과 srv3



srv2과 기능은 동일함

차이점: srv2는 read()와 write() 함수를 통해 클라이언트와 통신하였으나, srv3는 표준입출력 함수 fgets(), scanf(), printf(), perror() 등을 이용하여 클라이언트와 통신함

srv3.c **파일 만들기**

□ ~/up/IPC 디렉토리에서 기존 파일을 복사한다.

```
$ cd ~/up/IPC
$ cp srv2.c srv3.c
$ ls
   cmdc1.c srv1.c srv2.c srv3.c Makefile
```

□ Makefile의 TARGETS에 srv3를 추가

```
TARGETS = cmdc1 srv1 srv2 srv3
```

□ 이후 수정 사항들은 srv3.c에서 수정할 것

기존 FIFO 파일 삭제

□ 아래처럼 기존에 생성했던 두개의 통신용 FIFO 파일을 삭제

```
$ rm fifo_c_to_s fifo_s_to_c
$ ls
// fifo_c_to_s fifo_s_to_c 파일이 없어야 함
```

□ 이제부터는 사용자가 직접 FIFO 파일을 생성하지 않고 서버 프로그램에서 FIFO 파일을 생성하게 할 예정임

Unix Systems: servers 37 Jaehong Shim

프로그램 내에서 FIFO 파일 만들기: 교재 p.676

- □ srv3.c의 connect_to_client() 함수의 맨 앞에 아래 코드를 삽입
 - 서버 시작 시 두 개의 FIFO 파일 생성함
 - 없으면 새로 생성, 있으면 에러 (그냥 무시하면 됨)


```
// 서버와 클라이언트가 통신할 두 개의 FIFO 파일을 생성함.
// char * c_to_s = "fifo_c_to_s"
// char * s_to_c = "fifo_s_to_c"
// 0600: 파일의 접근권한 rw------
mkfifo(c_to_s, 0600); // 클라이언트 -> 서버로 전송할 FIFO 파일
mkfifo(s_to_c, 0600); // 서버 -> 클라이언트로 전송할 FIFO 파일
```

- □ 위 mkfifo() 함수를 man -s3로 검색하여 필요한 헤드 파일 삽입
- □ make한 후 srv3와 cmdc1을 실행한 후 정상 종료
- □ ls -l하여 두 개의 FIFO 파일이 정상적으로 생성되었는지 확인

srv3.c: main(), **표준 입출력으로부터 읽고 쓰기**


```
dup2(in_fd, 0);
                                                                    dup2(out_fd, 1);
while (1) { // 클라이언트로부터 메시지 수신
                                                                    dup2(out_fd, 2);
                                                             srv3
   len = read(0, cmd line, SZ STR BUF);
   if (len <= 0) break; // 클라이언트가 죽은 경우
                                                       fgets()
                                                                 printf(), perror()
   cmd line[len] = ' \setminus 0';
                                                    read(0, ...)
                                                                 write(1,) write(2,)
                    빨간색 으로 표시된 문장들 모두 삭제하고
                   아래 파란색 내용으로 수정할 것
   sprint(...);
   len = strlen(...); // 클라이언트로 메시지 송신
                                               <mark>커널 내</mark>의 FIFO 메시지 큐
                                                                 커널 내의 FIFO 메시지 큐
   if (write(1, ret_buf, len) != len)
      break; // 클라이언트가 죽은 경우
                                               cmdc1 -> srv2 전송용
                                                                 srv2-> cmdc1 전송용
                                               FIFO 화일 "fifo c to s"
                                                                 FIFO 파일 "fifo s to c"
    위 내용을 아래 내용으로 수정할 것
<del>int len; char ret_buf[SZ_STR_BUF];</del> 이 문장 삭제항rite(out_fd, ...)
                                                                 read(in fd, ...)
while (1) {
                                                            cmdc1
// 위 read(),break,cmd_line[] 문장들을 삭제하고 아래 문장으로 교체
   if (fgets(cmd_line, SZ_STR_BUF, stdin) == NULL)
                                                     read(0, ...)
                                                                 write(1, ...)
       break; // 클라이언트가 종료한 경우 NULL 리턴
                                                        키보드
                                                                 모니터
// 위 sprintf(),strlen(),write() 문장들을 삭제하고 아래 문장으로 교제
   printf("server: %s", cmd line);
// 이렇게 하는 이유: cmd와 같은 방식으로 I/o 하기 위해
                                                                     Jaehong Shim
```

fgets(), printf(), perror()이 어떻게 FIFO 파일로 통신이 되나?



gets(), printf(), perror() 구조

프로그램에 포함된 라이브러리 함수들



setbuf(stdin, NULL); // 위의 stdin, stderr, stdout의 buf을 없애고 setbuf(stdout, NULL); // 버퍼링하지 말라는 의미 setbuf(stderr, NULL); // 퍼버링을 하지 않으면 바로 read() write() 함수 호출함

서버와 클라이언의 실행

- □ make 실행한 후 터미널을 두 개 실행한다.
- □ 한쪽 터미널에서 서버 srv3을 먼저 실행
 - 클라이언트(cmdc1)가 보내준 메시지를 클라이언트에게 단순 에코 해 줌
- □ 다른 쪽 터미널에서 cmdc1을 실행한 후 키보드에서 메시지를 한 줄씩 입력 후 엔터를 친다. 이를 계속 반복한다.

