장고 차근차근 시작하기

Second Edition


당신의 파이썬/장고 페이스메이커가 되겠습니다.;)

EP32. 휴대폰 망을 통해 접속하는 방법

개발서버 옵션

- python manage.py runserver
 - 서버가 bind되는 아이피는 디폴트로 127.0.0.1
 - 각 OS마다 127.0.01 주소는 localhost 도메인에 디폴트 매핑
- 네트워크를 통해, 같은 네트워크의 다른 컴퓨터에서 접속할려면?
 - bind주소가 127.0.0.1이면 불가 → 서버를 실행시킨 컴퓨터에서만 접속 가능
- 다른 컴퓨터에서 접속할려면, 기본적으로
 - bind주소를 그 컴퓨터가 가진 아이피를 지정하거나
 - 0.0.0.0을 지정하여 그 컴퓨터가 가진 모든 아이피에 대해 접속을 받을 수 있도록 설정이 필요 → python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
- 그리고, 외부망에서 접속할려면, 외부 네트워크 설정이 추가로 필요

이런 네트워크가 있다면?




^{같은 네트워크가 아닌, LTE망}의 휴대폰으로 내부망의 개발서버에 접속할려면?


- 방법1) 휴대폰을 같은 네트워크에 물리거나
- 방법2) 개발서버에 외부망 연결
 - a) 공인 아이피를 할당하거나
 - 학교나 회사에서는 거의 불가능 ...
 - b) 아이피 공유기에 포트포워딩이나 DMZ 세팅
 - 학교나 회사에서는 거의 불가능 ...
 - c) ngrok나 localtunnel을 쓰자.

이는 순수히 개발/테스트목적 NEVER 실서비스 목적의 배포

ngrok (ngrok.com) Secure tunnels to localhost

- Public URLs for
 - testing on mobile devices.
 - building webhook integrations.
 - testing your chatbot.
 - demoing for your own machine.
 - SSH access to your Rasberry pi.
 - exposing your local web server
 - sending to previews for clients.





ngrok 다운로드/실행

- ngrok.com 에서 OS에 맞게, 실행파일 다운로드/압축해제
- 실행
 - 개발서버를 먼저 구동 (구동 포트 확인)
 - 윈도우에서 실행 : 쉘> ngrok http 개발서버_구동포트
 - 맥에서 실행 : 쉘> ./ngrok http 개발서버 구동포트

```
ngrok by @inconshreveable
Session Status
                              online
Session Expires
                              7 hours, 59 minutes
Version
                              2.2.8
Region
                              United States (us)
Web Interface
Forwarding
                               http://e76d7ec8.ngrok.io -> localhost:8000
Forwarding
                              https://e76d7ec8.ngrok.io -> localhost:8000
Connections
                               ttl
                                               rt1
                                                       rt5
                                                                p50
                                                                        p90
                                       opn
                                               0.00
                                                       0.00
                                                               0.00
                                                                        0.00
```

접속해보면 ~



- DisallowedHost 예외가 발생합니까?
 - settings.ALLOWED_HOSTS 리스트에 현재 요청 host명 추가
- 글자가 너무 작습니까?
 - Zoom을 하면 되긴 하지만,
 - 한 눈에 잘 보이지 않고 <u>https://m.naver.com</u> 사이트와는 글자크기

viewport meta 태그를 적용해봅시다.

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,userscalable=no">

• scale을 x1.0 고정으로, 유저의 배율 조정을 막겠다는 선언

ngrok 프로그램 주의사항

- ngrok.io 주소는 변경될 수 있습니다.
 - 유료 플랜을 통해 주소 고정 지원
- 실제 서비스 배포가 절대 아닙니다.
 - 이는 사설 네트워크 내 개발서버를 포트포워딩 등의 설정없이도, 외부 네트워크에서 접속토록 해주는 것일 뿐입니다.

인생은 짧습니다. 파이썬/장고를 쓰세요.

여러분의 파이썬/장고 페이스메이커가 되겠습니다.

with Ask Company