آزمایش تشدید اسپین الکترون

آزمایش شماره دو - آزمایشگاه فیزیک حالت جامد


پارسا رنگریز ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

چکیده

در این آزمایش سعی شده است پدیده تشدید اسپین الکترون که با نام ESR شناخته می شود، بررسی گردد. در راستای این هدف، تلاش شده است که ضریب ژیرومغناطیس محاسبه شود و وابستگی دامنه سیگنال و پهنای خط به فرکانس تشدید معین گردد.

مقدمه

اگر یک ماده را در معرض یک میدان مغناطیسی خارجی قرار دهیم، بر اساس برهم کنشهایی که بین اسپینهای ماده و میدان بهوجود می آید منجر به ایجاد شکافتگی ترازهای انرژی می شود. این شکافتگی شرایط جذب انرژی و تابش فوتون را فراهم می کند و به طور مشاهداتی در شرایطی می توان پدیده تشدید را ایجاد کرد. در نتیجه پدیده تشدید اسپین الکترون رخ می دهد و از نتایج آزمایش می توان به اطلاعاتی در مورد ساختار اتمها و مولکولهای ماده دست یافت.



شكل ١: شمايي از آزمايش ESR


شکل ۱ شمای کلی آزمایش را نشان می دهد. نمونه مورد نظر را درون یک سیم پیچ قرار می دهیم که این سیم پیچ متصل به یک نوسانگر PC است. به سبب ایجاد جریان متغیر در این نوسانگر، یک میدان مغناطیسی حول ماده تشکیل می شود. همچنین با ایجاد یک جریان PC است. به سبب ایجاد جریان متغیر در این نوسانگر، یک میدان مغناطیسی حول ماده تشکیل می شود. همچنین با ایجاد یک جریان PC ایک میدان مغناطیسی یکنواخت با شدت قوی تر در تمام محیط ایجاد می گردد. همچنین الکترونهای درون نمونه به دلیل دارا بودن PC می میناطیسی یکنواخت با شدت قوی تر در تمام محیط ایجاد می گردد. همچنین الکترون بور و PC اسپین الکترون است)، گشتاور دوقطبی مغناطیسی موجود در فضا برهم کنش کند؛ بنابراین انرژی ترازهای انرژی پدید آمده، PC خواهد بود که PC خواهد بود که PC خواهد بود که PC میدان است و اختلاف انرژی ترازها بر ابر با PC خواهد بود که PC مقدار شدت میدان مغناطیسی است. در نتیجه تشدید زمانی رخ می دهد که فرکانس نوسانگر PC با فرکانس فو تونهای تابشی متناسب با مقدار اختلاف انرژی ترازها بر ابر

باشد. در این شرایط الکترونهای در تراز پایه برانگیخته شده و انرژی جذب می کنند. این جذب فوتون بر گذردهی مغناطیسی نمونه تاثیر می گذارد و به نوبه خود القای سیم پیچ را عوض می کند. معطوف به این وضعیت، شار مغناطیسی کاهش می یابد و پتانسیل القایی درون سیم پیچ تغییرات محسوسی در جریان درون سیم پیچ و نوسانگر برجای می گذارد. بعبارت دقیق تر، شرط تشدید به صورت زیر است:

$$h\nu = g_s \mu_B B$$

وسایل آزمایش


پیچههای هلمهولتز، واحد کاوه به همراه پایه، کاوه RF، نمونه DPPH، سیمهای رابط، واحد کنترل، اسیلوسکوپ، آمپرسنج. در شکل ۲، اکثر وسایل آزمایش قابل مشاهده هستند.



شكل ۲: تجهيزات اصلى دستگاه ESR


اکنون به معرفی هر یک از این تجهیزات میپردازیم.

• واحد کاوه: این دستگاه اساسی ترین بخش آزمایش ESR است (شکل ۳). این واحد شامل یک نوسانگر RF، یک تقویت کننده سیگنال و یک تقسیم کننده فرکانس با نسبت ۱۰۰ به ۱ است. این تقسیم کننده شرایطی را فراهم می آورد که فرکانس بر اساس یک فرکانس سنج استاندارد، در محدوده کیلوهر تز اندازه گیری انجام دهد.



شکل ۳: شمایی از واحد کاوه

• **واحد كنترل:** اين بخش، اكثر ابزار لازم جهت به كار گيرى واحد كاوه را تامين مي كند (شكل ۴).



شكل ۴: شمايي از واحد كنترل


واحد كنترل سه كاركرد دارد:

الف) ولتازهای لازم را جهت راهاندازی واحد کاوه و پیچه هلمهولتز تامین می کند.

ب) فركانس توليدي واحد كاوه را نمايش مي دهد.

ج) خروجیهای لازم را برای اسیلوسکوپ دو کاناله ارائه میدهد. فیالواقع، یک خروجی متناسب با جریان درون نوسانگر RF است و جهت مشاهده تپهای تشدیدی به کار میرود و خروجی دیگر متناسب با جریانی است که پیچههای هلمهولتز را تغذیه می کند و بیان گر میدان مغناطیسی خارجی است.

• پیچه های هلمه ولتز: مطابق شکل ۱، پیچه های هلمه ولتز مسئولیت برقراری یک میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت را برعهده دارند. شرط لازم برای ایجاد چنین میدانی، ایجاد فاصله معین متناسب با شعاع برای بین پیچه هاست. (شکل ۵)



شکل ۵: شمایی از پیچههای هلمهولتز


قبل از شروع آزمایش باید به چیدمان دستگاههای مورد استفاده بپردازیم. بدین جهت، مطابق شکل ۶ آنها را تنظیم می کنیم. ابتدا پیچههای هلمهولتز را به واحد کنترل متصل مینماییم و یک آمپرسنج را به طور سری به پیچهها میبندیم تا جریان آنها را در نظر بگیرد. با توجه به شرایط هندسی اشاره شده در بخش قبل، پیچهها را موازی و در فاصله معین قرار میدهیم. نکته حائز اهمیت، عدم اجازه عبور جریان

بیش از ۳ آمپر از هر پیچه است. سپس خروجی X واحد کنترل را به کانال یک اسیلکوسکوپ دو کانه وصل می کنیم و تنظیمات زیر را ایجاد می کنیم:

الف) حساسيت: 1 or 2 V/div

ب) سرعت جاروب كردن صفحه: 21 or 5 ms/div

ج) جفتشدگی: DC



شكل ۶: تنظيم دستگاهها – اتصال واحد كاوه به واحد كنترل و بقيه اجزا


حال U_{mod} را روی صفر قرار می دهیم و سپس U_0 را به آرامی از صفر تا ۱۰ ولت تغییر می دهیم و منحنی اسیلوسکوپ را مشاهده می کنیم. در شرایطی که منحنی به یک خط واضح و مستقیم برسد، نشان دهنده برقراری جریان DC از درون پیچه هاست. سپس U_0 را تا میانه مقیاس می چرخانیم و آن گاه U_{mod} را به طور ساعت گرد می چرخانیم تا مولفه U_{mod} جریان در پیچه ها افزایش یابد. در این شرایط محنی روی اسیلوسکوپ باید یک موج هموار سینوسی که متناظر با میدان مغناطیسی U_{mod} سوار شده بر میدان U_{mod} است، نمایش دهد. زمان اتصال خروجی U_{mod} واحد کنترل به کانال ۲ اسیلوسکوپ فرا رسیده است. تنظیمات کانال ۲ را این گونه قرار می دهیم:

الف) حساسيت: 1 or 0.5 V/div

ب) جفت شدگی: DC

واحد کاوه را به واحد کنترل وصل کرده و کاوه RF با تعداد دور متوسط را درون واحد کاوه تعبیه می کنیم و نمونه DPPH را درون سیم پیچ قرار می دهیمم. حال واحد کاوه را با قرار دادن کلید روشن/خاموش در موقعیت روشن، آن را به راه می اندازیم. سپس پیچ کنترل دامنه را تا وضعیت میانه می چرخانیم. اکنون باید فرکانس سنج، روی واحد کنترل، فرکانس نوسانهای RF را نمایش دهد. در این شرایط، پیچ کنترل فرکانس را گونهای تنظیم می کنیم که خروجی حدودا ۵۰ مگاهر تز تولید گردد.


همانند گذشته، U_{mod} را روی موقعیت ساعت ۱۱ می گذاریم و پیچ U_0 را چنان می چرخانیم تا جریان در هر یک از پیچه ها تقریبا یک آمیر شو د. حال منحنی های روی اسیلو سکو پ باید همانند شکل ۷ باشند.



شکل ۷: نمایی از منحنی های اسیلکوسکوپ در شرایط مذکور

اما این همه راه نیست. اغلب تشدید اسپین را در حالت X-Y مشاهده می کنند. برای این منظور خروجیهای X و Y واحد کنترل را به ورودی های مرتبط خود در اسپلوسکوپ وصل می کنیم. در این حالت جابجایی های افقی در منحنی، نمایان گر اندازه میدان مغناطیسی میان پیچه هاست. جابجایی عمودی نیز بیان گر سیگنالی است که از واحد کاوه می آید.


همانند قبل، دو تپ تشدید می توان مشاهده کرد؛ زیرا میدان مغناطیسی خارجی دو بار از مقدار صحیح، در هر دوره تناوب، می گذرد. با تنظیم جابجاکننده فازی، دو کمینه تپی را می توان روی هم منطبق ساخت. در این شرایط منحنی مشابهی از شکل ۸ ظاهر خواهد شد.



X-Yشکل ۸: نمایی از منحنی اسیلوسکوپ در حالت

شرح آزمایش

دستگاه را مطابق آنچه در بخش بالاگفته شد، تنظیم می کنیم. سپس فرکانس RF و جریان DC ورودی به پیچه ها را چنان تغییر می دهیم تا تپهای تشدید نمایان شود. سپس جابجاکننده فاز را آن طور تنظیم می کنیم تا تپهای تشدید متقارن شوند. حال تنظیم جریان DC را به نحوی اصلاح می کنیم که پالسهای تشدید زمانی رخ دهند که مولفه AC جریان، در پیچه های هلمهولتز صفر گردد. با این تنظیمات، منحنی های روی صفحه نمایش باید همانند شکل ۱۰ شوند.



شكل ۱۰: منحنى اسيلوسكوپ در شرايط ESR

ابتدا فرکانس RF و جریان DC را در جدول ۱ ثبت کرده و سپس جریان را تغییر داده و فرکانس جدید را می یابیم. این فرایند را برای چندین مقدار فرکانس انجام داده و سپس کاوه RF را تغییر داده و مشاهدات را برای هر کاوه RF دیگری انجام می دهیم. (جدول ۲)

جدول دادهها


جدول ۱: فرکانس تشدید بر حسب جریان پیچه برای واحد کاوه کوچک

فركانس (MHz)	I(A) جریان
170.	۲.۳۲
16	1.9+
۲.۵۸	1.9.
۸۱.۱	1.70
947	1.•1
۲. ۹۸	1.70
1.9	7.14


جدول ۲: فرکانس تشدید بر حسب جریان پیچه برای واحد کاوه متوسط

u(MHz) فركانس	I(A) جریان
٧٩.٠	1.47
٧٠.٠	1.77
۶۰.۰	1.04
۵۰.۰	٠ ٨٨
¥۵.•	۰.٧۶
۴۰.۰	۰.۵۹
۳۵.۰	۰.۵۲

نمودار دادهها



نمودار ۱: فرکانس تشدید بر حسب جریان پیچه برای واحد کاوه کوچک



نمودار ۲: فرکانس تشدید بر حسب جریان پیچه برای واحد کاوه متوسط

محاسات

با توجه به آنچه در مورد شرایط تشدید و نیز قانون بیوساوار گفتیم، رابطه خطی میان فرکانس تشدید و جریان پیچه به صورت زیر است

$$v = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{g_s \mu_B}{h} \frac{\mu_0 N}{r} I$$

بنابراین بر اساس نمودارهای خطی رسم شده در بخش نمودارها می توان ضریب g_s را برای الکترون نمونه DPPH بدست آورد. اگر شیب تجربی نمودار را با eta نمایش دهیم، آن گاه

$$g_s = \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{h}{\mu_B} \frac{r}{\mu_0 N} \beta$$

• واحد كاوه كوچك:

$$\beta = 42 \pm 4 \, MHz/A$$
$$g_s = 8 \pm 1$$

• واحد كاوه متوسط:

$$\beta = 50 \pm 2 \ MHz/A$$
$$g_s = 9.5 \pm 0.4$$

خطای آزمایش

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب g_S بدست آمده در دو آزمایش بالا با مقدار اصلی آن که برابر با ۲.۰۰۳۶ است متفاوت شده است. این اختلافها ناشی از عواملی هستند که محتملند بر نتیجه آزمایش اثر گذار باشند:

یکنواخت نبودن میدان مغناطیسی تولیدی سیم پیچ به دلیل عدم ایجاد شرایط الکترومغناطیسی لازم (فاصله مناسب یا عدم توازی پیچهها)، اثرات گرمایی و خودالقایی سیم پیچ و پیچههای هلمهولتز، اثرات میدان مغناطیسی زمین، مقاومت درونی آمپرمتر، اختلالات ناشی از ورود دستگاههای اندازه گیری همانند اسیلوسکوپ بر روی فرکانس یا جریان، سینوسی نبودن کامل منحنی جریانهای متناوب، خطای آزمایشگر در تنظیم پیچهای دستگاه و ...

یکی از موانعی که ممکن است بر سر راه باشد، اثرات میدان مغناطیسی زمین است که با یک تکنیک ساده قابل حل است. اگر جهات جغرافیایی موقعیت آزمایشگاه را بدانیم، با قرار دادن سیم پیچها و صفحه دستگاه در جهت عمود بر وضعیت شمال-جنوب، می توان از میزان شار عبوری میدان مغناطیسی زمین بر پیچه ها جلوگیری کرد و بدین واسطه، اثرات اختلالی این یک مورد را به حداقل رساند.

نتيجه گيري

با توجه به مقادیر ثبت شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته، اختلافات موجود را می توان به دلیل خطاهایی که در بخش گذشته اشاره شد، توجیه نمود؛ اما عیان است که این آزمایش از دقت بالایی برخوردار نیست؛ کما اینکه خطای خط برازش و نیز وجود مقدار مثبت غیرقابل اغماض عرض از مبدا، سندی است برای این ادعا. در هر حال، این آزمایش ساده می تواند اثرات تشدید اسپین را لااقل در ظاهر و به طور محسوس نمایش دهد. پدیده ای که اساس کار تشدید اسپینی هسته NMR است و کاربردهای فیزیکی و غیرفیزیکی (پزشکی) فراوانی بر آن وجود دارد. فی الواقع این پدیده هنگامی رخ می دهد که هسته های هم جهت ماده با میدان مغناطیسی قوی اعمال شده از ژن بخب جنب می کنند و جهت اسپینهای خود را بر اساس شدت و جهت میدان تغییر می دهند و فر کانس میدان الکتریکی نوسانی ناشی از تابش ورودی با فر کانس میدان الکتریکی تولیدی هسته برابری کند و جفت شدگی این دو میدان سبب انتقال تابش ورودی به هسته گردد. به سبب این موضوع تغییرات محسوسی در میدان مغناطیسی مجاورت ماده به وجود می آید و به میزان چگالی الکترونهای اطراف هسته، این تغییرات واضح تر خواهند بود. یک تفاوت مساله NMR با مساله ESR در اسپینی خواهد بود که مورد مطالعه قرار گرفته است. به بیان تغییرات واضح تر خواهند بود. یک تفاوت مساله PSR اسپینهای الکترونی مورد بررسی قرار می گیرند. ضمنا محدوده موجی دقیق تر برای مساله NMR ما یکروویو است؛ اما برای ESR می تواند برخی ویژگی های ذاتی و مستقل از آزمایش اسپینها را عیان کند و به همین سبب بررسی و مطالعه وجود دارد. اما مطالعه ESR می تواند برخی ویژگی های ذاتی و مستقل از آزمایش اسپینها را عیان کند و به همین سبب بررسی و مطالعه تشدید اسپین الکترون بسیار مهم و سودمند است.