A rede da igreja para o MiguelAngelus


Endereço fixo para o computador, e celulares, tablets e TVs sempre conectados — sem precisar parear de novo. Acompanha o vídeo 13.

Por que fazer isso


O MiguelAngelus funciona como um pequeno site dentro da igreja. Celulares, tablets e TVs abrem esse site pelo Wi-Fi, no endereço do computador (por exemplo **http://192.168.0.10:8930**).



Quem dá o endereço para o computador é o roteador, e ele pode trocar (depois de uma queda de energia, por exemplo). O ícone salvo no celular continua chamando o endereço antigo — e aí cada aparelho precisa ser pareado de novo.




A solução é uma **reserva de endereço** no roteador: ele guarda sempre o mesmo endereço para o computador do MiguelAngelus. No Windows não se muda nada (continua em "obter endereço automaticamente").




As ligações

Jeito 1 — tudo na rede da igreja. O computador no roteador da igreja (de preferência no cabo) e os aparelhos no mesmo Wi-Fi. É o mais simples.



Jeito 2 — um roteador só do MiguelAngelus (é como fazemos na Paróquia São José Operário). Um roteador simples, sem internet: o computador no cabo, e celulares, tablets, TV e mesa de som no Wi-Fi dele. Ninguém de fora ocupa a rede. Se o computador também estiver no Wi-Fi da igreja (para ter internet), o MiguelAngelus mostra um QR code para cada rede.



Num Wi-Fi sem internet, o **Android** costuma mandar tudo pelos dados móveis. Quando ele perguntar, toque em **Manter conexão**, ou desligue os dados móveis durante a Missa (em alguns aparelhos: Wi-Fi → Avançado → desligar "Alternar para dados móveis").




Passo 1 — o endereço físico (MAC) do computador

No computador do MiguelAngelus, abra o **Prompt de Comando** (tecla Windows, digite **cmd**, Enter) e digite **ipconfig /all**.

Procure a placa que está ligada no roteador — **Ethernet** se for no cabo, **Wi-Fi** se for sem fio — e anote o **Endereço Físico** (seis pares de letras e números separados por traços).

Outro caminho: Configurações → Rede e Internet → Ethernet (ou Wi-Fi) → Propriedades → **Endereço físico (MAC)**.

⚠ Se o computador usa um **adaptador USB de cabo de rede**, o endereço é do adaptador: use sempre o mesmo adaptador.



Passo 2 — a reserva no roteador

Num navegador (no computador ligado ao roteador), digite o endereço do roteador e entre com a senha de administrador. Os dois costumam estar na **etiqueta embaixo do roteador**.



Procure o menu **DHCP** (ou **LAN**) e a parte de reserva. O nome muda de marca para marca: *Reserva de endereço, DHCP estático, IP fixo, Static lease, Address reservation, IP binding*.

Clique em **Adicionar**, cole o endereço físico do computador, escolha o endereço que ele vai ter para sempre (ex.: **192.168.0.10** — use os três primeiros números iguais aos do roteador) e **Salve**.

No modem da operadora (Vivo, Claro…) a opção costuma ficar em Rede local / LAN → DHCP. Se ele não tiver, dá para usar um roteador simples só para o MiguelAngelus (Jeito 2).



Passo 3 — reiniciar e conferir

Reinicie o computador (ou tire e ponha o cabo de rede). Ele volta com o endereço reservado, que não muda mais.

No MiguelAngelus: **Ajustes** → **Controle pelo celular**. O endereço embaixo do QR code deve ser o reservado (ex.: http://192.168.0.10:8930).

Passo 4 — cadastrar cada aparelho (uma vez só)

No aparelho, conecte no Wi-Fi da igreja e leia o QR code (ou digite o endereço no navegador). Dê um nome e escolha 📱 **Controle** (Pascom), 🎸 **Músico** (só as cifras) ou 📺 **Telão** (TV/tablet que só mostra o slide).

Depois, no menu do navegador, toque em **Adicionar à tela inicial**. Nos próximos domingos é só entrar no Wi-Fi e tocar no ícone.

Cada aparelho: cadastra uma vez, e depois é só tocar no ícone



1. **Uma vez: ler o QR code, dar um nome e escolher**
   📱 Controle · 🎸 Músico · 📺 Telão
2. **Uma vez: menu do navegador → "Adicionar à tela inicial"**
   fica o ícone do MiguelAngelus, como um aplicativo
3. **Todo domingo: entrar no Wi-Fi da igreja e tocar no ícone**
   ele já conecta sozinho, sem código
4. **Só pareia de novo se for tirado na lista do computador**
   ou se o endereço do computador mudar (por isso a reserva)

Na TV (ou no tablet do presbitério), abra o navegador, digite o endereço do computador e o código, e escolha 📺 **Telão**. Toque uma vez na tela para ocupar a tela inteira.

📺 TV ou tablet no presbitério (modo Telão)



mostra o slide do telão, sem cabo

No navegador da TV, digite:

`http://192.168.0.10:8930`

o código que aparece no computador,
e escolha

📺 **Telão**

Toque uma vez na tela: fica em tela cheia.

Ele só vê: não mexe em nada. Funciona também em TVs e tablets antigos.


Se não conectar

Confira se o aparelho está no **mesmo Wi-Fi** do computador e se o MiguelAngelus está aberto, com o Controle pelo celular ligado.

Na primeira vez, o Windows pergunta sobre o **Firewall**: marque **Redes privadas** e clique em Permitir acesso. A rede do computador precisa estar como **Privada**.

Android: dados móveis desligados (ou "Manter conexão").

Se nenhum aparelho abrir a página: o Firewall do Windows



E a rede do computador como **Privada**:

Configurações → Rede e Internet → (a rede) → Tipo de perfil de rede → Privada

Resumo

1. **Anotar o endereço físico (MAC) do computador**
   ipconfig /all → "Endereço Físico" da placa ligada no roteador
2. **Fazer a reserva no roteador**
   DHCP → Reserva de endereço: MAC + 192.168.0.10 → Salvar
3. **Reiniciar o computador**
   e conferir o endereço em Ajustes → Controle pelo celular
4. **Cadastrar cada aparelho uma vez**
   QR code → nome → Controle, Músico ou Telão → ícone na tela inicial