# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО"

Факультет инфокоммуникационных технологий

Лабораторная Работа №6

по дисциплине "Компьютерные сети"

#### Выполнил студенты:

Алексеев Павел Алексеевич Смирнов Тимур Олегович Группа №К33421 **Проверил:** Харитонов Антон

Санкт-Петербург 2022

## Цель работы:

Настроить адресацию локальной сети на основе частных IP адресов

## Требования:

Для выполнения работы необходима установленная среда моделирования Cisco Packet Tracer.

## Ход работы:

#### Часть 1

1) Создали модель




Рисунок 1. Модель

2) Настроили компьютеры с IP адресами 192.168.2.2, 192.168.2.3, 192.168.2.4. у сервера IP адрес 192.168.3.2;



*Рисунок 2. РС\_0* 



Рисунок 3. РС\_1



Рисунок 4. РС\_2



Рисунок 5. Server 0

3) Настроили порты на коммутаторе. Порт с сервером fastEthernet 0/4 на VLAN 3, а порты fastEthernet 0/1, 0/2 и 0/3 на VLAN 2, а порт fastEthernet 0/5 будет trunk. Проверили сеть, используя команду show run в консоли.

```
Switch#show run
Building configuration...
Current configuration: 1180 bytes
version 12.1
no service timestamps \log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 2
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 3
interface FastEthernet0/5
 switchport trunk allowed vlan 2-3
 switchport mode trunk
```

Рисунок 6. show run switch 1

4) Создали sub-интерфейсы

```
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot10 2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface FastEthernet0/0.3
 encapsulation dot1Q 3
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip nat inside
```

Рисунок 7. sub-интерфейсы

5) Проверили соединение

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\> ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=45ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.2.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 45ms, Average = 11ms
C:\>ping 192.168.3.2
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 8. Терминал РС 0


# Часть 2. Подключение к сети интернет

1) Установили роутер Router 1. Настотли роутер (в нашем случае он подключен интерфейсом fastEthernet 0/0 к нашей сети, к нашему poyrepy Router 0). IP адрес из белого диапазона 213.234.10.1 с маской 255.255.255.252. За роутером провайдера Router 1 находится сервер Server 1. К нему ведет интерфейс fastEthernet 0/1, который имеет белый IP адрес 213.234.20.1 с маской 255.255.255.252.

```
interface FastEthernet0/0
ip address 213.234.10.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 213.234.20.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
```

Рисунок 9. Hacmpoйка Router 1

2) Настроили сервер Server 1. IP адрес 213.234.20.2 с маской 255.255.252, шлюзом укажем IP адрес 213.234.20.1 На Router 0 в нашем случае на интерфейсе fastEthernet 0/1 создайте IP адрес 213.234.10.2 с маской 255.255.252 и необходимо создать ір route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1. Сохранили при помощи команды wr mem.



Pucyнoк 10. Server\_1

```
!
ip nat inside source list FOR-NAT interface FastEthernet0/1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 213.234.10.2 80
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1
!
Рисунок 11 .Router_0
```

## Часть 3. Настройка NAT

Настроим доступ пользователей PC0, PC1 и PC 2 в сеть интернет (в нашем случае к Server 1) с помощью NAT. Настроим Router 0:

1) В нашем случае интерфейс fastEthernet 0/1 внешний (команда ip nat outside), а интерфейс fastEthernet 0/0.2 внутренний (команда ip nat inside)

```
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1
ip address 213.234.10.2 255.255.252
ip nat outside
duplex auto
speed auto
```

#### Pucyнoк 12. Router\_0

2) Необходимо создать access-листы с помощью команды ip access- list standard FOR-NAT, permit 192.168.2.0 0.0.0.255, permit 192.168.3.0 0.0.0.255.

```
ip access-list standard FOR-NAT
  permit 192.168.2.0 0.0.0.255
  permit 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Рисунок 13. Access лист

3) Настроим NAT с помощью команды ip nat inside source list FOR- NAT interface fastEthernet 0/1 over

```
ip nat inside source list FOR-NAT interface FastEthernet0/1 overload ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 213.234.10.2 80 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1
```

Рисунок 14. ip nat inside source list FOR- NAT interface fastEthernet 0/1 over

4) Проверьте связь компьютера и сервера Server 0 на сервер Server 1 с белым IP адресом;

```
C:\>ping 213.234.20.2

Pinging 213.234.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 213.234.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 213.234.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 213.234.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 213.234.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 213.234.20.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рисунок 15. РС 0

## Часть 4. Настройка StaticNAT

Настроили StaticNAT при помощи команды ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 213.234.10.2 80. С помощью Web Browser Server 1 обратиться на IP адрес 213.234.10.2 сервера Server 0, который имеет серый IP.



#### Вопросы и задания:

- 1. **NAT** это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.
- 2. **PAT** (Port Address Translation) технология трансляции адресов с использованием портов. Данная технология решает проблему доставки возвратных пакетов.
- 3. Статический NAT отображение незарегистрированного IP-адреса на за
- 4. **Динамический NAT** отображает незарегистрированный IP-адрес на зарегистрированный адрес из группы зарегистрированных IP-адресов.
- 5. **Перегруженный NAT** (NAPT, NAT Overload, PAT, маскарадинг) форма динамического NAT, который отображает несколько незарегистрированных адресов в единственный зарегистрированный IP-адрес, используя различные порты.

#### Описания команд:

- 1) **ip nat inside** позволяет создать внутренний инетерфейс
- 2) ip nat outside позволяет создать внешний инетерфейс
- 3) permit используется для редактирования стандартных списков доступа
- 4) ip nat inside source list FOR-NAT interface FastEthernet0/0 overload настройка NAT
- 5) **ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 213.234.10.2 80** настройка статического NAT.

#### Вывод:

В ходе работы были получены теоретические навыки по организации и разделению IP сетей, что поможет непосредственно помочь при их реализации и оперировании в них на практике.