# Tipos Abstratos de Dados Estrutura de Dados

Universidade Federal de Juiz de Fora Departamento de Ciência da Computação

## Conteúdo

- ▶ Introdução
- Conceitos fundamentais
  - ► Abstração
  - ► Domínio de Dados
  - ► Invisibilidade, Encapsulamento e Proteção
- ► TAD
- ▶ Classes
- ► Exemplos
  - ► TAD Relogio
  - ► TAD Venda
  - TAD Ponto
  - ► TAD Retangulo
  - ► TAD Vetor

- Um tipo de dados é constituído de um conjunto de objetos (domínio de dados) e de um conjunto de operações aplicáveis aos objetos do domínio.
- Toda linguagem de programação tem embutido um conjunto de tipos de dados, também chamados de implícitos, primitivos ou básicos.
- As linguagens disponibilizam mecanismos que permitem construir combinações dos tipos primitivos (vetor, registro etc.).

## Introdução Abstração

- ► Abstrair significa desconsiderar detalhes.
- Refinamentos sucessivos
- A abstração no método dos refinamentos sucessivos

$N_1$	nível conceitual	
$N_2, N_3, \dots$	níveis intermediários	
$N_i$	nível de implementação (programa)	

Nível	Código	Dados	
N <sub>1</sub>	nível conceitual (programa abstrato)	Trata dos objetos do mundo real do problema e de suas respectivas operações. Exemplo:  Objetos: aluno, disciplina, livro, mercadoria etc.  Operações: matricular aluno em disciplina, cadastrar livro, comprar mercadoria, etc.	
N <sub>2</sub> N <sub>3</sub>  N <sub>i-1</sub>	níveis intermediários	Detalhamento gradativo dos objetos e de suas operações.	
N <sub>i</sub>	nível de implementação (programa na linguagem de programação)	Trata dos objetos como <b>representações</b> na linguagem de programação e as operações que manipulam essas representações.	

#### Abstração

▶ Exemplo: Dados 3 valores *x*, *y* e *z* verificar se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, verificar se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se eles não formarem um triângulo, escrever uma mensagem.

- Nível 1
  - Programa abstrato (Algoritmo em alto nível de abstração)

```
inicio
  "declarar as variaveis";
  "leia os 3 numeros";
  se "existe triangulo" entao
       "verifique o tipo de triangulo";
  senao
       "escreva mensagem";
  fim-se;
fim
```

- ► Nível 2
  - Programa abstrato (Algoritmo em alto nível de abstração)

```
inicio
  // declaração das variáveis
  int X, Y, Z;
  // leitura dos 3 números
  leia(X, Y, Z);
  se "existe triangulo" entao
    "verifique o tipo de triângulo";
  senao
    imprima("Os lados", X, Y, "e", Z,
            "não formam triângulo");
  fim-se;
fim
```

- ▶ Nível 3: refinamento de "Existe triangulo" e outros comandos de alto nível.
- Nível 4: nível de implementação

```
#include <iostream>
using namespace std;

void verifica_escaleno(int x, int y, int z)
{
  if ((x == y) || (x == z) || (y == z))
    cout << "Triangulo isosceles" << endl;
  else
    cout << "Triangulo escaleno" << endl;
}</pre>
```

#### Abstração

Nível 4: Nível de implementação

```
int main()
  int x, y, z;
  cout << "Digite tres valores inteiros\n";</pre>
  cin >> x >> y >> z;
  if ((x < y+z) \&\& (y < x+z) \&\& (z < x+y))
    // verifica tipo de triangulo
    if ((x == y) && (x == z))
      cout << "Triangulo equilatero";</pre>
    else
      verifica_escaleno(x, y, z);
  else
    cout << x << ", " << y << " e"
         << z << " nao formam triangulo";
```

- ▶ É um conjunto determinado de objetos *D*.
- Exemplos:
  - ▶ Domínio de (dados) inteiros:  $D = \{0, \pm 1, \pm 2, ...\}$
  - Domínio de sequência de caracteres alfabéticos maiúsculos de comprimento inferior a trinta e um:

$$D = \{'A', 'B', 'C', \dots, 'Z', 'AA', 'AB', \dots\}$$

- Observações:
  - O domínio pode ser finito ou infinito
  - Muitas vezes é necessário utilizar mecanismos especiais em um programa para representar os objetos de um determinado domínio.

- Classificação de Domínios
  - ▶ Um domínio pode ser **simples** ou **estruturado**.
- ▶ **Simples**: objetos indivisíveis, atômicos, não acessíveis ao programador. Podem ser:
  - ▶ **Primitivo**: Mecanismo: embutido na linguagem.
  - ▶ **Definido**: Mecanismo: enumeração ou restrição.
- Estruturado (Construído ou Agregado): objetos construídos por componentes acessíveis ao programador:
  - ► **Homogêneo**: componentes pertencem ao mesmo domínio. Mecanismo: array, string e ponteiro.
  - Heterogêneo: componentes não são necessariamente do mesmo domínio. Mecanismo: struct e class.

#### Simples Primitivo

- Embutido na linguagem.
- Alguns exemplos em C++
  - char, int, float, double, bool
- Não há necessidade de serem definidos pelo programador, pois esses domínios (tipos de dados primitivos já estão definidos na própria linguagem.
- Propriedades importantes dos tipos primitivos:
  - Invisibilidade: A representação interna de um objeto como cadeia de bits em palavras da memória é invisível e inacessível ao programador
  - Proteção: a manipulação dos objetos por suas operações garante que não serão gerados objetos inválidos
- Observação: Mesmo nos tipos primitivos pode-se notar abstração de dados, mas ainda muito próximo da máquina, longe do problema.

#### Simples Definido

Enumeração

```
enum nomeTipo = { lista de valores };
```

Exemplo de definição:

```
enum DiaUtil = {SEG, TER, QUA, QUI, SEX};
```

Exemplo de uso:

```
DiaUtil niver;
// atribui algum valor a niver

if(niver == SEG) {
    // processamento
}
else if (niver == SEX) {
    // outro processamento
}
else { ... }
```

#### Simples Definido

- Restrição: Em C++ não há uma forma genérica de construir subdomínios a partir da restrição de outros domínios.
- Entretanto, pode-se utilizar as seguintes opções para restringir o intervalo de valores de alguns tipos primitivos:
  - ▶ short, signed e unsigned
- ► Exemplo:

```
unsigned int x;
```

Pode-se também definir outro tipo de dados com o comando typedef:

```
typedef unsigned int Uint;
```

Assim, pode-se declarar variáveis da seguinte forma:

```
Uint x, y, z;
```

#### Simples Definido


## ► Restrição

Nome	Bytes	Equivalência	Intervalo
int	4	signed	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int	4	unsigned	0 to 4,294,967,295
bool	1	none	false or true
char	1	none	-128 to 127
signed char	1	none	-128 to 127
unsigned char	1	none	0 to 255

Nome	Bytes	Equivalência	Intervalo
short	2	short int, signed short int	-32,768 to 32,767
unsigned short	2	unsigned short int	0 to 65,535
long	4	long int, signed long int	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long	4	unsigned long int	0 to 4,294,967,295
float	4	none	3.4E +/- 38 (7 dígitos)
double	8	none	1.7E +/- 308 (15 dígitos)

#### Estruturado

Um objeto estruturado é formado por uma ou mais componentes que são objetos de domínios menos complexos (simples ou estruturados).



- Um mecanismo de construção é especificado por:
  - definição
  - funções de transferência

- Mecanismo de construção: definição
  - Identifica o mecanismo e os domínios componentes.
  - Formato geral:

```
typedef nomeAntigo nomeTipo;
```

- Mecanismo de construção: funções de transferência
  - Construtora: operação para criar um objeto estruturado a partir de objetos dos domínios componentes.
  - Seletora: operação para decompor um objeto estruturado em seus objetos componentes.
- Alguns mecanismos de construção em C++:
  - vetor (array)
  - registro (struct)
  - sequência (string)
  - referência (ponteiro)

#### Estruturado homogêneo - Vetor

Exemplo de vetor (array):

```
typedef float ValorMes[12];
```

- ▶ Uma variável do tipo ValorMes é um vetor com 12 componentes reais, numeradas de 0 a 11.
- Exemplo

```
// definicao
typedef int X[6];

// declaracao de uma variavel
X var;

// acesso
var[1] = 100;
```

► Assim, a variável var do tipo X possui 6 valores inteiros que podem ser acessados como var[0], ..., até var[5].

#### Estruturado heterogêneo - Registro

Exemplos de criação de registros:

Ex. declaração de variável

```
Inscricao matricula;
```

► Se a variavel matricula assumir a constante (49, 'C') então o valor de matricula.disciplina é 49 e de matricula.turma é 'C'.

- ► **Aplicação**: desenvolver um programa para ler um vetor de 50 elementos inteiros, calcular e imprimir:
  - A soma dos elementos
  - A soma dos elementos pares
  - A soma dos elementos de índice par
  - O maior elemento
  - O índice do menor elemento
  - O vetor em ordem crescente de seus elementos juntamente com os índices originais

```
typedef int VetN[50];
int main()
 VetN V;
  int maior, menor;
  // leitura do vetor V
  for (int i=0; i<50; i++)</pre>
   cin >> V[i];
  // calculo e impressao da soma, spar e sipar
  calcSomas(V);
  // calculo e impressao: maior e indice do menor
  calcMaiorMenorImp(V);
  // ordena e imprime c/ indices originais
  ordenaImprime(V);
```

```
void calcSomas(VetN V)
  int i, soma=0, spar=0, sipar=0;
  for(i=0; i<50; i++)</pre>
    soma += V[i];
    if(V[i] % 2 == 0)
      spar += V[i];
    if(i % 2 == 0)
      sipar += V[i];
  cout << "Soma = " << soma << endl;
  cout << "Soma pares = " << spar << endl;</pre>
  cout << "Soma indices pares = " << sipar << endl;</pre>
```

```
void calcMaiorMenorImp(VetN V)
  int maior=V[0], menor=V[0], i;
  for(i=1; i<50; i++){
    if(V[i] > maior) maior = V[i];
    else if(V[i] < menor) menor = V[i];</pre>
  cout << "Maior = " << maior << endl;</pre>
  impMenor(V, menor);
void impMenor(VetN V, int menor)
  int i;
  cout << "Indice(s) do menor:" << endl;</pre>
  for(i=0; i<50; i++)</pre>
    if(V[i] == menor)
     cout << i;
```

```
void ordenaImprime(VetN V){
 VetN ind:
  for (int i=0; i < 50; i++)
    ind[i] = i;
 // ordenacao de V e de ind
 ordena(V, ind);
 for (int i=0; i < 50; i++) {
    cout << "Elemento " << V[i] << endl;
    cout << "Indice original " << ind[i] << endl;
void ordena(VetN V, VetN Ind){
 int i, j, indMenor, Menor;
  for (i=0; i<49; i++)
   indMenor = i;
   Menor = V[i];
   for (j=i+1; j < 50; J++)
      if(V[j] < Menor){
        indMenor = j;
        Menor = V[i];
   V[indMenor] = V[i];
   V[i] = Menor;
    Ind[indMenor] = Ind[i];
    Ind[i] = indMenor;
```

#### Estruturado - typedef

► Seja a definição do domínio Vet e a declaração das variáveis A, B e C:

```
typedef float Vet[11];
Vet A, B, C;
```

▶ Pode-se obter o mesmo resultado com a seguinte declaração:

```
float A[11], B[11], C[11];
```


#### Estruturado - typedef

- Vantagens da definição de domínios com typedef:
  - ► **Legibilidade**: Usando-se nome de domínios apropriados pode-se melhorar a legibilidade de programas.
  - Modificabilidade: Uma alteração nos parâmetros do mecanismo de construção requer modificação apenas na definição do domínio e não na declaração de todas as variáveis (ver, variáveis A, B e C).
  - Fatoração: A definição de uma estrutura de dados protótipo complicada é escrita uma só vez e então usada quantas vezes forem necessárias para declarar variáveis. Isto reduz a quantidade de codificação necessária para copiar a mesma definição para cada variável e diminui a possibilidade de erros por distração.

#### Estruturado - Ponteiro

Permite a alocação dinâmica de memória (em tempo de execução) e para isto, uma variável do tipo ponteiro necessita de duas partes na memória, chamadas de: parte de **posição** e parte de **valor**.

```
typedef int* R;
int val;
R x;
cin >> val;
x = new int;
*x = val;
cout << *x;
delete x;
x = NULL;
```



## Tipos de Dados e Abstração

- No desenvolvimento de um programa, deve-se organizar as definições de dados envolvidas, de modo que:
  - O texto do programa reflita as abstrações usadas no projeto (ex.: Aluno, Curso, Turma,..)
  - Seja feita distinção clara entre os níveis de abstração
- Assim, usa-se pelo menos dois níveis de abstração:
  - Abstrações do projeto (entidades como Aluno e Curso + operações sobre estas entidades: matricular Aluno em Curso)
  - Abstrações da implementação (objetos concretos disponíveis na linguagem, ver domínios)

## Tipos de Dados e Abstração

- Uma forma de se obter essa organização é através do princípio da invisibilidade da informação usado no nível de abstração do projeto:
  - ► As estruturas de dados que representam os objetos abstratos (Aluno, Curso, Turma, ...) são invisíveis
  - As informação desejadas só são fornecidas através de um elenco de funções de acesso, protegendo, desta forma, as informações internas

## Tipos de Dados e Abstração

- Juntamente com a invisibilidade, deve-se levar em conta os seguintes conceitos de programação:
  - ▶ **Proteção**: os objetos só podem ser manipulados por meio das operações de um elenco pré-estabelecido, permitindo que a representação dos objetos permaneça invisível e protegendo contra manipulações indisciplinadas.
  - Encapsulamento: a representação dos objetos e implementação das operações abstratas ficam reunidas numa única unidade sintática;


- Definição: tipos de dados (domínio + operações) definidos pelo usuário que satisfazem as propriedades de invisibilidade, proteção e encapsulamento são chamados de Tipos Abstratos de Dados (TAD).
  - O encapsulamento faz com que a versão final do programa reflita as abstrações encontradas durante o projeto do programa (a estrutura fica auto explicativa).
  - A proteção compele à distinção entre níveis de abstração e favorece a modificabilidade do programa.
- Uma característica importante no desenvolvimento de programas usando TAD é a fatoração do programa em:
  - Programa abstrato (PA) envolvendo operações abstratas sobre objetos abstratos; e
  - Módulo de implementação (MI) encapsulando a representação dos objetos e a codificação das operações.

- Ao escrever o PA, o programador (abstrato) emprega informação sobre o que fazem as operações abstratas;
- O MI contém a representação dos objetos abstratos e as operações que manipulam esta representação. Assim, ao escrever o MI, o implementador se preocupa em como codificar as operações para manipular as representações concretas dos objetos abstratos.
- ▶ Há uma independência entre PA e MI. Vantagens:
  - ▶ legibilidade: o PA e o MI podem ser lidos e entendidos isoladamente e com mais facilidade.
  - modificabilidade: alterações na estrutura de representação ficam localizadas dentro do MI, não afetando o PA, e, analogamente o mesmo MI pode suportar vários PA's;
  - portabilidade: para se transportar o programa de uma instalação (SO + hardware) para outra, basta alterar as partes do MI que dependem da instalação, o PA não é afetado.

- ► Todo tipo de dados possui as características de invisibilidade e proteção.
- Usando apenas os mecanismos de definição e construção:
  - Não há invisibilidade: um objeto estruturado é manipulado indiretamente através da manipulação de seus objetos componentes.
  - Não há proteção: o programador não dispõe de operações que manipulem diretamente os objetos do domínio construído.
- Os mecanismos de definição e construção não criam tipos de dados, mas somente domínios de dados.
- ► Com os domínios definidos/construídos, passa a existir uma clara mistura de níveis de abstração de dados, isto é, nível de abstração do problema e da linguagem.

- Para se ter os benefícios do princípio da invisibilidade, é crucial a independência entre PA e MI e, para tanto, precisamos de recursos da linguagem que suportam o encapsulamento e a proteção.
- ► A linguagem de programação C++ fornece tal recurso através das **classes**.
- Desenvolvimento em três passos:
  - 1. Projetar um TAD considerando disponíveis operações abstratas do nível do problema em questão. (Ex.: "matricular estudante em disciplina";).
  - 2. Desenvolver um programa abstrato (PA), usando os TAD's.
  - 3. Tornar o PA executável, desenvolvendo um módulo de implementação (MI), onde os objetos abstratos devem ser representados em termos dos objetos concretos disponíveis na linguagem e, em seguida, cada operação abstrata é descrita por um procedimento ou função que manipula os objetos assim representados.

### Invisibilidade, Encapsulamento e Proteção



Os detalhes da implementação estão escondidos, como se fosse uma caixa preta.

#### Classes

- Será usado o conceito de classe para criar o TAD.
- Uma classe em C++ é uma forma especial de definição de domínios, adicionando-se a possibilidade de definir componentes que são funções (métodos).
- ▶ A definição da classe começa com a palavra chave **class**.
- ▶ O corpo da classe fica dentro de um par de chaves, { }; (finalizando com um ponto e vírgula).
- Sintaxe:

```
class nomeDaClasse
{
   // ... corpo da classe ...
};
```

► As classes determinam quais são os métodos e os domínios de um objeto.

### Classes

- O corpo da classe é constituído de membros, que são:
  - Variáveis (ou atributos); formam o domínio.
  - Funções (ou métodos); operações.
- Categorias de permissão: os membros (variáveis ou funções) de uma classe podem ser:
  - private: só podem ser acessados pelos membros da própria classe.
  - public: podem ser acessados em qualquer lugar (na própria classe ou, por exemplo, no programa principal)
- A seguir tem-se um exemplo de uma classe para representar um polígono regular, isto é, um polígono que tem todos os seus lados e ângulos iguais.

Classes - TAD Poligono Regular

► TAD Poligono Regular

► A definição da classe Poligono deve ser feita no arquivo Poligono.h

### Classes

- ► A implementação das funções membro (operações) area(), perimetro() e angInterno() pode ser feita dentro da classe ou fora da classe.
- Será adotado nesse curso o padrão de implementar as operações fora da classe no Módulo de Implementação (MI).
- Logo, a implementação das funções membros (operações) devem ser feitas no arquivo Poligono.cpp e o operador : : deve ser usado.
- ► A classe passa a possuir apenas o protótipo do método.
- Sintaxe:

```
NomeDaClasse::nomeDaFuncao(...)
{
    // implementacao
}
```

Classes

 Exemplo do arquivo Poligono.cpp com as implementações das operações

```
float Poligono::area()
 return numLados*pow(tamLado,2) / (4*tan
     (3.1416/numLados));
float Poligono::perimetro()
 return numLados*tamLado;
float Poligono::angInterno()
 return 180* (numLados - 2) / numLados;
```

### Classes





NomeDoTad.cpp

NomeDoTad.h

### Em resumo:

- Arquivo .h: é onde a definição da classe é feita, isto é, quais são as suas variáveis e funções membro.
- Arquivo .cpp: é onde é feita a implementação das funções membro da classe, ou seja, onde de fato os algoritmos são implementados.

### Classes

- O usuário só tem acesso à parte public: que lhe fornece informações somente para fazer chamadas de funções sintaticamente corretas.
- ▶ De acordo com o princípio da invisibilidade, as partes de representação e implementação, encapsuladas na classe Poligono, não são visíveis ao usuário do TAD.
  - Não tem acesso para alterar as variáveis membro numLado e tamLado que são privadas.
  - Embora as operações area (), perimetro (), etc sejam públicas e possam ser chamadas, o usuário não sabe como estas são implementadas. Este só precisa saber que essas operações calculam as quantidades desejadas.

### Classes

### Construtor

- ▶ É uma função (método) especial que é chamado quando um novo objeto é criado.
- Deve possuir o mesmo nome da classe.
- Não possui valor de retorno.
- ▶ É utilizado para inicializar as variáveis (atributos) da classe e realizar algum outro processamento, se necessário.

### Destrutor

- Método especial que é chamado automaticamente quando um objeto está prestes a ser apagado da memória.
- Deve ter o mesmo nome da classe mas precedido pelo caractere (til).
- Assim como o construtor ele não possui valor de retorno.
- Além disso, o destrutor não pode ter parâmetros.

Classes - TAD Poligono Regular

## ► TAD Poligono Regular

```
class Poligono
 private:
  int numLados; // numero de lados do poligono
  float tamLado; // tamanho de cada lado
 public:
  Poligono(int n, float 1); // construtor
 ~Poligono();
                          // destrutor
  // ...
 void setNumLados(int n);
 void setTamLado(int 1);
```

Classes - TAD Poligono Regular

```
Poligono::Poligono(int n, float 1)
  setNumLados(n);
  setTamLado(1);
Poligono::~Poligono() { }
void Poligono::setNumLados(int n)
  if (n >= 3) numLados = n;
void Poligono::setTamLado(int 1)
  if(1 > 0) tamLado = 1;
```

- Exemplo de um TAD para representar um aluno da UFJF.
- ► Aluno.h

```
class Aluno
  public:
    Aluno (string n, string m);
                                        // construtor
    \simAluno();
                                         // destrutor
    void info();
                                         // operacoes
    float getNota();
    string getNome();
    void setNota(float valor);
    bool verificaAprovado();
  private:
    string nome;
                                         // dados
    string matricula;
    float nota;
```

## ► Aluno.cpp (1/3)

```
Aluno::Aluno(string n, string m) {
  nome = n;
  matricula = m;
Aluno::~Aluno() {
  cout << "Destruindo aluno: " << nome << endl;</pre>
float Aluno::getNota() {
  return nota;
void Aluno::setNota(float valor) {
  cout << "Alterando nota do aluno" << endl;</pre>
  nota = valor;
```

## ▶ Aluno.cpp (2/3)


```
bool Aluno::verificaAprovado() {
  if (nota >= 60.0)
    return true;
  else
    return false;
}
string Aluno::getNome() {
  return nome;
}
```

## ► Aluno.cpp (3/3)

```
void Aluno::info()
  cout << "Nome: " << nome << endl;</pre>
  cout << "Matricula: " << matricula << endl;</pre>
  cout << "Nota: " << nota << endl;</pre>
  if ( verificaAprovado() )
    cout << "Situacao: aprovado" << endl;</pre>
  else
    cout << "Situacao: reprovado" << endl;</pre>
```

- Exemplo de programa que usa o tipo de dados Aluno
- main.cpp

```
#include <iostream>
#include "Aluno.h"
int main()
 Aluno a ("Fulano", "20154565AB");
  cout << "Digite a nota de "
       << a.getNome() << endl;
  float n;
  cin >> n;
  a.setNota(n);
  a.info();
  return 0;
```



# Exemplo TAD Relogio

- Desenvolver um TAD para representar um relógio. Você deve fornecer as seguintes operações:
  - consultar as horas;
  - consultar os minutos;
  - consultar os segundos;
  - acertar o relógio;
  - adiantar o relógio um segundo.

### TAD Relogio

```
class Relogio
public:
   void acertar(int h, int m, int s);
   int getHora();
   int getMinuto();
   int getSegundo();
   void tique();
private:
   int horas, minutos, segundos;
};
```

### TAD Relogio 1/2

```
void Relogio::acertar(int h, int m, int s)
  horas = h;
  minutos = m;
  segundos = s;
int Relogio::getHora() {
  return horas;
int Relogio::getMinuto() {
  return minutos;
int Relogio::getSegundo()) {
  return segundos;
```

### TAD Relogio 2/2

```
void Relogio::tique()
  segundos++;
  if(segundos >= 60) {
    minutos++;
    segundos -= 60;
  if(minutos >= 60) {
    horas++;
    minutos -= 60;
  if(horas > 12) {
    horas -= 12;
```

### Aplicação com TAD Relogio

```
#include "Relogio.h"
int main()
 Relogio r;
  r.acertar(10,59,58);
  r.tique();
  r.tique();
  r.tique();
  r.tique();
  cout << "Hora certa: ";</pre>
  cout << r.getHora() << ":"</pre>
       << r.getMinuto() << ":"
       << r.getSegundo() << "\n";
  return 0;
```

## Construtor e Destrutor

- Quando um construtor (destrutor) não é especificado, a linguagem C++ automaticamente define um construtor (destrutor) padrão de forma implícita.
- O construtor (destrutor) padrão implícito tem corpo vazio.

```
Relogio::Relogio()
{
    // nao faz nada
}
Relogio::~Relogio()
{
    // nao faz nada
}
```

# Exemplo TAD Relogio

▶ Modifique o TAD Relogio e inclua um construtor que ao criar um objeto acerte a hora, isto é, faça um construtor que receba como parâmetros a hora, os minutos e os segundos.

### TAD Relogio com Construtor

```
class Relogio {
  public:
    Relogio(int h, int m, int s);
    // ...
};
```

### Implementação do construtor

```
Relogio::Relogio(int h, int m, int s) {
  horas = h;
  minutos = m;
  segundos = s;
// ou
Relogio::Relogio(int h, int m, int s)
  acertar(h, m, s);
```

### Construtores

- ▶ É possível definir vários construtores ao mesmo tempo.
- Construtor sem parâmetro, com parâmetros e ainda diferentes listas de parâmetros.
- ▶ Não se pode definir 2 construtores com o mesmo protótipo.

```
class Relogio
 public:
   // inicializa tudo com zero
   Relogio();
   // acerta hora
   Relogio(int h, int m, int s);
   // inicializa na "hora em ponto"
   Relogio(int h);
   //...
```

# Funções de Modificação e de Acesso

- ► Como visto no TAD Relogio e em outros exemplos, quando se define atributos com private pode ser preciso fornecer funções para modificar ou acessar esses atributos.
  - ► Ex: getHora(), getMinuto() e etc...
- ▶ É muito comum nomear essas funções com *get* e *set*.
  - ▶ getHora(): retorna hora
  - ▶ setHora(int h): altera hora
- Isso é questão de estilo.
- ▶ Poderia ser:
  - obtemHora(): retorna hora
  - ▶ fixaHora(int h): altera hora
- Vamos adotar o padrão com get e set durante o curso de Estrutura de Dados.

# Exemplo TAD Venda

- Definir e implementar um TAD para representar as vendas de uma determinada loja.
- ▶ O TAD deve considerar os seguintes dados:
  - número de itens N vendidos;
  - valor (número real) de venda de cada item (vetor).
- além das seguintes operações:
  - construtor (alocar memória de forma dinâmica para o vetor de itens e fazer a leitura do valor dos itens);
  - destrutor (desalocar a memória alocada no construtor);
  - calcular o total vendido;
  - retornar o valor do item mais caro vendido.

### TAD Venda

```
class Venda
public:
   Venda (int n);
   \simVenda();
   double calculaTotal();
   double itemMaisCaro();
private:
   int numItensVendidos;
   double * valorItens;
};
```

TAD Venda (Construtor)

```
Venda::Venda(int n)
  numItensVendidos = n;
  // aloca o vetor de forma dinamica
  valorItens = new double[numItensVendidos];
  // leitura dos itens
  for(int i=0; i<numItensVendidos; i++)</pre>
    cout << "Digite o valor do item=";</pre>
    double x;
    cin >> x;
    valorItens[i] = x;
```

### TAD Venda (Destrutor)

 Nesse exemplo, como o construtor alocou memória de forma dinâmica, é preciso desalocar essa memória no destrutor.

```
Venda::~Venda()
  delete [] valorItens;
double Venda::calculaTotal()
  // exercicio
double Venda::itemMaisCaro()
  // exercicio
```

# Exemplo TAD Ponto

- Definir e implementar um TAD para representar um ponto no espaço bidimensional.
- ▶ O TAD deve considerar os seguintes dados:
  - ightharpoonup coordenadas x e y.
- e as seguintes operações (além de construtor e destrutor):
  - modificar/acessar as coordenadas;
  - calcular a distância de um ponto a outro.

#### **TAD Ponto**

```
class Ponto
public:
   Ponto();
   Ponto(float a, float b);
  \simPonto();
   float getX();
   float getY();
   void setX(float xx);
   void setY(float yy);
   float distancia (Ponto op);
private:
   float x, y;
};
```

#### **TAD Ponto**

```
Ponto::Ponto(float a, float b)
 x = a;
 y = b;
// etc ...
float Ponto::distancia(Ponto outroPt)
  float dx = x - outroPt.x;
  float dy = y - outroPt.y;
  float d = sqrt(dx*dx + dy*dy);
  return d;
```

### TADs com outros TADs

- ► Também pode-se utilizar TAD como atributos de um TAD.
- Exemplo:

```
class MinhaClasseA
public:
   // ...
private:
  // ...
class MinhaClasseB
public:
   // ...
private:
   MinhaClasseA atributoX;
```

# Exemplo TAD Retangulo

- ▶ Definir e implementar um TAD para representar um retângulo definido por 2 pontos, o ponto inferior à esquerda e o superior à direita.
- Usar o TAD Ponto.
- ▶ O TAD deve considerar os seguintes dados:
  - ponto inferior esquerdo;
  - ponto superior direito;
- e as seguintes operações (além de construtor e destrutor):
  - calcular área;
  - verificar se um determinado ponto está dentro do retângulo.

```
#include "Ponto.h"
class Retangulo
public:
   Retangulo();
   Retangulo (float a, float b, float c, float d);
   Retangulo (Ponto pa, Ponto pb);
  ~Retangulo();
   float calculaArea();
   bool dentro (Ponto p);
private:
  Ponto p1;
  Ponto p2;
};
```

```
Retangulo::Retangulo()
  p1.setX(0); p1.setY(0);
 p2.setX(0); p2.setY(0);
Retangulo::Retangulo(float a, float b,
                     float c, float d)
 p1.setX(a); p1.setY(b);
 p2.setX(c); p2.setY(d);
Retangulo::Retangulo(Ponto pa, Ponto pb)
 p1.setX( pa.getX() );
 p1.setY( pa.getY() );
  p2.setX( pb.getX() );
  p2.setY( pb.getY() );
```

▶ Implementação alternativa usando o construtor de Ponto


```
Retangulo::Retangulo()
  p1 = Ponto(0.0, 0.0);
 p2 = Ponto(0.0, 0.0);
Retangulo::Retangulo(float a, float b,
                     float c, float d)
  p1 = Ponto(a,b);
  p2 = Ponot(c,d);
Retangulo::Retangulo(Ponto pa, Ponto pb)
 p1 = Ponto(pa.getX(), pa.getY());
  p2 = Ponto(pb.getX(), pb.getY());
```

```
float Retangulo::calculaArea()
  float largura = p2.getX() - p1.getX();
  float altura = p2.getY() - p1.getY();
  return (altura*largura);
bool Retangulo::dentro(Ponto p)
 bool condA = (p1.qetX() \le p.qetX() \&\&
                p.getX() <= p2.getX());
  bool condB = (p1.getY() <= p.getY() &&</pre>
                 p.getY() <= p2.getY());
  if (condA && condB)
    return true;
  else
   return false;
```

# Aplicação com o TAD Retangulo

```
#include "Ponto.h"
#include "Retangulo.h"
int main() {
  float xx, yy;
 cin >> xx >> yy;
 Ponto p(xx, yy);
  Retangulo r(5, 5, 20, 20);
  cout << "Area de r=" << r.calculaArea();</pre>
  cout << "Ponto p=" << p.getX() << " "
                       << p.getY() << endl;
  cout << "Ponto dentro do retangulo=";</pre>
  if ( r.dentro(p) ) cout << "Sim" << endl;</pre>
  else
                       cout << "Nao" << endl;
  return 0;
```

- ▶ Sabendo que na linguagem C/C++, o índice de um vetor de tamanho n é um valor inteiro entre 0 e n-1, pede-se:
- ▶ Desenvolver um TAD para possibilite criar vetores cujos índices podem assumir seus valores em intervalos inteiros e quaisquer, como por exemplo entre −10 e 45.
- ▶ Desenvolver uma aplicação para testar o TAD anterior, criando um vetor de 60 elementos reais numerados de –29 (limite inferior) a 30 (limite superior).
- Os valores limites (inferior e superior) do intervalo do índice devem ser definidos na aplicação, em tempo de execução. Assim, o construtor deve alocar memória dinamicamente para o vetor, de acordo com a definição desses limites.
- Verificar a validade do índice, quando necessário.



```
class VetorFlex
private:
  int n; // tamanho do vetor
  float *vet; // array que armazena n floats
  int c, f // c: limite inferior do indice
               // f: limite superior do indice
  int detInd(int i); // operador privado
public:
  VetorFlex(int a, int b);
  ~VetorFlex();
  float get(int i);
  void set(int i, float val);
};
```

```
// construtor
VetorFlex::VetorFlex(int cc, int ff)
 c = cc;
  f = ff;
 n = f - c + 1;
 vet = new double[n];
// destrutor
VetorFlex::~VetorFlex()
 delete [] vet;
```

- A função detInd(int i) é privada, isto é, só pode ser utilizada dentro da classe VetorFlex.
- ▶ A função detInd(int i) verifica a validade do índice de vet, isto é, se  $c \le i \le f$ .
- Se for válido, retorna o valor do índice de acordo com o padrão C/C++, isto é, o valor correspondente a índice dentro do intervalo de 0 a n−1.
- ▶ Senão (se for inválido), retorna −1.

```
int VetorFlex::detInd(int i)
{
  if(c <= i && i <= f)
    return (i - c);
  else
    return -1;
};</pre>
```

- Até então só foram utilizados atributos (variáveis membro) como membros privados.
- Por que criar uma função privada em uma classe?
  - Para realizar alguma tarefa que só é de interesse da classe.
  - Nesse exemplo, o usuário do TAD VetorFlex não precisa saber se essa verificação é feita ou como ela é feita antes de acessar ou modificar um elemento do vetor.

```
float VetorFlex::get(int i) {
  int k = detInd(i);
  if(k != -1)
  return vet[k];
  else {
    cout << "Indice invalido: get\n";
   exit(1);
float VetorFlex::set(int i, double val) {
  int k = detInd(i);
  if(k != -1)
   vet[k] = val;
  else {
    cout << "Indice invalido: set\n";</pre>
   exit(1);
```

#### Aplicação

```
#include "VetorFlex.h"
int main()
 VetorFlex v(-29,30);
  for(int i=-29; i<=30; i++)
    // valores no intervalo 1...60
    double val = i - cc + 1;
   v.set(i,val);
  for(int i = cc; i <= ff; i++)</pre>
    double val = v.get(i);
    cout << val << endl;
  return 0;
```

# Criando objetos

- Após a definição e implementação de uma classe, pode-se criar objetos no programa da mesma forma como qualquer outra variável de tipo primitivo, isto é, de forma estática ou dinâmica.
- Estática

```
Circulo c(0,0,5);
float a1 = c.calcArea();
c.setRaio(6);
float a2 = c.calcArea();
```

Dinâmica

```
Circulo * c = new Circulo(0,0,5);
float a1 = c->calcArea();
c->setRaio(6);
float a2 = c->calcArea();
```

# Criação e acesso a objetos

Quando se tem uma variável (objeto) de uma classe usa-se o operador. para acessar seus membros.

```
Estudante obj();
obj.funcao();
```

► Quando se tem um ponteiro para um objeto de uma classe usa-se o operador → para acessar seus membros.

```
Estudante * obj = new Estudante();
obj->funcao();
```

# Classes e Funções

- Assim como em C, na linguagem C++ todo argumento é passado por valor como padrão.
- A menos que se especifique o contrário, parâmetros de funções são inicializados com cópias dos argumentos.
- Quando uma função retorna, quem a chamou recebe uma cópia do valor retornado pela função.
- ▶ Para objetos mais complexos com muitos dados, fica claro que essa abordagem se torna extremamente cara.

# Classes e Funções

Exemplo

```
class Aluno {
  public:
    Aluno();
    ~Aluno();
    void imprime(); // imprime os dados
  private:
    string nomeUni, enderecoUni;
};
```

► Função (simples) que recebe e retorna um estudante:

```
void funcaoTeste(Aluno e) {
  e.imprime();
}
```

- Cópias:
  - ▶ Chamadas ao construtor e destrutor de Aluno.
  - Similar para os atributos string da classe.

# Classes e Funções

- Para evitar esses incovenientes, basta utilizar passagem de argumentos por referência.
- Dessa forma não serão feitas cópias e, portanto, não haverá chamadas ao construtor/destrutor daquele objeto.

```
void funcaoTeste(Aluno * e)
{
  e->imprime();
}
```

### Exercícios

 Implemente um TAD para trabalhar com os números racionais. Implemente as operações aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembre-se:

$$\mathbb{Q} = \{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}; b \in \mathbb{Z}^* \}$$

#### onde:

- Z conjunto dos números inteiros;
- Z\* conjunto dos números inteiros exceto o zero;

### Exercícios

- Desenvolver o TAD círculo, que deve ser representado pelo seu centro - do tipo Ponto - e pelo raio (um número real).
   O TAD deve ser capaz de realizar as seguintes operações:
  - Construtor que recebe o ponto representando o centro e o raio do círculo;
  - Imprimir as coordenadas do centro;
  - Imprimir o raio do centro;
  - Calcular a área do círculo;
  - Calcular o perímetro do círculo.

#### Exercícios

- 3. Implemente um TAD para trabalhar com vetores de números reais que serão indexados de 1 até N, onde N é o número de elementos do vetor. As seguintes operações devem ser implementadas:
  - adição de vetores;
  - multiplicação por um valor escalar (real);
  - produto escalar.