Lezione 6: Dynamic Host Configuration Protocol

Claudio Ardagna, Patrizio Tufarolo – Università degli Studi di Milano

Insegnamento di Laboratorio di Reti di Calcolatori



▶ ISO/OSI (Open System Interconnection)

▶ IP

ARP

- ► ISO/OSI (Open System Interconnection)
 - Standard de iure che organizza l'architettura di una rete di calcolatori in una struttura composta da 7 livelli (stack di rete)
- ▶ IP
 - Protocollo di interconnessione di reti utilizzato a livello 3 dello stack ISO/OSI, nato per connettere reti eterogenee
 - L'indirizzo IP è un identificatore numerico a 32-bit, univoco sulla rete, diviso in net-id e host-id
- ARP
 - Address Resolution Protocol, protocollo di risoluzione degli indirizzi, associa l'indirizzo IP (Livello 3) al corrispondente MAC address (Livello 2)



Subnet

Subnet Mask

▶ Indirizzo di Broadcast

DHCP

- Subnet
 - Partizionamento dello spazio di indirizzamento che consente definire varie sottoreti a livello 3
- Subnet Mask
 - Metodo per ripartire i bit di un indirizzo IP dividendo il net id (contrassegnato dagli 1) dall'host id (contrassegnato dagli 0)
 - La notazione CIDR è quella notazione espressa nel formato: <ip address>//cip address>//
- Indirizzo di Broadcast
 - L'ultimo indirizzo di una sottorete IP è detto **indirizzo di broadcast**, e viene utilizzato per inviare pacchetti a tutti gli host della rete
- DHCP
 - Protocollo progettato dalla IETF per la configurazione automatica degli host su una rete



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- Protocollo progettato dalla IETF
 - Obiettivo: assegnazione dinamica dell'indirizzo IP
 - Permette ad un client che si connette ad una rete di ottenere un indirizzo IP in modo veloce e dinamico
 - Consente inoltre di inviare ai client delle informazioni di configurazione avanzate, tramite dhcp option
- Benefici
 - Prevenzione dei conflitti di indirizzi IP
 - Configurazione dinamica e automatica degli indirizzi su una rete IP
 - Deploy automatico di configurazioni avanzate
 - Gestione facilitata dei client non sempre connessi alla rete: l'indirizzo IP allocato a un client è temporaneo



Funzionamento del protocollo

- Un host diventa un client DHCP inviando un messaggio in broadcast a tutti i server DHCP sulla rete (DHCP DISCOVER)
- L'host colleziona le DHCP OFFER dal server, ne sceglie una, e ne verifica la disponibilità con il server
- Successivamente un host potrà anche esigere un rinnovo della OFFER
- L'host può inoltre **rilasciare** l'indirizzo IP precedentemente acquisito
- Abbiamo quindi tre possibili flussi
 - Acquisizione di un indirizzo
 - Rinnovo di un lease
 - Rilascio anticipato dell'indirizzo




Assegnamento dinamico degli indirizzi

- L'assegnamento dell'indirizzo è temporaneo
 - ▶ Il Client ottiene un lease sull'indirizzo
 - ▶ Il Server specifica la **durata** (in termini temporali) del lease
 - Alla scadenza del lease il client deve scegliere se continuare ad utilizzare quell'indirizzo (ottenendo un nuovo lease, con una nuova scadenza) o ottenere un nuovo indirizzo
- La durata del lease dipende dal contesto applicativo specifico, e può essere **negoziata** tra client e server
- Tutti questi processi sono gestiti tramite una macchina a stati finiti



DHCP - Macchina a stati finiti



Il server DHCP su Linux: DHCPD

- DHCPD (abbreviazione di DHCP daemon) è il demone DHCP dei sistemi Unix
- Anche noto come ISC DHCP, è l'implementazione di DHCP dell'Internet Systems Consortium
- È opensource, scritto nel linguaggio di programmazione
 C, e compatibile con Linux, Mac OS X, FreeBSD, Solaris,
 AIX e HP-UX
- Implementa i protocolli **BOOTP**, **DHCP**, e **DHCPv6** (supporto agli indirizzi IPv6)
- È installato di default sugli host e i router IMUNES



Configurazione di un server DHCP

- Server DHCP deve avere un indirizzo IP assegnato
 - Server DHCP lavora a livello applicativo, agendo sul livello IP
 - ▶ Il messaggio di DHCP DISCOVER del client viene inviato in broadcast su tutto lo spazio di indirizzamento di IP (0.0.0.0/0)
- La configurazione del server DHCP può essere fatta tramite il file /etc/dhcp/dhcpd.conf
- ▶ I parametri di configurazione e la grammatica di questo file sono consultabili tramite manuale
 - man dhcpd.conf



Il client DHCP su Unix: dhclient

- Dhclient è il client DHCP dell'Internet Systems Consortium
 - Fornisce la possibilità di configurare le interfacce automaticamente utilizzando il protocollo DHCP, BOOTP
 - Come fallback, permette di assegnare un indirizzo IP in modo statico (in base alla configurazione)
- Un altro demone molto importante per la configurazione di un DHCP Client è il demone AVAHI che implementa lo stack
 Zeroconf
 - Questo demone, in mancanza di un server DHCP, si occupa di assegnare un IP automaticamente, prendendolo dalla sottorete riservata 169.254.0.0/16 (RFC3927)
 - Nota: questo è anche il comportamento tipico che si osserva collegando due PC Windows tra loro, con assegnamento automatico degli indirizzi IP



Struttura del file dhcpd.conf - 1

- Il file dhcpd.conf è un file di testo, gestito in modo ricorsivo
- Non è case-sensitive
- Può essere commentato ogni commento è preceduto da un #
- Consiste di una lista di statement, seguiti da un ;
 (semicolon) che si dividono in parameters e declarations
 - I parametri sono delle vere e proprie **variabili**, a cui viene attribuito un valore
 - Le dichiarazioni invece sono delle asserzioni sulla topologia della rete



Struttura del file dhcpd.conf - 2

- Essendo ricorsivo, i parametri dichiarati fuori da ogni dichiarazione, sono da intendersi come «globali», e possono essere eventualmente sovrascritti
- Alcuni parametri
 - Lunghezza predefinita del lease (default-lease-time)
 - Lunghezza massima di un lease (max-lease-time)
 - File dove memorizzare i lease (lease-file-name)
 - ... e così via (maggiori dettagli nella manpage)
 - DHCP Option per distribuire informazioni in modo automatico ai client, come ad esempio i server DNS, l'indirizzo dei gateway e altre informazioni sulla topologia implementata da un'organizzazione



Struttura del file dhcpd.conf - 3

- Le dichiarazioni sono principalmente
 - Le definizioni delle sottoreti dell'azienda
 - Caratterizzate da un blocco subnet
 - Ogni blocco subnet deve avere un parametro «range» che indica l'intervallo di indirizzi IP da assegnare
 - Definizioni di configurazione di host specifici (riconosciuti tramite indirizzo hardware)
 - Ogni host deve avere un parametro «hardware address» che specifica il MAC address specifico a cui riferirsi
 - Tramite questa funzionalità è possibile, ad esempio, realizzare un assegnamento semi-statico dell'indirizzo IP a un host
- Le dichiarazioni possono inoltre essere organizzate in gruppi, per definire dei parametri o delle ulteriori dichiarazioni su di essi



/etc/dhcp/dhcpd.conf - esempio

Una configurazione minimale per questo file potrebbe essere:

```
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.0.1;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.2 192.168.0.254;
}
```

DHCP su IMUNES – Esercizio 1


- Disabilitare l'autoassegnamento degli indirizzi IPv4 e IPv6 su IMUNES
- Creare una topologia composta da
 - 1 Switch
 - ▶ 1 Host (server DHCP) e 4 PC, collegati allo switch
- Avviare l'esperimento
- Assegnare l'indirizzo IP 172.16.0.1/16 all'host
- Partire da un file /etc/dhcp/dhcpd.conf vuoto con il comando
 - echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf
- Popolare il file dhcpd.conf imitando la slide precedente
 - Distribuendo l'IP dell'host come DNS e default gateway
 - Allocando gli IP da 172.16.1.1 a 172.16.1.254 ai PC
- Avviare il demone dhcpd (dhcpd -d)
- Avviare tcpdump su uno dei PC per osservare il traffico in tempo reale
- Lanciare su tutti i PC il comando dhclient eth0 e osservare tcpdump



DHCP su IMUNES – Esercizio 1 - Soluzione

Contenuto del file dhcpd.conf

```
option domain-name-servers 172.16.0.1;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option routers 172.16.0.1;
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
  range 172.16.1.1 172.16.1.254;
}
```




DHCP su IMUNES – Esercizio 2

- ▶ Realizzare in IMUNES la topologia di rete di un'azienda che dispone di una rete di classe C (192.168.0.0/24) formata da:
 - Uno switch collegato a un router per la connettività a Internet
 - Un host che fa da DHCP server
 - 2 server a cui viene assegnato un IP statico
 - ▶ 260 pc portatili, non contemporaneamente connessi (provare con 4 pc in IMUNES possono essere connessi contemporaneamente al massimo 200 pc), nella stessa sottorete dei server
 - Assegnare l'indirizzo IP in modo dinamico tramite DHCP
 - Impostare la durata del lease DHCP in modo intelligente, così da poter prevedere la gestione di 260 diversi client
 - ▶ 2 pc fissi, assegnati al CEO dell'azienda, che si è riservato di utilizzare gli ultimi due indirizzi della sottorete effettuando una configurazione semi-statica (DHCP reservation) sul DHCP server
- Si consiglia di fare riferimento alla manpage, agli appunti su DHCP, ed eventualmente anche a Google



DHCP su IMUNES - Esercizio 2 - Soluzione - 1





DHCP su IMUNES – Esercizio 2 – Soluzione - 2

Contenuto del file dhcpd.conf:

```
option domain-name-servers 192.168.0.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 192.168.0.1;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.0.5 192.168.0.252;
        default-lease-time 3600;
        host CEO1 {
                hardware ethernet 00:00:00:00:00; #mac address
                fixed-address 192.168.0.253
        }
        host CEO2 {
                hardware ethernet 00:00:00:00:01; #mac address
                fixed-address 192,168,0,254
        }
```

DHCP su IMUNES – Esercizio 2 – Soluzione - 2

- Abbiamo aggiunto il default router della rete interna
- Adesso comunichiamo con l'esterno? NO, il PC esterno non è stato configurato con la default route (comando ip route)
- Aggiungi la rotta ip route add 192.168.0.0/24 via 159.149.80.10
 - Tutto comunica e funziona
 - Vedremo tutto in dettaglio nelle prossime lezioni




DHCP su IMUNES – Esercizio 3

- Realizzare in IMUNES, dopo aver disabilitato l'autoassegnamento degli indirizzi IP, una topologia di rete così composta:
 - ▶ 1 Host che fa da DHCP server
 - 2 switch, entrambi connessi all'host
 - 4 pc connessi a ciascuno switch
- Avviare l'esperimento
- Assegnare a ciascuna interfaccia del server DHCP un indirizzo IP
 - Sulla interfaccia eth0 assegnare il primo indirizzo ip della rete 172.16.0.64/28
 - Sulla interfaccia eth1 assegnare il primo indirizzo ip della rete 192.168.0.48/29
- Configurare sul server DHCP le due subnet assegnando indirizzi presi da un pool di dimensione 4



DHCP su IMUNES - Esercizio 3 - Soluzione -1





DHCP su IMUNES – Esercizio 3 – Soluzione - 2

Contenuto del file dhcpd.conf:

```
default-lease-time 7200;
subnet 172.16.0.64 netmask 255.255.255.240 {
    range 172.16.0.66 172.16.0.69;
    default-lease-time 3600;
}
subnet 192.168.0.48 netmask 255.255.255.248 {
    range 192.168.0.50 192.168.0.53;
}
```



DHCPD e DHCLIENT – File utili

- ▶ I file utili per la gestione di DHCPD sono:
 - /etc/dhcp/dhcpd.conf file di configurazione
 - /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases contiene il database dei lease (path personalizzabile)
- ▶ I file utili per la gestione di DHCLIENT sono:
 - /etc/dhcp/dhclient.conf file di configurazione
 - /var/lib/dhcpd/dhclient.leases contiene il database dei lease (path personalizzabile)
- Si rammenta che la posizione dei file può variare di distribuzione in distribuzione. I path riportati si riferiscono alla distribuzione Debian Linux.



Conclusioni

- Abbiamo ripassato il protocollo DHCP
- Abbiamo configurato un server DHCP in vari scenari



