



Projekt 3: Układ automatycznej regulacji

Tematem projektu jest sterowanie temperaturą w wirtualnym pomieszczeniu, podlegającym prostej dynamice (pokój oddaje ciepło otoczeniu o określonej temperaturze). Na podstawie pomiaru aktualnej temperatury w pomieszczeniu należy tak sterować grzejnikiem, by utrzymywać temperaturę jak najbliższą zadanej.

Implementacja klasy **Pomieszczenie**, wraz z równaniami termodynamiki, jest podana i <u>nie wolno</u> jej w żaden sposób modyfikować.


Przed przystąpieniem do wykonywania prac z danego etapu, przeczytaj uważnie wszystkie polecenia!

Etap 1: Symulacja UAR. Szablon std::vector.

Aby zasymulować działanie jakiegokolwiek układu dynamicznego, należy zasymulować upływ czasu. Czas "wirtualny" wcale nie musi (a wręcz nie powinien!) pokrywać się z czasem rzeczywistym. W tym projekcie wystarczy nam najbardziej podstawowe rozwiązanie, tzn. prosta pętla wykonująca pewną ilość iteracji, z których każda odpowiada kolejnej chwili czasu wirtualnego, oddalonej o jakąś ustaloną wartość Δt (czas próbkowania). W każdej iteracji stan obiektów wchodzących w skład symulacji aktualizowany jest według równań tych obiektów – np. w symulacji fizycznej obiekt poruszający się z prędkością v (która byłaby atrybutem tego obiektu) byłby przesuwany o odległość $v \cdot \Delta t$. W niniejszym projekcie równania termodynamiki pomieszczenia są już zaimplementowane w klasie Pomieszczenie (a konkretnie jej metodzie aktualizuj). Twoim pierwszym zadaniem będzie oprogramowanie klasy nadrzędnej Symulacja, służącej do zarządzania upływem czasu i regularnego aktualizowania stanu obiektu sterowania.

W następnej kolejności do symulacji dodasz drugi komponent: **Grzejnik**, który w zależności od swojej mocy maksymalnej (ustalanej przy konstrukcji) oraz obecnego poziomu mocy będzie emitował pewną ilość ciepła. Zmodyfikujesz **Symulację** w taki sposób, by ciepło emitowane przez **Grzejnik** wpływało na **Pomieszczenie**.

W ostatnim kroku wzbogacisz **Symulację** o możliwość logowania jej przebiegu (np. do generowania wykresów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego). W tym celu zastosujesz szablon **std::vector**. Stan projektu po etapie pierwszym dany jest na poniższym diagramie UML:



Zadania:

- Oprogramuj klasę Symulacja. Metoda iteracja ma wykonywać pojedynczy krok symulacji, przyjmując liczbę zmiennoprzecinkową określającą czas upływający w tym kroku (Δt). Metoda przebieg ma pozwalać na wykonanie określonej liczby iteracji o podanym czasie próbkowania. W każdym kroku aktualizuj stan Pomieszczenia i wydrukuj jego aktualną temperaturę na konsoli.
 - Przetestuj działanie symulacji obserwując, jak temperatura pomieszczenia stopniowo wyrównuje się z otoczeniem.
- 2. Oprogramuj klasę **Grzejnik**, wyposażoną w następujące atrybuty oraz wszelkie potrzebne do nich akcesory:
 - moc nominalna (wartość zmiennoprzecinkowa, stała, ustalana przy konstrukcji obiektu),
 - aktualny poziom mocy (wartość zmiennoprzecinkowa (0 1) oznaczająca <u>procent</u> mocy emitowanej w danej chwili)

Dodaj możliwość obliczania aktualnie emitowanego ciepła.

Zadbaj o zabezpieczenia! Ustawienie poziomu mocy 200% nie powinno być możliwe.

Zmodyfikuj kod symulacji tak, by ciepło grzejnika wpływało na pomieszczenie. Przetestuj działanie symulacji przy różnych ustawieniach mocy grzejnika.

3. Rozszerz klasę Symulacja o automatyczne zapisywanie przebiegów: temperatury, aktualnego czasu, oraz aktualnej mocy wyjściowej grzejnika używając szablonu std::vector. Dopisz do niej metodę zapis, umożliwiającą eksport tych danych do pliku CSV. Przetestuj jej działanie, rysując w ulubionym arkuszu kalkulacyjnym wykresy temperatury i mocy (sposób zapisu liczb zmiennoprzecinkowych z przecinkiem zamiast kropki przedstawiono na końcu instrukcji Strumienie). Sprawdź, co stałoby się, gdyby w połowie symulacji zmienić poziom mocy grzejnika.

Etap 2: Sterowanie procesem. Polimorfizm.

W tej części projektu zaimplementujesz proste algorytmy sterowania procesami. Będą to regulator dwupołożeniowy oraz regulator PID. Ogólnie, zadaniem regulatora jest generowanie takiego sygnału sterującego, by obiekt sterowany zachowywał się w określony sposób. W naszym przypadku: takie sterowanie mocą grzejnika, by temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się na zadanym poziomie. Oczywistą konsekwencją jest konieczność wykonywania *pomiaru* obecnego stanu obiektu (temperatury pomieszczenia).

Regulator dwupołożeniowy (także *dwustawny* lub "bang-bang") jest najprostszym możliwym regulatorem: jak sama nazwa wskazuje, może generować tylko dwa możliwe sygnały sterujące: 0 (brak sterowania) i 1 (sterowanie maksymalne) – czyli brak grzania lub grzanie z pełną mocą. Jego algorytm jest więc bardzo prosty: jeśli temperatura jest mniejsza od zadanej – grzej, w przeciwnym razie – nie grzej.

Regulator PID jest bardziej złożonym regulatorem, działającym na podstawie uchybu (e), czyli różnicy pomiędzy wartością zadaną (w) a obecnie zmierzoną (y). W istocie składa się on z trzech prostych regulatorów składowych:

• części proporcjonalnej (P) – która generuje sygnał sterujący (*u*) *proporcjonalny* do uchybu, zgodnie z równaniem:

$$u_p = K_p \cdot e$$

 części całkującej (I) – która sumuje (całkuje) uchyb w czasie i steruje proporcjonalnie do tej całki:

$$e_{calka} = e_{calka} + e \cdot \Delta t$$

 $u_i = K_i \cdot e_{calka}$

 części różniczkującej (D) – której sygnał sterujący zależy od pochodnej uchybu, którą można oszacować poprzez podzielenie różnicy pomiędzy poprzednią a obecną wartością uchybu przez czas, który upłynął między pomiarami:

$$\Delta e = \frac{e - e_{poprzednia}}{\Delta t}$$
$$u_d = K_d \cdot \Delta e$$

Całkowity sygnał sterujący regulatora PID to suma sygnałów z poszczególnych jego komponentów:

$$u = u_p + u_i + u_d$$

Co jest potrzebne, żeby zaimplementować taki regulator? Jak wynika z równań powyżej, musisz znać wartość zadaną, do której układ ma dążyć (dowolna) oraz wartość obecną (przechowywaną w obiekcie Pomieszczenie) aby obliczyć uchyb w danej chwili, sumę uchybu we wszystkich chwilach poprzednich, oraz uchyb w chwili poprzedniej. Zastanów się, które z tych wartości będą lokalne, a które będą stanowić atrybuty klasy RegulatorPID.


Co jest potrzebne, żeby z takiego regulatora skorzystać? Oczywiście, nastawy poszczególnych członów K_p , K_i , K_d . Wyznaczanie ich jest tematem złożonym, o którym dowiesz się jeszcze w toku studiów. Na potrzeby tego projektu wypróbuj wartości, odpowiednio: 4.0, 0.02, 0.1, lub poeksperymentuj z innymi.

Ponieważ regulatory co do zasady wszystkie działają tak samo – wchodzi wartość zadana oraz obecna, wychodzi sygnał sterujący – to naturalne będzie zaimplementowanie ich w sposób polimorficzny. Twoim zadaniem będzie:

- 1. Zaimplementowanie klasy abstrakcyjnej (może być czysto wirtualna) Regulator, której metoda **steruj** przyjmie wartość zadaną temperatury, wartość zmierzoną i czas między pomiarami (Δt), a zwróci pożądany poziom mocy grzejnika.
 - Uwzględnij w Symulacji możliwość posiadania w sposób polimorficzny instancji Regulatora wraz z odpowiednimi metodami do jej ustawienia, oraz kodem do obsługi jego działania w trakcie poszczególnych iteracji symulacji.
- Zaimplementowanie klasy RegulatorBB (od "bang-bang") dziedziczącej po Regulatorze. Ma
 ona być wyposażona w implementację metody steruj wykonującą opisany powyżej algorytm
 sterowania dwupołożeniowego. W tym regulatorze czas pomiędzy pomiarami nie będzie wykorzystany.
 - Przetestuj działanie takiego regulatora w symulacji.
- 3. Zaimplementowanie na podobnej zasadzie klasy RegulatorPID, również dziedziczącej po Regulatorze.
 - Przetestuj regulator PID w symulacji.
- 4. Wprowadzenie agregacji Regulatora z Pomieszczeniem i Grzejnikiem. Dzięki temu to metoda Regulator::steruj (a nie Symulacja::iteracja) będzie pobierać obecną temperaturę z Pomieszczenia, wyznaczyć sygnał sterujący i odpowiednio ustawić moc wyjściową Grzejnika. Czy metoda Regulator::steruj nadal musi zwracać poziom mocy grzejnika i przyjmować wartość zmierzoną temperatury? Niech konstruktory regulatorów pozostaną możliwie najprostsze jeśli potrzebujesz przypisać do nich instancje klas posiadanych, uczyń to w osobnej metodzie.
- 5. Spełnienie w programie zasad programowania obiektowego: enkapsulacji, zasadę trzech.
- 6. Oprogramowanie prostego menu pozwalającego użytkownikowi wybrać rodzaj regulatora przed rozpoczęciem symulacji.
- 7. <u>Dla ambitnych</u>: oddelegowanie konstrukcji konkretnych regulatorów do osobnej klasy zgodnie ze wzorcem projektowym *Factory*. Wskazówka: prototyp metody do konstrukcji regulatora PID mógłby wyglądać następująco:


static Regulator* stworzRegulatorPID(float kp, float ki, float kd);

Do punktu 4 projekt powinien wyglądać tak jak na poniższym diagramie UML:



Finalnie natomiast, jak poniżej:

PROJEKT 3: UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI



Ta drobna zmiana w diagramie ma duże konsekwencje w logice programu. Być może uznasz, że można od razu program napisać w tej ostatecznej formie – patrząc od strony końcowego programu, jest to jak najbardziej słuszna koncepcja. Jednak dobrym ćwiczeniem będzie dla Ciebie prześledzenie zmian zachodzących w kodzie przy takiej zmianie struktury, dlatego do tego zachęcamy.

Etap 3: Wyjątki.

Użycie regulatora z poprzedniego etapu w wersji z agregacją wymagało uprzedniego przypisania obiektowi Regulator odniesień do obiektów Pomieszczenie i Grzejnik, najprawdopodobniej poprzez wywołanie jakiejś metody (akcesora). Tylko wtedy możliwe było bezpośrednie działanie regulatora na tych obiektach (bez pośrednika w postaci Symulacji). Co jednak wtedy, gdy symulacja zostanie wykonana bez ustawienia tych instancji?

Może Ci się wydawać, że w tak prostym programie w zupełności wystarczy oprogramowanie zabezpieczenia na poziomie interfejsu użytkownika (jeśli nie stworzono regulatora – nie pozwól na uruchomienie symulacji). W pracy nad większymi projektami nie będziesz jednak mieć kontroli nad całym kodem i może być od Ciebie wymagane wprowadzenie zabezpieczeń na poziomie Twojego fragmentu kodu: na przykład, programując Regulator, należy zadbać, by nie "wysypywał się" przy nieprawidłowych operacjach, takich jak np. próba wywołania metody **steruj** bez uprzedniego skonfigurowania regulatora.

Zadania:

- 1. Wykryj próbę uruchomienia regulatora bez skonfigurowania powiązań z innymi obiektami i zabezpiecz ją poprzez rzucenie wyjątku. Zaplanuj i zaimplementuj obsługę tego wyjątku poza obiektem Regulator.
 - Obsługa wyjątków w programie może być kosztowna (mechanizm zwijania/rozwijania stosu). Upewnij się, że blok **try** nie obejmuje jednocześnie zbyt wielu wywołań na przykład objęcie nim całej zawartości funkcji **main** byłoby zdecydowanie błędem. Czy powiązanie regulatora z innymi obiektami musi być sprawdzane w każdej iteracji?
 - Przetestuj wychwyt wyjątku, celowo wykonując program w "błędny" sposób. Jeśli posiadasz zabezpieczenia na poziomie menu deaktywuj je na czas testów.
- 2. Przed jakimi innymi sytuacjami należałoby zabezpieczyć program? Jest co najmniej jedna, ważna zwłaszcza w regulatorze PID.
- 3. <u>Dla ambitnych</u>: skorzystaj z pliku nagłówkowego **exception** i wyjątków standardowych. Rozważ implementację swojej własnej klasy wyjątków.
- 4. Przejrzyj poprzednie projekty. Czy dostrzegasz potencjalne problemy, przed którymi można się zabezpieczyć przy pomocy wyjątków? W każdym projekcie jest co najmniej jeden. W ramach ćwiczenia, zaimplementuj obsługę wyjątków (to ćwiczenie nie będzie sprawdzane jest ono tylko dla Ciebie).