# <u>Mémoire : du bit à l'abstraction vue par les processus</u>

<u>Motivation</u> <u>1</u> Comprendre comment le matériel stocke l'information et la manipule.

# I. [CSAPP] Stockage de l'information dans le matériel

#### A. Du matériel au bit

<u>Définition 2</u> Bit Un ordinateur utilise des données binaires, puisque les circuits logiques utilisés ne possèdent que deux états : alimenté ou non-alimenté. On appelle bit un chiffre binaire (de valeur 0 ou 1) représentant l'absence ou la présence de courant.


<u>Définition</u> <u>3</u> Octet En général, dans un ordinateur les informations sont stockés par séquences de 8-bits, appelées octets (byte en anglais).

<u>Définition</u> <u>4</u> Hiérarchie mémoire Un ordinateur actuel utilise plusieurs types de mémoire :

- La mémoire secondaire (disque dur, SSD, ...) contient la majorité des données stockées dans l'ordinateur, elle est lente mais peu chère et efficace en place.
- La mémoire vive (RAM en anglais pour Random Access Memory) contient les données actuellement en utilisation ainsi que les programmes en cours exécution. Elle s'efface une fois l'ordinateur éteint.
- ▶ Le cache (L1, L2 ou L3 selon la vitesse) contient les informations les plus utilisées de la mémoire vive. Il est bien plus rapide que la mémoire et se trouve sur la puce du processeur.
- Les registres stockent de l'information directement dans le processeur entre chaque opérations, ils sont très rapides et directement adressables par le processeur mais ne contiennent que très peu d'information (en général 4 à 8 octets chacun).

Technologie

Temps d'accès



<u>Définition 5</u> Mémoire vive dynamique Dans nos ordinateurs actuels, la mémoire vive utilisée est appelée DRAM, pour mémoire vive dynamique (Dynamic Random Access Memory). Physiquement, pour chaque bit, la DRAM comporte un condensateur et un transistor. Cette mémoire est donc dynamique car la charge des condensateurs doit être rafraîchie.

<u>Définition 6</u> Adresse physique On accède à la mémoire vive en utilisant une adresse physique, indice de la case mémoire (de 8 bits) à laquelle lire/écrire.

<u>Définition</u> 7 Boutisme Lorsque l'on accède à une séquence d'octet contiguë en mémoire, il existe deux conventions pour l'ordre d'adressage :

- ▶ le petit-boutisme, les octets de poids faible en premier
- ▶ le grand-boutisme, les octets de poids fort en premier

Remarque 8 La plupart des processeurs modernes sont petitboutistes, mais la convention pour les échanges en réseau est le gros-boutisme.

#### B. Du bit à la donnée

<u>Définition 9</u> Entiers non signés Les entiers positifs (ou non signé) sont codés par leur représentation en base  $2:b_0b_1...b_k$  représente l'entier  $n=\sum_{i=0}^k b_{k-i}2^i$ .

Définition 10 Entiers signés Les entiers signés sont codés par leur représentation en base 2 avec complément à  $2^k$ :  $b_0b_1...b_k$  représente l'entier  $n=-b_02^k+\sum_{i=1}^k b_{k-i}2^i$ .

Exemple 11 1110 interprété comme un entier signé sur 4 bits vaut  $-2^3 + 2^2 + 2^1 = -2$ .

Remarque 12 En pratique, le nombre de bit disponibles pour coder une donnée est fini et dépend du type de la donnée.

Exemple 13 Pour les entiers en C:

Signés	Non signés	Nombre d'octets
short	unsigned short	2
int	unsigned int	4
long int	unsigned long int	4 ou 8

<u>Définition 14</u> En pratique, les réels sont approximés par des flottants, dont le format utilisé est généralement celui décrit par la convention IEEE-754, où un flottant f est de la forme  $f = (-1)^s * m * 2^e$  avec :  $s \in \{0,1\}$ ,  $m \in [1,2[$ ,  $e \in \mathbb{Z}$ . Un flottant est alors la donnée (s,e,m).

Remarque 15 Représentation des caractères Il n'y a aucun consensus pour la représentation des caractères, et plusieurs conventions sont possibles : ASCII, Unicode, ISO-8859-1 etc...

Exemple 16 En C, le type char utilise la convention ASCII dont la représentation tient sur 1 octet.

<u>Définition</u> <u>17</u> Les programmes sont représenté par des instructions machine qui sont définie par un jeu d'instruction.

 $\underline{\textbf{Exemple}}~\underline{\textbf{18}}$  RISC-V, MIPS et x86 sont des jeux d'instructions.


<u>Définition</u> <u>19</u> L'assembleur est le programme qui traduit le langage d'assemblage (texte lisible par les humains) en instructions machines.

## II. Point de vue d'un processus [OSC]

### A. Organisation mémoire d'un processus

<u>Définition</u> <u>20</u> L'espace d'adressage d'un processus est découpé en plusieurs parties :

- La pile contient les variables locales et les données nécessaires aux appel de fonction. Elle grandit par adresses décroissantes.
- ▶ Le tas contient les variables globales et les données alloué par le programme (comme avec malloc en C). Il grandit par adresses croissantes.
- ▶ Le code contient le code machine du programme exécuté.



#### B. Utilisation de la mémoire en C

<u>Définition 21</u> Un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une donnée plutôt qu'une donnée elle-même. La taille des pointeur ne dépend que de l'architecture. Par exemple, les données de type short\* et long int\* ont la même taille.

### Remarque 22

- ▶ Les variables globales sont attribuées dans le .data
- Les variables locales sont attribuées dans la pile

Remarque 23 Il est possible d'opérer sur des pointeurs pour obtenir des adresses différentes:

```
int *ptr1;
int *ptr2 = ptr1 + 1; // adresse suivante
int *ptr3 = &(ptr1[1]) // équivalent à ptr + 1
```

Remarque 24 En pratique, les adresses sont protégées : si un processus essaye d'accéder à une adresse sans autorisation, une exception est alors levée (erreur de segmentation). Ces autorisations sont indiquées dans une table associée au processus.

Remarque 25 En C, il existe des outils comme les tableaux (pointeur) permettant à l'utilisateur d'organiser la mémoire de son programme.

<u>Définition 26</u> Certains appels systèmes permettent de manipuler de la mémoire:

- ▶ malloc permet d'allouer de la mémoire dans le tas
- ▶ free permet de libérer cette mémoire

Exemple 27 Par exemple, ce programme alloue, manipule et libère de la mémoire dans le tas:

```
int *tab = malloc(size * sizeof(int)); // alloue un tableau
d'entier de taille 'size'
tab[0] = 1; // manipulation de tab
free(tab); // libère la mémoire
```

Remarque 28 Politique d'allocation dans le tas [MOS 3.2.3] Allouer de la mémoire dans le tas peut faire l'objet de plusieurs politiques pour minimiser la place perdue.

**Exemple 29** FIRST-FIT Exemple l'allocation pour cette stratégie:

#### C. Adressage virtuel


Définition 30 Adressage virtuel Un processus n'a pas un accès direct à l'espace d'adééressage de la mémoire physique, il interagit avec la mémoire de manière indirecte avec l'illusion d'une mémoire monolithique de grande taille. Cette abstraction est possible grâce à l'adressage virtuel, qui offre aux processus un espace d'adressage (dit virtuel ou logique) qui est associé à un autre espace mémoire (dit réel ou physique) stocké dans les mémoires principale et secondaire.

Remarque 31 La taille de l'espace d'adressage virtuel varie en fonction de l'architecture :  $2^{32}$  ou  $2^{64}$  selon si l'architecture est en 32 bits ou en 64 bits.

<u>Définition 32</u> Page Les espaces d'adressage sont découpés en pages d'adresse consécutives et de taille fixe. Sur Linux, les pages mémoires font 4ko.

Remarque 33 L'adressage virtuel permet d'isoler les espaces mémoire des processus, d'offrir l'illusion d'une mémoire simple et très grande, et d'accéder malgré tout rapidement aux pages dans la plupart des cas.

<u>Définition</u> 34 MMU et TPV Les adresses virtuelles sont converties en adresses physiques par l'Unité de Gestion de Mémoire (MMU ou Memory Managment Unit en anglais) à l'aide de la Table des Pages Virtuelles (TPV). Chaque processus possède une TPV qui lui est associé.



Remarque 35 Pour associer les adresses virtuelles à leur adresse physique correspondante, la MMU vérifie dans la TPV du processus que la page concerné est dans la mémoire vive. Si ce n'est pas le cas, une exception est levé qui demande au système d'exploitation de charger la page en mémoire vive depuis la mémoire secondaire.

Remarque 36 Plusieurs politique de remplacement de page [MOS 3.4] existent lors d'un chargement de page. En effet si aucun emplacement n'est disponible, l'OS doit choisir une page à décharger.

Mémoire : du bit à l'abstraction vue par les processus	
1 Motiv  I. [CSAPP] Stockage de l'information	
dans le matériel  A. Du matériel au bit  Def Bit  Def Octet	5 Def Mémoire vive dynamique
4 Def Hiérarchie mémoire	6 Def Adresse physique 7 Def Boutisme
	8 Rem atoi  B. Du bit à la donnée  9 Def Entiers non signés
10 Def Entiers signés  11 Ex 1110	II. Point de vue d'un processus OSC  A. Organisation mémoire d'un processus  20 Def Pile, tas, code
12 Rem sizeof 13 Ex Pour les entiers en C:	
14 Def flottants	B. Utilisation de la mémoire en C  21 Def Un pointeur
15 Rem Représentation des caractères  16 Ex ASCII en C	22 Rem .data vs pile 23 Rem Arithmétique des pointeurs
17 Def Instructions machine 18 Ex Exemples d'ISAs	24 Rem Erreur de ségmentation
19 Def L'assembleur	25 Rem tableaux
26 Def malloc, free	33 Rem Intérêts mémoire virtuelle
27 Ex malloc, free	34 Def MMU et TPV
28 Rem Politique d'allocation dans le tas [MOS 3.2.3] 29 Ex FIRST-FIT	
C. Adressage virtuel  30 Def Adressage virtuel	35 Rem Page miss
31 Rem Taille mémoire virtuelle  32 Def Page	Rem Plusieurs politique de remplacement de page [MOS 3.4]

## **Commentaires**

## **Bibliographie**

[CSAPP] R. E. Bryant & D. R. O'Hallaron, Computer Systems, A programmer's perspective.

[OSC] A. Silberschatz & P. B. Galvin & G. Gagne, Silberschatz's Operating System Concepts, Global Edition.

[MOS] Tanenbaum & Bos, Modern Operating System, 5th Edition.

Adrien Decosse & Axel Stengel