Das endliche Assemblerbuch

Christian Ullenboom

November 1993

Table of Contents

Vorwort

Aufbau des Buches

Vorwort (2013)

<u>Danksagungen</u>

Konventionen

Zahlen im Computer

Stellenwertsysteme

<u>Umrechnung von Dezimal- in Binärzahlen</u>

Einführung in Assembler

Was ist ein Mikroprozessor?

Was ist Assembler?

Was bietet uns der MC68000

<u>Die Befehle des Prozessors</u>

Die Zahlenbereiche

Der Speicher

Der Assembler

Devpac und Co

Es geht los

Einleben in Devpac

Mathematische Operationen

<u>Addieren mit dem ADD-Befehl</u>

Subtrahieren mit dem SUB-Befehl

NEG als Sonderfall von o-Wert

Multiplizieren mit MULU

Dividieren mit DIVU

Die Ausführzeiten

Optimieren mit ADD

Unterprogramme mit BSR

Die schnellen und kurzen Quickies

Der Move Quick Befehl

Addiere Quick

Alle Adressierungsarten

Datenregister direkt

Adressregister direkt

Adressregister indirekt

Adressregister indirekt mit Postinkrement Adressregister indirekt mit Prädekrement

Adressregister indirekt mit Adressdistanz
Adressregister indirekt mit Adressdistanz und Index

Absolut kurz

Absolut lang

PC Relativ mit Adressdistanz

PC Relativ mit Adressdistanz und Index

Konstanten-Adressierung

Die Logikbefehle

Die Und-Verknüpfung (AND)

Register wechsle dich! (EXG)

Die letzten werden die ersten sein (SWAP)

Die Schiebebefehle

Bitweises, Logisches Linksschieben (LSL) Bitweises, Logisches Rechtsschieben (LSR)

Arithmetisches Linksschieben (ASL) Arithmetisches Rechtsschieben (ASR)

Bitweises Linksrollen (ROL)

Bitweises Rechtsrollen (ROR)

Optimieren von mathematischen Ausdrücken durch Schieben

<u>Das Statusregister</u>

Setzen und Abfragen der Flags

Bedingte Sprünge

Vergleichsbefehle (CMP)

Der TST-Befehl (als Sonderfall von CMP #0,ea)

Optimierungen von Vergleichen

Der spezielle Schleifenbefehl DBcc

Die Bitmanipulationsbefehle

Der Bit Set Befehl (BSET)

Der Bit Lösch Befehl (BCLR) Der Bit-Umkehr Befehl (BCHG)

Der Bit Test Befehl (BTST)

Nichts tun, und dafür noch Taktzyklen kriegen!

Selbstmodifizierende Programme

BS-Programming

Interrupts

Tasks
Die Bibliothek - Die Library

<u>Devices</u>

Das Disk Operating System (DOS)

Die Ein und Ausgabe

Ausgabe einer Datei im aktuellen CLI-Fenster

CLI Ausgabe

CLI Ausgabe mit Textstyle

Eigenes CLI-Programm: STIL

Ein ECHO-Klon

Anzeige des verfügbaren Speichers Die Grafische Seite des Amigas Grafik als Darstellungsart Die Grafikbefehle der graphics.library Jetzt mal eigenes Fenster zeichnen Die RastPort-Struktur untersucht Kleines Malprogramm groß ausbaufähig Der View-Port Gfx-Operationen im View-Port Die Gfx-Base Die diskfont.library Die Zeichensätze im Amiga OS Grundlegende Strukturen Grundprogramm zum Einlesen und Darstellen der Fonts Unterprogramm zur Text-Schattierung Unterprogramm zum Text-Outline Was noch alles mit den Fonts zu veranstalten ist File-Selector Die req.library File Requester aus der asl.library Copper und die Hardware Allgemeine Hardwareinformationen Kleine Hardware-Programme Die Basis-Adressen der Customchips Copperprogrammierung Der Prozessor MC68000 Entstehung und Philosophie Was kommt noch von Motorola? Was ist einbaubar im Amiga? <u>Die Prozessorbefehle und ihre Opcodes</u> Befehle ohne Parameter Suchroutinen eines Assemblers Befehle mit einem konstanten Übergabeparameter Befehle mit einem Register Befehle mit einem Register und folgendem Absolutwert Befehle mit zwei Registern <u>Befehle mit zwei Registern und Richtungswech</u>sel Befehle mit einem Register und Spezifikation Befehle mit Effektiver Adresse Befehle mit EA und Register Befehle mit EA und Absoluten Der mathematische Koprozessor Die FPU Formate <u>Befehlssatz</u> <u>Interner Aufbau der Befehle</u> Umstieg Atari auf Amiga, Systemvergleich <u>Das Betriebssystem des Atari, TOS</u> Die Graphische Oberfläche unter GEM AES (Applikation Environment System) Diskussion <u>Büchertipp</u> <u>Amigabücher zum Thema Assembler</u> Prozessorbücher MC68oxo Programmierhandbücher zu den Amiga Rechnern Sonstiges zum Amiga Programmierhandbücher anderer Systeme Sonstiges Liste der Sprungbefehle !nur! für das OS 2.0 Aussschnitt aus dem ROM des Amiga 500+ <u>Alle Befehle nach Opcode sortiert im Überblick</u> <u>Alle Befehle nach Namen sortiert im Überblick</u> <u>Libraryfunktionen</u> arp.library asl.library diskfont.library commodities.library console.device dos.library exec.library expansion.library graphics.library icon.library intuition.library layers.library mathffp.library mathieeedoubbas.library mathieeedoubtrans.library mathtrans.library Requester.library timer.device translator.library Strukturoffsets <u>Glossar</u> **Nachwort**

Vorwort

Assembler, ein Zauberwort. Es flößt einem doch schon etwas Respekt ein, wenn man auf die Frage "In welcher Sprache programmierst Du denn?", die Antwort "BASIC, Pascal, ein bisschen C und, ach ja, noch Assembler" erhält. Doch stellt sich gerade für den Anfänger immer wieder die elementare Frage, ob Assembler überhaupt notwendig ist. Heute sind wir schon in der vierten

Computergeneration, OOP (Objektorientiertes Programmieren) ist angesagt, Programmiersprachen mit riesigen Bibliotheken (Libraries) arbeiten in den Werkstätten der Hobbyprogrammierer, Programme existieren, die selbst Programme schreiben, Computer arbeiten mit Taktfrequenzen, die Bereiche erreichen, die wir gar nicht für möglich halten (Cray ist über 100 MHz getaktet, zum Vergleich: der C-64 ist annähernd auf 1 MHz), Rechner sind mit Giga-Speichern ausgerüstet, warum dann heute noch Assembler? Die heutigen C-, Modula-, Oberon-Compiler, und was sonst noch so alles existiert, generieren auch schnelle Programme, warum dann noch Assembler lernen, wo doch jeder sagt, es sei sowieso viel zu umständlich?

Doch halt, wir haben nur einen Rechner mit einer Taktfrequenz von 7,14 MHz und vielleicht 1 MB Speicher (ich spreche hier vom verbreiteten Modell). Und wenn wir auf diesem Rechner Demos sehen, in denen 1000 Sprites, 5 Laufschriften, 3D-Animation, Diashow und Musik gleichzeitig ablaufen, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass dieses in einer anderen Sprache als Assembler programmiert wurde. Denn: Man wird höchstwahrscheinlich schon irgendwo gehört haben, dass Assembler wirklich das schnellste ist, und dass alle anderen Programmiersprachen den Rechner irgendwie nicht ausreizen.

Leider sehe ich in vielen Einführungsbüchern, die die Zaubersprache Assembler näher bringen wollen, immer noch ausschließlich Programme, die zeigen, wie ich eine Zeichenkette auf den Bildschirm ausgebe, oder ein Fensterchen öffne. Dass dies wichtig ist, ist einleuchtend, aber meines Erachtens ist man mit dem kurz eingeschobenen GFA-Interpreter sowieso schneller. Ein PRINT- oder ein WINDOW-Befehl, und, schwupp! das Resultat, ein ermutigendes "Ich bin das erste BASIC-Programm", und ein Fenster, das man gleich hin und her schieben kann, erscheint. Soviel Erfolg für so wenig Zeilen. Und auch mit Compilern ist der Aufwand nicht wesentlich größer. Die Compilersprachen bieten zwar nicht die komplexen Befehle die BASIC bietet, und wir müssen uns mit den Betriebssystemstrukturen auseinandersetzen, doch sollten wir uns merken, das alles außer Assembler wirklich schneller zum Ziel verhilft, egal wie ungeliebt die Programmiersprache auch sein mag.

Um in Assembler ein Wort auf den Bildschirm (Screen) zu bekommen oder ein Screen überhaupt zu öffnen, benötigt man etwas mehr Zeit. Zudem erheblich mehr Hintergrundwissen über Computer und Hardware bzw. Betriebssystem. Für ein gutes C Programm benötigt man nicht weniger Wissen, aber es ist immerhin noch etwas anderes. 30 Zeilen sind einem bei einem Neuanfang, z. B. einer Textausgabe in ein Fenster, schon sicher. Im Gegensatz zu den 2 Zeilen in BASIC ist ein Assemblerprogramm wesentliche aufwändiger. (Wir merken schnell, dass man in Assembler tippgewand sein muss.)

Doch wir dürfen Assembler nicht so miesmachen, sonst könnte man das Buch mit der Begründung "Oh nein, viel zu viel Arbeit und viel zu kompliziert", ja gleich weglegen. Wir müssen uns immer den Anwendungsbereich von Assembler vor Augen sehen. Er liegt da, wo 3D Koordinaten umgerechnet werden müssen, wo neue Fließkommaroutinen benötigt werden, wo ein neues Filesystem verlangt wird (das Fast-File-System ist nur deshalb dem normalen überlegen, da es nachträglich (für 1.3 und in erster Linie der Festplatte) in Assembler programmiert wurde), Sortierroutinen superschnell arbeiten müssen und wo natürlich Demos programmiert werden wollen. Somit versuche ich Assembler da einzusetzen, wo es gebraucht wird. Keine Sprache, in der man komplette Textverarbeitungen schreibt, allerdings Routinen zur schnellen Rechtschreibprüfung. Eine Sprache, die man nicht ausschließlich nutzt, um ein Fenster zu öffnen und darin einen Text auszugeben. Es ist eine Sprache, die jeden faszinieren kann, und wenn man einmal im Bann von Assembler gefangen wurde, wird man bestimmt mit der Stoppuhr am Rechner sitzen und sich über jede Sekunde freuen, die dass Programm zur Ausführung weniger benötigt. (Äußerungen wie "Meine Punktsetzroutine ist nun um 1/10 schneller geworden", sind also normal und liegen in der Euphorie des Geschwindigkeitsrausches!).

Assembler ist eine Sprache für Tüftler und für Leute mit viel Zeit. Die Programmerstellung ist leider um ein vielfaches zeitaufwendiger und langwieriger im Vergleich zu anderen Sprachen, doch das Resultat rechtfertigt die lange Erstellungszeit. Somit wünsche ich jedem große Ausdauer und viel Geduld, denn Assembler hat so seine Schattenseiten. Es kann unter Umständen vorkommen, dass man sehr lange nach Fehlern sucht, und zudem dauert es meistens länger ein Programm zu testen, als es zu schreiben.

Aufbau des Buches

In dem Buch versuche ich natürlich in erste Linie Assembler vorzustellen. Da aber auch Hardwarewissen und Hintergrundwissen unabdingbar ist, wird auch auf diese "Randbereiche" eingegangen. Wer Assembler programmiert sollte zudem auch ein allgemeines Computerwissen haben. Ich vergleiche und beschreibe daher auch den Amiga von anderer Seite, und setze in der Konkurrenz aus, die ja bekanntlich nicht schläft. So werden die Leser etwas über Atari und dessen Ansatz- Multitasking, Macintosh, und dessen Oberflächendesign, PC und dessen Windows-Aufsatz erfahren. Dieses Wissen ist sehr wichtig, und wesentlich für den Verstand und Einsatz von Computern. Der Amiga wird dann in einem ganz neuen Licht erscheinen, und nicht nur unter der Rubrik "Spielecomputer" seinen Platz haben.

Vorwort (2013)

Mehr als 20 Jahre schlummerte auf dem Datenträger dieses unvollendete Amiga-Buch. Als ich 18-19 Jahre alt war habe ich mit dem Schreiben begonnen, und etwa 2 Jahre daran gearbeitet. Über 400 Seiten sind in der Zeit entstanden. Geschrieben habe ich es auf dem Amiga in einem einfachen Text-Editor, später habe ich große Teile in LaTeX konvertiert. Als das Studium kam, und Verlage an einem Buch nicht mehr interessiert waren (die große Amiga-Zeit war dann vorbei), wanderte der Buchentwurf auf die Platte. Ihn dort für immer zu belassen war eigentlich zu schade, und so habe ich den LaTeX- Text in AsciiDoc (http://www.methods.co.nz/asciidoc/) konvertiert und unter retrobude.de/dokumente/amiga-assembler-buch/ frei unter der Creative Commons (CC-by-nc-nd) online gesetzt.

Ganz klar ist das Buch aus dem Stand von 1993 und alles was nach 1993 geschah bildet das Buch nicht ab; weder der Untergang von Commodore/Amiga, noch die Weiterentwicklung des Betriebssystems. Damit das Buch von größerem Nutzen ist, müsste noch (etwas) Arbeit hineingesteckt werden:

- Es müsste komplett Korrektur gelesen werden, da noch satt Rechtschreibfehler im Text sind. Außerdem ist es der Schreibstil eines Teenagers, das sollte man glattbügeln.
- Ich habe zwar 10 Jahren intensiv Assembler programmiert, doch die Zeiten liegen lange hinter mir; seit 15 Jahren programmiere ich Java (und hierüber sind zwei neue Bücher entstanden). Das bringt mit sich, dass ich von meinem eigenen Buch nicht mehr alles checke. Vieles müsste ich mir wieder aneignen, doch dazu fehlt mir die Zeit/Lust. Es wäre cool, wenn einige Amiga/680x0er/Assembler-Spezis drüber schauen und mögliche fachliche Fehler und Ungenauigkeiten ausmerzen.

Das sind die Dinge, die gemacht werden müssen, als zweites kann man an Erweiterungen denken:

- Nicht immer nutze ich optimal AsciiDoc aus, das kann man noch verbessern, etwa Info-Blöcke setzen, Index-Einträge definieren. Es kann sein, dass +Markierungen+ fehlen, damit Code-Teile, Register, Ausdrücke Fixed-Font-Segmente werde. (Die AsciiDoc-Syntax wird z. B bei http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html [umfangreich], http://asciidoctor.org/docs/asciidoc-writers-guide/ oder http://powerman.name/doc/asciidoc erklärt. Konverter von AsciiDoc in z. B. HTML gibt es auch online, das ist prima zum Testen.)
- Vielleicht habe ich bei den Tabellen noch etwas übersehen und sie sind noch Fixed-Font-Blöcke. Natürlich wäre es besser, die "Tabellen" in echte AsciDoc-Tabellen zu setzen.
- Ein paar Screenshots zu Devpac wären toll.

Wer hat Lust zu helfen? Unter http://retrobude.de/dokumente/amiga-assembler-buch/ ist der aktuelle Stand für jeden einsehbar. Interessenten würde ich dann Kapitel für Kapitel iterativ und inkrementell zukommen lassen (jeder sagt, was er gerne machen möchte, also Korrekturlesen, ins Format bringen, erweitern, ...), das dann mergen und weitergeben und so könnte am Ende ein umfangreiches und aktuelles Assembler-Buch für den Amiga stehen.

Danksagungen

Ich danke Wolfgang Hosemann und Ao Toprak für die Durchsicht.

Konventionen

In den Assembler-Listings schreibe ich die Mnemonics (add, move, ...) und Register klein, im Text konsequent groß (ADD, D7, ...).

Zahlen im Computer

Bevor wir in die Tiefen der Rechnerstruktur eindringen, geheimnisvolle Strukturverweise entdecken, und die CPU zum Qualmen bringen, muss ein etwas langweiliges Thema abgehakt werden. Die Zahlensysteme. Vorgestellt werden die Systeme, die der Computer verarbeitet, und die Zahlen mit denen er rechnet.

Stellenwertsysteme

Wenn man mit dem Computer arbeitet, wird man zwangsläufig mit zwei wichtigen Stellenwertsystemen konfrontiert. (Duden Informatik sagt zu Stellenwertsystem: "System zur Darstellung von Zahlen durch Ziffern, bei denen der Wert einer Ziffer von der Stelle abhängt, an welcher sie innerhalb einer Zahl geschrieben ist".)

Diese beiden Systeme sind das Hexadezimalsystem (oder Sedezimalsystem) und das Dualsystem (oder Binärsystem). Unser allgegenwärtiges Stellenwertsystem, das Dezimalsystem oder Zehnersystem, bietet die Ziffern o-9 zur Darstellung von Zahlen. Man sagt, wir haben die Basis von 10, da für jede Zahl von o-9 eine verschiedene Ziffer existiert. Wir es gewöhnt sind mit dem Zehnersystem umzugehen, ist uns meist die Arbeitsweise, wie wir z. B. addieren oder multiplizieren, unbewusst. (Warum gerade 10 die Basis für zehn verschiedene Zahlen ist, und wir mit Dezimalzahlen arbeiten, ist wohl durch die 10 Finger erklärt, die ein Mensch normalerweise hat. Es vereinfacht auch das Fingerrechnen. Hintergründe zu dieser Theorie erfahren Leser in den Büchern "Ein Himmel voller Zahlen: Auf den Spuren mathematischer Wahrheit" von John D. Barrow, "Number Words and Number Symbols: Cultural History of Numbers" von Karl Menninger.)

Stellenwertsysteme

Wir können alle unsere Dezimalzahlen, welche aus Einern, Zehner, Hunderten, und weiteren 10^x-Termen aufgebaut werden. Die Dezimalzahl errechnet sich dann aus der Summe von Einzelpotenzen.

Die Zahl 123 ließe sich dann folgendermaßen in ihre Glieder zerlegen:

$$123 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$$

Der Mensch hat seine Finger und evtl. seine Zehen zum Zählen. (10+10=20? Oh, ein neues Stellenwert-System! PS.: Früher verwendete man auch die 12 als Basis).

Der Computer jedoch arbeitet nach einen anderen Prinzip: dem Vorhandensein von Strom. (Denn wie sollte der elektrische Strom die Finger ersetzen?) Der Rechner kennt zwei Zustände, ob Strom fließt, oder eben nicht. Er kennt daher nur zwei Werte (binäre Null und binäre Eins), oder vielleicht übertragen, nur einen Finger. Dies kennt jeder von der Schule, denn beim Aufzeigen, habe ich ja etwas zu sagen, eine Information also, die abgefragt werden kann. Melde ich mich nicht, habe ich diese Information auch nicht. (Der Computer kann natürlich nicht sagen, dass er keine Lust hat!). Wenn Strom vorhanden ist, ist das gleichzusetzen mit einem Signal, man bezeichnet daher den Zustand als "High" oder "True" (wahr). Entsprechend dem Nicht-Signal als "Low" oder "False" (falsch). Eine Einheit, die entweder Null oder Eins sein kann, nennt man Bit ("Blnary digiT") und ist die "Bezeichnung für die kleinste Darstellungseinheit für Daten in binärer Zahlendarstellung" (Duden Informatik).

Mit den zwei Zuständen können wir analog zum Dezimalsystem natürlich auch Zahlen darstellen. Das Stellenwertsystem, das mit diesen zwei Zuständen arbeitet, heißt, wie eingangs zu diesem Kapitel schon erwähnt binäres Zahlensystem (oder Dualsystem).

Binäre und Hexadezimale Zahlen

Mit allen Zahlensystemen lassen sich Zahlen darstellen, allerdings ist der Anblick für uns ziemlich ungewohnt. Da nach 9 Zahlen unser Zeichenvorrat erschöpft ist, müssen wir nun zwangsläufig größere Zahlen anders zusammensetzen. Da wir bei dem Dezimalsystem 10 Ziffern haben, bietet es sich an, die Null als Nachfolger von der Neun anzusehen und die Zehnerstelle um den Wert eins zu erhöhen. Der Übergang von der höchstmöglichen Zahl (die 9) zurück zum Anfang (Null) nennt man Übertrag. Bei den Binären Zahlen kommt nach Null die Eins, und nach dem Übertrag von Eins nach Null geht's wieder von vorne los. Wenn wir den Übertrag mit einbeziehen, können wir auch auf diese Weise Zahlfolgen generieren. Zur Veranschaulichung soll die Tabelle dienen.

Bei den Hexadezimalsystem ist nicht 2 die Basis, sondern 16. Da wir aber nur 10 numerische Zahlen haben, müssen wir Zahlen durch irgendwelche anderen Zeichen ergänzen. Wir nehmen daher Buchstaben aus dem Alphabet dazu. Es scheint sinnvoll die Buchstaben von A-F zu benutzen.

Es hat sich eingebürgert, das man zur Kennzeichnung von Hex-Zahlen ein \$ und bei Bin-Zahlen ein \$ vor den Wert schreibt. Besonders das Dollarzeichen für Hex-Zahlen kann von Computer zu Computer unterschiedlich sein. Der Schneider CPC und der Archimedes nutzen das &-Zeichen um Hex-Zahlen zu verwalten.

Table 1. Darstellung von Zahlen in den unterschiedlichen Systemen

Dezimal	Hexadezimal	Binär
0	0	0
1	1	1
2	2	10
3	3	11

4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111
8	8	1000
9	9	1001
10	а	1010
11	b	1011
12	С	1100
13	d	1101
14	е	1110
15	f	1111
16	10	10000
17	11	10001
18	12	10010
19	13	10011
20	14	10100

Da diese Werte häufig benötigt werden, ist es sinnvoll, sich eine Tabelle zu besorgen oder ein kleines Programm zu schreiben, das die Werte in Binärer- und Hexadezimaler-Form ausdruckt. Ein Programm zur Umrechnung von diesen Werten wird in einem späteren Kapitel besprochen.

An dieser Stelle sei noch auf einen weiteren Zusammenhang zwischen Bit und Hexadezimalen Zahlen hingewiesen: Vier Bit bilden eine Hexadezimale Zahl. Das macht das Lesen ziemlich einfach. Vielleicht wurde das schon in der Tabelle bemerkt.

Wie wir gesehen haben, reiht man im Binärsystem die einzelnen Bit aneinander und erhält somit verschieden große Zahlen. Durch die Zunahme von einem Bit verdoppelt sich der Zahlenbereich. Haben wir also ein Bit zur Darstellung, so können wir auch nur zwei Zahl darstellen (wenn wir Null als Zahl mitrechnen). Haben wir schon zwei, so verdoppelt sich der darstellbare Bereich auf vier Zahlen. Mit drei Bit erreichen wir schon acht Zahlen.

Table 2. Mit wie vielen Bit man wie große Zahlen darstellen kann

Anzahl der Bit	Maximal Darstellbare Zahl
1	2-1
2	4-1
3	8-1
4	16-1
5	32-1
6	64-1
7	128-1
8	256-1
9	512-1
10	1024-1
12	2048-1
13	4096-1
14	8192-1

Rechnen mit den Zahlen ist natürlich auch möglich, man muss hierbei nur besonders auf den Übertrag achten.

1234+976	%01101011+%1111011	\$345+\$f4a
1234 + 976	01101011 + 1111011	345 + f4a
2210	11100110	128f

Umrechnung von Dezimal- in Binärzahlen

Da die dezimale Zahl aus Zehnerpotenzen zusammengesetzt ist, müssen wir sie nun als Summe von Zweierpotenzen darstellen. Wir wollen dies am Beispiel der Zahl 100 nachvollziehen.

```
100 = 1*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0
= 1*64 + 1*32 + 0*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1
= 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0
```

Im praktischen Leben sieht das dann so aus: Aus der zuletzt aufgelisteten Tabelle suche ich die höchst mögliche Zahl der Reihe nach aus, die in die gesuchte hineinpasst. Das setze ich bis zum Ende fort. Das Ergebnis, ob eine Zahl hineinpasst oder nicht quittiere ich mit einer Eins oder Null. Wählen wir die Zahl 1000.

Bit	Zahl	Rechenschritt	Resultat
10	1024	1024 passt nicht in 1000	0
9	512	Rest von 1000 ist 488	1
8	256	256 passt in 488, Rest 232	1
7	128	128 passt in 232, Rest 104	1
6	64	64 passt in 104, Rest 40	1
5	32	32 passt in 40, Rest 8	1
4	16	16 passt nicht mehr in 8	0
3	8	passt genau	1
2	4	muss null sein	0
1	2	muss ebenso null sein	0
0	1	ist gerade, daher auch Null	0

Die Binärzahl zum Äquivalent 1000 ist %01111101000.

Bessere Möglichkeit zur Berechnung

Die vorgestellte Methode ist zwar gut, doch bei großen Zahlen kostet sie einiges an Kopfspeicher, da alle Zweierpotenzen behalten werden müssen. Daher will ich noch eine weitere Möglichkeit zur Umrechnung vorstellen. Das Prinzip dabei ist folgendes: Die Zahl (wir wählen wieder 1000) wird immer durch 2 dividiert, und das Ergebnis wird wiederum als Ausgangszahl für die weitere Division benutzt. Ist die Zahl durch 2 teilbar, also Gerade, soll eine Null als Binärwert gelten. Zum Schluss werden die Zahlen in umgekehrter Reihenfolge hingeschrieben.

```
1000 : 2 = 500
                 (Ist durch 2 teilbar, daher 0)
 500 : 2 = 250
                 (0)
 250 : 2 = 125
                 (0)
 125 : 2 = 62
                 (nicht durch 2 teilbar, daher 1)
  62 : 2 = 31
                 (0)
  31 : 2 = 15
                 (1)
  15
    : 2 = 7
                 (1)
  7 : 2 = 3
                 (1)
   3 : 2 = 1
                 (1)
   1:2 = uninteressant (1)
```

Umgekehrt hingeschrieben ergibt sich für die Dezimalzahl 1000 das Äquivalent %1111101000.

Dieses Prinzip eignet sich sehr gut für die Rechner-Maschine, denn dieser kann die Division durch zwei sehr schnell und einfach durchführen.

Einführung in Assembler

Nun soll es so richtig losgehen. Wir wollen zunächst einmal klären, welche Komponenten in einem Rechner stecken. In den folgenden Kapiteln werden wir auf den Mikroprozessor, das Herz des Computers, und auf den Speicher näher eingehen.

Was ist ein Mikroprozessor?

Der Mikroprozessor ist eine integrierte Schaltung (IS), oder auch Integrated Circuit (IC) genannt. Die integrierten Schaltungen erlauben es, mehrere tausend Bauteile, wie Transistoren, Kondensatoren, Widerstände und Spulen auf kleinsten Raum unterzubringen. Die erste Integrierte Schaltung, die 1958 von Jack Kilby gebaut wurde, konnte 4 Transistoren beherbergen. Durch die vielen Jahre hindurch ist die Chip-Technologie heute soweit, dass 1,2 Millionen (1200000) Transistoren (soviel hat der MC68040) auf einem Fingernagel untergebracht werden können.

Ein Mikroprozessor ist etwas besonderes, denn er ist ein IC, der programmierbar ist und Befehlsfolgen abarbeiten kann. So sind Mikroprozessoren nicht nur auf dem Bereich der Computer beschränkt, sondern auch in Taschenrechnern, Radios, Autos, Fernsehern, Videorecordern und Spielautomaten zu finden.

Die Präsentation der ersten Prozessoren gelang 1970 den Herstellern Intel (Internationale Elektronik oder auch Intelligente Elektronik) und Texas Instruments. Die damaligen Prozessoren gehörten der ersten Mikroprozessorgeneration an.

Motorola begab sich mit dem 6800 (der Vorgänger vom MC68000) in die zweite Generation. Die dritte Generation ist etwa 1976 anzusetzen. Sie brachte Prozessoren wie den 6502 (ist im VC 20, Vorgänger vom C-64, eingesetzt), der von der Firma MOS Technology stammt (eine Firma, die sich Commodore später unter den Nagel gerissen hat) und den Z80 von Zilog (eine von Intel abgespaltene Gruppe) hervor. Im Jahre 1982 waren der 6502 und der Z80 die am weitesten verbreiteten Mikroprozessoren.

Nun sind wir mit dem MC68000 in der vierten Generation. Dieses Buch beschäftigt sich mit der Programmierung des MC68000 auf dem Amiga Computer.

Was ist Assembler?

Assembler ist die Grundsprache jedes Computers. Doch war da nicht noch was von Maschinensprache? Sollte nicht sie die Grundsprache sein? Gibt es denn da einen Unterschied oder ist es vielleicht dasselbe mit einer anderen Bezeichnung? Genaugenommen gibt es da einen kleiner Unterschied, denn wenn wir von Assembler reden, meinen wir meist schon eine kleine Programmiersprache. Während in der Maschinensprache nur mit Binärzahlen programmiert wird, so bringt uns Assembler mit seinen Befehlen einen großen Schritt voran. Diese Befehle werden Mnemonics genannt, was im englischen für "Gedächtnisstütze" steht und seinen Ursprung im griechischen Wort $mn\bar{e}monik\acute{a}$ "Gedächtnis" hat. Man muss sich nicht mehr mit elendig langen Zahlenkolonnen herumärgern, sondern kann jeder dieser Zahlenreihe auch Namen geben und ich finde, das RTI leichter zu merken ist als \$4ef9.

Assembler ist bei jedem Computer anders. Wer also schon mit dem C-64, den kleinen Ataris, den Schneider CPC, oder dem Sinclair Spectrum (Taschenrechner mit Tastatur) in Assembler programmiert hat, und nun diese Kenntnisse auf dem Amiga übernehmen will, der ist aufgeschmissen. Das heißt natürlich nicht, das gesammte Wissen wird unwichtig: wer die Denkweise einmal beherrscht, kann leichter auf andere Prozessoren umsatteln.

Übrigens, noch zum Thema C-64 Prozessor: Der Hauptprozessor, der im C-64 das Rennen macht, ist aber auch im Amiga eingebaut, jedoch da hat er auf der Platine die ehrenwerte Aufgabe als Tastaturprozessor. (Ganz schön runtergekommen, wenn man bedenkt, zu welchen Ruhm er dem C-64 verholfen hatte!)

Was bietet uns der MC68000

Eines der wichtigsten Fakten, die der MC68000 aufzuweisen hat, ist die Anzahl und Breite von Daten- und Adressregistern. Das bringt uns zum Begriff *Register* und das Wort wird noch häufiger fallen. Ein Register ist ein kleiner Speicherplatz auf dem Prozessor. Auf diesen Speicherplatz ist schnell zuzugreifen, da die Daten "nicht so weit entfernt sind".

Da es praktisch und schneller ist, mit Registern als mit Speicher zu arbeiten, haben die Entwickler nach dem Motto "Darf es auch etwas mehr sein?" beschlossen, mit Registern nicht zu geizen. Eine heraus stechende Eigenschaft ist nun die Anzahl der Register. Insgesamt sind es 16(!) an der Zahl.

Der 68000 hat acht Daten- und acht Adressregister mit der Breite von je 32 Bit. Dies soll in der Skizze verdeutlicht werden.

```
1. Datenregister 31 30 29 28 27 26 25 ..... 5 4 3 2 1 0
.
.
8. Datenregister 31 30 29 28 27 26 25 ..... 5 4 3 2 1 0
```

und

```
1. Adressregister 31 30 29 28 27 26 25 ..... 5 4 3 2 1 0
.
8. Adressregister 31 30 29 28 27 26 25 ..... 5 4 3 2 1 0
```

In jedes dieser Register lässt sich ein Wert reinschreiben. Natürlich kann der Inhalt des Registers wieder in an anderes Ziel übertragen werden. Auch kann der Programmierer diese Register untereinander verknüpfen, um Rechenoperationen möglich zu machen

Die wichtigste Aufgabe eines Prozessors ist seine Fähigkeit Daten zu verarbeiten, und dies geschieht mit Hilfe von Registern. Das Wort Register wird uns daher im ganzen Buch begegnen.

Die Datenregister werden mit einem D und die Adressregister mit einem führenden A bezeichnet. Da wir 8 von jeder Sorte haben, und der Computer bei Null zu zählen beginnt, bezeichnet man die Datenregister mit D0, D1, D2, ..., D7 und ebenso die Adressregister von A0, A1, A2,..., A7. Diese große Anzahl von Registern, die schnell verarbeitet werden können, muss man natürlich nutzen. So sind Compiler darauf spezialisiert mehr oder weniger diese 15 Register zu nutzen (das A7-Register ist schon für andere Zwecke besetzt, für den sogenannten Stack-Pointer). Falls Compiler dies nicht tun und nur einen schlechten Programmcode erzeugen, weil sie z. B. verschwenderisch mit Registern um sich werfen, gibt es noch Optimierer. (Wenn etwa ein Register ein Wert enthält, und dieser wird noch einmal in dieses Register geschrieben — zwei gleiche Zeilen --, kann eine Zeile verschwinden.) Ein Optimierer kann ein Assemblerprogramm scannen, und durch geschickte Algorithmen alle Register so gut wie eben möglich ausreizen. Je besser die Registerwahl ist, desto schneller läuft ein Programm ab, da lästiges Zwischenspeichern in den Hauptspeicher erspart bleibt. Speicherzugriffe sind immer langsam, das sollte bei der Programmoptimierung immer beachtet werden.

Prozessoren wie der Intel oder C-64 Chip haben den Vorteil der vielen Register nicht, die zudem alle gleichberechtigt verknüpft werden können. Bei den alten Prozessoren gibt es eine Rangordnung. So gibt es z. B. ein Register, den Akkumulator (AX-Register beim Intel), über den nur alle Rechnungen laufen können, oder ein Register, das nur zum Zählen (CX-Regsiter beim Intel) gedacht ist. (An unsere PC Übersteiger: Ich möchte gar nicht erst wissen, was für ein Aufwand es sein muss, schon 2 Schleifen zu schachteln.)

Doch um einem Computer mit Hilfe eines Prozessors zum Laufen zu bringen, benötigt man noch eine Zelle, in welchem der aktuelle Programmstand drinsteht. Es ist der schon erwähnte Program Counter, kurz PC (So hat eigentlich jeder, der einen Computer besitzt einen PC). Er wird bei der Programmausführung immer wieder der aktuellen Adresse angepasst.

Um den Prozessor zu programmieren, d. h. dessen Register und Speicher zu verändern, benötigen wir die schon erwähnten Befehle bzw. Mnemonics. Der 68000 kennt 56 Grundbefehle. Diese unterscheiden sich durch ihre verschiedenen Aufgaben.

- Datentransportbefehle. Sie bewegen Daten zwischen Registern und Speicher, Speicher und Speicher und Register. Der Aufbau des Speicher wird im nächsten Kapitel ausführlicher behandelt.
- Arithmetische und Logische Befehle. Durch eine eingebaute ALU (Arithmetic-Logic-Unit; Recheneinheit) ist der Prozessor in der Lage, Werte zu berechnen. Ihm stehen die vier Grundrechenarten und darüber hinaus die Verknüpfungsoperationen zur Verfügung.
- Sprungbefehle. Mit ihnen kann man Unterprogramme aufrufen oder anspringen.
- Vergleichsbefehle. Mit den Vergleichsbefehlen können Werte verglichen werden. So z. B. ob bei einem Vergleich von zwei Zahlen die erste größer, kleiner oder gleich war.
- Rotations- und Schiebebefehle. Mit ihnen lassen sich zum größten Teil die langsamen Multiplikations- und Divisionsroutinen ersetzen. Aber auch Scroll-Routinen benutzen zwangsläufig diese Befehle, denn mit der Hilfe der Befehle lassen sich Werte um bestimmte Positionen verschieben.
- Bitmanipulationsbefehle. Sie erlauben Veränderungen der Bit in den Registern oder im Speicher. Der MC68020 kennt auch erweiterte Bitmanipulationsbefehle, die Bitfeldoperationen, die eine neue Befehlsart bilden würden (dies ist für uns aber erst einmal Quizwissen!).
- Spezialbefehle. Unter die Spezialbefehle fallen z. B. diejenigen, die das Anlegen eines virtuellen Stacks (auch Quizwissen!) oder den Umgang mit Unterbrechungen (Interrupts), sinnvoll im Multitasking Betriebssystem, erlauben. Dies hört sich natürlich sehr kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht! Die meisten dieser Befehle sind privilegiert, d. h. dass bei einem Aufruf der Rechner im Normalfall abstürzt. Man muss erst in einen speziellen Prozessormodus umschalten, um alle Befehle nutzen zu können.

Normalerweise befinden wir uns im USER-Modus und müssen in den SUPERVISOR-Modus überwechseln, um in den Genuss aller Befehle zu kommen, doch das warum und wie kommt später bei der Einleitung in das Betriebssystem.

 $Der\ MC68020\ erweitert\ diese\ Spezialbefehle\ insofern,\ dass\ Coprozessorsteuerungsbefehle\ hinzukommen,\ so\ z.\ B.\ Befehle,\ die\ den\ Matheprozessor\ ansprechen.$

Die Zahlenbereiche

Natürlich kann der Amiga nicht unendliche große Zahlen verarbeiten. Ihm sind durch die Registerlänge von 32 Bit Grenzen gesetzt. Doch sollten wir nicht betrübt sein, der C-64 hat nur einen Zahlenbereich, der durch 8 Bit gegeben ist, also Zahlen bis 256. 32 Bit Zahlen dagegen können den Zahlenbereich von Null bis 2^{3^2} = \$ffffffff = 4,9*109 darstellen. Für viele Anwendungen mit Ganzzahlen ist das ausreichend.

Weil man nicht immer von 32 Bit Zahlen reden möchte, gab man ihnen einen anderen Namen: Long oder Longword. Der Name wird gleich noch etwas deutlicher.

Eine weitere Unterteilung umfasst 16 Bit, auch Word genannt. Daher auch der Name Long-Word, weil sie doppelt so groß sind. Wir sollten uns merken, wenn wir rechnen oder Werte benötigen, falls es geht, auf Longs zu verzichten. Das wird in den meisten Fällen gelingen, denn die 32 Bit Werte werden nur bei Adressen voll benötigt (und Adressen kann man sowieso nicht multiplizieren), und Words reichen zum Arbeiten voll aus. Der Bereich der Words umfasst 16 Bit. Es können also Zahlen bis 2¹⁶ = %1111111111111 = 65536 = \$ffff gebildet werden. Doch oft ist auch dieser Bereich zu groß und er kostet immerhin noch 16 Bit. Somit kommen wir nun zur ursprünglichsten Speichereinheit: Dem Byte.

Das Byte ist was Besonderes

Ein Bytge umfasst genau 8 Bit und stellt somit ein halbes Word da. Es umfasst einen Zahlenbereich von o-255 und hat gegenüber dem Words den Vorteil, dass es weniger Speicherplatz braucht.

Doch haben Bytes auch einen historischen Kontext. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon von ASCII Zeichen oder vom ASCII Code gehört haben. ASCII ist die Abkürzung für "American Standard Code for Information Interchange". Dieser Code ist aus der Notwendigkeit zur Übertragung von Texten zwischen verschiedenen Computersystemen entstanden. Dieser ASCII Zeichensatz enthält zentrale Zeichen, Umlaute, Satzzeichen sowie Sonderzeichen (z. B. für die DFÜ oder den Drucker). Da wir für Englisch oder Deutsch höchstens auf 50 Zeichen kommen, warum denn ein Long oder Word verschwenden? ASCII-Zeichen passen wunderbar in ein Byte herein. Da wir aber bei nur 50 Zeichen noch so unsere 205 übrig hätten, füllt man den Zeichensatz noch mit ein paar Sonderzeichen und Grafikzeichen aus, und schwupp, hat man seine 255. Dies heißt natürlich nicht, dass immer diese Anzahl von Zeichen vorliegen muss. Warum in einigen Fällen Platz verschwenden. So gibt es auch eine Spar-Version des Setmap/d, denn so spart man auch seine Sonderzeichen, die in der Deutschen Sprache nun mal wenig gebraucht werden. Wollen wir also Zeichenketten (Strings) bearbeiten, so tun wir dies am besten mit Bytes.

Leider ist die Bearbeitung von Bytes nicht schneller als die von Words. Wie kann das sein? Nun, bei einem Speicherzugriff werden immer 16 Bit gleichzeitig gelesen, unserer 8 Bit Zahlen kommen somit auch über diesen Bus. Die Verarbeitung ist also nicht schneller, sondern es fallen lediglich 8 unbenutzte Bit weg.

Table 3. Zusammenfassung der Datentypen

ı Byte	entspricht 8 Bit
1 Wort (Word)	entspricht 16 Bit, 2 Bytes
1 Langword (Long)	entspricht 32 Bit, 2 Words, 4 Bytes

Der Speicher

Was ist Speicher?

Man benötigt Speicher um Informationen und Daten aufzubewahren. Speichersysteme können Informationen auf Speichermedien Sichern, wobei man zwischen zwei grundlegenden Speichermöglichkeiten unterscheidet.

Externen Speicher sind zum Archivieren von Daten gedacht, die nach einem Stromausfall immer noch vorhanden sein müssen; Informationen, die z. B. die Bank bereithält, müssen auf externen Speichern gesichert werden. Externe Speicher stehen flüchtige internen Speicher gegenüber. Beispiel für externe Speicher sind das Diskettenlaufwerk, die Festplatte, die Datasette (man träumt von alten Brotkastenzeiten), dem Streamer (Kassetten in Kleinformat), die Lochstreifenkarten (man erinnert sich nur noch an FORTRAN Programme), die Opto-Disk (oder auch CD genannt, noch etwas lahm) und die Magneto-Opto-Disk (beschreibbare CD, die mittels Laser gelesen wird, und mit Hilfe der herkömmlichen Art beschrieben wird).

Interne Speicher

Auf der anderen Seite sind da die schnellen *Internen Speicher*. Es sind Integrierte Schaltungen (Halbleiter-Speicher), die logische Zustände (o oder 1), unsere Bit, speichern können. Bei den internen Speichern unterscheidet man das Speicherverfahren ebenso, wie bei den Externen. Es gibt statischen RAM und dynamisches RAM. Beides hört sich nicht schlecht an, oder? Nun, die statischen RAMs werden durch die sogenannten Flip-Flops (auch FF oder bistabilen Multivibratoren in Elektronik-Freak-Kreisen genannt) realisiert. Flip-Flops sind einfache elektronische Schaltungen, bei denen das Eingangssignal gesichert wird. Diese Information, ein Bit, kann so lange gespeichert werden, bis der Strom futsch ist. In Normalgebrauch braucht er aber nicht viel Energie, nur 0,000001 Watt und mit einem Akku ist dieser Flip-Flop auch bei Stromausfall leicht zu versorgen.

Doch alles hört sich so gut an, wenn es da nicht noch einen kleinen Nachteil gäbe. Die Flippis brauchen auf dem Integrierten Chip sehr viel Platz (Es sind immerhin schon ein paar Transistoren drauf). Man entwickelte somit eine neue Art von Speicherchips, die dynamischen RAMs. Sie bestehen im Gegensatz zu den Flip-Flop-Speichern aus Kondensatoren, die geladen oder entladen unsere Bit darstellen.

Das ist ganz schön, wenn da nicht schon wieder ein Haken wäre. Die Kondensatoren verlieren durch sogenannte Leckströme einen Teil ihrer Energie, und müssen deshalb immer aufgefrischt werden. Diesen Auffrisch-Vorgang, der ca. alle 2 ms vonstatten geht, wird Refresh genannt. Der Computer führt sogenannte Refresh-Zyklen durch, um seine RAM-Bausteine mit Strom zu versorgen. Natürlich kann während dieser Zeit auch kein Speicherzugriff geschehen.

Trotz der höheren Energie (ca. 1000-mal), die für den dynamischem RAM aufgebracht werden muss, ist ohne ihn die Mega-Chip-Technologie unvorstellbar. Somit lassen sich auf gleichem Raum sehr viel mehr Informationen speichern.

RAM, ROM und WOM

Die internen Speicher werden ihrerseits untergliedert, ob sie Daten sichern können, oder nur Daten zur Verfügung stellen sollen. Die meisten internen Speicher können Daten sichern, und sie können wieder gelesen werden. Man bezeichnet diese Art von Speicher auch RAM (Random Access Memory) Speicher.

Betriebssysteme, wie unser Kickstart, ist in einem Nur-Lese-Speicher "eingebrannt", das auch ROM (Read Only Memory) genannt wird. Aus dem ROM können Informationen nur gelesen werden, denn des Betriebssystem soll vor Überschreibungen sicher sein.

Im ersten Amiga, dem A1000, der am 23. Juli 1985 vorgestellt wurde, wollte man wegen seinem fehlerhaften Betriebssystem dies noch nicht ins ROM übertragen. Die bei dem Kauf des Computers beigelegte Diskette musste vor jedem Start in den Speicher des Computers geladen werden. Diese Zeit prägte die Begriffe Booten und Kickstart. Das dieses Laden ziemlich nervig ist, war klar, aber somit konnten immer neue Versionen auf Diskette herausgegeben werden, die dann nach und nach immer Fehlerfreier wurden. Man bediente sich hier eines Zwischenstückes zwischen RAM und ROM, um das Betriebssystem im Speicher zu sichern. Das WOM (Write Once Memory), das nur einmal, meist nach dem Einschalten und booten, beschrieben werden konnte, und das nach diesem Vorgang nichts mehr an sich heran ließ.

Nach wie vor sind im Amiga Betriebssystem Fehler, auch Bugs genannt, vorhanden. Um diese Fehler in den Systemroutinen zu korrigieren kann man den DOS-Befehl Patch benutzen. Wie dieser Befehl genau verwendet wird, werden wir im Exec-Kapitel sehen.

Doch in allen Fällen ist es sehr aufwändig RAM-Speicher als Dauerspeicher für Daten zu verwenden. Jedoch haben die externen Speicher den Nachteil, dass sie immer langsamer als Interne sind. Sie haben aber den Vorteil der Datensicherheit und Kapazität, der Menge der Informationen, die gesichert werden kann. Doch sind im Zuge der Technik schon Festplatten entstanden (erstmals für den Atari glaube ich), die mit 3 ms schon eine atemberaubende Geschwindigkeit haben, und mit Mega, Giga Speichern auch Filme und Musik CD aufnehmen könnten. Dies sind zwar für den RAM keine Konkurrenzzeiten, der mit 20 ns (Nanosekunden) fix dabei ist, jedoch ein Schritt zum schnellen Zugriff auf riesige Daten-Bänke.

Datenorganisation im Speicher

Die Daten bzw. Informationen müssen irgendwie im Speicher abgelegt werden. Durch eine Adresse können wir an alle beliebigen, zur Verfügung stehenden Speicherstellen gelangen. Da wir direkt über die Adresse an unser Ziel kommen, nennt man den Speicheraufbau auch durchgehend.

Da Adressregister vom MC68000 zwar 32 Bit breit ist, aber nur 24 Bit genutzt werden, können wir nicht 4 Giga Byte adressieren. (Der Nachfolgerprozessor MC68030 kann dagegen volle 32 Bit nutzen.) Die maximale Größe des Speichers wäre demnach also 2^{24} = 16777216 Bytes (16 MB). Der Speicher des Amigas fängt bei Null an und hört bei \$ffffff (16777216 in Dezimal Darstellung) auf. Jedem Byte ist also eine Adresse zugeordnet. Wenn unser Programm ab dem Speicherinhalt 1000 bis 2222 zu finden ist, hat es eine Länge von 1222 Bytes.

Da unser 68000 aber auch Words und Longs verarbeiten kann, müssen sie ebenfalls aus Bytes zusammengesetzt sein. Der Vorteil eines 16 Bit Busses liegt darin, das 2 Bytes auf einmal gelesen werden können. Longs haben da einen Nachteil. Der Zugriff ist langsam. Woher kommt das? Es liegt daran, dass unser lieber Chip gar kein richtiger 32-Bitter ist, sondern einen Datenbus (Der Bus, durch den die Daten vom Speicher in die CPU [oder umgekehrt, ist gehüpft wie gesprungen] gelesen wird) von nur 16 Bit Breite hat. Wie schon oben beschrieben, ist der Motorola Chip in aller Beziehung ein Superchip. Denn um die Kosten möglichst gering zu halten (was jeder in der Produktion versucht), einigte man sich darauf, den Datenbus nur 16 Bit breit zu machen. Die Long-Daten, die dann in den Speicher geschrieben werden, oder aus dem Speicher geholt werden, werden aufgespalten in zwei 16 Bit Werte. Natürlich merkt man als Anwender nichts davon.

Speicheraufbau

Den allgemeinen Aufbau des Hauptspeichers sollen die folgenden Skizzen verdeutlichen:

Der Speicher fängt bei Byte \$0 an, und endet bei Byte \$ffffff.

Bei Long-Zahlen sieht die Sache noch etwas anders aus. Das Long Word wird in obere und untere Langwordhälfte unterteilt.

Longwort 0	obere Longworthälfte	Word \$000000	Byte 0
	untere Longworthälfte		Byte 1 Byte 2
Longwort 1	obere Longworthälfte	Word \$000002	Byte 3 Byte 4
	untere Longworthälfte		Byte 5 Byte 6
	<u> </u>		Byte 7

Aufgrund des dargelegten Speicheraufbaus sollten wir **nie** versuchen, Words oder Longs aus ungeraden Speicherzellen rauszuholen oder an ungeraden Adressen Word oder Longs schreiben. Andernfalls droht uns der rote Pirat (Guru). Er meldet sich mit einem 0000 0003. Die Drei deutet an, dass wir versucht haben, auf ein ungerade Speicheradresse zuzugreifen. Wenn wir das wollen, müssen wir immer Bytes benutzen.

Die Konsequenz ist, dass auch die Assemblerbefehle nur auf geraden Adressen liegen dürfen. Jeder Assemblerbefehl ist also mindestens 2 Bytes lang, die Bezeichnung 2-Byte-Maschine hat sich eingebürgert, ganz im Gegensatz zu 1-Byte-Prozessoren wie der Intels 8088 und der 6510 des C-64.



Durch den geraden Aufbau des Speichers, darf ein Long oder ein Word **nur** auf geraden Adressen liegen. Ein Nicht-Befolgen dieser Regel bringt einen Guru, also einen Absturz, mit sich.

Die Speicherkonfiguration

Die Speicherkonfiguration, die nach dem Einschalten existiert, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die Gesamtheit des Speichers wird auch als Adressraum bezeichnet. Unser Adressraum ist 16 MB groß, so dass mit dem Speicher nicht gegeizt werden muss. Die Speicherspiegelungen machen dies deutlich.

\$00000	512 KB Chip RAM (mit Fat Agnus)
\$080000	Spiegelung des Chip-RAMs (mit Fat Agnus)
\$100000	Spiegelung des Chip-RAMs
\$180000	Spiegelung des Chip-RAMs
\$20000	8 MB Fast-RAM-Bereich
\$A0000	Für CIA s reserviert
\$B00000	Reserviert
\$C00000	512 KB Erweiterungsraum Fast RAM für A500 und A1000
\$C80000	Zusätzliches Fast RAM für den Amiga 2000A
\$D00000	Reserviert
\$DC0000	Echtzeituhr
\$DF0000	Custom-Chips
\$E00000	Reserviert
\$E80000	Bereich für Expansionsslot (Konfigurations-Bereich)
\$F00000	Cartridge (ROM-Module)
\$F80000	Spiegelung des Kickstart ROMs und WOM für A1000
\$FC0000	256 KB Kickstart ROMs

Der Assembler

Devpac und Co

Die Überschrift ist vielleicht etwas irreführend, denn man versteht unter Assembler noch mehr, als nur die Programmiersprache. Ein Assembler ist auch ein Programm, das den Assembler Quelltext, den wir geschrieben haben und der in Textform vorliegt, in ein ausführbares Maschinenspracheprogramm umwandelt. Wie ein Assembler arbeitet, welche Befehle er versteht und übersetzt, wird in den letzten Kapiteln weiter vertieft.

Der Assembler, den die meisten nutzen, ist der Devpac Assembler von Hisoft (Kostenpunkt für 2.1 Version 140 DM), denn Seka's Assembler-Zeiten sind out. (Ich glaube jetzt schon PD.) Devpac hat einen komfortablen Full-Screen Editor, eigentlich alles, was man so zum Programmieren braucht. Doch kommen auch neue Assembler wie der Maxon-Assembler von MAXON (149,-DM), der Code-X Assembler, ASM-One und der O.M.A. 2.0 Makro-Assembler (180 DM), der auch 68030 und 68882 Programmierung unterstützt, auf den Markt. Da diese aber noch nicht so sehr verbreitet sind und recht neu sind, beschränke ich mich auf den Devpac Assembler. Um aktuell zu sein, will ich nicht verschweigen, das auch Hisoft eine völlig neue Version herausbrachte, Devpac III. Wie seine Konkurrenten bietet er OS 2.0 Programmieren neue Include-Dateien (Dateien enthalten Informationen über das OS,

wie Konstanten, Felder und Strukturen). Auch die Geschwindigkeit wurde verbessert, denn Devpac war nicht gerade der Schnellste.

Wir werden also Devpac hier als Assembler einsetzten. Wer jedoch einen anderen Assembler gekauft hat, nicht schlimm. Die meisten der anderen Assembler verfügen über denselben Befehlssatz, so dass von dieser Seite her keine Schwierigkeiten zu erwarten sind. Lediglich im Umgang sind sie geringfügig anders. Hier ist etwas Mut zum Ausprobieren gefragt, dann jedoch kommt man schnell dahinter, was in welcher Form verändert werden muss.

Es geht los

Nachdem wir uns mit dem Prozessor auseinandergesetzt haben, ist es nun an der Zeit, mit ihm umzugehen. Eine Einführung in Devpac erlaubt es uns, das Erlernte sofort auszuprobieren. Ich finde es sinnvoll, erst so ziemlich alle Assemblerbefehle kennenzulernen und auszuprobieren, dazu kleine Programme zu schreiben, und dann erst komplexere Programme zu verwirklichen. Dann gehen wir an das Betriebssystem heran, um größere Projekte ins Auge zu nehmen.

Einleben in Devpac

Dieses erste Unterkapitel soll uns helfen, den Devpac Assembler anzuwenden und dessen Arbeitsweise zu verstehen.

Devpac und Programme auf Speichermedien

Da Assembler eine sehr Guru- bzw. Absturz-freudige Programmiersprache ist, und nach einem Absturz die Programme im Regelfall leider verloren gehen, ist es sinnvoll bei jeder größeren Änderung den Quellcode (Assemblerprogramm in Textform, engl. source code) abzuspeichern. Das heißt nicht, dass bei jeder neuen zugefügten Zeile und einem Ausführen des Programms dies geschehen soll, aber es ist schon sinnvoll hin und wieder mal eine Kopie zu machen. Leider bietet Devpac kein automatisches Speichern an, welches erlaubt unser liebes Programm immer in regelmäßigen Zeitabschnitten zu sichern. Bei den neuen Assemblern ist dies aber der Regelfall, das sie diese Option erlauben. Auch mir geht es häufig so, dass ich denke "Diese eine Zeile noch, dann sichere ich", und nach einem Ausführen jammere ich "Sch..., warum hab ich Depp das nicht gesichert??" (Reg auf, Brüll, Heul). Doch im Anfangssatz sagte ich was von "im Regelfall verloren", heißt das, dass es noch eine Chance gibt? Ich würde sagen ja, eine Kleine. Da das Programm im Speicher steht, gibt es noch die Möglichkeit den gesamten Speicher zu durchforsten, und nach bekannten Wörtern (z. B. Move, SECTION oder Bemerkungen) zu suchen. Die Wahrscheinlichkeit das Programm wiederzufinden, steigt mit der Speicherkapazität. Wenn wir einen Amiga 500 ohne Speichererweiterung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit Mittel. Haben wir einen mit Erweiterung, dann steigt sie, denn Programme werden nicht so gequetscht im Speicher gehalten. Wie man den Speicher durchsucht kommt gleich. Wer in Kick Pascal programmiert, der wird vielleicht das Programm RESCUE (Engl.: Rettung) zu schätzen wissen, denn es durchsucht auch den Speicher, und gibt dem Programmierer die Chance, sein evtl. gefundenes Programm, oder Programmsegmente abzuspeichern.

RAM und RAD als RAT

Da jedoch das Speichern auf Diskette sehr mühselig und dauern kann, und wahrscheinlich wenige über eine Festplatte verfügen, bietet sich noch die RAM Disk an. Doch diese hat den Nachteil, dass nach einem Absturz oder Reset der Speicherinhalt verloren geht. Was kann man tun. Oh, ich höre Rattern im Gehirn? Da war doch das Word "Reset". Natürlich, die resetfeste Version der RAM-Disk, die RAD (Resetfeste Ram Disk). Wir speichern einfach unsere Programme auf diese ab. Zudem noch unseren Devpac-Assembler, denn dieser kann durch die Startup-Sequenz bei einem Neustart sofort von der RAD geladen werden. Allerdings muss ich dazusagen, dass auch diese Methode nicht 100% sicher ist, aber 90%. Auch ich arbeite mit der RAD, und kopiere mit Diskcopy die Diskette in den Speicher, Voraussetzung ist natürlich genügend Speicher. Dies ist schneller als eine "COPY #?" Version, falls die Diskette prall voll ist. Und auch mit dieser Methode hatte ich einst einen Absturz, und ich musste mit Erschrecken feststellen: Alles war Futsch. (Das erfreut besonders nach Stundenarbeit.) Und wenn einmal die Reset-Feste-Disk nicht mehr existiert, dann ist auch nichts mehr im Speicher drin, denn dieser wird nach dieser Art von Absturz gelöscht. (Zu den Absturzarten später mehr.) Doch war ich immer mit der RAD zufrieden, und im Normalfall kann man nicht mit dem Löschen des Speichers rechnen, also mein Rat lautet: resetfeste RAM-Disk (RAD) einrichten. Wie das geht steht im DOS Handbuch. Wer Kickstart 1.3. aufwärts hat, der kann von der RAD-Disk auch booten, ein Vorteil, den niemand missen wird, wenn er einmal damit gearbeitet hat.

Starten von Devpac

Wir wollen zunächst die Möglichkeiten unseres Assemblers kennenlernen, da er uns die Arbeit mit Maschinensprache sehr stark vereinfachen kann. Jeder wird wissen, wie man ihn aufruft. Mit "Devpac". Und mit Trennung eines Leerzeichens kann noch ein Quellprogramm gleich mit geladen werden, das dann sofort im Editor steht. Interessiert mich der Editor nicht, kann ich auch nur den Assembler von Devpac nutzen. Er heißt "genim2". Der Aufruf ist dem von Devpac gleich. Ich kann also auch mit andern Editoren Quelltexte erstellen, was aber wenig sinnvoll ist, da immer wieder getestet werden muss, und der Assembler springt gleich die fehlerhaften Zeilen an, was eine unschätzbare Erleichterung ist.

Doch bei Compilern, wo ein Quelltext erstellt wird, muss dieser ja auch mal zwangsläufig in was ausführbares übersetzt werden. Man kann so den recht langsamen A68K PD-Assembler durch den wesentlich schnelleren genam2 austauschen. Zwar bestehen noch einige Schranken, doch im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein.

Die Arbeitsweise eines Assemblers

Die Arbeitsweise eines Assemblers unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Übersetzern. Vergleichen wir ihn doch zunächst mit anderen Compiler-Programmiersprachen, denn auch der Assembler ist ein Compiler. Das Wort wird häufig missverstanden, denn ein Compiler ist nicht nur einfach ein Programm das aus irgendeiner Sprache (C, Pascal, Modula,..) ein ausführbares Maschinenspracheprogramm erzeugt. Es kann auch ein Programm sein, das aus einem BASIC-Programm ein Pascal Programm macht. Zur deutlicheren Unterscheidung nennt man diese Programme jedoch Compiler-Compiler.

1 Pass- und 2 Pass-Compiler

Doch zurück zu den normalen Compilern, die ausführbare Programme erstellen. Man unterscheidet im Normalfall zwischen Einund Zwei-Pass Compilern. Der Unterschied liegt darin, dass ein Ein-Pass-Compiler nur einmal durch den Programmtext gehen muss, um dann das entsprechende Programm ausführbar bereit zu haben. Das bringt natürlich den Vorteil der Geschwindigkeit mit sich, ein wichtiger Aspekt vor allen dingen bei langsamen 7 MHz Rechnern. Alte Pascal-Compiler sind z. B. solche 1-Pass-Compiler. Man erkennt sie oft am einfachen Programmaufbau. Alle Unterprogramme oder Variablen, die benutzt werden, müssen am Anfang deklariert werden. Die einzige Ausnahme bildet der FORWAD Befehl in Pascal. Zwei-Pass-Compiler jedoch gehen zweimal durch das Programm, und benötigen daher eine höhere Compilezeit. Der Vorteil liegt eindeutig darin, das die Prozeduren nicht immer am Anfang stehen müssen, sondern auch am Ende stehen können. In Bezug auf die Prozeduren kann hier mit der Top-And-Down-Methode gearbeitet werden, wobei kleinere Unterprozeduren immer unter den Hauptprozeduren stehen. Ein C-Compiler könnte nie ein Quelltext mit einem Pass in ein ausführbares Programm umsetzen. Assembler ist genau so eine Sprache,

wo man nur mit Hilfe von 2-Pass-Durchgängen ans Ziel gelangt. Man hat sich darauf geeinigt, Unterprogramme an das Ende zu setzen, und danach die Variablen. Ein 1-Pass-Assembler wäre unmöglich, da Unterprogramme häufig aufgerufen werden, wenn sie noch nicht definiert sind, und Variablen immer unten definiert werden. Woher sollte der Assembler also wissen, wo das Unterprogramm anfängt, er kennt die Adresse ja nicht. Und somit hat man die 2-Pass-Methode eingeführt. Das Verfahren des Assemblers ist in groben Zügen folgendermaßen: Im ersten Pass wird das Programm auf syntaktische Korrektheit untersucht, d.h. ob alle Befehlswörter, die der Assembler kennt, richtig geschrieben sind, oder ein Fehler vorliegt. Es sind folgende Fehlerquellen denkbar: Werden Variable- oder Labelnamen geschrieben, die nicht zulässig sind (zu lang, nicht erlaubte Sonderzeichen); reicht evtl. der Speicher zum Assembliervorgang nicht aus; will man ein Programm nachladen, das nicht existiert; usw.? Im Zweiten Pass liegen nun alle Daten vor, und das Programm kann generiert werden. (Wie man einen Assembler selbst programmiert wird in einem der letzten Kapitel diskutiert.)

Findet der Assembler im Pass-Durchlauf z. B. einen Speichermanipulationsbefehl, so wird die zugehörige Bytefolge (früher in Maschinensprache lange Zahlenkolonnen, die man auswendig lernen durfte), die sogenannten Opcodes, in das Programm übertragen. Alle Befehle müssen gerade sein. Daher ist die kleinste Länge, die ein Befehl haben kann, 2 Byte.

Variablen

Ohne ein Programm zu schreiben, das Speicherzellen mit Assemblerbefehlen selbst ändert, ist es oft sinnvoll, schon mit vordefinierten Werten zu arbeiten. Stellen wir uns einmal vor, wir benötigten eine Konstante, dann ist sie nicht erst durch den Benutzer, vielleicht in einer Eingabe zu erfahren, sondern direkt verfügbar. Ein Beispiel wäre z. B. die maximale Länge der Eingabe, die Anzahl der zugelassenen Werte, die Versionsnummer usw.

Um nun Variablen einen Wert zuzuweisen, erlaubt Devpac dies mit dem Schlüsselwort DC. Ein Schlüsselwort ist ein Befehlswort aus dem Befehlsvorrat des Assemblers, mit dessen Hilfe er herausbekommt, was wir mit unserem Programm erreichen wollen (Profan ausgedrückt, wenn ich schreibe "Male Bildschirm rot", färbt sich (nach der Compilierung) der Bildschirm rot). Der Programmteil, der die Eingaben erkennt und auswertet, nennt man Parser. Jedes Adventure mit Texteingabe muss einen solchen Parser besitzen. Je umfangreicher der Vokabelschatz, desto mehr Möglichkeiten sind gegeben. Der Devpac Assembler hat einen recht großen "Schatz", indem nicht nur alle Assemblerbefehle, sondern auch erweiterte Befehle verarbeitet. Unter ihnen zählen z. B. solche, die es dem Programmschreiber erlauben, Programme nachzuladen, Optimierungsmöglichkeiten einzuschalten u. v. m.

Dem Assembler ist es gleichgültig, ob wir die Schlüsselworte groß oder klein schreiben (er wandelt sie sowieso einheitlich um). Starten wir also den Assembliervorgang, so arbeitet Devpac das Programm von oben nach unten und von links nach rechts Schritt für Schritt ab und findet durch DC raus, dass wir nun einen Wert in das Programm schreiben wollen. Ein richtiges Programm ist das selbstverständlich noch nicht, denn das Datenwirrwarr, wird höchst vermutlich einen Absturz verursachen. Es sind ja nur Daten, nicht jedoch Programme. Es ist also darauf zu achten, das die Daten immer isoliert vom Programmteil stehen, da sonst das Programm Gefahr läuft, in die Daten hineinzulaufen, und ein Absturz ist höchst wahrscheinlich.

Schreibweise der Schlüsselwörter

Die Befehle, die der Assembler bereitstellt, sind einzurücken. Der DC Befehl zum Platz machen von Variablen gehört dazu. Der DC Befehl verlangt noch eine Erweiterungsangabe, nämlich von welchen Typ (Long, Word, Byte) die Variable sein soll. Diese wird durch Trennung mit dem Punkt direkt angehängt, und die Endungen lauten jeweils 1 bei Long, w bei Word und b bei Byte. Einfach zu merken. Auch bei allen anderen Befehlen, wird diese Typenkennung angehängt. Nach dem Variabelnamen und dem DC-Befehl plus Typ folgt der Wert, der wiederum eingerückt wird. Der Wert ist ein konstanter Ausdruck. Zum Glück unterstützt uns der Assembler im Umgang mit den verschiedenen Zahlenformaten wie Binär und Dezimal, und bietet zudem die Möglichkeit, Rechenoperationen durchzuführen und somit Werte zu verknüpfen, die so die Übersichtlichkeit fördern.

Beispiel:

```
dc.b 12
dc.w 234+345
dc.l $4564365-$34345+34
dc.w %100010110011011
```

Da häufig mit Words gearbeitet wird, kann man die Endung . w bei den meisten Assemblern weglassen. Auch der Devpac erkennt dies, und meckert nicht. Er nimmt also immer den Typ Word an, wenn nichts hinter den Befehlen steht. Wiederum warne ich davor beim Zugriff auf ungerade Speicherstellen Words oder Longs zu benutzten.

Zeichenketten sind aneinandergereihte Bytes

Zeichenketten werden durch Bytes repräsentiert. Da sie häufig gebraucht werden, hat man, um nicht immer die ASCII-Codes aneinanderzureihen, den Anführungsstrich zur Umwandlung eingeführt. Möglich ist aber auch bei vielen Assemblern das Hochkomma. Wir wollen aber nur Anführungsstriche verwenden, dass dies normal ist.

Strings in Anführungsstriche stehen Zeichen für Zeichen, d.h. Byte für Byte im Speicher. Wenn wir ein Feld haben (eine Zeichenkette ist ein Char-Feld), können wir mit Komma getrennt noch weitere Werte anhängen.

Beispiele:

```
dc.b 12
dc.b 3
```

ist gleichbedeutend mit

```
dc.b 12,3
```

oder ein anderes Beispiel:

```
dc.b "ULLI",0 ;ist gleichbedeutend mit

dc.b "U"
dc.b "L","L","I"
dc.b 0 ;ist gleichbedeutend mit

dc.b $55,$4c,$4c,$49,0
```

```
dc.1 $554c4c59
dc.b 0
```

Eine interessante Frage wäre: Was ergeben

```
dc.w "Ulli" ; oder
dc.l "Ulli" ; ?
```

Nun, die erste Zeile würde einen Fehler ergeben. Da Ulli die Hexzahl \$554c4c59 ergibt, die aber größer als ein Word ist, wäre höchstens

```
dc.w "Ul"
dc.w "li"
```

sinnvoll. Die zweite Möglichkeit ist jedoch sehr gut denkbar, denn man bekommt 4 Zeichen, oder 4 Bytes, in ein Long. Bei IFF-Bildern z. B. muss man die Kennung BODY finden. Dies geht sehr gut über ein Long, man spart sich viermaliges Suchen eines Bytes.

Labelnamen

Ein Labelname dient als Sprungziel (später mehr dazu) oder der Variablenspeicherung im Programm. Er kann aus alphanumerischen Zeichen (d.h. Buchstaben und Zahlen) und einigen Sonderzeichen zusammengesetzt werden, allerdings mit der Ausnahme, dass am Anfang eines Labelnamens immer ein Buchstabe stehen muss. Wenn die Variablen benutzt werden achtet der Assembler minutiös darauf, wie die Variablen geschrieben werden, jedoch kann man einstellen, ob er auf Groß/Kleinschrift achten soll. Ein Labelname wäre also Hallo, Test1, Meine_Variable oder, vom Assembler, abhängig \$345. Nicht erlaubt ist z. B. 24354 oder *234, da im ersten Beispiel eine Zahl und im zweiten Beispiel ein unerlaubtes Sonder-Zeichen am Anfang steht.

Es besteht auch die Möglichkeit hinter den Labelnamen ein Doppelpunkt zu setzen, um evtl. anderen Assemblern keine Chance zur Fehlermeldung zu geben, denn sie nutzen diesen Doppelpunkt zur Erkennung.

Durch den Druck auf die Tabulatortaste oder Leertaste unterscheidet der Assembler zwischen Labelnamen und Befehlen. Befehle werden immer eingerückt im Gegensatz zu den Labelnamen oder Variablen, die immer, ohne ein Trennzeichen, am Beginn einer Zeile stehen müssen.

Persönlich benutzte ich zum Einrücken immer die Tabulatortaste, die auf eine Sprung-Länge von 16 Zeichen gestellt ist. Alle Labelnamen sollen aussagekräftig sein, und daher nicht zu kurz sein. Die Beispielprogramme enthalten Label- und Variablennamen, die bis 16 - 1 Zeichen lang sind. Um die Optik zu verbessern, sollte diese Länge schon eingestellt werden. Da allderings im Buch so weit nach rechts eingerückte Programme problematisch sind, wird eine Einrückung von 8 Zeichen verwendet.

Ein Label-Programm

Wir sind jetzt in der Lage, unser erstes Pseudo-Programm zu schreiben. Es besteht aus Labelnamen.

Beispiel:

```
Hallo_Ich_bin_ein_Label
Wert1:
    _Label3
```

Natürlich kann dies jetzt assembliert werden. Der Devpac-Assembler benutzt die Tastaturkürzel AmigaRechts+a. In dem aktuellen Window erscheinen nun Assemblier-Direktiven, die das Programm z. B. auf Diskette compilieren lassen. Der eigentliche Assembliervorgang wir durch das Textfeld Assemblieren oder Druck auf die Return Taste eingeleitet. Es erscheint ein neues Window, in dem Informationen über das erstellte Programm zu finden sind. Die Länge des Programms ist o Byte. Danach ist eine Taste zu drücken, und man befindet sich wieder zurück im Texteditor.

Da es unwichtig ist bei jedem Vorgang diese Optionen neu Einzustellen, und dann erst zu einem Window zu kommen, kann der Vorgang auch abgekürzt werden, indem man Amiga+Shift+a drückt. Es erscheint dann sofort das Informationsfenster mit der Länge und evtl. Fehlermeldungen.

Was geschieht beim Assemblieren?

Versuchen wir den Assembliervorgang zu verstehen. Devpac befindet sich an der ersten Spalte der Zeile. Ist dort ein Tabulator oder ein Leerzeichen? Nein. Daraus folgt, es kann sich nicht um einen Befehl handeln, da der immer eingerückt wird. Als zweites wird nun überprüft, ob der Labelname auch korrekt ist. Ist das erste Zeichen ungleich einer Zahl. Ja ist es. Nach der fertigen Überprüfung wird der Labelname in einer internen Tabelle eingetragen, damit anderen Befehlen bekannt ist, dass ein Label existiert.

Programm aus Labeln und Variablen

Wir sind nun in der Lange unser erstes Programm in Verbindung mit Variablen und Labelnamen zu schreiben. Es besteht aus einer Anreihung von Daten. Solche Dateien, die nur Informationen erhalten, gibt es häufig. Sie enthalten eingestellte Daten, wie z. B. die Fenstergröße, das Aussehen des Mauszeigers, die Farben, usw. Wenn wir das Workbench Programm Preferences aufrufen, können wir so eine Datei aus reinen Daten erstellen. Sie heisst "system-configuration". So kann man einfach beim Booten des Computers den Bildschirm schwarz stellen, indem man die System-Datei in den Debugger lädt und sie nach den Bedürfnissen ändert und wieder sichert. Denn mit Preferences wird es kaum gelingen, alle Farbwerte auf Schwarz zu stellen. Auch Devpac arbeitet mit so einem Datenfile. Es heißt <code>genam2.inf</code> und enthält die Information, ob z. B. das Fenster beim Laden immer auf voller Größe entfaltet wird, oder ob auf Groß-Kleinschreibung geachtet wird, wie groß der Arbeitspuffer ist, ob Debug-Information beim Assemblieren erstellt werden soll.

Beispiel Programm 1:

```
Start dc.b "DOS",0 ; Ich bin die Bootblock Kennung
Check dc.l $2134-$2+%1010101+3 ; Ich bin eine Checksumme
Größe dc.b 10,20,200,100 ; Wir sind Fensterkoordinaten
```

```
dc.b "Blubber, Blubber" ; Wir sind Blubberer
Farben dc $fff ; Ich bin die Farbe weiß
dc $f00 ; Ich bin Rot
```

Hinter den Befehlen, können durch Semikolon getrennt Bemerkungen stehen. Sie werden natürlich nicht übersetzt. Auch ist es nicht möglich mehrere Anweisungen in eine Zeile zu packen, nur zum Vorteil, sonst wäre noch mehr Lese-Schwierigkeit. Da der erste erkannte Befehl ausgewertet wird, ist es auch der Fall, dass das Semikolon vernachlässigt werden kann, man also direkt Bemerkungen anhängen kann (Trennzeichen nicht vergessen, am Besten ein Tab zur Übersichtlichkeit). Eine Zeile wie folgende wird nicht mit einem Fehler quittiert:

```
dc.b 12 das geht
```

Dieser "Trick" ist durch den Assembliervorgang leiht zu verstehen. Wenn nach einem Datum (Daten im Singular) kein Komma folgt, werden vom Assembler keine weiteren Werte erwartet. Da er dann mit dieser Zeile fertig ist, kann er bis zum Return alles Überspringen.

Wenn wir das Beispiel-1-Programm assemblieren, merken wir schon an der Länge, dass wir etwas in den Speicher geschrieben haben. Um uns den Speicherinhalte einmal anzusehen, springen wir in den Debugger (AmigaRechts+d). Mit AmigaRechts+a können wir zu den Labelnamen springen. Wir probieren dies aus und geben <Start> ein. Befinden wir uns im aktiven Fenster links unten, so müssen wir noch durch Druck auf die Tabulatortaste in das Hex-Window rein, denn mit den Informationen, die in dem aktuellen Fester sind, können wir noch nichts anfangen. Wir drücken nun also noch einmal AmigaRechts+a um zum Label Start zu gelangen. Es wird dort eine Adresse sichtbar (es ist die gleiche wie links), die uns anzeigt, wo die Daten (oder das Programm) sich im Speicher befinden. Die Speicherorganisation übernimmt der Assembler, denn er weiß, wie lang das Programm wird, und organisiert dementsprechend freien Speicher. Die Adresse zeigt nun an, wo Devpac freien Speicher gefunden hat. Nun sind in dem Window die Daten in Hexadezimal- und ASCII-Form gegeben. Wollen wir den Inhalt der Variablen Farben erfahren, springen wir zum Label Farben, und der Speicherinhalt ist \$offf. Daneben finden wir \$ofoo. Das dieses Word nebenan steht, dürfe einleuchtend sein, denn in unserem Programm hätten wir statt

```
Farben dc $fff dc $f00 auch

Farben dc $fff,$0f00
```

schreiben können.

Es gibt sogar noch eine weitere Möglichkeit diesen Sachverhalt zu formulieren. Da diese beiden Word zusammen ein Long ergeben, kann man auch

```
Farben dc.1 $0fff0f00 oder
Farben dc.1 $fff0f00 ; führende Nullen können weg
```

schreiben. Doch dann wäre die Lesbarkeit absolut mies, und wir könnten uns bei einem Programm mit 40 Variablen schon nicht mehr merken, dass das Long die zwei Farbwerte enthält.

Wichtig: Wir müssen uns merken, dass in Assembler Ordnung und gute Kommentierung ein Muss ist.

Der erste Befehl (MOVE)

Nach der Einleitung in verschiedene Zahlenformate, und einiger Allgemeinheiten sind wir in der Lage unsere ersten Programme zu schreiben. Es sind zunächst welche, die den Speicher auslesen. Der Befehl, der dies möglich macht, heißt MOVE. Er kommt aus dem Englischen (wie alle Befehle) und heißt übersetzt "bewege". Daten werden also mit diesem Befehl bewegt. Es ist der am häufigsten vorkommende Befehl, was eigentlich klar sein müsste. Der Befehl ist sehr komplex und leistungsstark. Wollen wir uns zunächst einmal damit beschäftigen Werte in Register zu schreiben.

Nach dem MOVE-Befehl folgt der bekannte Typ (falls Word dann kann es ja wegfallen), und nach dem gewohnten Trennungszeichen die Daten. Sie sind in einer besonderen Reihenfolge aufgebaut, und zwar so, dass zuerst die Quelle kommt (woher die Daten sind) und dann das Ziel (wohin mit den Daten).

Allgemein sieht der move-Befehl dann so aus:

```
move.(Typ) Quelle, Ziel
```

Unser erstes Programm soll einen Long Absolutwert, sagen wir 106060, in das vierte Datenregister (D3) schreiben. Beispiel Programm1:

```
move.l #106060,d3
```

Der Zaun, auch Nummerzeichen genannt, sagt dem Assembler, das ein absoluter Wert die Quelle ist. In Erinnerung an die Rechenoperationen hätten wir auch

```
move.1 #100000+6000+60,d3
```

schreiben können. Vielleicht wird an dieser Stelle schon deutlich, dass man mit Rechnungen den Term einfacher lesen kann, da man sieht, wie sich die Zahl zusammensetzt.

Wissen was in den Registern steht

Natürlich ist es auch möglich die Register untereinander zuzuweisen. Das ist in vielen Fällen auch sinnvoll, da die Zuweisung von Registern schneller ist als Zuweisung von Zahlen in Registern. Auch benötigt eine Register-zu-Register Zuweisung weniger Speicherplatz. Uns stellt sich einmal folgendes Problem: Die Datenregister DO, D2, D5 und D7 sollen auf null gesetzt werden.

Es bietet sich voreilig an, folgendes zu schreiben

```
move #0,d0
move #0,d2
move #0,d5
move #0,d7
```

Jetzt wollen wir einmal die Länge des Programms berechnen. Wie schon erwähnt hat jeder Befehl eine Mindestlänge von 2 Bytes. In diesen sind die Informationen über Art des Befehls, Quelle und Ziel enthalten. (Wie dies im Detail aussieht, werden wir später erfahren.) Der MOVE-Befehl kostet 2 Bytes und das darauffolgende Word enthält den Absolutwert, in unserem Falle o. Die Länge eines Befehls zum Bewegen eines Wortes in ein Register kostet alles in allem 4 Bytes. Da wir 4 Zeilen haben, hat das Programm eine Länge von 4+4+4+4=16 Bytes. Dies lässt sich leicht durch den Assembliervorgang überprüfen. Doch wäre es nicht viel geschickter, die Inhalte der Register zu beachten? Da In dem D0-Register ja schon der Wert Null enthalten ist, warum dann nicht einfach das D0 Register in die übrigen schreiben. Nun müssen nur noch 2 Bytes zur Identifikation her (MOVE-Befehl, der Werte zwischen Registern bewegt).

Das Programm lautete also:

```
move #0,d0
move d0,d2
move d0,d5
move d0,d7
```

Die Ersparnis ist offensichtlich. Die erste Zeile kostet immer noch 4 Bytes, doch die folgenden nur noch 2. Die Länge dieses Programms würde also nur noch 4+2+2+2=10 Bytes betragen. Wenn wir Longs benutzen würden, wäre der Unterschied natürlich noch größer, da dann der gesamte Befehl 6 Bytes bräuchte.

Wir sollten uns immer bewusst sein, was in den einzelnen Registern ist. Wenn es sein muss, sollte dies dokumentiert werden. Was sehr deutlich herauskam, ist, dass die Registerwahl sehr wichtig ist. Daher ist ein guter und sinnvoll gewählter Registersatz immer die Grundlage eines guten Programms. Nicht umsonst versuchen alle Compiler die volle Registeranzahl auszureizen, oder Notfalls noch einen Optimierer nach zu schalten, um nicht irgendwo noch ein Register-Rest ungeachtet zu lassen. Was aber nicht gemacht werden sollte, ist, evtl. Werte mit einzukalkulieren, nach dem Motto "Am Anfang habe ich schon mal eine Null in ein Register geladen, kann aber sein, dass das Unterprogramm den Inhalt schon bei seinem Aufruf überschrieben hat". So nicht. Es muss immer eindeutig sein, was in jedem Register steht ist. Im späteren Verlauf wird dies bei der Betriebssystem-Programmierung noch sehr wichtig werden, und ist mitunter Quelle vieler Fehler und Abstürze.

Natürlich muss die Quelle nicht immer ein Register oder ein Absolutwert sein. Viel häufiger ist es, dass der Speicher ausgelesen werden muss, Variableninhalte also verlangt werden. Das folgende Programm schreibt den Inhalt der Variablen MaxWert in das D2-Register.

Programm:

```
move.l MaxWert,d2 rts

MaxWert dc.l 2345345
```

Mit RTS kommen wir wieder ins aufrufende Programm zurück

Wir benutzten hier erstmalig einen neuen Befehl: RTS. Er soll aber erst an späterer Stelle beschrieben werden. Es sei nur kurz gesagt, dass RTS immer zum Schluss eines Programms steht. Findet der Prozessor den RTS Befehl wird wieder ins Hauptprogramm zurückgesprungen. Wenn wir den RTS Befehl vergessen, könnte ein Absturz kommen, da das Programm in die Variablen hineinläuft, also immer daran denken, Programm- und Variablenteil trennen.

Als nächstes wollen wir zwei Werte vertauschen. Quelle des MOVE-Befehls ist also einmal der Speicher, und einmal ein Register. Das Ziel ist auch einmal ein Register und einmal der Speicher.

Programm:

```
move.1 Wert1,d0
move.1 Wert2,d1
move.1 d1,Wert1
move.1 d0,Wert2
rts

Wert1 dc.1 $3456
Wert2 dc.1 $523546
```

Wir können den Vorgang mit dem Debugger überprüfen. Nach der Compilierung (aber vor der Ausführung) können wir uns den Speicherinhalt, an der Adresse Werti ansehen. Falls der Monitor einen Fehler ausgibt, dass er den Labelnamen nicht kennen würde, sollte im Einstellfenster zur Assemblierung die Option Debug Information gewählt werden. Nach dem Sprung zur Adresse ist dort die Bytekette 0000 3467 0052 3546 zu finden. Nach dem Ausführen hat sich das Bild im Debug-Fenster geändert. Wert1 und Wert2 haben ihren Inhalt vertauscht, so wie es der Programmierer wollte.

Hi- und Lo-Byte vertauschen

Bei dem PC kommt es des Öfteren vor, das Hi- und Lo-Byte (wenn das Word die Zahl \$1234 darstellt, ist das höhere (Hi) Byte \$12 und das Tiefere (Lo) \$34) eines Wordes vertauscht werden müssen. (Nachdem Digital Research erstmals für Z80 Rechnern ein Betriebssystem schrieb, und auch Atari von der Firma eines verlangte, übersetzten sie das Alte nur neu, fummelten ein paar veraltete Mac-Windows dazu, und haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, es einem 32 Bit Rechner anzupassen. Eine Frechheit, und so kommt es noch vor, dass Hi- und Lo-Werte vertauscht werden müssen, damit die Routinen des Festspeichers, wie Diskette, einwandfrei funktionieren.) Bei diesem Vertauschen wenden wir einen kleinen Trick an.

Programm:

```
move.b Wert, d0
        move.b Wert+1,d1
        move.b d1,Lo
        move.b
                d0,Hi
        move
                VertauschtWert, d0
        rts
Wert
        dc
                $1234
VertauschtWert
        dc.b
                Λ
Ηi
        dc.b
```

Die erste Zeile ist noch offensichtlich. Ein Byte Wert, der an der Adresse von Wert zu finden ist, wird in das DO-Register geladen. Die zweite Zeile wird wahrscheinlich Kopfzerbrechen mit sich bringen, denn hier wird auf dem ersten Blick etwas Neues angewendet, was aber nach Überlegung nicht unbedingt neu ist. Wir sprachen schon einmal von mathematischen Operationen die Werte berechnen können. Diese werden hier angewendet, denn sie sind nicht nur in Verbindung mit der Berechnung der Quelle einzusetzen (wie die Absolute Zahl), sondern auch hier gibt es die Möglichkeit, noch nachträglich die Adresse zu ändern. Versetzen wir uns in die Lage des Assemblers. Nach dem Zweiten Pass kennt er die Adresse der Variablen Wert. Sie ist z. B. 234567. Das Programm holt sich aus diesem Speicherbereich ein Byte (\$12) heraus. In der nächsten Zeile wird wiederum die Adresse 234567 als Grundwert genommen, doch durch Addition verschiebt sich der Bereich des Zugriffs um ein Byte. Die Adresse, die wir erhalten, beträgt 234568. Dort können wir das nächste Byte (\$34) rausholen. In der fünften Zeile wird auf die vertauschte Reihenfolge mit einem Word zugegriffen. Das geht, denn der Speicherbereich ist gerade, und enthält die 2 Bytes, die wir kurz zuvor in den Speicher geschoben haben.

String umdrehen

Um dieses Verfahren noch zu erhärten, wollen wir einen vier Buchstaben langen Text umdrehen. Wir nutzen vier Register, in denen die vier Buchstaben abgelegt werden. Wir müssen hier das Byte als Registerlänge wählen, da sonst wieder ein Zugriff auf eine ungerade Speicherstelle geschehen würde. Das Programm hätte man auch anders hätte schreiben können. Eine Benutzung von nur zwei Registern hätte ebenso bei Registermangel gereicht, denn es bietet sich an, erst die äußersten Buchstaben, und dann die inneren zu vertauschen.

Programm:

```
move.b Text, d0
                           ; gleichbedeutend mit Text+0
        move.b Text+1,d1 ; hier würde bei
                           ; Word ein Absturz
        move.b Text+2,d2
                          ; sicher sein, denn Text+1
                           ; ist ungerade
        move.b Text+3,d3
        move.b d3, Text
        move.b
               d2, Text+1
        move.b
               d1, Text+2
               d0, Text+3
        move.b
        rts
        dc.b
                "Ulli"
Text
```

Das erste Kopierprogramm

Nehmen wir einmal an, wir hätten einen Text, der 15 Buchstaben lang ist. Wir wollen den Text nach Puffer kopieren. Wie können wir vorgehen? Unser erster Gedanke bedeutet viel Tipparbeit, denn es besteht die Möglichkeit den Speicher Byte für Byte zu kopieren.

Doch warum sollten wir immer Bytes benutzen. Viel sinnvoller wäre es doch, die Länge eines Longs auszunutzen, denn er kann gleich 4 Bytes aufnehmen und somit auch verschieben. Da wir jedoch durch Longs nur durch vier teilbare Speicherblöcke bewegen können (ohne Rest), bleibt ein Rest von 3 Bytes. Nur 12 Bytes können verschoben werden (4 bewegte Bytes * 3 Long-Zeilen = 12 Bytes), bei verschieben von 4*4 Longs wären 16 Bytes bewegt, und das wäre falsch. Die restlichen drei Bytes können nun mit einem Word und einem Byte-Zugriff verschoben werden. Die verbesserte Kopier-Version lautet also:

```
move.l Text,d0 ; Byte eins bis 4 übertragen
move.l d0,Puffer
move.l Text+4,d0 ; Bytes 4 bis 8 übertragen
move.l d0,Puffer+4
move.l Text+8,d0 ; Bytes 8 bis 12 übertragen
move.l d0,Puffer+8
move.w Text+12,d0 ; Bytes 12 und 13 übertragen
```

```
move.w
                d0, Puffer+12
                              ; Byte 14 übertragen
                Text+14,d0
        move.b
        move.b
                d0, Puffer+15
        rts
                "Ich bin das Prq"
        dc.b
Text.
        cnop
                0,2
                       ; Gerademachen der Speicheradressse
Puffer
        dc.b
                 "Das Programm
                                 , das verschiebt"
```

Ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass man auf ungerade Adressen nicht mit Word oder Long zugreifen darf. Da bei Texten die Wahrscheinlichkeit 50 zu 50 ist, dass sie gerade oder ungerade sind, erscheint es sinnvoll, den darauf folgenden Puffer eine gerade Adresse zu geben. Dies geschieht mit dem Befehl CNOP. Mit ihm kann man also eine gerade Adresse erzwingen, und auf Puffer kann nun ein beliebiger Zugriff erfolgen.

Ab den Speicherbereich Puffer finden wir, mit dem Debugger zu überprüfen, den String "Ich bin das Prg, das verschiebt".

Noch einige Worte zur Routine. Zwar haben wir einen Coprozessor, den Blitter, der Speicherbereiche schnell verschieben kann, aber dennoch ist der Prozessor mit ein paar weiteren Tricks schneller. Eine Betriebssystemroutine (unter Exec ist das CopyMem() oder CopyMemQuick()) nutzt ebenfalls den Vorteil, das ein Long schneller kopiert werden kann als vier einzelne Bytes. Für größere Speicherblöcke lohnt also auf jeden Fall der Aufruf dieser Funktion, da sie, wie wir gesehen haben, effektiv arbeitet.

Mathematische Operationen

Natürlich bietet der MC68000 nicht nur Kopierbefehle. Das Spektrum ist vielfältig, so werden auch alle Grundoperationen vom Prozessor realisiert. Dabei stellen die Addier- und Subtrahierbefehle den Mittelpunkt der mathematischen Operationen dar.

Addieren mit dem ADD-Befehl

Bei dem Addierbefehl benötigen wir eine Quelle, von der die Werte kommen, und ein Ziel, worin die Ergebnisse der Addition abgelegt werden. Es wird also immer die Quelle mit dem Ziel addiert und das Ergebnis steht im Ziel.

Allgemein kann man wie bei dem MOVE-Befehl schreiben:

```
add(.Typ) Quelle, Ziel
```

Wir haben schon 3 Quellen kennengelernt. Den Absolutwert, das Register und den Speicher. Ebenso zwei mögliche Ziele, das Register und der Speicher. Schreiben wir unser erstes Additionsprogramm, das den Umgang mit Ziel und Quelle ein wenig vertieft.

Programm:

```
move.l #2000,d0 ; Absolutwerte
move.l #1000,d1
add.l d1,d0 ; Ergebnis in d0
```

Zweite Möglichkeit:

```
move.l Wert1,d0 ; nun werden hier die Zahlen
move.l Wert2,d1 ; aus dem Speicher gelesen
add.l d1,d0 ; Ergebnis ebenso in d0
```

Dritte Möglichkeit:

```
move.1 #2000,d0
add.1 #1000,d0 ; Ergebnis auch in d0
```

Vierte Möglichkeit:

```
move.l Wert1,d0 add.l #1000,d0 ; Auch in d0
```

Fünfte Möglichkeit:

```
move.l Wert1,d0 add.l Wert2,d0 ; Ebenso in d0
```

Sechste Möglichkeit:

```
move.l #1000,d0 add.l d0,Wert2 ; Ergebnis in Wert2
```

Siebte Möglichkeit:

```
move.l Wert1,d0
```

```
add.l d0,Wert2 ; Ergebnis in Wert2
```

Achte Möglichkeit:

```
add.l #1000,Wert2 ; Ergebnis in Wert2
rts

Wert1 dc.l 2000
Wert2 dc.l 1000
```

Bis zu der sechsten Möglichkeit wurden bewusst Register zur Verknüpfung gewählt.

Wer sich im Rechnen üben will, der kann ja einmal die Länge des Programms errechnen. Es sind vorweggenommen 108 Bytes. Doch kann es oft sinnvoll sein, auch Variablenwerte heraufzusetzen. Ein Auszug könnte so aussehen:

```
add.b #1,WieOftSchonGespielt
```

oder

```
add #2,MausPositionXAchse
```

Buchstabe numwandlung

Im Amiga Zeichensatz trennt nur eine Länge von 30 Buchstaben die kleinen und großen Zeichen. Die Großbuchstaben kommen zuerst, und dann folgen anschließend die Kleinen. Wir können also ein Programm zur Umwandlung von Groß- in Kleinbuchstaben oder umgekehrt schreiben. Wiederum haben wir einen Speicherbereich, an dem der String, z. B. durch eine Texteingabe in dieser kopiert, steht. Dieser wird nun direkt in den gleichen Speicherbereich kopiert. Das spart einen Puffer, denn häufig interessiert die Eingabe sowieso keinen mehr.

```
move.b Text, d0
        add.b
                #32,d0
        move.b d0, Text
        move.b Text+1,d0
                #32,d0
        add.b
        move.b
                d0, Text+1
        move.b Text+2,d0
                #32,d0
        add.b
        move.b
                d0, Text+2
        rts
                "ASS"
        dc.b
Text
```

Wie beim MOVE-Befehl kann auch der ADD-Befehl optimierend eingesetzt werden. Man vergleiche dazu nur einmal das untere Programm.

Optimiertes Programm Version 1:

```
#32,d1
        move
        move.b Text, d0
        add.b
                d1,d0
        move.b d0, Text
        move.b
                Text+1,d0
        add.b
                d1,d0
        move.b d0, Text+1
        move.b Text+2,d0
        add.b
                d1,d0
        move.b
                d0, Text+2
        rts
        dc.b
                 "ASS"
Text
```

Der ADD-Befehl kann aber wegen seiner komplexen Adressierungsarten weiter verwendet werden.

Optimiertes Programm Version 2:

```
move #32,d1
add.b d1,Text
add.b d2,Text+1
add.b d3,Text+2
rts

Text dc.b "ASS"
```

Subtrahieren mit dem SUB-Befehl

Ebenso wie der ADD-Befehl arbeitet der SUB-Befehl. Er subtrahiert das Ziel von der Quelle. Der Vorteil kann darin liegen, dass

Register leicht auf Null gesetzt werden können. Denn anstatt des schon bekannten

```
move.1 #0,a0
```

lässt sich viel besser

```
sub.1 a0,a0
```

schreiben. Dieser Trick mit den Adressregistern auf Null setzen ist merkenswert, denn auf Adressregister ist er schneller und kürzer.

NEG als Sonderfall von 0-Wert

Es kann schon einmal vorkommen, das von der Zahl Null eine weitere Zahl abgezogen werden muss. Um nicht umständlicher weise z. B. die Zahl 13 von o abzuziehen,

```
moveq #0,d0
sub #13,d0
```

bietet der 68000 einen weiteren Befehl an. Es ist der NEG Befehl, der, wie der Name schon sagt, das Argument, negiert. Das obige Beispiel würde mit dem NEG Befehl folgendermaßen viel einfacher zu gestalten sein.

```
moveq #13,d0
neg d0
```

Multiplizieren mit MULU

Mit dem MUL-Befehl können 2 Werte multipliziert werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass bei der Anwendung des Befehls nur zwei 16 Bit Register verarbeitet werden können. Dies erscheint logisch, denn der Maximalwert ist ein 32-Bit Wert. Um jedoch zwei Long Zahlen zu multiplizieren benötigen wir 64 Bit, das bietet der einfache 68000 nicht. (Seine Nachfolger sind aber dazu dennoch in der Lage).

Beispiel:

```
move #20,d0
mulu #50,d0
rts
```

Das DO-Register enthält das Ergebnis: dezimal 100, bzw. hexdezimal \$64.

Dividieren mit DIVU

Der DIVU- oder DIVS-Befehl ist sehr komplex und nimmt auf der CPU relativ viel Platz ein. Ebenso wie beim MUL-Befehl gibt es hier eine Einschränkung. Der Wert, der unter dem Nenner steht (Divisor in mathematischen Kreisen genannt) muss eine 16-Bit Zahl sein, und der Divisor muss eine 32-Bit Zahl sein. Das Ergebnis ist wieder ein 16 Bit Wert. Ging die Division nicht auf, so steht im Hi-Word des Long-Ziels der Rest, und im Lo-Word der Ganzteil der Division (Quotient).

Lautet die Division 20/6, so würde im Lo-Word 3 stehen (die Sechs passt dreimal in die Zwanzig) und der Rest von 2 würde im Hi-Byte stehen.

Beispiel:

```
move.l #1000,d0
divu #10,d0
rts ; 100 (als Word) steht in d0
```

Achtung! Ist der Divisor Null, so ist uns ein Guru mit der Meldung "0000 0005" gewiss, denn jeder weiß: eine Division durch Null ist nicht erlaubt.

Die Ausführzeiten

In den obigen Kapiteln beschrieb ich schon, was unter Taktzyklen zu verstehen ist. Ein Befehl, der von dem Prozessor verarbeitet wird, wird in seinen Phasen decodiert und ausgeführt. Die Ausführungszeiten sind verschieden lang und das ist einfach zu erklären da ein Befehl, der z. B. ein Wert aus dem Speicher holt und ihn etwa mit einem anderen Wert aus dem Speicher verknüpft, länger zur Ausführung braucht als z. B. ein Befehl, der nur interne Register verknüpft. Daher sind die Ausführzeiten bei Befehlen mit Registern noch erträglich. (Wiederum kann ich mich nur wiederholen und sagen: "Die Register ausreizen".)

In den gleich folgenden Tabellen wird deutlich auffallen, dass Long-Words meistens eine höhere Ausführungszeit aufweisen als die Words. Über den Grund (16 Bit-Datenbus) haben wir schon gesprochen. Ich möchte die Zeiten in einer Tabelle anlegen, und daher ist es zwangsläufig, dass ich einige Abkürzungen einführe. Die Möglichkeiten einen Befehl anzusprechen, z. B. über Register oder Absolutwert, oder durch den Speicherinhalt fasst man unter den Begriff der Adressierungsart zusammen. Wenn ich also von der absoluten Adressierung spreche, so meine ich das die Quelle ein Absolutwert ist. Zur Abkürzung der Absoluten Adressierung wähle ich #xxx; ein Datenregister wird Dx genannt, falls das Datenregister eine Quelle ist; Dy, falls es Ziel sein soll; und Dn, wenn es allgemein in der Befehlscharakterisierung vorkommt. Das gleiche gilt für Adressregister. Variablen werden mit xxxx abgekürzt. Die Abk. ea kennzeichnet die effektive Adresse, die dann in der Tabelle angegeben ist.

Beispiel:

```
Dx Ax xxxx #xxxx
Befehl.w ea, Ay 12 12 16 20
```

Der Befehl Befehl. w Dx, Ay braucht also zur Ausführung 12 Taktzyklen.

Der Befehl Befehl.w #xxxx, Ay braucht 20 TZ um ein Absolutwort mit einem Adressregister zu verbinden.

Da aus den schon beschriebenen Gründen Bytes nicht schneller als Words ausgeführt werden können, werden nur Word und Long Zeiten in der Tabelle aufgelistet. Da die Tabelle jedoch noch mehr aussagt, ob nämlich eine bestimmte Adressierungsart erlaubt ist oder nicht, werde ich falls es notwendig ist, die Information, ob Byte Zugriff erlaubt ist, im Zweifelsfalle immer geben.

Wir wollen mit den Datentransferbefehl MOVE beginnen.

```
Dx
                              Ax
                                        XXXX
                                                    #xxxx
MOVE.w
          ea, Dy
                    4
                              4
                                        16
                                                    8
MOVE.1
                    4
                              4
                                        20
                                                    12
          ea, Dy
```

Die gleichen Zeiten gelten für MOVE-Befehle, bei denen das Ziel ein Adressregister (d.h. move.w/l ea.Ay) ist.

MOVE.w	ea,xxxx.l	12	12	28	20
	ea, xxxx.l				

Die Addierbefehle

```
ADD.w
                                        16
                                                    8
          ea, Dy
                              8
                                        22
ADD.1
          ea, Dy
                    6
                                                    14
                                        20
ADD.w
          Dx,ea
                    4
ADD.1
          Dx,ea
                    6
                                        28
                              8
                                                    12
                                        20
ADDA.w
          ea, Ay
                    6
ADDA.1
          ea, Ay
                                        22
                                                    14
```

die Endung A an ADD müsste eigentlich auch an das MOVE dran, da dadurch deutlich wird, dass eine Adresse das Ziel ist. Doch benötigt Devpac dies nicht zur Erkennung, da er selbst an der Endung erkennt, dass dies ein Adressregister ist. Das gleiche gilt für Absolutzahlen, wo eigentlich ein I ans Ende gehört (z. B. SUBI).

```
ADDI.w #xxxx,ea 8 - 24 - ADD.l #xxxx,ea 16 - 36 -
```

Die Subtraktionsbefehle benötigen die gleiche Taktzyklenzeit wie die Additionsbefehle, daher sind sie hier nicht erneut aufgelistet.

Die Multiplikations- und Divisionsbefehle

```
MULU.w ea, Dy 70 - 82 74
DIVU.w ea, Dy 158 - 170 16
```

Interessant ist, dass diese Befehle nur ein Datenregister als Ziel haben können.

Wenn wir uns diese Zeiten ansehen, und uns klarmachen, das Intel oder RISC Prozessoren nur so 2 Taktzyklen benötigen, so sind diese langen Zeiten blamierend. So ist es ein Muss für uns Programmierer, die kürzesten Befehle raus zu picken. In späteren Kapiteln, wo noch mehrere Quell- und Ziel-Arten vorkommen, wo wir also Bekanntschaft mit weiteren Adressierungsarten machen, ist dies wichtiger Bestandteil der Programmierung, daher ist es sinnvoll, sich die schon bekannten einmal einzuprägen.

Optimieren mit ADD

Die Optimierung soll zeigen, wie man kürzere und schnellere Programme generiert. Mit dem Addiere-Befehl lässt sich auch schon optimiert und zeitsparend arbeiten. Man versucht in Assembler die langsamen Multiplikationen durch die fast 70-mal schnelleren Additionen zu ersetzen, denn die Multiplikationsbefehle und die noch längeren Divisionsbefehle haben Zeiten, wo man sich schon einen Kaffee holen kann. (Für die, die sich jetzt benachteiligt fühlen, natürlich auch Kakao, Milch, Tee und Limo!). Die Ersetzung gelingt in den meisten Fällen.

Wir wollen nun ein Beispiel kennenlernen, wo wir die Multiplikation mit konstanten Werten durch Additionen ersetzen können. Wenn man eine Zahl mit Zwei multiplizieren will, verdoppelt sich der Wert der Zahl. Aber anstatt diese mit Zwei zu multiplizieren, können wir auch den Wert der Variablen zu sich selbst addieren. Das Ergebnis wäre das gleiche.

Programm:

```
move Wert,d0
add d0,d0 ; gleichbedeutend mit mulu #2,d0
move d0,Wert2
rts

Wert dc.1 123
Wert2 dc.1 0
```

Im Debugger kann man das Ergebnis untersuchen, und es lautet 246. Doch steht dort wirklich 246? Warum steht denn da eine kleinere Zahl? Unbemerkt haben wir den Wert der Variablen Wert als dezimalen gewählt. Im Monitor allerdings erscheinen nur Hex-Werte. Doch der unterstützt uns auch hier mit den Zahlenformaten. Mit AmigaRechts+0 erscheint ein kleines Fenster, indem die Formate umgerechnet werden können. Bei der Eingabe von einem Hexwert (Kennzeichnung ist ein Dollerzeichen \$) oder einer

Bin-Zahl (Kennzeichen das Prozentzeichen %) wird dies als Dezimalzahl und Hexzahl angezeigt. Dez-Werte oder Hex-Werte nach Bin zu wandeln geht leider nicht, und man vermisst diese Möglichkeit beim Speicherdurchschauen teilweise.

Unterprogramme mit BSR

Es fällt auf, dass wir bei dem vorherigen Programm immer einen Addierbefehl zur Multiplikation in der Zeile steht. Schöner ließe sich dies mit einem Unterprogramm lösen. Es soll nur die Addition beinhalten. In BASIC (der Assembler verwandtesten Sprache; nicht die am Assembler nächste Sprache!) geschieht dies mit dem Schlüsselwort GOSUB und endet mit RETURN. In Assembler heißt der Befehl zum Ansprung eines Unterprogramms BSR, vom Englischen "Branch to SubRoutine" (verzweige zur Unterroutine).

Natürlich muss das Unterprogramm auch einmal beendet werden, und das geschieht mit dem schon uns bekannten RTS. Mit RTS (ReTurn from Subroutine (beende Unterroutine), nicht merken als Return To Subroutine) findet der Rechner wieder zurück ins Hauptprogramm (oder Programm, das eine Ebene höher liegt, denn auch Unterprogramme können Unterprogrammaufrufe enthalten. Der Prozessor fährt dann mit der Zeile die unter dem Aufruf steht weiter. (Näheres zur Arbeitsweise des Branch- und Return-Befehles später.) Nach dem BSR folgt ein Labelname, den wir jetzt erstmals als Ansprungsadresse einsetzen.

Unser Programm soll nun das Unterprogramm MulMit2 enthalten.

```
; Hauptprogramm
                   Wert1,d0
          move
                  MulMit2
          bsr
                   d0, Wert1Neu
          move
          move
                  Wert2,d0
                  MulMit4
          bsr
                  d0, Wert2Neu
          move
          rts
; Unterprogramme zur schnellen Multiplikation
M111Mit2
         add
                  d0.d0
MulMit4
         add
                   d0,d0
                   d0, d0
          add
          rts
; Variablenteil
          dc
                   10
Wert1
                   20
Wert 2
          dc
                           n
Wert1Neu
                  dc
Wert.2Neu
                 dc
```

Das Programm enthält nun ein weiteres Unterprogramm. Es multipliziert den Wert des DO-Registers mit Vier. Anstatt der Zeile, die ein add dO, dO enthält, hätten wir natürlich auch das Unterprogramm MulMit2 aufrufen können. Denn zwei Mal mit Zwei multipliziert ergibt auch den Wert mit vier multipliziert! (Logisch nicht?)

```
MulMit4Neu
bsr MulMit2
bsr MulMit2
rts
```

Mit Hilfe dieses Verfahrens lassen sich Zahlen über die Addiermethode immer um das doppelte erhöhen. Dieses Verfahren muss man sich merken, und wir werden später noch einmal darauf zurückkommen.

Doch um noch einmal auf die Unterprogramme zu sprechen zu kommen: Vielleicht wird man sich fragen, warum wir das Unterprogramm an das Ende gesetzt haben. Dies macht einfach der Übersicht halber. Und, oben steht das Hauptprogramm, unten das Unterprogramm. (Sonst würde man ja Oberprogramm sagen, oder?)

Die schnellen und kurzen Quickies

Es gibt Anweisungen und Befehle, die sehr häufig in Programmen auftauchen. Man einigte sich darauf, neue Befehle im Prozessor einzufügen, die diese Aufgaben schneller erledigen können, als die alten, langsamen. Die Ersparnis ist in allen Fällen gegeben, vor allen Dingen in der Long-Word Verarbeitung wird mit diesen Befehlen eine Lücke geschlossen.

Der Move Quick Befehl

Unter diesen Befehlen, die schneller verarbeitet werden können, zählen die MOVEQ-Befehle (sprich "Move quick"), die Werte zwischen 0 und 127 (Vorzeichenbehaftet, daher nicht 255) in ein Datenregister schreiben können. Die Quelle darf jedoch nur ein Absolutwert sein, und das Ziel ein Datenregister. Das hört sich nach einer sehr starken Einengung an, ist es aber im Normalgebrauch nicht. Die Ausführzeiten sprechen für die Einsetzung des Befehles und ich möchte in keinem Programm, welches Werte zwischen 0-127 (oder negative Werte zwischen -1 und -127) in Datenregister schreibt (4 TZ), einen normalen MOVE-Befehl mehr entdecken (8, bzw. 12 TZ). Doch außer der schnelleren Ausführung ist der Quicky auch noch Platzsparender. Während bei der normalen Move Anweisung 2 Bytes für die Kennung draufgehen, und dazu noch die 2 Bytes für benutzte Word, oder etwa 4 Bytes für Longs benötigt werden, so kommt der MOVEQ mit 2 Bytes aus. Das liegt daran, das der Absolutwert vom MOVEQ immer in den 2 Bytes untergebracht ist. Das ist toll. Eine Ersparnis bei Longs von 4 Bytes!

Ab jetzt schreiben wir also nicht mehr:

```
move.1 #0,d0
```

sondern:

```
moveq #0,d0
```

Da der MOVEQ-Befehl keine Unterscheidung zwischen Longs und Words macht, sondern immer die Werte auf Longs ergänzt, ist dieser Befehl besonders schmackhaft. Wenn wir eine Long-Datenregister beschreiben müssten, würden wir 12 TZ verschwendet. Durch Benutzung eines MOVEQ sparen wir 12 - 4 = 8 TZ und 4 Bytes!

Doch Vorsicht: Der MOVE-Befehl bewegt nur so große Werte, wie sie ihm angegeben werden. Ist also das Long mit \$ff000000 vordefiniert, und wir bewegen ein Byte (\$ff) in das Register hinein, so hat es nach dem Bewegen den Wert \$ff0000ff. Der MOVEQ allerdings löscht alles, was im Hi-Long steht. Da nur sehr selten Wörter oder Bytes bewusst ins Lo-Long-Datenregister geschrieben werden, und das Hi-Byte nicht zerstört werden darf, können wir meist getrost den Quicky benutzen.

Es sollte jetzt nicht mehr

```
move.1 #16,Wert ( ganze 28 TZ)
```

heißen, sondern nun

```
moveq #16,d0 (4 TZ)
move.l d0,Wert (20 TZ)
```

Eine Einsparung von immerhin 4 Bytes und nach dem alten Spruch, "Kleinvieh macht auch Mist", können wir hier und da schon ein paar Bytes sparen. Ich bin sicher, das Compiler auf diese 4 Bytes unter keinen Umständen verzichten wollen.

Addiere Quick

Genauso wie es ein MOVEQ gibt, ist auch ein ADDQ, bzw. SUBQ vorhanden. Die Parallelen sind bei der Absolutquelle, der Unterschied jedoch bei dem Ziel. Das Ziel kann im Gegensatz zum MOVEQ, der nur Datenregister als Zieloperanden kennt, auch andere Adressierungsarten sein. Doch müssen wir hier mit einer (kleinen) Einschränkung leben. Unsere Quelle, also für den ADDQ/SUBQ der Absolutwert, darf nur zwischen 1 und 8 liegen. In den meisten Fällen ist damit aber auch zu leben.

So wollen wir auch nicht mehr

```
add.l #2,X_Achse (36 TZ)
add #4,d0 (8 TZ)
add.l #5,d0 (16 TZ)
```

schreiben, sondern

```
addq.1 #2,X_Achse (28 TZ)
addq #4,d0 (4 TZ)
addq.1 #5,d0 (8 TZ)
```

Sollten wir einmal in die Lage kommen, den Absolutwert 10 zu addieren, so könnten wir leicht in Versuchung kommen keinen Quicky anzuwenden. Doch halt! Neben den Ausführzeiten gibt es noch die Programm-Länge die es ebenfalls zu optimieren gilt. Bei einer Addition, die sich aus 2 Quickies zusammensetzen lässt, sollte der Quicky siegen, warum zeigt das Beispiel.

```
add.l #10,d0 (immerhin 16 TZ und 6 Bytes)
```

Aber es geht auch anders

```
addq.1 #8,d0 (8 TZ und 2 Bytes)
addq.1 #2,d0 (8 TZ und 2 Bytes)
```

Die Ausführungszeit für die beiden Quickies ist die gleiche wie bei der Ohne-Quicky-Methode (16 ZT). Doch benötigen wir nicht mehr 6 Bytes für die Addition, sondern nur noch 4. Eine kleine Optimierung, die auch zu kürzeren Programmen beitragen kann.

Alle Adressierungsarten

In den früheren Kapiteln habe ich schon angeschnitten, was Adressierungsarten sind. Wir wollen unter einer Adressierungsarten Möglichkeit verstehen, wohin der Prozessor Daten schreibt und wo er sie herholt. Das heißt, die Adressierungsart ist der Schlüssel zu unserem Speicherbereich.

Da wir schon etwas Erfahrung gesammelt haben, stellen die restlichen Adressierungsarten kein Problem mehr dar. Zur Übersicht seinen aber auch noch die bekannten aufgelistet.

Datenregister direkt

Bei dieser Adressierungsart wird der Operand entweder in das angegebene Register geschrieben, oder aus ihm gelesen. Es stehen

dazu alle Register von D0 bis D7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: Dn

Adressregister direkt

Es stehen dazu alle Register von A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: An

Adressregister indirekt

Da es ab hier neu wird, ist es wichtig die Funktionsweise dieser und folgender Adressierungsarten ein wenig zu erhellen.

Bei der indirekten Adressierungsart ist das Adressregister ein Zeiger.

Es stehen dazu alle Register von A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: (An)

In der Erklärung tauchte das Wort Zeiger auf, und vielleicht fragen einige, was das denn sein soll. Programmierer, die mit C oder Pascal vertraut sind, dürften mehr oder weniger schon wissen, was man mit diesen Zeigern machen kann. Der Name kommt daher, dass sie auf eine Speicherzelle zeigen. Wenn z. B. das Adressregister A4 die Adresse \$10000 enthält, können wir den Sachverhalt auch mit folgenden Worten beschreiben. Der Zeiger A4 zeigt auf die Adresse \$10000. Na und? Was haben wir davon? Nun, mit Hilfe dieser Adressierungsart ist es möglich, Daten, die an der Adresse stehen, auszulesen, zu bearbeiten, oder natürlich auch zu schreiben. Wollen wir doch einmal den Inhalt des Speichers der Adresse \$1000 in ein Datenregister (D2) schreiben. Es soll nur ein Byte gelesen werden. Mit unserem bisherigen Wissen machen wir das wie folgt:

```
move.b $10000,d2
```

Aber, was ist, wenn die Adresse nicht bekannt ist? Schon ein Beispiel, warum die absolute Adressierung in manchen Fällen einige Probleme bereitet. Wir wollen daher die Zeile erneut schreiben, und zwar jetzt mit der indirekten Adressierung.

```
move.l #$10000,a0
move.b (a0),d2
```

Anstatt ein move. 1 #xxxx, a0 kann man einen neuen Befehl verwenden, der Absolutwerte in Adressregister schreibt. Die neue Version sieht dann folgendermaßen aus:

```
lea $10000,a0
move.b (a0),d2
```

Mit dieser Möglichkeit können wir auch einfach Daten verschieben

```
lea Wert1,a0 ; gerade Adresse
lea Wert2,a1 ; gerade Adresse gefordert
move (a0),(a1)
```

Nicht jeder Assembler achtet auf die geraden Adressen, die bei dem LEA-Befehl geladen werden. Sollte eine Adresse ungerade sein, wird spätestens bei der Ausführung die Rache kommen. Bei der Bewegung der Word wird ein Absturz folgen.

Übergabe beim CLI-Aufruf

Doch die Anweisung ist vielfältiger Natur. Nach dem Aufruf eines Programms aus dem CLI-Fenster ist in A0 ein Zeiger auf den Eingabestring zu finden. In D0 befindet sich übrigens die Länge der Eingabe.

Haben wir ein Programm zur Directoryausgabe geschrieben, und wollen als Parameter die Laufwerksnummer haben, so zeigt A0 auf den Eingabestring. Wir kürzen bei der Parameterübergabe einmal ab, und schreiben anstatt DFO nur einfach O. Da ja nur die Nummer gefragt ist, und nicht das führende DF, muss die Länge des String, also auch der Inhalt von DO Eins sein, andernfalls wäre die Übergabe fehlerhaft. Wir können nun auf die Laufwerknummer mit Hilfe der indirekten Adressierung zugreifen, indem wir das Byte auslesen.

```
move.b (a0),d1 ; In d1 Steht die Ziffer
```

Es gäbe keine andere Möglichkeit an die Daten heranzukommen.

Adressregister indirekt mit Postinkrement

Bei der indirekten Adressierungsart mit Postinkrement ist das Adressregister ein Zeiger und dieser wird nach der Operation erhöht. Der Wert, um den das Adressregister erhöht wird, richtet sich nach der Operandenlänge. Wird ein Byte eingelesen, wird das Adressregister nur um den Wert eins erhöht, bei Word um zwei.

Es stehen dazu alle Register von A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: (An) +

Die Features des Prozessors gehen noch weiter. In einigen Fällen wollen wir Daten, auf die die Adresse zeigt, auslesen, und die danach folgenden Informationen ebenfalls verwerten. Als Beispiel soll eine Tabelle angeführt werden, die Informationen über die Fenstergröße enthält. Dabei soll der erste Wert ins DO-Register geschrieben werden, und der nächste ins D1-Register. Die Tabelle enthält nur Words, ebenso sollen aus der Tabelle nur Words in die Register geladen werden. Der Zeiger auf Tabelle, nicht die Tabelle selber, soll in der Speicherstelle TabStart stehen.

```
move.l Tabstart,a2

move (a2),d0

add.l #2,a0

move (a2),d1
```

Diesem Programm erlaubt es, Tabellen auszulesen. Der Addiere-Befehl muss hier sein, denn wir müssen den Zeiger auf das nächste Element springen lassen, und das ist 2 Bytes (1 Word) weiter.

Jetzt wenden wir unsere neue Adressierungsart an:

```
move.l Tabstart, a2
move (a2)+, d0
move (a2), d1
```

Das ganze wirkt doch gleich viel übersichtlicher.

Indirektes kopieren

Doch auch Strings können über die indirekte Adressierungsart kopiert werden. A0 soll ein Zeiger auf einen String, und A1 soll der Zeiger auf den Puffer sein. Der String soll 7 Zeichen lang sein. Wir haben schon einmal eine Möglichkeit zur Stringverschiebung kennengelernt. Dies soll uns noch einmal bewusst werden.

```
AltesPrg:
    move.l (a0),d0
    move.l d0,(a1)
    addq.l #4,a0
    addq.l #4,a1
    move (a0),d0
    move d0,(a1)
    addq.l #2,a0
    addq.l #2,a1
    move.b (a0),d0
    move.b (d0),d0
```

Mit diesem Programmteil können String mit einer Länge von 7 Bytes kopiert werden, die Voraussetzung ist jedoch, dass die Adressen gerade sind, denn sonst droht wieder ein toller, roter, blinkender Kasten mit einer 3 drin. Der Trick ist wieder folgender. Wir nutzen die 4 Bytes Aufnahmekapazität der Longs. Was uns auch hier wieder auffällt sind die Additionen, die je nach Länge der Übertragung natürlich verschieden sein müssen. (Einmal 4 Bytes und 2 Bytes). Zum Schluss brauchen wir nicht mehr einen Hinzuaddieren, da der String kopiert ist, und die Adresse nicht mehr angepasst werden muss. Da es sehr sehr häufig vorkommt, dass Programme oder Strings kopiert werden müssen, wenn es gerade nicht der Blitter macht, würde immer in Addierbefehl zum Zeigen auf das nächste Datum benötigt werden. Der Prozessor aber kennt aber die Möglichkeit der indirekten Adressierung mit Postinkrement, die wir gerade kennengelernt haben. Der Vorteil liegt darin, das der Additionsbefehl (2 Bytes und 4 TZ) gespart wird, und das immer die richtige Anpassung, d.h. Addition um auf das nächste Element zu kommen, jeweils um 4, 2 oder 1 ist.

Unsere verbesserte Programmversion sieht folgendermaßen aus:

```
move.1 (a0)+,d0
move.1 d0,(a1)+
move.w (a0)+,d0
move d0,(a1)+
move.b (a0),d0
move.b d0,(a1)
```

Nachdem der Prozessor also die Daten mit Hilfe des Zeigers in das D0-Register transportiert hat, wird die Adresse um 4 erhöht, da es sich bei dem Zugriff um ein Long handelte. Wichtig ist, das erst nach dem Bewegen der Daten die Adresse erhöht (inkrementiert wird). In der dritten Zeile wir die Adresse nur um Eins erhöht, da der Zugriff nur auf ein Word war.

Doch das unser Prozessor sehr mächtig ist, kennt er natürlich nicht nur die Möglichkeit über die indirekte Adressierung mit Inkrement in ein Datenregister zu schreiben, sondern auch als Ziel diesen Operanden zuzulassen. Das heißt, dass unser Programm wie folgt weiter verkürzt werden kann:

```
move.l (a0)+, (a1)+
move (a0)+, (a1)+
move.b (a0), (a1)
```

Toll nicht?

So sind auch einfache Zeichenumwandlungen möglich. Da wir die Schleifenbefehle noch nicht kennen, vorab ein Pseudocode. Es soll AO ein Zeiger auf eine Zeichenkette sein.

```
Schleife move.b (a0)+,d0
WENN Ende der Zeichenkette erreicht
DANN beende Programm
SONST Weiter im Ablauf
bsr WandleZeichenUm
SPRINGE nach Schleife
```

Bei der indirekten Adressierung mit Prädekrement ist das Adressregister ein Zeiger, und dieser wird entsprechend der Länge der in den Prozessor eingelesenen Werte vor der Verarbeitung vermindert.

Es stehen dazu alle Register von A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: - (An)

Ebenso wie es eine Adressierungsart mit einer anschließenden Erhöhung der Adresse gibt, so ist auch eine Gegenadressierungsart vorhanden. Jetzt wird zuerst die Adresse vermindert, und dann wird auf sie zugegriffen. Die Reihenfolge ist vielleicht so zu merken, indem man auf die Stellung des Plus- bzw. Minuszeichens achtet. Da das Minuszeichen vor der geklammerten Adresse steht, wird sie zuerst vermindert und dann benutzt, im Gegensatz zum Pluszeichen, das erst nach der geklammerten Adresse steht, und diese dann erhöht.

Adressregister indirekt mit Adressdistanz

Bei der indirekten Adressierungsart mit Adressdistanz bildet die Summe aus Adressregister und einem 16 Bit Absolutwert einen Zeiger auf den Operanden.

Es stehen dazu alle Register von A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: d16 (An)

Die Arbeitsweise wollen wir uns an einem Beispiel verdeutlichen. In dem Adressregister A0 soll der Wert \$10000 stehen. Er zeigt somit auf diese Adresse. Mit einem Absolutwert können wir diesen Bereich um Werte zwischen -32768 bis 32767 verschieben. Der Absolutwert soll einmal \$1000 sein. Um nun aus der Summe \$10000 + \$1000 ein Byte in ein +D4-Register zu bewegen schreiben wir folgendes.

```
lea $10000,a0 ; oder move.l #$10000,a0 move.b $1000(a0),d5
```

Durch die Addition von \$10000 und \$1000 erhält der Rechner die benötigte Adresse von \$11000, aus der er ein Byte in das D5-Register überträgt. Mit diesem Befehl lassen sich sehr leicht bestimmte Elemente einer Tabelle verarbeiten. Ein Beispiel. Das Amiga Betriebssystem ist sehr stark an Tabellen gebunden, die wir auch Strukturen nennen. (Näheres bei der Betriebssystemprogrammierung). Nehmen wir einmal an, wir erhalten nach Öffnen eines Fensters einen Zeiger auf dessen Struktur. An bestimmten Stellen der Struktur sind bestimmte Eigenschaften abgelegt. So auch die X und Y Koordinate des Mauszeigers. Sie befinden sich an der Position \$c und \$e. Wir wollen sie auslesen und in den Datenregistern D0 und D1 sichern. Der entsprechende Teil sieht so aus:

```
; Zeiger auf die Fenster Struktur in a0

move $c(a0),d0

move $e(a0),d1
```

Neben den Eigenschaften der Tabellenvereinfachung gibt es auch noch eine weitere geniale Anwendung des Befehls, und zwar auf LEA Befehle. Ich vermute, dass ich etwas Verwunderung stifte, doch soll sich diese lösen. Ich will die Anwendung einfach einmal hinschreiben. Ich wähle den Inhalt des Adressregister mit 22222.

```
lea 100(a0),a0
```

Was passiert. Nun der Inhalt vom A0-Register, das ist 22222, wird mit 100 addiert und wieder in A0 gesichert. Eine geniale Möglichkeit Adressregister zu erhöhen, die sonst über den add. 1#-Befehl erhöht würden. Diese Möglichkeit wird man z. B. in IFF-Entpackern finden, die die Adresse bei dem Zeilendurchlauf um 10240 erhöhen müssen. Die Ausführungszeit spricht auch hier für die Anwendung des Befehls.

Adressregister indirekt mit Adressdistanz und Index

Bei der indirekten Adressierungsart mit Adressdistanz und Index bildet die Summe aus Adressregister und einem 8 Bit Absolutwert sowie einen 32 Bit Index den Zeiger auf den Operanden.

D8 kann Werte zwischen -128 und 128 darstellen.

Es stehen dazu alle Register von A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: D8 (An, Rx)

Auch dieser Befehl eignet sich sehr gut für Tabellenarbeiten. Er erweitert die in 4.6.6 beschriebe Adressierungsart insofern, dass er ein Indexregister erlaubt. Über diesen sind z. B. Zählschleifen möglich. Nehmen wir einmal an, wir haben wiederum eine Tabelle, auf die das A0-Register zeigt. An der Stelle 100, die unser D8 aufnimmt stehen 12 Werte, die benötigt werden. Diese müssen bedauerlicherweise noch addiert werden. Was soll man tun? Unsere neue Adressierungsart hilft uns weiter.

```
add 100(a0,d0),d1
```

Mit dieser Zeile, die wir in eine Schleife packen können, sind wir in der Lage, bei Benutzung des □0-Registers als Zähler von 1 bis 12, unsere benötigten Werte zu addieren.

Absolut kurz

Als Adressangabe dient ein Wort, das den Speicherplatz angibt. Die Werte sind Words, die dann auf Longs umgewandelt werden.

Die allgemeine Syntax lautet: #xxxx.w

Diese Adressierungsart wird wenigsten genutzt. Außer um den Speicherbereich von o-65535 (\$ffff) anzusprechen taugt der Befehl nichts. Da wir sowieso in den meisten Fällen keinen Absolutspeicher gegeben haben, sondern nur den, den uns evtl. das

Betriebssystem zur Verfügung stellt, ist der Befehl fast überflüssig geworden. Wenn wir allerdings Betriebsystemfern programmieren, und uns die Speicherorganisation nicht mehr interessiert, können wir fleißig in den Bereich reinschreiben, denn der Zugriff ist schneller.

Absolut lang

Als Adressangabe dient ein Long, das den Speicherplatz angibt.

Die allgemeine Syntax lautet: #xxxx.1

PC Relativ mit Adressdistanz

Bei der indirekten Adressierungsart mit Adressdistanz bildet die Summe aus dem Programm-Counter und einem 16 Bit Absolutwert einen Zeiger auf den Operanden.

Die allgemeine Syntax lautet: D16 (PC)

Die Anwendung der Adressierungsart ist hier und da zu finden. Sie bietet einige Vorteile bei der Variablenverarbeitung. Vorerst jedoch ein Zitat aus einem anderem Assemblerbuch: "Für die bedauernswerten Menschen, die trotzdem PC-Relativ programmieren möchten …". Programmiere ich also PC-Relativ, bin ich also bedauernswert, ach ja? Ich muss vorerst einmal einräumen, dass diese Adressierungsart durchaus nicht mit mehr Denkverarbeitung verbunden ist, denn bei normalen Programmen kommt hinter den Variablennamen nur noch (PC). Dies sieht dann etwa so aus:

```
move.1 Wert(PC),d0
```

Ich glaube, dass 4 Bytes Programmtext zu verkraften sind. Einen Nachteil dieses Befehls sehe ich nicht, und jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Da "Wert" einen Speicherstelle von 32 Bit darstellt, man aber bei der Relativen Programmierung meist keine großen Distanzen zwischen Programmzähler und Variablen auftauchen, wird zur genauen Speicherdefinition nur 16 Bit benötigt, eine Platzersparnis von 2 Bytes. Zudem ist PC relative Programmierung immer schneller als Absolute. Als Dritter Punkt wäre noch die interne Programmspeicherung zu nennen. Da das Amiga Betriebssystem ein Multitasking System ist, das mehrere Prozesse (Programme, Tasks) quasi gleichzeitig ablaufen lässt, müssen alle Programme an jeder Speicherstelle laufen können. Das OS (Operation System, Betriebssystem) stellt den Speicher zur Verfügung (er organisiert ihn), wir können nicht davon ausgehen, das sie immer an der selben Adresse laufen. Programme, die überall im Speicher stehen können, werden relokatibel genant. Benutzen wir daher im Programm Absolutwerte, so werden diese aus dem Programm herausgefiltert und in einem Hunk, der vor jedem Programm zu finden ist, für den Computer verständlich abgespeichert. Durch diese Hunk-Liste kann er dann an jeder anderen Speicherstelle das Programm zusammensetzen. Benutzten wir eine PC-Relative Programmierung, so kann dieser Eintag in die Hunk-Tabelle ausbleiben, das Programm wird also noch kürzer.

Ich wette, dass bei jedem guten Programm, das schnell ablaufen muss, PC-Relativ programmiert wird. (Man denke auch nur an den Cache!)

Für alle die, die sich nicht die Arbeit mit den "(PC)" machen wollen, aber die Geschwindigkeit und kürze noch nachträglich in die Programme einbauen wollen, bietet der Devpac Assembler eine PC-Option p+ an, auf die wir aber später noch einmal zu sprechen kommen, wenn es darum geht verschiebbare Programme zu schreiben.

PC Relativ mit Adressdistanz und Index

Bei der indirekten Adressierungsart mit Adressdistanz und Index bildet die Summe aus dem Programm-Counter und einem 16 Bit Absolutwert, sowie einem Index den Zeiger auf den Operanden.

Die allgemeine Syntax lautet: D16 (PC, Rx)

Die Anwendung ist eine Mischung aus den obigen. Sie setzt sich zusammen aus der PC-Relativ Programmierung und der aus Kap. 4.6.7 (???). Die Anwendung ist hier dürftig, aber kann in manchen Fällen geschickt angewendet werden. Wiederum ist die Tabellenmöglichkeit, die als gutes Beispiel für die Anwendung vorausgeht.

Anstatt

```
lea Tabelle,a0
move.b 0(A0,d0)
.
.
Tabelle dc.b 1,2,3,4
```

lässt sich viel einfacher

```
move.b Tabelle(PC,d0)
```

schreiben. Dies ist kürzer und schneller. Wird jedoch der MOVE Befehl in einer Schleife verwendet, und der AO Zeiger nicht verändert, dann ist natürlich die erste Variante schneller, dass die Informationen über die Lage der Tabelle (Adresse) nicht erneut zur Verfügung stehen muss.

Konstanten-Adressierung

Man bezeichnet mit der Konstanten-Adressierung, oft auch unmittelbare Adressierung genannt, eine Möglichkeit, Absolutwerte (Konstantwerte) zu benutzen.

Es stehen dazu alle Register von D0 bis D7 bzw. A0 bis A7 zur Verfügung.

Die allgemeine Syntax lautet: #Rx

Wir haben in unseren früheren Programmen diese Adressierungsart schon kennengelernt. Sie muss bei Absolutwerten angewendet werden, wenn diese nicht im Speicher stehen. In vielen Fällen kann hier optimiert werden, zum Beispiel durch den MOVEQ Befehl.

Die Logikbefehle

Die Logikbefehle erweitern das Spektrum der mathematischen Möglichkeiten, die im 68000 stecken. Durch sie werden Verknüpfungen möglich, die uns bestimmte Werte miteinander verbinden lässt. Die Anwendungen sind nicht zu häufig, jedoch werden sie gerne zum Löschen von Hi-Long Words, zur Ausmaskierung gewisser Bit (einzelne Bit werden gesetzt oder gelöscht) und zum Setzen von ganzen Bitpaletten für die Coprozessoren verwendet.

Um die Funktionsweise zu erklären, müssen wir wieder auf die unterste Zahlenebene, der Binärebene herunter, denn bei allen logischen Befehlen wird die Arbeitsweise nur durch Betrachten der Binärzahlen sichtbar, jedoch nicht durch die Dez- bzw. Hex-Werte.

Die Und-Verknüpfung (AND)

Die Und-Verknüpfung (auch Konjunktion oder Logisches Produkt genannt) soll die erste sein, mit der wir in den Katalog der Verknüpfungen einsteigen. Als Grundbeispiel sei auf eine einfache logische Schaltung verwiesen. Wie haben eine Lampe, die durch zwei in Reihe geschalteten Schalter gesteuert werden kann. Das Ergebnis kann nur ein Brennen oder ein nicht Brennen sein, nicht jedoch ein halbes. Es werden also zwei geschlossene Schalter zum Brennen der Lampe benötigt. Wenn einer der beiden Schalter nicht geschlossen ist, so bleibt die Lampe dunkel. Wir können also folgende Tabelle aufstellen.

Schalter 1	Schalter 2	Resultat
Geschlossen	Geschlossen	Lampe brennt
Geschlossen	Nicht Geschlossen	Lampe brennt nicht
Nicht Geschlossen	Geschlossen	Lampe brennt nicht
Nicht Geschlossen	Nicht Geschlossen	Lampe brennt nicht

Die Prädikate geschlossen und nicht geschlossen, sowie Lampe brennt und Lampe brennt nicht, lassen sich auch wie folgt in einer Tabelle darstellen. Dabei soll eine Funktion UND definiert werden, mit dem Zeichen "&".

Ein 1	Ein 2	Ein 1 & Ein 2 = Resultat
1	1	1
1	0	O
1	0	О
0	0	О

Da wir natürlich nicht nur ein Bit haben sondern 8, 16 oder 32, so werden diese immer zusammen betrachtet. Unsere erste Long-Zahl soll z. B. %1111100010101000 und die Zweite %010101011001101 sein. Dann liefert die Verknüpfung durch ein Logisches Und das Resultat:

```
%1111100010101000
%0101010111001101
```

%0101000010001000

```
Im Programm wir dies so aussehen:
```

```
move #%0101010111001101,d0 and #%1111100010101000,d0
```

```
verknüpft folgendermaßen aussehen:
```

```
Die Negierung (NOT)

Negierung (Nicht) ist ein interessanter Befehl, der doch ziemlich simpel arbeitet. Er dreht einfach die einzelnen Bit um. Daraus folgt, das aus jedem nicht gesetzten Bit ein gesetztes wird und umgekehrt. Somit benötigen wir nur eine Quelle. Ein

Beispiel:
```

NOT %0101010111001101 ----- %1010101000110010

```
Registervertausch und Registeraustausch
```

Nun wollen wir zwei Befehle kennenlernen, die die Handhabung mit den Registern ein wenig vereinfachen sollen.

Register wechsle dich! (EXG)

Jetzt haben wir schon so viele tolle Register, da wird es manchmal schwer, auch alle zu benutzen. Doch nach einiger Zeit gewöhnt man sich an diese Tatsache (arm dran sind die, die Intel-PC-Assembler versaut sind), das so viele Register zur freien Verfügung stehen, und wird sie alle benutzen. Und wenn einmal ein Programm steht, und alle 8 Register gnadenlos ausgenutzt werden, passiert es, das sich die Registerinhalte im Weg sind, und einfach in falschen Registern stehen. Anstatt nun Koordinaten im D0 und D1-Reg. zu übergeben, kommt doch eine Routine so frech daher, und verlangt die Werte in umgekehrten Registern, also in D1 und D0. Tja, was nun bleibt, ist ein typischer Vorgang, gerade in höheren Programmiersprachen, die Variablen zu vertauschen. Die Definition einer Hilfsvariablen, oder eines Austauschregisters ist angesagt. Ein Register-Austauschprogramm mit dem Registerpaar D0/D1 und dem freien Register D7 sieht dann so aus.

```
move d1,d2
move d0,d1
move d2,d0
```

oder etwa

```
move d0,d2
move d1,d0
move d2,d1
```

Um die Sache etwas schneller zu fabrizieren, deckten die Motorola Entwickler den Chip noch mit einem Register-Austauschbefehl ein. Er lautet EXG, und tauscht den Inhalt von zwei Registern 32-Bitig aus. Er kann in drei Kombinationen auftauchen:

```
exg Dx, Dy
exg Ax, Ay
exg Dx, Ay
```

Doch wollen wir einmal richtig kritisch sein, und überlegen: "Wann brauchen wir denn einmal einen Registeraustauschbefehl?" Um der Lösung auf die Spur zu kommen, generalisieren wir zuerst einmal die Fragestellung und fragen: "Wann werden überhaupt Werte vertauscht? "Ein sinnvolles Beispiel sind Sortierroutinen, denn dort werden Elemente ausgetauscht, wenn z. B. ein großes Element am Anfang der Liste steht, und gegen ein Kleines, das sich am Ende befindet, ausgewechselt werden soll. Doch Halt, nichts übereilen, denn wenn wir auf die Elemente der Liste zugreifen, verwenden wir meist eine komplexe Adressierungsart, und keine Datenregister. Schon sind wir mit unserem EXG-Befehl an der falschen Adresse, denn er unterstützt nur den Austausch von Registern, nicht von Speicherzellen. Da urteile ich doch schnell: "Tja Motorola, leider daneben entworfen. Wenn ihr schon einen Schritt voraus sein wollt, dann erlaubt einen Befehl wie z. B. EXG < EA>, < EA>, das wäre etwas Innovatives!"

Warum gibt es den Befehl EXG?

Nun wirft sich die Frage auf, wenn der Befehl schon am Sortierprogramm vorbei implementiert wurde, wofür dann überhaupt. Meines Erachtens gibt es dafür drei Erklärungsansätze:

- So ein Befehl ist toll, und erhöht den Befehlssatz.
- Ein EXG besteht nur aus 2 Bytes, und eine Moverei schon aus 6.
- Dieser Befehl ist evtl. sinnvoll für Compiler.

Nun, wenn Motorroller nur den Befehlssatz in die Höhe treiben wollte, wären noch ganz andere Befehle implementiert worden, schauen wir uns doch näher Argument b und can. Es ist richtig, das ein EXG nur 2 Bytes kostet. Das ist natürlich ein Argument, denn wir sind ja verwöhnte ich-will-kurzen-Code-Programmierer (IWKC-Programmierer). Doch neben der Länge gibt es ja auch noch unser Nebenprodukt, die Geschwindigkeit. Ein MOVE auf Datenregister kostet, wir erinnern uns, 4 TZ, d.h. für drei Zeilen sind wir schon 12 TZ quitt. Der EXG kostet uns nur 6TZ. Toll nicht! (Ich glaube, ich sollte diese Geschwindigkeits-Euphorie langsam abbauen, aber es ist wichtig, dass dies mal erwähnt wird. So!). Doch was haben wir denn davon, wenn wir mal das mit der Geschwindigkeit außer acht lassen. Wir sollten einmal eine andere Frage stellen, ein Problem ansprechen, das bis jetzt noch nicht angeschnitten wurde. Es ist die Frage nach der Busbenutzung und Prozessorbelastung. Noch einmal müssen wir unsere grauen Zellen weiß werden lassen, und dann leuchtet uns vielleicht ein, warum ein Befehl doch besser sein kann als mehrere einzelne. Wenn ein Befehl vom Prozessor bis zum Ende durchgezogen wird, durchläuft er einen Zyklus von 3 Stationen: Fetch, Decode und Execute. Sollten wir in unserem Fall des EXG-Ersatzes drei MOVE's einsetzen, würde dreimal ein Fetch, Decode und Execute Prozess angeleiert. Bei Benutzung der Light-Version nur einen Zyklus. Doch wir haken weiter nach, warum es sinnvoll ist, einen Befehl zu benutzen und nicht drei, denn es erscheint ja gleichgültig, wie oft der Zyklus durchlaufen wird, denn ein Zyklus ist prozessorintern, und wir haben damit nicht viel am Hut. Ich greife hier schon ein bisschen vor, denn es ist ein Vorgang, den wir noch bei einem weiteren Befehl kennenlernen werden, der auch auf dem ersten Blick etwas sinnlos erscheint. Es handelt sich dabei um den Vorgang des Task-Switchings. (Später in Exec mehr dazu). Vorab sei erwähnt: Der Amiga unterbricht dauernd seine aktuell laufenden Programme (Prozesse), um noch einige Dienstaufgaben zu erledigen, die so anfallen (wie z. B. Mausabfrage). Auch ganze Programme werden quasi gleichzeitig ausgeführt, in dem sie schnell hin und her geschaltet werden. Der Vorgang ist also folgender: Unterbreche nach einer bestimmten Zeit das gerade laufende Programm, sichere alle Register und Status, und starte dann ein neues Programm. Wo nun das laufende Programm unterbrochen wird, ist willkürlich, und der Anwender erfährt nichts davon. Nun kann es ja sein, dass der Programmierer A soeben eine Variablen-Vertausch-Routine geschrieben hat. Leider kannte er EXG noch nicht, und er wählte die 3-MOVE-Methode. Doch nach dem zweiten MOVE funkt Anwender B's Programm (Task) dazwischen, und stört seinen Vertausch. Schade eigentlich, denn nachdem die Zeit für den Task von Benutzer Babgelaufen ist, geht es noch mit dem dritten MOVE zum Vertausch weiter. Also, was lernen wir daraus? Wenn es geht, immer einen komplexen Befehl benutzen, sie sind in der Regel auch schneller. Es können auch nur abgeschlossene Befehle unterbrochen werden (d.h. 2 Unterbrechungen in 3 MOVE's sind möglich), nicht allerdings in der Reihenfolge Fetch, Decode, Execute. Ein einzelner Befehl wir also immer abgearbeitet, und die Arbeit ist erledigt, währenddessen bei Aufblähung die Aufgabe durch Task-Switching (so nennt man das Umschalten der Tasks) immer noch nicht geregelt wurde.

Compiler bestimmen den Befehlssatz eines Prozessors

Reden wir noch kurz über den letzten Punkt. Was Compiler alles brauchen können, kann man so gar nicht abschätzen, denn viele brauchen die unmöglichsten Befehle, die normalerweise im normalen Programmierleben nur vom hören bekannt sind. In dieser Kategorie lässt sich auch unser EXG einordnen. Ein Compiler geht ja immer nach sturen Regeln vor, und so kann es einmal passieren, dass die Register nicht da sind wo sie eigentlich hingehören. Dies kann bei Funktionsaufrufen in Ausdrücken auftreten, jedoch ist dies wirklich eine Ausnahme und kein Regelfall.

Wenn wir noch einmal die Beweggründe der 68000 Entwickler zu unserem Chip in unser Ohr holen, so kommt ein besonderes Argument der Entwickler vor, das der "Höheren Programmiersprachenunterstützung". Und so dachten sich die Entwickler, "Ach, wir basteln einfach mal so 'nen Befehl rein, der vielleicht mal so von 'nem Compiler gebraucht wird". (Dies dachten sie natürlich in Englisch!) Na ja, was daraus geworden ist, kennen wir nun; einen Befehl der für seine Anwendung einfach genial ist, nur ist der Anwendungsbereich sehr klein! Gag bei Seite, die Designer haben sich natürlich etwas dabei gedacht. Der Befehl wird von Compilern wesentlich mehr genutzt als von Assemblerprogrammierern.

Die letzten werden die ersten sein (SWAP)

Es ist toll einen Rechner mit 32 Bit zu besitzen. Und dann noch 32-Bit Adressen, ho, ho, wer da noch aus alten Zeiten einen 64er programmierte, kann ein Lied von dem Speicherzugriff singen. Denn dort gab es noch nicht einmal 16-Bit-Register, die den Speichern adäquat ansprechen konnten. Damals musste man noch aus zwei 8-Bit Registern und indirektem Speicherzugriff auf flexible Adressen zugreifen. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Aber auch ein PC mit veraltetem Prozessor, der ja nicht das gelbe vom Ei ist, hat so seine Schwierigkeiten in Bezug auf die Speicherverwaltung. Gerade dieses Mischen von Word, Byte, und neuerdings auch Long-Adressen (mit neuerdings meine ich unsere PC Freunde), hat man hin und wieder so seine Problemchen. So machte man sich in der Motorola Werkstatt ran, einen Befehl zum Handhaben beider im 68000 zu implementieren. Der Befehl lautet SWAP und er kann Register-Hälften vertauschen. Doch was wird vertauscht? Da unser Prozessor 32-Bit Register zum Standard gemacht hat, bietet sich ein Vertauschen der höheren 16 Bit mit den niedrigen 16 Bit (oder auch Umgekehrt, wie man 's nimmt) an. Der SWAP Befehl ist also ein vergleichbarer EXG, nur, dass nicht verschiedene Register vertauscht werden, sondern in einem Register die Highs und Lows.

Wer verwendet SWAP?

Nun kommt natürlich die Frage nach der Anwendung, doch es sei gesagt, Beispiele zu SWAP zu suchen ist wirklich nicht schwierig. Wir kennen ja nun schon den MUL/DIV-Befehl, egal ob mit oder ohne Vorzeichen, der ja so das Manko hat, nur 16 Bit zu verarbeiten. Im späteren Verlauf, wenn Programmierbeispiele genannt werden, lernen wir noch ein paar Unterprogramme kennen, die dieses Manko beheben. Dann arbeiten wir auch mit SWAP, um an den Nachkommarest heranzukommen, der dann weiterverarbeitet werden kann. Doch wenn wir mit normalen Befehlen auf Word Basis arbeiten, wir auch nur der unterste Teil eines Longs genutzt. Dazu vielleicht noch eine kleine Skizze, die die Belegung von Bytes oder Words innerhalb des 32-Bit Registers

deutlich machen.

Befehl	Registerbelegung D0
move.l #\$12345678,d0	\$12345678
move #-1,d0	\$1234ffff
move.b #\$44,d0	\$1234ff44
moveq #\$12,d0	\$0000012

Da das Register immer 32-Bitig ist, werden bei Operationen, die diese 32 Bit nicht ausfüllen, d.h. bei Word oder Byte Operationen, die restlichen 16 oder 24 Bit nicht gelöscht oder überschrieben. Im ersten MOVE, setzen wir die Long Zahl \$12345678 ins DO-Register. Danach verwenden wir ein Word Zugriff (-1 in DO) auf dieses Register. Es werden jetzt nur die unteren 16 Bit erneuert, d.h. das Lo-Word, nicht aber das Hi, welches unverändert bleibt. Beim dritten Befehl ist dies ähnlich, nur, das hier ein Byte (\$44) in das DO-Reg. geladen wird. Die obersten 24 Bit bleiben, wie bekannt, unangetastet. Was jetzt noch folgt ist ein Quicky, der demonstrieren soll, dass er auf 32 Bit Einfluss nimmt, und nicht auf seinen Zahlenbereich, der ja eigentlich nur durch 7 Bit plus Vorzeichen gegeben ist (also Byte), achtet.

Etwas Hardware

Doch was hat dies alles mit dem SWAP zu tun? Nehmen wir einmal ein Beispiel aus dem Hardware Bereich. Wir haben eine Adresse, die auf den Bitplaneanfang zeigt. (Wer dies nicht versteht, den vertröste ich auf die später folgenden Kapitel.) Die Adresse lautet \$612345. Nun gibt es bestimmte Speicherbereiche, die die Hardware zur Darstellung der Grafik nutzt. Die Adresse, in der nun der Bitplaneanfang geschrieben werden kann, lautet \$dffoeo, oder mit einem anderen Namen BPL1PTH. Nur kann einfach die Adresse \$61234 in \$dffoeo geschrieben werden, natürlich als Long, und \$dffoeo und \$dffoeo werden dabei aktualisiert. Doch gibt es auch eine andere Möglichkeit, Adressen in diesen besonderen Speicherbereich zu schreiben. Neben dem Prozessor gibt es noch den Copper, der die Möglichkeit besitzt, eben diese Speicherbereiche zu verändern, und mit Werten zu laden. Doch wie der Schicksal es so will, können nur Words verschoben werden. Was uns nun übrigbleibt, ist ein Long in zwei Words aufzuspalten. Wenn \$61234 als Long in \$dffoeo geschoben werden soll, so kann man äquivalent auch die 6 in die Speicherzelle \$dffoeo und \$1234 in \$dffoeo schieben. Doch wie sage ich dem Copper, das der diese Words in den Speicher bewegen soll? Dazu dient eine sogenannte Copper-Liste, die dann nach dem starten automatisch abgearbeitet wird. Sie hat in unserem Beispiel folgenden Aufbau:

```
dc $0e0,$0006
dc $0e2,$1234
```

Was auffällt, ist das Fehlen von \$dff vor dem \$0e0 bzw. \$0e2. Dies muss aber weggelassen werden, da der Bereich, auf dem der Copper zugreifen kann sowieso begrenzt ist (Leider). Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Die Adresse, an der die Bitplane liegt, ist oft variabel, so dass vorab noch gar keine feste Adresse vorliegt? Was gibt es also zu tun? Es ist ganz einfach, wir besorgen uns das Hi und Lo der Adresse, und schreiben diese Werte getrennt in die Copper-Liste. Die allgemeine Copper-Liste hat dann folgenden Aufbau.

```
dc $0e0

BPL1PTH dc 0

dc $0e2

BPL1PTL dc 0
```

BPL1PTH und BPL1PTH stehen dabei für das Lo und Hi. Die genauere Erklärung folgt im Kapitel über Hardware Programmierung. Nun gilt es also, eine Zahl, wie z. B. \$123456 auf diese beiden Register zu verteilen. Von Hand ist dies einfach, denn es lässt sich leicht ersehen, das ein

```
move #$12,BPL1PTH und move #$3456,BPL1PTL
```

dies erledigt. Doch wie schon erwähnt, handelt es sich meist um Konstanten. Lassen wir doch einmal die Konstante \$123456 im D0-Reg. stehen, und verfolgen den automatisierten Vorgang. Er lässt sich mittels SWAP wie folgt formulieren:

```
move.l #$123456,d0 ; ins d0-Reg.

move d0,BPL1PTL ; Low in Register Lo
swap d0 ; Low -> Hi, Hi-> Low
move d0,BPL1PTH ; Low von d0 in Reg. Hi
```

Das war 's. Vom Prinzip her ganz einfach. Es wird einfach das Low von DO in BPL1PTL gesichert, denn es ist ja kein Problem, angesichts des Word Zugriffs auf die untersten 16 Bit. Da immer noch \$12 im Hi und \$3456 im Low stehen, ist es sinnvoll diese nun zu vertauschen. Das heißt, dass nach dem SWAP der Wert \$3456 im Hi und umgekehrt \$12 im Lo steht. Dies ist dann praktische, denn das Lo, das ja das Word darstellt, kann einfach in BPL1PTH gesichert werden. Auch geht der Wert \$123456 nicht verloren, sonder kann durch ein weiteres SWAP wieder hergestellt werden.

Die Schiebebefehle

Wir erklären die Schiebebefehle genau so wie die Logik-Befehle. Zum besseren Verständnis wollen wir die einzelnen Bit betrachten, mit den Hex- oder Asc-Werten kommt man nicht so weit.

Bitweises, Logisches Linksschieben (LSL)

Mit dem ASL-Befehl kann ein Register oder eine Speicherstelle um eine oder mehrere Stellen verschoben werden. Der LSL Befehl führt einen Logic-Shift-Left durch. Daher die Abkürzung LSL. Das folgende Beispiel macht die Arbeitsweise deutlich

```
move.l #%00000111,d0
lsl.b #5,d0
```

Der Absolutwert %00001111 (Dezimal 7) wird um 5 Stellen nach links geschoben. Natürlich entsteht rechts ein Loch, welches aber mit Nullen aufgefüllt wird. Aus der 7 wird nun %11100000 (240). Wir können dies leicht beobachten, da es sich um Binärzahlen handelt, jedoch kann niemand einen Zusammenhang zwischen den Dezimalzahlen 7 und 240 vermuten, wenn er nicht die Bitmuster als Vergleichspunkt nähme.

Bitweises, Logisches Rechtsschieben (LSR)

Der LSR Befehl (Logical-Shift-Right) arbeitet ähnlich wie der LSL Befehl, jedoch hat dieser Links entstandene Lücken mit Null zu füllen.

Arithmetisches Linksschieben (ASL)

Dieser Befehl unterscheidet sich nicht vom LSL Befehl.

```
move.1 #%10111011,d0 asl.b #3,d0
```

Aus %10111011 (187) wird %11011000 (216)

Arithmetisches Rechtsschieben (ASR)

Ich habe bei dem ASL Befehl stillschweigend gesagt, dass er derselbe sei wie der LSL Befehl. Aber geht denn das? Warum ist denn da kein Unterschied? Warum dann die Existenz dieses Befehls.

Ein Anstatt ist in der Historie und der Bedeutung der Abkürzung ASL bzw. ASR. Das "A" am Anfang steht immer für "Arithmetic", sodass die Abkürzung komplett für "Arithmetic Shift Left/Right" steht. Vom LSL/LSR unterschieden sich die Mnemonics durch das "L" der "Logic".

Bei dem arithmetischen Schieben wird das 7. Bit als Füller genommen. Wenn beim logischen Verschiebevorgang von rechts nach links auf der rechten Seite Lücken entstehen, dann werden diese beim Lücken durch Nullen ersetzt. Nicht jedoch bei dem arithmetischen Verschieben nach Rechts. Das siebte Bit ist ja bei Vorzeichen-Zahlen immer Indikator, ob die Zahl negativ (7. Bit gesetzt) oder positiv (7. Bit gelöscht) ist.

Ist das siebte Bit nicht gesetzt, so verhält sich der ASR¬-Befehl wie ein LSR-Befehl. Die Lücke wird durch Nullen gefüllt.

```
move.l #%01010101,d0 asr.b #1,d0
```

Aus %01010101 (85) wird %00101010 (42); kein Unterschied zu LSR.

Ist jedoch das siebte Bit gesetzt, so wird mit diesem gefüllt, d.h. nicht mehr mit Null sondern mit eins.

```
move.l #%10010111,d0
asr.b #3,d0
```

Aus %10010111 (151) wird 11110010 (142); großer Unterschied

Da bei dem Verschieben nach Links das 7. Bit sowieso wegfällt kann dies nicht zur Betrachtung als Füllkörper herangezogen werden. Warum es ein ASL Befehl gibt kann ich mir nur so erklären, das man zu dem ASR Befehl ein Äquivalent wollte, den ASR Befehl.

Bitweises Linksrollen (ROL)

Bei den Rotationsbefehlen wird eine Seite nicht mehr mit Nullen aufgefüllt, sondern der herausfallende Teil kommt auf der anderen Seite wieder herein.

```
move.l #%10111011,d0 rol.b #3,d0
```

Aus %1110011 (230) wird %00110111 (55)

Bitweises Rechtsrollen (ROR)

Rollen, nur nach rechts.

```
move.l #%11110000,d0 ror.b #5,d0
```

Aus %11110000 (240) wird %10000111 (135)

Optimieren von mathematischen Ausdrücken durch Schieben

Mit Schiebebefehlen können wir in den meisten Fällen die Multiplikation mit Konstanten vermeiden. Wir wollen hier eine Reihe von Multiplikationen anführen.

Auf eine Reihe von Gegebenheiten muss allerdings geachtet werden:

- Man sollte immer den Definitionsbereich beachten!
- Welche Register sind frei, und welche belegt?

Ich habe bei der Erstellung der Optimierungen immer eine Abkürzung genommen, um allgemein bei den Registern zu bleiben, wie z. B. $\mathbb{D}x$ und $\mathbb{D}x+1$ (wie bei der MACRO-Definition), doch habe ich hier darauf verzichtet und verwende nur die Register $\mathbb{D}0$, $\mathbb{D}1$ und $\mathbb{D}2$.

Multiplizieren mit 2

ist einfach möglich durch einmaliges Schieben nach links.

```
lsl d0
```

Anhand eines Bit-Beispiels ist dies vielleicht etwas deutlicher zu verstehen, warum denn ausgerechnet der Wert mit 2 multipliziert wird. Als Zahl soll die 13 dienen. Die Bitkombination sieht wie folgt aus: 13 = %0000001101. Nach Shiften ergibt sich: 26 = %0000011010

Da von Bit zu Bit immer um Zwei multipliziert wird, wird der Wert also verdoppelt. Apropos verdoppelt: wir erinnern uns, eine Multiplikation mit zwei kann auch als

```
add d0,d0
```

geschrieben werden. Mit Hilfe der ADD- und LSL-Befehle will ich nun einmal einige Multiplikationen erklären.

Multiplikation mit 3:

Bei der Multiplikation mit 3 sichern wir die Zahl, und addieren sie zum Produkt mit 2.

```
move d0,d1
add d0,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 4:

Die Multiplikation ist durch zweimaliges Addieren, oder durch zweimaligen links schieben möglich.

```
add d0,d0
add d0,d0
```

Multiplikation mit 5:

Die Idee von der Multiplikation mit 3, dem sichern und aufaddieren finden wir in vielen ungeraden Zahlen wieder, so auch mit der Multiplikation mit 5, die die Zahl auf das Produkt mit 4 aufaddiert.

```
move d0,d1
add d0,d0
add d0,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 6:

Auch mit der Multiplikation mit 6 ist es wichtig den Wert zwischen zu sichern, allerdings nicht das Original, sondern die schon mit 2 multiplizierte Zahl. Der Trick liegt darin, die mit 2 multiplizierte Zahl auf die mit 4 multiplizierte aufzuaddieren.

```
add d0,d0
move d0,d1
add d0,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 7:

Warum sollte man immer Additionen verwenden? Hier zeigt die Anwendung einen viel besseren Trick. Er lässt sich immer dann anwenden, wenn Zahlen, die um eins kleiner sind als eine 2^x-Zahl, multipliziert werden müssen. So z. B. bei der Multiplikation mit 7 oder auch mit 15, werden wir die Grund-Zahl einfach vom Ergebnis abziehen.

```
move d0,d1
lsl #3,d0
sub d1,d0
```

Multiplikation mit 8:

Dies ist einfaches Verschieben.

Multiplikation mit 9:

Als wir bei der Mul 7 Subtrahierten, werden wir hier natürlich addieren, auch ein Trick, der bei Zahlen 2^x+1 gilt.

```
move d0,d1
lsl #3,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 10:

Die Multiplikation mit 10 würde wieder wie bei der 6 zwei getrennte Additionen erlauben (8 und 2), doch ist dies zu langsam, und wir gehen wie bei der Multiplikation mit 9 vor, doch Addieren wir noch einmal dazu.

```
move d0,d1
lsl #3,d0
add d1,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 11:

Wie Multiplikation 10, nur noch ein ADD mehr, zeigt sich die elfte Routine.

```
move d0,d1
lsl #3,d0
add d1,d0
add d1,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 12:

Hier nutzen wir wieder den Zwischenspeicherschritt nach der ersten Multiplikation mit 4, denn nach der erneuten Multiplikation mit 2 sind wir schon bei 8, und 8 plus 4 sind 12 (letzte Zeile).

```
lsl #2,d0
move d0,d1
add d0,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 13:

Wie 12, nur mit der Addition der originalen Zahl, die in D2 gesichert werden muss.

```
move d0,d2
lsl #2,d0
move d0,d1
add d0,d0
add d1,d0
add d2,d0
```

Multiplikation mit 14:

Wir multiplizieren erst die Zahl mit 2 (ADD) und sichern sie im D0-Register. Danach wird mit 8 Multipliziert (wir erhalten als Ergebnis die Multiplikation mit 16), und die Subtraktion 16-2 ist 14:

```
add d0,d0
move d0,d1
lsl #3,d0
sub d1,d0
```

Multiplikation mit 15:

Kennen wir schon, denn es ist die Strategie, die wir von Multiplikation mit 7 kennen.

```
move d0,d1
lsl #4,d0
sub d1,d0
```

Multiplikation mit 16:

Simpel durch Schieben

```
lsl #4,d0
```

Multiplikation mit 17:

Wie immer mit aufaddieren

```
move d0,d1
lsl #4,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 18:

```
add d0,d0
move d0,d1
lsl #3,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 19:

```
move d0,d2
add d0,d0
move d0,d1
lsl #3,d0
add d1,d0
add d2,d0
```

Multiplikation mit 20:

```
lsl #2,d0
move d0,d1
lsl #2,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 40:

```
lsl #3,d0
move d0,d1
lsl #2,d0
add d1,d0
```

Multiplikation mit 640:

Die Multiplikation mit 640 kann sich wiederum in zwei Teile zerlegen lassen: Wir Nutzen die Tatsache aus, dass 640 = 512 + 128 ist.

```
move d0,d1
lsl.1 #8,d0 ; Mal 256
add.1 d0,d0 ; dann 512

lsl.1 #7,d1 ; Mal 128
add.1 d1,d0 ; In D0 nun Wert * 640
```

Resúmee:

Es fällt auf, dass sich Primzahlen nur sehr schwer optimieren lassen. Vor allen Dingen bei größeren Zahlen, ist bei der Programmverschnellerung Köpfchen gefragt. Die Optimierung verlangt ein plastisches Vorstellungsvermögen, die Zahlen durch geschicktes Schieben und Addieren bzw. Subtrahieren zu bilden. Wer sich etwas Üben will, der kann sich dran machen, Multiplikationen mit Primzahlen größer 100 zu entwerfen.

Das Statusregister

Das Statusregister (SR) ist ein wichtiges internes Register, auf die ein Prozessor auf keinen Fall verzichten könnte. In vielen Fällen spricht man auch von Condition Codes, oder kurz cc.

Die einzelnen Bist des Statusregisters sind sogenannte Flags. Sie geben Auskunft über den Zustand bestimmter Werte und Vergleichsergebnisse an.

Das Statusregister ist ein Word lang, und teilt sich in Anwenderbyte und Systembyte auf. Die Aufteilung sieht folgendermaßen aus:

Bitnr.	Bedeutung	Engl. Übersetzung	Kürzel			
Anwenderbyte						
Bit o	Übertrags Flag	Carry Flag	С			
Bit 1	Überlauf Flag	Overflow Flag	V			
Bit 2	Null Flag	Zero	Z			
Bit 3	Negativ Flag	Negativ Flag	N			
Bit 4	Erweiterungsflag	Extension Flag	X			
Bit 5	unbenutzt					
Bit 6	unbenutzt					
Bit 7	unbenutzt					
Systembyte						
Bit 8	Interrrupt Maske Io					

Bit 9	Interrrupt Maske I1	
Bit 10	Interrrupt Maske I2	
Bit 11	unbenutzt	
Bit 12	unbenutzt	
Bit 13	Supervisor Status	
Bit 14	unbenutzt	
Bit 15	Trace Modus	

Zur näheren Verdeutlichung seien die Flags noch einmal einzeln vorgestellt.

Die Flags und ihre Bedeutung

o - Das Übertrags Flag

Das Übertragsbit ist ein Helfer bei Additionen und Subtraktionen. Es hilft dem Programmierer herauszufinden, ob durch eine arithmetische Operation ein Übertag stattfindet.

Beispiel:

```
11010
+ 01110

1111 Überträge
-----
101000
```

1 - Das Überlauf Flag

Reicht bei einer arithmetischen Operation der Zahlenbereich zur Darstellung der Zahl nicht aus, so wird das Überlaufsbit gesetzt. Ein Beispiel, in dem wir zwei Long-Zahlen addieren wollen:

```
$ffffffff
+ $1111111
-----
$00000000
```

Das Ergebnis ist zuviel für ein Long.

Doch nicht nur bei Bereichsüberschreitungen kann dieses Flag verändert werden. Es wird ebenso bei Divisionen gesetzt, wenn der Quotient größer als 16 Bit wird, oder der Divisor zu groß ist.

2 - Das Null Flag

Das Null Flag hat einen doppelten Einsatzbereich. Zum einen zeigt es bei Vergleichen an, dass die verglichenen Werte gleich sind, und es wird ebenso gesetzt, wenn ein Operand null ist.

Der Vorteil dieses Nullflags ist seine Anwendung bei Strings, da sie mit Null abgeschlossen werden sollten. Um nun das Ende des Strings zu suchen, vergleicht man, mit in einer Schleife erhöhenden Zähler, den Buchstaben, und ist dieser Null wird das Null-Flag gesetzt und man kann das Ende des Strings somit in Erfahrung bringen.

Programm:

```
moveq #0,d0 ; Null-Flag wird gesetzt
add d0,d0 ; Null-Flag ist immer noch gesetzt
; da das Ergebnis Null ist
move.l Wert,d0 ; Null-Flag gesetzt da Wert=0
add #123,d1 ; Null-Flag gelöscht
rts

Wert dc.l 0
```

Die Null kennzeichnet in der Informatik eine Aussage. Null ist gleichwertig mit einer falschen Aussage, ein anderer Wert, meist 1 oder -1 ein Wahrheitswert. Diese Technik können wir z. B. in Unterprogrammen anwenden, wo wir an das Ende jedes Programms ein Register, wählen wir schon für die Zukunft das DO-Register, den Wert null enthält, wenn z. B. die Operation in dem Unterprogramm erfolgreich war.

Auch das Betriebssystem arbeitet mit diesen Wahrheitswerten. Öffnen wir im vierten Abschnitt des Buches einmal eine Datei, so wird das Resultat im D0-Register angeben. Ob die Datei erfolgreich zu Öffnen war erfahren wird durch den Inhalt von D0. Ist D0 null, so war der Versuch fehlgeschlagen.

3 - Das Negativ Flag

Es wird dann gesetzt, wenn nach einer Operation das höherwertige Bit gesetzt ist.

Beispiel:

```
%10000000 ; Bit 7 ist gesetzt, d.h die Zahl wäre negativ
```

Das Negativ Flag eignet sich besonders als Dritte Möglichkeit eines Unterprogrammresultates. Denn ist der Wert Null, so kann die erste Bedingung gelten, ist die Zahl negativ, ist es die zweite Bedingung und ist sie ungleich null kann die dritte gelten.

Auch das Betriebssystem nutzt diese Möglichkeit des Rückgabeparameters z.B. bei den Mathematikroutinen. Ist bei der Berechnung des Sinus-Wertes das Ergebnis größer Null, ist das Negativ-Flag gesetzt ist. Ist das Resultat gleich null, so war die Zahl ebenso null war, und ist Überlauf Flag gesetzt, so war der Wert zu groß.

4 - Erweiterungs-Bit

Dieses Bit ist eine Besonderheit des MC68000 Prozessors. Es wird genauso wie das Übertrags-Bit gehandhabt, unterscheidet sich aber dadurch, das bei Rotationsbefehlen dieses evtl. nicht verändert wird.

8..10 - Interrupt Maske

Die Interrupt-Maske erlaubt ein gezieltes Auslösen eines der 7 Interrupts, die der 68000 erlaubt. In der Interrupt-Maske steht eine Zahl von 1 bis 7, und ein Interrupt ist nur dann zugelassen, wenn der Wert in der Maske kleiner ist als die Prioritätsebene des Interrupts. (Doch was ein Interrupt und eine Prioritätsebenen ist, und welche Typen es da gibt, wird im Abschnitt des Betriebssystems näher beschrieben.)

13 - Supervisor Status

Der Prozessor ist in der Lage zwischen zwei verschiedenen Prozessorebenen umher zu schalten. Mit dem Setzen des dreizehnten Bit gelangen wir in den Supervisor-Mode. Dieser benutzt nun ein zweites A7 Register und ist auch nicht in der Lage, die User-Register zu modifizieren. In diesem Modus hat man einen kleinen Vorteil, dass er etwas mehr Befehle ohne einen Absturz ausführen kann. Es sind im Wesentlichen Befehle, die Programmabläufe steuern, sie gehören alle zur Kategorie der Sonderbefehle. In diesem Modus laufen Programme der obersten Ebene ab, Programme, die im Multitasking Betrieb absturzsicher sein müssen. Denn oft hat man einen Task-Finish, aber keinen Guru, eine Leistung des Betriebssystems, die anderen Hintergrundprogramme weiterlaufen zu lassen, nicht allerdings generell zu unterbrechen, so wie es Programme unter Windows 3.x tun. Ist ein Programm dort einmal "abgeschmiert", dann ist von einem Weiterarbeiten nicht mehr die Rede.

Unter dem Betriebssystem kann aus einem Guru wieder ausgestiegen werden, die durch Programmierfehler wie ungerade Speicheradresse, nicht bekannter Befehl, verursacht wurden.

Der Intel 80286 aufwärts kann auch zwischen zwei Ebenen umschalten, man kann ihm im Real- und Protected-Mode fahren.

15 - Trace Modus

Durch Setzen des Trace-Bit wird nach dem Beenden eines Befehls eine Exception (für uns jetzt erst mal eine Unterbrechung) ausgeführt. Somit lassen sich einfach Debugger programmieren, die nach jedem Befehl den Status der Register anzeigen. Der 68000 ist einer der wenigen Prozessoren, die die Möglichkeit des Einzelschrittmodus erlauben, denn viele andere kennen diese Möglichkeit nur über Tricks, z. B. über regelmäßige Unterbrechungen den Programmstand anzuzeigen. Doch mit dem Motorola Chip kann dies einfach über die Software geschehen, ein leichtes Spiel für Programmierer von Debuggern.

Setzen und Abfragen der Flags

Zu bemerken ist, dass nach jedem Logischen, Mathematischen, Schiebe- oder Speichermanipulations-Befehl, der ausgeführt wurde, die Flags aktualisiert, d.h. gesetzt oder gelöscht werden. Diese Information ist sehr wichtig, denn sie erspart in vielen Fällen ein neues Überprüfen der Register oder Speicherzellen auf Ereignisse.

Bedingte Sprünge

Mit bedingen Sprüngen kann der Computer auf die Resultate der Flags mit bestimmten Absprüngen regieren. D.h.: Wenn ein Flag gesetzt ist, kann durch einen Sprungbefehl ein entsprechender Absprung getätigt werden. Andersrum: Wenn das Flag nicht gesetzt ist, bleibt ein Absprung aus.

Der Befehl, der die Sprünge einleitet, ist Bcc. "cc" bedeutet hierbei "Condition Code", und es bezeichnet die Statuswerte. Da jedes Anwenderbit abgefragt werden kann, existieren auch verschiedene cc's. Wenn wir überprüfen wollen, ob eine Zahl gleich Null ist, also das Nullbit im SR gesetzt ist, so können wir dies mit cc "eq" machen. Der Befehl lautet dann BEQ. Nach diesem Bedingtem-Verzweige-Befehl folgt eine Sprungadresse, die, falls die Bedingung erfüllt ist, angesprungen wird. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so erfolgt kein Sprung. Die cc's sind in der Tabelle einmal zusammengefasst.

сс	Mnemonik	Erläuterung
Carry=o CC	Carry	Clear
Carry=1 CS	Carry	Set
Overflow=0	VC	oVerflow Clear
Overflow=1	VS	oVerflow Set
Zerro=0	EQ	Equal
Zerro=1	NE	Not Equal
Negativ=0	PL	PLus
Negativ=1	MI	MInus

Zu Beachten: Bei allen Sprüngen werden die einzelnen Flags nicht verändert.

Buchstaben von Groß nach Klein

Nehmen wir einmal an, wir hätten ein kleines Unterprogramm geschrieben, welches Überprüft, ob wir kleine oder große Buchstaben haben. Mit Hilfe dieser Information soll ein weiteres Unterprogramm angesprungen werden, welches die kleinen Buchstaben in Große umwandelt. Falls der Buchstabe, der in die Funktion als Argument einging, ein Kleiner ist, soll als Ergebnis eine -1 (Logisches Ja) im DO-Register übergeben werden. War der Buchstabe schon ein großer, so soll eine Null (Logisches Falsch) übergeben werden. Nun kann mit Hilfe der BEQ (sprich: "branch equal") und BNE ("branch not Equal") Befehle das Ergebnis ausgewertet werden, und z. B. bei einem gelöschten Null-Bit eine Routine zum Umwandeln aufgerufen werden, währenddessen bei einem gesetzten Null-Bit (Großer Buchstabe) die Umwandlungsroutine übersprungen werden kann. Ein Teilprogramm könnte so aussehen.

```
; nun ist entweder eine Null oder eine -1 im
; d0 Register d.h. das Zero Bit gesetzt oder
; gelöscht
beq War_Schon_Groß; Wird angesprungen, wenn
; Ergebnis falsch, d.h. Null
; Bit gesetzt.
; nun geht es hier normal weiter.
bsr Wandle ; Unterprogramm zum Umwandeln aufrufen
War_Schon_Groß
; nun weiter im Programm
```

Vergleichsbefehle (CMP)

Mit den Vergleichsbefehlen können Ziel und Quelle verglichen werden. Je nach Ausgang des Vergleiches werden die Flags gesetzt. Der allgemeine Aufruf lautet:

```
CMP.(Typ) Ziel,Quelle
```

Nun mag man sich fragen: Wie macht der Prozessor das? Er bildet einfach die Differenz zwischen Quelle und Ziel, und enthält dementsprechend einen Wert. Ist dieser Null, so wird im Flagregister das Nullbit gesetzt. Wenn der Wert größer bzw. kleiner ist, werden das Carry Bit und das Nullbit gelöscht bzw. gesetzt, ein genaues Wissen, auch über die anderen Zustände ist unnötig, da wir nicht umständlicher weise jedes Bit abfragen müssen, um dann das Ergebnis auswerten zu können. Wiederum helfen uns die Condition-Codes weiter, da sie bei dem Vergleich gesetzt werden. Da sehr viele Vergleichsmöglichkeiten existierten (größer; gleich; kleiner gleich; Vorzeichen ja, nein; u.v.m.) müssen einige Flags gemeinsam einen Zustand anzeigen. Wie schon oben gesagt ist es unwichtig zu wissen, dass z. B. bei einem Vergleich zweier Werte, der Wert größer war, wenn das Carry Bit und Zero Bit gesetzt ist. Somit will ich nur die Mnemonics und die Vergleichsergebnisse vorstellen.

сс	Beschreibung	Erklärung
GE	größer oder gleich	Greater Equal
GT	größer als Null	Greater Then
ні	größer	Greater
LE	kleiner oder gleich	Less Equal
LS	nicht größer	Low or Same
LT	kleiner	Less Then

Zusammen gibt es 14 verschiedene Condition Codes (CC), davon kommen 6 von Vergleichen, die anderen 8 sind in den vorigen Tabelle genannt.

BRA und BSR sind Sonderfälle des Bcc

Vielleicht wird dem ein oder anderen schon der BRA oder BSR Befehl Aufgefallen sein. Es handelt sich hierbei um eine Sonderform des Branch (Verzweige) Befehls. Zudem kommen noch 2 cc's hinzu, dass "F" und das "T", welches immer war und falsch darstellen. Jedoch können diese nicht in Verbindung mit dem Bcc-Befehl gebracht werden.

Schleifenprogrammierung

Eine der Hauptanwendungen der Vergleichsbefehle sind die Schleifen. Mit dem folgenden Programm können wir mit Hilfe der bedingten Verzweigung ein Alphabet generieren. Da die Zahlen ASCII-Zeichen darstellen, beginnen wir bei ASCII-Zeichen "A", d.h. bei 65 und verlassen die Schleife, wenn das Zeichen "Z", Dezimal 90, erreicht ist.

```
moveq #"A",d0
Alphabet addq #1,d0
cmp.b #"Z",d0
blo.s Alphabet
rts
```

In der ersten Zeile schreiben wir mit Hilfe des Quickies das "A", unsere 65, in das DO-Register, welches auch im Weiteren das Zählregister darstellen soll. In der zweiten Zeile addieren wir zu der 64 eine Eins, wir erhalten also 65, d.h. ein "B". Nun wird in der dritten Zeile unser Buchstabe, beim ersten Durchlauf mit "Z" verglichen. Da wir aber eine Zahl kleiner als 90 (das ist das "Z") haben, verzweigt der BLO-Befehl, da die Zahl 65 nun mal kleiner als 90 ist. Dies wir so lange durchgeführt, bis der Buchstabe nicht mehr kleiner ist, also "Z" ist.

Nun wollen wir unser entstandenes Alphabet auch in einen Puffer sichern. Dazu verwenden wir einen Zeiger, der im A0-Register steht, und, damit es schneller geht, unseren Endbuchstaben, "Z", im D1-Register.

```
moveq #"A",d0
moveq #"Z",d1
lea Puffer,a0
Alphabet move.b d0,(a0)+
addq #1,d0
cmp.b d1,d0
ble.s Alphabet
rts

Puffer ds.b "Z"-"A"+1
```

Erneut ist hier eine Schleife zu finden. Jedoch benötigen wir noch weitere Zeilen (die dritte z. B.) um das Adressregister mit dem Zeiger auf den Puffer zu laden und um unser Zeichen, welches immer ein Byte ist, indirekt abzuspeichern. Erst danach (fünfte Zeile) darf die Addition erfolgen, da unser "A" mit abgespeichert werden soll. Auch in der sechsten Zeile hat sich etwas geändert. Wir vergleichen hier nicht mehr mit einem Absolutwert, sondern mit einem Register.

Der TST-Befehl (als Sonderfall von CMP #0,ea)

Immer wieder kommt es vor, das ein Nullbyte erkannt, und demnach auch verzweigt werden muss. Da Strings heutzutage immer mit Nullbyte abgeschlossen werden, wäre ein <code>cmp.b #0</code>, ea ziemlich langsam und lang. Der Befehl kostet 2 Bytes Kennung und weitere Bytes für die binäre Null. 2 Bytes für das Null-Byte bzw. -Word und 4 Bytes für das Long. Alles dafür, das etwas mit dem Nullbyte verglichen werden soll? Das Nullbyte ist ja ein Sonderfall unter allen vorkommenden Zahlen, es ist einfach Nichts. Und daher nimmt es eine Sonderstellung ein, und es wurde ein neuer Befehl zum Vergleich mit dem Nichts erschaffen. Der TST-Befehl. Er braucht im Gegensatz zu dem CMP-Befehle keine Quelle, spart also hier schon einmal 2 oder 4 Bytes. Intern wird einfach geprüft, ob irgendein Bit ungleich Null ist. Wenn das Resultat Null ist, so wird das Zerro-Flag gesetzt, ansonsten gelöscht.

Wie schon erfahren, werden die Flags nach fast jedem Befehl aktualisiert. Wollen wir jedoch nachträglich ein Flag gesetzt haben, so müssen wir dies mit dem TST-Befehl machen, durch diesen Befehl werden die Flags neu gesetzt. Das kann insofern günstig sein, als das wir ein Unterprogramm aufrufen, und von ihm einen Wahrheitswert zurückgekommen. Vielleicht wird danach mit einer kleinen Addition die Flaginhalte zerstört. Mit dem TST Befehl kann der Zustand wieder hergestellt werden, wenn wird das Ergebnis des Unterprogramms wieder benötigen.

Flags in der Betriebssystemprogrammierung

Ein Beispiel aus der Betriebssystemprogrammierung zeigt, wie die Flags hier eingesetzt werden, und abgefragt werden müssen. Das folgende Beispiel öffnet eine Library. Wir können den kurzen Programmausschnitt durch Ausnutzen der Flags wunderbar optimieren.

```
Original:

lea DosName,al
jsr OldOpenLibrary(a6)
tst.l d0
beq.s Fehler
move.l d0,a0

OptFlasch:

lea DosName,al
jsr OldOpenLibrary(a6)
beq.s Fehler
move.l d0,a0
```

Leider darf so ein Programm nie optimiert werden. Alle OS-Unterroutinen übergeben neutrale Flags, die also nicht mit dem Übergabeparameter zu tun haben müssen. Der TST-Befehl müsste also rein, oder? Nein! Dass es noch anders geht, zeigt das folgende Programm:

```
OptRichtig:
    lea DosName,al
    jsr OldOpenLibrary(a6)
    move.l d0,a0
    beq.s Fehler
```

Wenn DO nach AO bewegt wird, werden die Flags gesetzt.

Stringlänge

Ein häufiges Problem ist die Stringlänge. Doch mit Hilfe des TST-Befehls können wir ziemlich leicht diese ermitteln, da wir nur bei einer Zahl ungleich Null, die ja ein normales Zeichen repräsentiert, verzweigen, und einen Zähler um einen erhöhen.

```
StringLen ;Stringpointer in a0. Resultat: Stringlänge in d0.

moveq #0,d0
StrgLoop addq.b #1,d0
tst.b (a0) +
bne.s StrgLoop
subq #1,d0
rts
```

Die Arbeitsweise ist einfach. Unser Zählregister ist das DO-Register. Danach betreten wir schon den Bereich der Schleife, die mit einem Addiere Befehl eingeleitet wird. Unsere Stringlänge ist also schon einmal mindestens eins, auch wenn der String keine Zeichen enthält. Nach der Erhöhung kommt der Test-Befehl, und die nachfolgende Zeile verzweigt, falls DO ungleich Null, dem Endezeichen war. Bei Ablauf und Finden des Null-Bytes muss natürlich noch der zu früh erhöhte Zähler, das Überbleibsel aus dem Schleifeneingang, um eins vermindert werden. Ist dies getan, so haben wir in DO unsere Stringlänge.

Optimierungen von Vergleichen

Für die Optimierung gilt das gleiche wie für die Optimierung von anderen Befehlen auch. Doch hier zieht ein Absolut-Lang-Word Vergleich (14 TZ) schon viel mehr rein, als z. B. ein Word Vergleich (8 TZ). Daher wenden wir schon wieder einmal an, was wir eigentlich schon Wissen. Wir Move-Quicken ein Long (leider dann begrenzt) in ein freies (!) D-Register (4 TZ) und vergleichen dies mit dem anderen Wert (6 TZ).

Nicht

```
cmp.1 #100,d0 (14 ZT) (8 Byte)
```

sondern

```
moveq #100,d1 (4 TZ) (2 Byte)
cmp.l d0,d1 (6 TZ) (2 Byte)
= 10 TZ, eine Ersparnis von 4 TZ
= 4 Bytes, 4 Bytes Ersparnis
```

Und wenn auch nur irgend jemand einen cmp. (Typ) #0, ea verwendet, den sollte man ...

Der spezielle Schleifenbefehl DBcc

Der DBcc Befehl (cc steht für eine der 14 verschiedenen Bedingungen, Condition Codes wie bei den Bcc-Befehlen) ist in der Lage, komplexe Schleifen zu verwirklichen. Dieser mächtige Befehl überprüft ein Datenregister auf -1 oder auf die Bedingung cc hin. Bei Nichterfüllung der Bedingung, wird zu einem Label verzweigt. Hört sich schwieriger an als es ist. An diesem Befehl zeigt sich deutlich die Mächtigkeit des Prozessors. RISC-Prozessoren bieten im Regelfall keine solchen progressiven Befehle.

Neben den bekannten 14 cc's kommt noch eine Endung hinzu. Sie unterschiedet sich etwas in der Schreibweise von einem anderen cc's. Es ist die Endung "RA", der Schleifenbefehl lautet also "DBRA". Mit einer Schleife, die durch einen DBRA-Befehl geführt wird, wir also nur das D-Reg. auf seinen Wert überprüft.

Die Bedingung ist ja, dass immer gesprungen wird. Und da "RA" ja keine Bedingung ist, müssen wir uns also einen cc suchen, der immer unerfüllt ist, denn wir wissen ja, bei unerfüllten Bedingungen wird immer verzweigt. Ja, der einigste cc ist "F", für Falsch. Der Devpac-Degugger kennt auch nur die Schleife "DBF", jedoch finde ich persönlich DBRA schöner, da besonders gut der Immer-Sprung herauskommt.

String aus Chars

Am Beispiel der Stringgenerierung soll nun gezeigt werden, wie man nach einem gestellten Problem die optimale Prozedur schreibt, denn oft gibt es mehrere Möglichkeiten ein Programm zu schreiben, d.h. zu einer Lösung zu gelangen.

Die Prozedur soll einen String mit bestimmter Anzahl Zeichen (Chars) herstellen. Dabei benutzen wir unsere favorisierte DBRA-Schleife, da sie optimal als Zählschleife genutzt werden kann.

```
DublicateChar ; Erzeugt String in a0 aus d0-Zeichen ; und Anzahl in d1

subq #1,d1

DubChar move.b d0,(a0)+
dbra d1,DubChar
clr.b (a0)
rts
```

Die DBRA Zählschleife zählt das D1 Register bis -1. Um nicht ein String aus <Inhalt von D1 Register> + 1 zu erhalten, muss D0 um eins vermindert werden. Da das Zeichen in D0 steht, kann es immer an die Stelle kopiert werden, und der Zeiger wird nach Schreiben des Zeichens um eins erhöht. Nach Beendigung der DBRA-Schleife folgt noch ein CLR.B für den Abschluss des Strings, der ja nicht so einfach in der Luft hängen soll, sondern noch zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stehen soll.

Ein typisches Programm, das diese Prozedur nutzt, könnte so aussehen.

```
lea Puffer,a0
moveq #"-",d0
moveq #3,d1
bsr DublicateChar
rts
Puffer ds.1 10; 40 Bytes
```

Doch vielleicht stört einen da noch etwas. So ein dummer SUB-Befehl. Er muss ja sein, um die Anzahl der Loops der entsprechenden Länge Anzupassen. Doch warum sollte er uns nicht alle Zeichen und diese Eine mehr darstellen? Da wir uns doch sowieso darauf geeinigt haben einen String mit Nullbyte abzuschließen können wir doch einfach den an die Letzte Stelle ein Nullbyte schreiben. Doch halt, A0 ist ja schon ein Stelle weiter, wir müssten ihn also um eine Stelle zurücksetzen. Anstatt dies jedoch mit einem erneuten SUB-Befehl zu machen, ist es viel sinnvoller die Prädekrement-Adressierung anzuwenden. Denn wir kennen ihre Anwendung. Erst abziehen, dann mit diesem Wert rechenden. Im Gegensatz zum Postinkrement, wo erst die Adresse benutzt wird, und dann hochgezählt wird. So kann an die letzte Stelle, wo eigentlich schon das Zeichen stand, ein Nullbyte angefügt werden. Der alte Wert wird somit einfach überschrieben.

Programm die Zweite:

```
DublicateChar
move.b d0,(a0)+
dbra d1,DublicateChar
clr.b -1(a0)
rts
```

Alphabet generieren

Zur näheren Arbeitsweise stelle ich noch folgendes Beispiel vor. Es soll wieder ein Alphabet erstellen. Diesmal jedoch mit Hilfe des DBRA-Befehls.

```
lea Puffer,a0
moveq #"A",d0
moveq #"Z"-"A",d1
```

```
Alphabet move.b d0, (a0) +
addq #1, d0
dbra d1, Alphabet
rts

Puffer ds.b "Z"-"A"+1
```

Es müssen 26 Buchstaben generiert werden, d.h. der Zähler muss auch auf 26-1 gesetzt werden. In der dritten Zeile geschieht das, und wir brauchen nicht mehr einen Abzuziehen, da dies schon mit der Schreibweise "Z" - "A" verarbeitet ist, also dies 25 darstellt. Dementsprechend muss natürlich in der Pufferdefinition Eins hinzuaddiert werden. Andernfalls würden wir 25 Bytes anfordern (macht sich in der ungeraden Bytelänge des Programms bemerkbar) und das letzte Zeichen würde in eine undefinierte Speicherstelle geschrieben werden. Der Rest erklärt sich von selbst.

Die Bitmanipulationsbefehle

Die Bitmanipulationsbefehle erlauben den Programmierern auf der untersten Ebene der Daten zu hantieren.

Sie stellen eine wunderbare Ergänzung zu den logischen Befehlen dar, da mit ihnen einfacher einzelne Bit abgefragt oder gesetzt werden können. Es können aber nichtsdestoweniger alle Bitoperationen durch logische Operationen ausgetauscht werden. Der C-64 erkennt diese Bit-Direkt-Befehle nicht, und somit war es den Programmierern nicht erspart, durch herum rollen und or-en bzw. and-en ein Register zu setzen, löschen oder abzufragen.

Der Bit Set Befehl (BSET)

Kommen wir nun zu dem ersten Befehl unserer Serie. Der Aufruf lautet:

```
BSET.(Typ) BitNummer, WoSollsGeschehn
```

Die Bitnummer kann ein Absolutwert sein. Falls man variabel sein will, kann dort auch in einem Register stehen.

Die Zeiten dieses Befehls haben es in sich, so kostet eine einfache Operation in der Grundausstattung schon 8 TZ (Natürlich mit einem Datenregister). Doch mit einem Absolut Long sind wir schon 16 TZ los. (Schluck!)

Nehmen wir einmal an, wir wollten Bit 2,3 und 5 in der Speicherstelle \$1234 setzen. Der Aufruf lautet:

```
bset #2,$1234 ; 20 TZ
bset #3,$1234 ; 20 TZ
bset #5,$1234 ; 20 TZ
```

Dieser Abschnitt kostet uns 20*3=60 Taktzyklen. Es handelt sich bei \$1234 um ein Word, also nutzen wir dies auch.

Bitset ist oft zu langsam

Da wir hier immer dieselbe Adresse haben, können wir auch verkürzter schreiben:

```
lea $1234.w,a0 ; 8 TZ
bset #2,(a0) ; 12 TZ
bset #3,(a0) ; 12 TZ
bset #5,(a0) ; 12 TZ
```

Wir kommen immerhin schon auf 8+12*3=44 Taktzyklen runter. Doch kommt es bei guten Programmen sowieso nicht vor, das jemand mehrere Bit mit dem BitSet-Befehl setzt. Viel besser ist es, sie durch die schon oben genannte Methode, die der Verknüpfung, zu setzte. Kürzer lässt sich der Sachverhalt so formulieren:

```
or.b #00101100,$1234.w
```

Dies kostet nur noch 20 Taktzyklen, was aber immer noch eine Menge ist. (Zuviel würde ich sagen). Und auch eine Benutzung des Datenregisters bringt keine Vorteile, denn wir benutzen nur Words, nicht aber Longs zur Verknüpfung.

Der Bit Lösch Befehl (BCLR)

Der BitClr-Befehl ist äquivalent zu dem BitSet-Befehl, nur das er Bit löscht. Auch hier ist ein schnelleres Und-en schneller, da dieser Logische Befehl schnell mehrere Bit löschen kann.

Es sind die Bit 5 und 6 des D0-Registers zu löschen.

```
bclr #5,d0 ; 14 TZ
bclr #6,d0 ; 14 TZ, zusammen 28 TZ
```

Schneller wäre hier wiederum ein Logik-Befehl

```
and #01100000,d0 ; 8 TZ
```

Der Bit-Umkehr Befehl (BCHG)

Der Bit Change Befehl ist ein recht seltener Befehl. Er besitzt die Fähigkeit, Bit umzudrehen. Ist ein Bit gesetzt, wird es gelöscht, und

ist es nicht gesetzt, wird es gesetzt. Natürlich gibt es hier wieder einen Ersatzbefehl, der die Sache wieder um ein vielfaches beschleunigt. Welcher ist das wohl?

Wollten wir das vierte Bit im D4-Register umdrehen, dann würden wir folgendes schreiben, und aus einem gesetzten wird ein gelöschtes, und umgekehrt.

```
bchg #4,d4
```

Der Bit Test Befehl (BTST)

Der Bit-Test Befehl ist am Schwierigsten zu umschreiben. Mit ihm kann man einzelne Bit abfragen.

Ist das abgefragte Bit nicht gesetzt, so ist das Null Flag gesetzt, einfach zu merken, denn ist im Bit nichts, so ist auch das Null-Bit gesetzt, da Null ja auch nichts ist.

Maustaste

Eine Anwendung des Befehls wäre z.B. die Abfrage von Hardware Registern. Das Bit 6 der Speicherstelle \$bfeoo1 gibt etwa an, ob die linke Maustaste gedrückt wurde.

```
MausWait btst #6,$bfe001 bne.s MausWait
```

Dieses Miniprogramm wird noch häufiger verwendet.

Nichts tun, und dafür noch Taktzyklen kriegen!

Der Wartebefehl ist schon ein seltsamer Befehl. Sein Mnemonik lautet NOP (No OPeration), und sein Dasein beschränkt sich auf Taktzyklenverbrauch. Er kostet 4 TZ und 2 Bytes. Die bekannte Frage ist: "Wann brauchen wir deeen?". Oho, da gibt es eine Menge interessanter Erklärungen. Zuerst einmal müssen wir die Funktion des Wartens in einem Multitasking-Rechner klären. Der NOPi eignet sich, so wie es aussieht, fantastisch als Befehl zum realisieren von Warteschleifen, die etwa so aussehen könnten:

```
moveq #10,d0
loop1 moveq #-1,d1
loop2 nop
dbra d1,loop2
dbra d0,loop1
```

Woran jetzt allerdings noch nicht gedacht wurde, ist das schnelle langsam werden anderer Programme, die noch so im Speicher herumlaufen. Denn eine Warteschleife ist ein recht gemeine, Takt-schluckende Routine, denn sie nimmt anderen laufenden Task einfach die Luft weg, um so "wertlose" Aktionen durchzuführen. Ein Beispiel. Ein Programm müht sich mit dem Berechnen von Fraktalen ab, das andere wartet gerade so 10 Sekunden, damit es mit der derzeit laufenden Diashow nicht so schnell mit den neuen Bildern weitergeht. Das dies natürlich nicht geht, und das Warten recht unwichtig ist, dürfte klar sein, doch wie geht es anders? Mit Prozessorbefehlen ist dar nicht viel zu machen, und ich verschiebe die Aufgabe bis zu einem anderen Kapitel, in dem dann die Delay () Funktion bekannt wird.

Selbstmodifizierende Programme

Das mit dem Warten war wohl nicht so gut, und wir müssen und wieder ein neues Anwendungsgebiet suchen. Da er weder Register noch Statusbit verändert eignet er sich recht gut als Platzfüller! Ich spreche hier einmal ein recht heikles Thema der Assemblerprogrammierung an, die Selbstmodifizierung. Hört sich gut an, nicht? Unter Selbstmodifizierung versteht man das selbstständige Ändern (Modifizieren) von Programmen.

Da bekanntermaßen jeder Befehl als Op-Code dargestellt werden kann, lassen sich auch die dazugehörigen Zahlen in Speicherbereiche laden. Es kommt dann meistens soweit, dass die Befehle dann kurz danach zur Ausführung kommen. Nach soviel Erklärung erst einmal ein Paar Beispiele, die sich gerade auf unseren Befehl NOP beziehen. Er den Op-Code \$4e71. Ein Programm kann also z. B. so aussehen.

Was durch die Automodifizierung erreicht wurde ist leicht ersichtlich. Die Routinen Up1 und Up2 existieren zuerst für sich alleine. Jedoch kann es manches mal sinnvoll sein, dass nach dem Aufruf von Up1 direkt Up2 aufgerufen wird. In den ersten beiden Zeilen wird diese Aufgabe getrennt durchgeführt, erst wird Up1 aufgerufen, mit RTS beendet, dann +Up2 aufgerufen, welches wiederum mit RTS beendet wird, und dann ist die Aufgabe abgeschlossen.

In der dritten Zeile wird allerdings das RTS des ersten Unterprogramms durch ein NOP ersetzt. Die Konsequenz für den Aufruf ist folgender: Ist Up1 abgearbeitet, wird nicht mehr mittels RTS in das Hauptprogramm zurückgesprungen, sondern das NOP ausgeführt. Danach wird Up2 ausgeführt, und das RTS von Up2 beendet das Unterprogramm. Die Ersparnis ist klar, der Gewinn von einem Unterprogrammaufruf, der ein paar Zyklen bringen kann.

Punkte setzen bzw. löschen sind elementare grafische Aufgaben, die bei keinem Malprogramm, oder grafischen Oberflächen fehlen dürfen. Nun sind sich die Punktroutinen ziemlich gleich. Wenn ein Punkt gesetzt wird, wird ein Bit auf der Bitplane gesetzt (der genaue Zusammenhang ist unter dem Kapitel Grafik nachzulesen), und wenn der Punkte wieder gelöscht wird, wird das entsprechende Bit eben gelöscht. Wir kennen die dazu verwandten Befehle BCLR und BSET, die eben ein Bit löschen, bzw. setzten. Da der Weg über die Koordinaten bis hin zu entsprechenden Speicherzelle schon so seine Zeilchen kosten könnte (es sind im kürzesten Fall 6!, im längsten mir bekannten ca. 20), kann man ein Grundprogramm benutzen, z. B. das des Setzens, und bei Bedarf, aus dem BSET ein BCLR machen. Da die Anwendung bei Punkten wenig Sinn machen würde, da bei jedem Punktsetz-Aufruf immer ein BSET eingesetzt werden müsste, denn ein voriger BCLR würde keine Punkte erscheinen lassen, ist es logischer, komplexere grafische Funktionen zu verwenden, z. B. ein Kreis, denn dort könnte einmal der BCLR beim Löschen durch ein BSET beim Zeichnen von Kreisen ausgetauscht werden, und dann durchwegs von der Punktsetzroutine des Kreises aufgerufen werden.

```
movea
               #100,d0
               #100,d1 ; fiktiver Mittelpunkt
       moveq
       moveq
               #32,d2 ; fiktiver Radius
       bsr SetCircle ; Kreis zeichnen
       moveq
               #100,d0
               #100,d1; fiktiver Mittelpunkt
       movea
       moveq
              #32,d2 ; fiktiver Radius
       bsr DelCircle ; Kreis löschen
               ; Ende des HP s
SetCircle move
                <BSET Befehl>, Adresse
               MainCircle
       bra.s
DelCircle move <BCLR Befehl>, Adresse
MainCircle ; es wird ein Kreis berechnet
Adresse <BSET bzw. BCLR Befehl zum setzen/löschen der Punkte>
```

Dies soll nur eine Möglichkeit sein, wie Kreisfunktion selbst modifizierend geschrieben werden könnte. Wir verwenden zwei Prozeduren, SetCirle und DelCircle, um die Kreise auf dem Bildschirm zu zaubern und zu löschen. Die beiden Unterprogramme bedienen sich ihrerseits der Prozedur MainCircle, die allgemein für das Zeichen von Kreisen zuständig ist. SetCircle und DelCircle verändern dabei das Unterprogramm MainCircle insofern, als sie den für sie benötigten Befehl, der hier ganz allgemein durch BCL/SET-Befehl angegeben ist, in das Unterprogramm an der passenden Adresse einsetzen.



Gefährlich! Das hört sich ja alles ganz gut an mit der Selbstmodifizierung, jedoch hat die Sache einen ganz entschiedenen Nachteil in Bezug auf die Kompatibilität mit anderen Prozessoren. Nehmen wir zum Beispiel einen aufgemotzten A4000 mit 68040 Prozessor. Die Prozessoren 68020 aufwärts zeichnen sich durch einen neuartigen Speicherraum aus, der Cache genannt wird.

In diesem Speicher werden schon Befehlszeilen hereingeholt, ohne das sie abgearbeitet wurden. In der Praxis heißt das: Wenn ein Programm 200 Zeilen lang ist, und davon erst 10 abgearbeitet sind, befinden sich die restlichen 190 schon im Cachespeicher. Nun ist der Cache Speicher bei Motorola Prozessoren im Chip selbst integriert, und belegt keinen externen Platz. (Einige PC Fritzen werben ja mit 64 KB Caches, die niemals auf einer CPU Platz hätten). Da nun die Übertragung von Daten aus dem Cache in den Motorola Chip weniger Zeit kostet als das Holen der Daten aus dem konventionellen Speicher dürfe klar wie Kloßbrühe sein. Doch dieses Vorhandensein der Programmzeilen bedeutet für selbst modifizierende Programme oft das Ende, denn es wird nicht daran gedacht, das der Programm zwar im RAM Speicher geändert wurde, aber diese Modifikation noch nicht im Cache steht. Und dies war's dann wohl.

Wer jedoch nicht auf selbstmodifizierende Programm verzichten möchte, muss mit einem Prozessorbefehl den Cache-Inhalt löschen.

Verschlüsseln durch Selbstmodifizierung

Da es wenig sinnvolle Programme gibt, möchte ich dennoch einen Aufgabebereich nicht übergehen. Die Verschlüsslung und Dekodierung. Wenn ein Programm sich selbes aufbaut ist es schwierig es zu verstehen.

Wir wollen eine Routine "verschlüsseln", die eine Addition von 11 Zahlen vornimmt.

```
move #10,T1+2
move #ADD_TOKEN,AddTok

; Cache löschen und neu holen
; das Programm ist jetzt fertig

T1 move #0,d0
AddTok or d0,d0 ; täuschen ein OR vor
```

dbra d0,T1

Wer das Programm verstehen will, muss schon eine "entschlüsselte" Version im Speicher haben. Ist es dort gut versteckt findet man es auch nicht (so leicht).

Mit diesen Worten legen den Gedanken an selbst modifizierende Programme (verändernde Viren wollen wir doch nicht etwa Programmieren, oder?! Das wäre Pfui!) erst einmal beiseite.

BS-Programming

Interrupts

Interrupts sind bei dem C-64 schon immer ein Schlagwort in der Demo- und Spiele-Programmierung gewesen. Doch warum sollten besonders sie so wichtig sein?

Interrupt ist das englische Wort für Unterbrechung, und, da haben wir schon das Wichtigste, es wird unterbrochen und zwar das laufende Programm. Ein Interrupt stört also ein ablaufendes Programm, und in der sogenannten Interrupt-Routine wird ein kleines anderes Programm ausgeführt. Die Signale, die Interrupts auslösen können, sind verschieden, und sind auch alle für verschiedene Zwecke einsetzbar. Nehmen wir einmal als Beispiel den Interrupt, der ausgelöst wird, wenn oben eine Rasterzeile anfängt den Bildschirm zu beschreiben. Das Interruptprogramm kann jetzt auf eine bestimmte Zeile warten, und dann z. B. die Farbe oder Auflösung ändern. Das Tolle dabei ist: Das Hauptprogramm weiß gar nichts von dem Interrupt, es arbeitet einfach weiter. Hier haben wir den ersten Vorteil: Abarbeitung von Programmen, die natürlich nicht zu lang sein dürfen, ohne dass das Hauptprogramm gestört wird. Noch ein anderer Vorteil ist mit der Ausführung verbunden: Die Gleichmäßigkeit der auslösenden Signale. Besonders bei Musikprogrammen ist es wichtig, dass die Unterbrechung gleichmäßig kommt, so dass bei der Musikabspielung kein Leiern entsteht.

Da der Benutzer viele Interrupts selber in das Programm integrieren kann, gibt es einen Interrupt-Server. Dieser übernimmt dann die Abarbeitung, und überprüft, dass kein Interrupt zu kurz kommt.

Um ein Interrupt in das System einzubinden, muss eine Interrupt-Struktur angelegt werden. Sie ist sehr kurz (gerade einmal 22 (\$16) Bytes).

Table 4. Interrupt

\$000	0	Node
\$00e	14	Data
\$012	18	Code

Diese Struktur muss nun einer Exec-Funktion übergeben werden, die diesen Interrupt dem System-Server hinzufügt. Die Routine heißt

```
AddIntServer(IntNr, Interrupt)
```

Wird vom System ein bestimmter Interrupt erzeugt (z. B. Rasterzeile oben), so wird eine zugehörige Routine abgearbeitet. Welcher Interrupt dies sein soll, wir können ja nicht bei jedem Interrupt unser Programm abarbeiten lassen, wird in IntNr (Register DO) übergeben. Löst das System nun einen Interrupt der Nummer IntNr aus, so wird unser Programm abgearbeitet. Natürlich gibt es auch hier Prioritäten, diese werden in der Interrupt-Struktur eingetragen.

Nach dem Aufruf ist der Interrupt aktiv, und unsere Routine wird immer beim Auslösen aufgerufen. Um den Interrupt wieder zu entfernen, muss er aus der Interrupt-Server-Liste wieder gelöscht werden. Dies übernimmt die Exec-Funktion RemIntServer(). Die Parameter sind analog denen von AddIntServer().

Interessant ist, das bei AddIntServer () kein Handle mitgegeben wird, sondern für das Abmelden auch ein Zeiger auf die Original-Struktur vorhanden sein muss. Der Interrupt wird also nicht vom System kopiert! Das kann schwerwiegende Konsequenzen haben, wie wir im nächsten Kapitel erfahren können.

Das folgende Listing führt einen Farbwechsel durch. Das Programm wird im Rasterstahl-Interrupt, IntNr=5, ausgelöst.

```
* Interrupt Version 1 28.3.92 116 Bytes
********* VARIABLEN ************
AddIntServer = -168
RemIntServer = -174
             9
                ; Node Priorität
            18
IS CODE
               ; Anfang des Interrupts
bsr.s
            IntStruktAufbauen
      bsr.s
            InitInterrupt
MausPress
      btst
            #6,$bfe001
      bne.s MausPress
      bra.s EndInterrupt
****** aufbauen ****
```

```
IntStruktAufbauen
           IntStruct, a2
      lea
      move.l #Interrupt, IS CODE(a2)
      move.b \#-1,LN PRI(a2)
InitInterrupt
      move.1 $4.w,a6
      moveq #5,d0; Interrupt Nr 5 =Raster-Interrupt
            IntStruct,a1 ; Struktur Pointer in a1
      lea.
      qmj
            AddIntServer(a6)
******* Interrupt aus System entfernen *
EndInterrupt
      moveq
            #5,d0; IntNumber 5
      lea
            IntStruct, a1
            RemIntServer(a6); nun muss er wieder weg
Interrupt
      movem.1 D0-D7/A0-A6, -(SP)
      move
            SR, - (SP)
      bsr.s Farben; Hauptteil des Interrupts
      move
            (SP) + , SR
      movem.1 (SP) + D0 - D7/A0 - A6
      rts
          $dff006,$dff180 ; Rasterzeile gibt Farbwert
Farben move
      rts
IntStruct
      ds.b
             2.2
                          ; Struktur ist 22 Bytes lang
```

Das Hauptprogramm besteht aus dem Aufrufen von IntStruktAufbauen sowie InitInterrupt, einer Warteschleife und aus dem Aufruf von EndInterrupt.

In dem ersten Unterprogramm wird eine Interrupt-Struktur aufgebaut. Freien Speicherplatz haben wir daher am Programmende mit der Zeile: "IntStruct ds.b 22" belegt. In diesen Speicherbereich bauen wir jetzt eine Struktur auf. Nur wenige Einträge sind nötig. Den Zeiger auf den Interrupt-Code müssen wir eintragen, und vielleicht noch die Priorität, aber auch das könnte man sich eigentlich sparen. Jetzt steht die Struktur, und der Interrupt kann ins System eingebunden werden. Die IntNr ist 5, was für einen Rasterzeilen-Interrupt steht. Bei jedem Erreichen der ersten Bildschirmzeile durch den Rasterstahl wird ein Interrupt ausgelöst. Das Aufrufen von AddIntServer() bindet die Struktur in die Liste ein. Jetzt wird bei jedem Durchlauf unser Programm aufgerufen. Es ist ein einfaches Programm. Wir sichern Register und Statusflags, und können dann das Unterprogramm Farben aufrufen. Aus der Speicherzelle \$dff006, die die aktuelle Rasterzeile angibt, übertragen wir den Wert in das Hintergrundfarbregister. Damit haben wir immer unterschiedliche Farben auf dem Schirm.

Dieses Farbgeflimmere läuft jetzt im Hintergrund, und das Programm wartet nun auf einen Druck auf die Maustaste. Ist dieser getätigt, wird das Unterprogramm EndInterrupt aufgerufen, damit wird der Interrupt aus dem System entfernt.

Tasks

Das Amiga OS ist ein Multitasking Betriebssystem. Multitasking heißt, mehrere Programme können quasi gleichzeitig abgearbeitet werden. Effektiv kann natürlich nur ein Programm real laufen, wir haben ja auch nur einen Prozessor. Exec schaltet in einer Interrupt-Routine die Programme um. Dazu müssen sie sich in einer speziellen Form befinden. Die Programme, die von Exec verwaltet werden, heißen Tasks (engl: Aufgabe). Tasks haben einen genormtes Bild, das es einfach macht, sie zu switchen (umzuschalten). Dieses Umschalten wird auch Task-Switching genannt.

Taskdemo 1

Einen Task zu erstellen ist ziemlich einfach. Wir werden daher ganz einfach anfangen, und durch Anforderungen an den Task immer mehr hinzulernen.

Beginnen wir mit dem ersten Task-Demo. Ein Task wird dabei von uns wie in Interrupt in einem Speicherbereich aufgebaut. Der Speicher für die Task-Struktur, die eine Länge von 92 Bytes einnimmt, wird wieder mit ds.b freigehalten. In diesem Speicherbereich schreiben wir nun ein paar Werte hinein. Da wir einfach beginnen wollen, und erst mal unseren Task bewundern wollen, ist ein einziger Eintrag ausreichend. Anzugeben ist auf alle Fälle (wer noch nie einen Absturz gesehen hat, kann den Eintrag natürlich auch auslassen!) der Zwischenspeicher für den Stack. In der Task-Struktur ab dem Offset 54 ist dieser also unbedingt anzugeben.

Nachdem die Struktur so weit vorbereitet ist, dass ein "minimal-Task" laufen kann, muss dieser in das System eingebunden werden. Wie mit AddIntServer() ein Interrupt eingebunden wird, so wird mit AddTask() der Task aktiviert.

Der Task wird mit der Funktion RemTask () wieder aus dem Speicher entfernt. Wir benutzen diese Funktion allerdings nicht, da sich unsere Tasks immer selbstständig verflüchtigen, wenn sie ausgelaufen sind.

Das folgende Demo zeigt die Anwendung der OS-Funktionen.

```
= -282 ; Exec
AddTask
tc SPReg
               = 54 ; Task-Struct
sizeof taskstruct = 92
move.l #SPZwischen, TaskStruct+tc SPReg
       ; Zeiger auf Stack m u s s angegeben werden
              TaskStruct,a1 ; Zeiger auf Task Struktur
       100
              TaskAnfang, a2; Startadresse des Tasks
       lea
              a3, a3 ; keine eigene Rücksprungadr.
       sub.1
       move.1
             4.w,a6
       jmp
              AddTask(a6)
********* Task *************
TaskAnfang
              #10,d0
       moveq
       moveq
              \#-1, d1
Schleife move
              d1,$dff180
              d1, Schleife
       dbra
       dbra
              d0, Schleife
       rts
*********** Platz für die Task-Struct ****
TaskStruct
              sizeof taskstruct; Hier kommt die Task-Struktur rein
       ds.b
SPZwischen
       dc.1
                     ; Zwischenspeicher für SP
```

Dies ist also das Task-Programm in Minimalkonfiguration. In einem wohl definierten Speicherplatz wird sizeof_taskstruct = 92 Bytes Platz für die Struktur gelassen. Ein Struktureintrag wird mit einem Zeiger geladen, denn wir so quasi provisorisch setzen.

Bei dem Aufruf von AddTask () wird die Struktur als Pointer in A1 übergeben. Doch die Funktion verlangt noch mehr Übergabeparameter, um im System einen neuen Task zum Laufen zu bringen. Das OS benötigt vielmehr den Zeiger auf die Startadresse des Task-Programms. Dieser Zeiger wird in A2 verlangt, er wird auch InitPC genannt. Ein weiter Zeiger kann auf Wunsch übergeben werden, er ist aber im Normalfall null, FinalPC. Der Task ist ja oft, so wie unser Programm, einmal mit seiner Arbeit fertig. Dann muss er durch das letzte RTS aber irgendwo hin springen. Wenn wir A3 auf ein Programm setzen, so wird dieses automatisch nach dem Ende angesprungen. Dies ist sinnvoll bei Tasks, die Speicher belegten, und ein anderes Programm diesen wieder freigeben. Wenn A3=0 ist, so kümmert sich Exec um das Ende, und die System-Routine für FinalPC wird angesprungen.

Bei Ablauf des Programms wird zunächst einmal der Task eingerichtet, und dann ist das Hauptprogramm fertig. Das Programm springt durch den JMP zur nächst höheren Ebene zurück. Nach dem Init-Aufruf beginnt unser Task den Bildschirmhintergrund zu verändern.

Taskdemo, das nicht klappt

Unser Task wurde mit einer Minimalkonfiguration "ins Leben gerufen". Es wurde lediglich ein Eintrag gesetzt. Doch.., heißt das etwa, wir können noch mehrere Werte in die Struktur schreiben? Ja freilich (sonst wäre sich nicht 92 Bytes groß), das müssen wir sogar. Warum? Dann einmal anschnallen uns testen. Setzen wir einmal den unteren Block anstatt des alten ein, und compilieren. Kein Fehler. Und ausführen. Ohhhh, der Computer stürzt gnadenlos ab. Der Übende kann dies ja einmal ausprobieren, nur, alles vorher sichern!

```
******** Task *************
                 92
                             ; Hier kommt die Task-Struktur rein
TaskStruct ds.b
TaskAnfang
               #10,d0
       movea
       moveq
               \#-1, d1
Schleife
               Farben1
       bsr
       dbra
               d1, Schleife
       dbra
               d0, Schleife
Farben1 bsr
               Farben2
       rts
               d1,$dff180
Farben2 move
       rts
```

Und, ausprobiert? Nein. OK! Ja? Dann neu laden, und mit den nicht-ausprobierenden F*i*l*n*e* nach der Ursache des Absturzes

Tja, wenn wir beide Task-Programme so vergleichen, eigentlich doch nur der Unterschied, das der zweite Programmblock zwei Unterprogramme ausruft. Was kann daran denn so schlimm sein?

Um das zu verstehen, ist es notwendig auf den JSR- oder BSR-Befehl zurückzukommen. Beide Befehle springen ein Unterprogramm auf, und, um wieder zurück zum alten aufrufenden Programmteil zu finden, speichern sie die Rücksprungadresse auf den Stack. Ja, auf den Stack. Kling, da müsste wieder ein Groschen gefallen sein, der Stack. Das Programm schreibt Werte auf

den Haupt-Stack, aber welcher soll das denn sein? Der Task benötigt einen eigenen Stack. Wir haben das Problem erkannt, nach der Werbung geht's weiter.

Taskdemo 1 verbessert

In der Task-Struktur gibt es zwei Einträge, die Zeiger auf einen Stack verwalten. tc_SPLower zweigt auf den unteren Bereich, und tc SPUpper auf den oberen. Das der Stack von unten nach oben wächst sollte man mittlerweile wissen.

Mit diesem Hintergrundwissen, starten wie Folge zwei unserer Task-Serie: "Nur abstürzen ist leichter".

```
* Taskdemo2 Version 2 19.3.92 586 Bytes
********* VARIABLEN ***********
AddTask = -282; Exec
tc_SPReg = 54
               ; Task-Struct
tc SPLower = 58
tc SPUpper = 62
sizeof taskstruct = 92
********** HAUPTPROGRAMM *********
             TaskStruct, a1; Zeiger auf Task Struktur
       1ea
       move.l #TaskStackEnd,tc SPReg(a1); Zeiger auf Stack
       move.l #TaskStackAnf,tc SPLower(al); Untere Grenze des Stackspeichers
       move.l #TaskStackEnd,tc SPUpper(al); Obere Grenze des Stackspeichers+2
             TaskAnfang, a2; Startadresse des Tasks
       sub.1
             a3, a3 ; keine eigene Rücksprungadr.
       move.1 4.w,a6
             AddTask(a6)
       qmr
******** Task *************
TaskAnfang
       moveq #1,d0
       moveq \#-1, d1
Schleife bsr
              Farben1
            d1,Schleife
       dbra
       dbra
            d0,Schleife
Farben1 bsr
             Farben2
Farben2 bsr
             Farben3
       rts
Farben3 bsr
             Farben4
       rts
Farben4 bsr
             Farben5
       rts
Farben5 move
            d1,$dff180
******* Task **************
TaskStruct
              sizeof taskstruct ; Hier kommt die Task-Struktur rein
       ds.b
TaskStackAnf
              100
                       ; 400 Bytes Stackgröße
       ds.1
TaskStackEnd
```

Im Hauptprogramm richten wir den Stack in der Task-Struktur ein. Der Stack befindet sich von TaskStackAnf bis TaskStackEnd. Da er von unten wächst, werden die ersten Adressen natürlich näher bei TaskStackEnd stehen.

Empfehlung vom BundeSTACKminister: Den Stack mindestens 70 Byte groß machen.

Unabhängiger Task

An was haben wir nicht alles gedacht, Stack ist eingerichtet, wunderbar. Doch einen großen Fehler darf der Programmierer nie machen: er darf beim Programmablauf nicht compilieren. Denn wenn er das täte, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Task, und seine Struktur, die verlassen von allen guten Programmen, im Speicher steht, durch den Compiliervorgang überschrieben wird, groß. Das ist der Tod. Demnächst lesen wird in WILD: Tod durch Absturz, Task kam gewaltsam ums Leben. Um das Problem zu lösen, muss der Task und die Task-Struktur in einem Speicherbereich stehen, der sicher vor dem Überschreiben ist. Dazu wird Speicher allokiert, und somit erreichen wir die Unabhängigkeit. Jetzt kann gnadenlos compiliert werden, der Task ist durch die Struktur sicher.

Um zum Ziel zu gelangen müssen folgende Schnitte unternommen werden:

- Speicher für den Stack, Task und dessen Struktur holen
- Struct einrichten
- den Task in den passenden Speicherbereich kopieren
- Task starten

```
* Taskdemo3 Version 2 8.2.91 236 Bytes
******** VARIABLEN ***********
AllocMem = -198; Exec
AddTask = -282
FindTask = -294
STACKSIZE = 100
sizeof taskstruct = 92
          = 10 ; Task-Offsets
tc Name
tc_SPReg = 54
tc_SPLower = 58
           = 54
tc_SPUpper = 62
NO_ERR_TO_DOS = 0 ; DOS Returnwert
INSUFFICENT FREE STORE = 103
******** HAUPTPROGRAMM **********
               HoleMemFürTask
       move.l d0,a1; Zeiger auf Speicher für Task
              KeinSpeicher
       beq.s
       bsr
               InitTaskStruct
       bsr
               CopyTaskToMem
               StartTask
       bsr
               InfoOfTask
       bsr
       movea
               #NO ERR TO DOS, d0; alles OK
       rts
KeinSpeicher
               #INSUFFICENT FREE STORE, d0; kein Mem mehr?
       moveq
****** Speicher für den Task besorgen
HoleMemFürTask
       move.1
              4.w,a6
       move.l #TaskEnde-TaskAnfang+sizeof taskstruct+STACKSIZE,d0
       move.1 #$10001,d1
               AllocMem(a6)
       qmj
***** einrichten *****
InitTaskStruct
       move.l #TaskName,tc Name(a1); Name des Tasks in Node
       move.l a1,d0; Anfang des Speichers
               #sizeof taskstruct,d0 ; Tasksctruct Größe weg
       add.l
       move.l d0,tc SPLower(a1); Untere Grenze des Stacks
       add.1
               #STACKSIZE, d0
       move.l d0,tc SPReg(a1); Zeiger auf Stack
       move.1 d0,tc SPUpper(a1); Obere Grenze des Stacks+2
       rts
******** Task in freien Speicher kopieren
CopyTaskToMem
       lea
               TaskAnfang, a0 ; Zeiger auf Prg, Quelle
       move.l a1,a2; Ziel in a2
         ea (sizeof_taskstruct+STACKSIZE)(a2),a2; Tasktstruct und Stack weg,
       lea
         ; dann Zeiger auf Programmstart
       move.l a2,a3; diesen auch in A3
       move
               #TaskEnde-TaskAnfang-1,d0
CopyTask move.b (a0)+, (a2)+; Struct und Prg kopieren
       dbra
               d0,CopyTask
       rts
******** Task ausführen ********
```

```
; al ist Zeiger auf Task Struktur im Speicher
StartTask ; in a1 = Task-Struct
       move.1 a3,a2; a2 = Prgcode
       sub.l a3,a3 ; a3 = 0, kein Ende-Stack
              AddTask(a6)
       jmp
       rts
******** Was wir schon wissen nocheinmal
InfoOfTask
              TaskName, a1
       jsr
              FindTask(a6)
       move.l d0, TaskStruct
       rts
********* Name des Tasks ********
TaskStruct
       dc.1
                                 ; hier finden wir ihn
TaskName
       dc.b
               "Farbenspiel",0
       cnop
               0,2
     * Task, der in den Mem kopiert wird *
TaskAnfang
              Tstmem, a4
       lea
              Farben
       bsr
       move.1 4.w,a6
       sub.1
              al, al; wir selbst
              FindTask(a6)
       ami
       ; in d0 das gleiche wie TaskStruct
       rts
#1,d0 ; jetzt das Prg
Farben moveq
               \#-1, d1
       moveq
Schleife bsr
               Farben1
               d1,Schleife
       dbra
       dbra
              d0, Schleife
Farben1 bsr
              Farben2
       rts
Farben2 bsr
              Farben3
       rts
Farben3 bsr
              Farben4
       rts
Farben4 bsr
              Farben5
       rts
Farben5 move
              d1,0(a4)
       move
              0(a4),$dff180
       rts
******* Speicher für Task ********
                          ; 1 Word reservieren
Tstmem ds
TaskEnde
```

Die in der oben genannten Aufzählung aufgerufenen Unterprogramme sind HoleMemFürTask, InitTaskStruct, CopyTaskToMem, StartTask und InfoOfTask. Nach diesen Aufrufen ist der Task im System eingebunden, und läuft, oder es wurde kein Speicher gefunden, und der Vorgang musste abgebrochen werden.

Mit HoleMemFürTask wird für den Task, die Taskstruct und den Stack Speicher geholt. Die Größe dieses Blockes beträgt TaskEnde-TaskAnfang+92+STACKSIZE Bytes. TaskEnde und TaskAnfang sind zwei Label, 92 ist die Größe der Struktur, und STACKSIZE ist die Größe des Stacks, mit 100 Bytes für unseren Task ziemlich groß bemessen.

InitTaskStruct richtet die Task-Struktur im Speicher ein. A1 ist der Zeiger auf dem freien Speicherplatz. Dort wird, wie die kleine Tabelle zeigt, der Speicher verteilt:

Taskstruktur	92 Byte
Taskstack	100 Byte
Taskcode	der Rest

```
move.l a1,d0 ; Anfang des Speichers
add.l #sizeof_taskstruct,d0 ; Tasksctruct Größe weg
move.l d0,tc_SPLower(a1) ; Untere Grenze des Stacks
```

und folgende.

Da der Stack hinter der Struktur ist, muss zum Anfang des Speichers (immer in A1) die Länge der Struct addiert werden. Das ist dann die untere Stackgrenze. Ebenso wie durch eine Addition mit STACKSIZE der Eintrag to SPReg mit der Adresse geladen.

Jetzt ist der Task dran, er wird mit CopyTaskToMem in den Speicher kopiert. Den Anfang im allokierten Speicherbedarf errechnen wir durch Startadresse plus sizeof taskstruct+STACKSIZE.

StartTask startet den Task, der mit AddTask () eingebunden wird.

Etwas abseits steht noch ein kleines Unterprogramm namens InfoOfTask. Benutzt wird hier eine neue Funktion aus der Exec-Lib, FindTask (). Mit dem Namen in A1 sucht sie in der Systemliste nach dem Task nach dem Merkmal Name. Blöd ist es natürlich, wenn mehrere Tasks die selben Namen haben, da hilft nur Eigenbau der FindTask () Routine. Näheres verrät aber hier das ROM-Listing im Anhang.

Die komplette Task-Struktur

Die wichtigsten Einträge wurden durch die Kapitel erklärt ein eigenständig ablaufender Task ist kein Problem. Dennoch sollte ein kleiner Blick in die Task-Struktur gewährt werden. Die Länge ist bekannterweise 92 (\$5c) Bytes.

```
; Eine Node, die die Tasks verkettet
; bestimmte Task-Flags, über den Zustand
$00
      0 Node
$0e
    14
        Flags
$0f 15 State
                     ; Task hinzugefügt, aktiv, entfernt, wartet?
$10  16  IDNestCnt ; Zähler für Disable()
$11
     17
         TDNestCnt ; Zähler für Forbid()
                   ; besetzte Signal-Bits
    18 SigAlloc
$12
$16 22 SigWait
                     ; Signale, auf die gewartet wird
                    ; empfangene Signale
$1a 26 SigRecvd
                    ; Signale, die eine Exception auslösen
         SigExcept
$1e
     30
$22
     34
        TrapAlloc
                     ; besetzte Trap-Befehle
    36 TrapAble
                     ; erlaubte Trap-Befehle
$24
$26
    38 ExceptData ; Daten der Exceptions
    42 ExceptCode ; Code der Exceptions
46 TrapData ; Daten des Traps
50 TrapCode ; Code des Traps
$2a
$2e
$32
$36 54 SPReg
                    ; SP Speicher
                   ; untere Stackgrenze
    58 SPLower
$3a
                    ; obere Stackgrenze (+2)
$3e
     62
         SPUpper
    66 Switch
                     ; Task gibt CPU weiter an nächsten Task
$42
$46
    70 Launch
                    ; Task gekommt CPU vom vorigen Task
$4a
    74 MemEntry ; vom Task benutzter Speicher
$58
     88 UserData
                   ; Wer was anhängen will, kann hier einhaken
```

Die Bibliothek - Die Library

Eine Library, oder in der Übersetzung Bibliothek, ist eine Sammlung von Funktionen. In der Bücherei kann man zu fast jedem Gebiet ein Buch finden, so sollte es mit den Libraries auch sein, sie sollten zu jedem Problemgebiet eine Betriebssystemfunktion anbieten können. Was ist, wenn in der Bücherei einmal kein Buch zu einem Thema vorhanden ist? Übertragen wir dies auf die Programmierung: Zu einem ganz speziellen Gebiet existiert keine Funktion. Dann sollte mit anderen Funktionen das gesuchte Problem gelöst werden, nicht aber etwas erfunden werden, was noch nicht aufgeschrieben wurde. Oder, wir leihen uns ein Buch aus, was übertragen auf den Computer einer externen Implementierung gleichkommen würde.

Mit der Exec-Library haben wir eine leistungsstarke Library kennengelernt, die sich um die Verwaltung des Speicher, die Interrupts, die Tasks und noch einiges mehr kümmert. Die Exec-Library ist aber dennoch ein Sonderfall, denn sie ist durch die Absolute Adresse \$4 sofort ansprechbar. Dies ist bei anderen Libraries nicht so. Aber..., was gibt es denn da noch so für Libraries? Die folgende Tabelle soll eine kleine Übersicht über Librarynamen und Funktion bieten.

Library	Aufgabengebiet
intuition.library	Verwaltung der intuitiven Objekte z.B. Fenster, Screen
graphics.library	Grafische Grundoperationen, Linie, Kreis zeichnen
dos.library	Alle Funktionen zum Zugriff auf die Speichermedien
layers.library	Nimmt sich der Fensterschichten an
diskfont.library	Läd und verwaltet die externen Zeichensätze
icon.library	Benötigt von der Workbench für die kleinen Pictogramme
mathffp.library	Mathematische Grundfunktionen
mathtrans.library	Transzendente Funktionen
mathieeedoubbas.library	doppelte genaue Fleißkommazahlen
mathieeedoubtrans.library	die dazugehörigen doppelt genauen trans. Funk.

tr	anslator.library	Eine Funktion zum Umwandeln der Worte
ex	pansions.library	Verwendet bei der Einbindung von externen Geräten

Hinzu kommt noch eine ganze Menge mehr. Es hat sich z. B. unter OS 2.0 die Anzahl verdoppelt. Zudem kommt eine gewaltige Menge externer Libraries auf dem PD-Sektor hinzu.

Die in der Tabelle genannten Libraries sind alle intern, d. h. sie müssen nicht erst von Diskette geladen werden. Interne Libraries sind in das ROM verlagert worden, da die Funktionen oft benötigt werden. Externe Libraries enthalten Funktionen, sie seltener benötigt werden, und wofür ROM-Plaz zu Schade war.

Libraries öffnen

Um eine Library zu nutzten, muss sie geöffnet werden. Die Exec-Library ist ein Sonderfall, sie ist immer geöffnet, und der Zeiger auf die Basisadresse ist in 4 gesichert. Bei allen andere Libraries, sei es extern, oder intern, muss die Funktions-Bibliothek mit der Funktion OpenLibrary () geöffnet werden. Nach dem Benutzen muss sie wieder mit CloseLibrary () geschlossen werden. Das Schließen ist besonderes wichtig, uns sollte nicht vergessen werden. Dies liegt am Vorgang des Ladens, der etwa in groben Schritten wie folgt verläuft:

- Suche Library mit einem Namen in der internen Library-Liste
- Nicht in interne Liste? Dann im Verzeichnis LIBS: nachschauen
- nicht gefunden, dann Fehlercode NULL
- war extern, dann in den Speicher laden
- einen Zähler hochseten, der die Anzahl der Öffnungen zählt

Bei dem Vorgang des Öffnens wird ein Zähler erhöht, der Auskunft über die Anzahl der Lib-Benutzer gibt. Wird die Library geschlossen, so wird der Zähler vermindert. Eine externe Library kann aus dem Speicher gelöscht werden, wenn kein Benutzer mehr auf die Funktionen zurückgreifen will. Damit nicht unnötig Platz verschwendet wird, muss die Library geschlossen werden.

Die Funktion zum Benutzen der Libraries lautet:

```
LibPtr = OpenLibrary(LibName, Version) (A1, D0)
```

LibName ist der Name der Library. Sind Funktionen aus der intuition.library zu nutzen, so ist ein Zeiger auf dem String "intuitions.library" in Al zu übergeben.

Version ist die Versionsnummer der Library. Das Übergeben ist mit verschiedenen Vorteile verbunden. Sollten mehrer Libraries im Speicher vorhanden sein, so wird anhand der Versionsnummer unterschieden. Gibt es eine Library mit einer hohen Versionsnummer nicht, so ist die Funktion ebenso beendet, als ob der Name der Library nicht existiert.

Die Gegenüberstellung zeigt noch einmal kurz, welche Versionsnummer welcher Kickstartversion zugeordnet sind.

Nr	Kickstartversion
0	jede Version
30	1.0
31	1.1 (NTSC-Version)
32	1.1 (PAL-Version)
33	1.2
34	1.3
35	1.3 (neu dabei ist ein Treiber für A2024 Monitore)
36	2.0
37	2.1

Ist die Versionsnummer egal, so kann OldOpenLibrary () verwendet werden. Die Versionsnummer kann entfallen, und 2 Bytes werden gespart.

Nach dem Öffnen wird die Library mit CloseLibrary () wieder geschlossen.

```
* OpenLibs Version 1 13.4.1992 56 Bytes
********* VARIABLEN ***********
OldOpenLibrary
            = -408
CloseLibrary
            = -414
 OpenDos
      bsr.s
      bsr.s
             OpenAsl
      movea
                        ; in Startup-sequence
                      ; kein Fehler Melden! ,sonst AslBase in d0
      rts
  ****** Dos-Library öffnen *******
```

Libraryeinträge ändern (patchen)

Als der Amiga 1000 auf den Computermark einzog, konnte man alle fünf Minuten mit einem Absturz rechnen. Nach vor einem Jahr war es für viele potentielle Käufer ein Kriterium gewesen, sich keinen Amiga zuzulegen. Heute sieht die Sache natürlich ganz anderes aus. Commodore und eine Unmenge Entwickler und Programmierer sorgen ständig dafür, das die Fehler ausgemerzt werden.

Sollte eine Funktion einmal Fehlerhaft arbeiten, oder der Benutzer möchte sie nach seinem Willen verändern, so kann der dazu die Exec-Funktion SetPatch () verwenden. Im C/-Verzeichnis findet man ebenfalls eine Datei, das die ROM-Fehler patcht. Auch eine Menge Erweiterungskarten Hersteller bringen Patches mit den Karten auf den Markt, da oft OS-Routinen Schwierigkeiten haben.

Mit der Zeit aber wurde das Betriebssystem runder, und erlaubt nun absturzfreies Arbeiten — wenn es nicht gerade vom Benutzer provoziert wird.

Das folgende Demo ersetzt die Funktion DisplayBeep () aus der intuition.library durch eine eigene.

```
* Patch1 Version 1 15.2.92 130 Bytes
********** VARTARTEN ***********
OldOpenLibrary = -408
CloseLibrary = -414
AllocMem = -198
SetFunktion = -420
DisplayBeep = -96
MEMB PUBLIC = 0 ; Speichersorte egal
******** HAUPTPROGRAMM *********
OpenIntui move.l 4.w,a6
       lea IntuiName, a1
       jsr OldOpenLibrary(a6)
       move.1 d0, IntuiBase
******** Display Beep Patchen *******
LetsPatch moveq #DisplayBeepEnd-DisplayBeepAnf,d0
       move.1 #MEMB PUBLIC, d1
       jsr AllocMem(a6)
       move.1 d0, NewDisBeepMem
       lea DisplayBeepAnf, a0
       move.l d0,a1; In den neuen Speicher
       moveq #(DisplayBeepEnd-DisplayBeepAnf)/2-1,d0
CopyNewDisBeep
       move (a0)+,(a1)+; kopieren
       dbra d0, CopyNewDisBeep
       move.l NewDisBeepMem, d0; Wo ist sie zu finden?
       move.l #DisplayBeep,a0 ; Offset
       move.l IntuiBase, al
                           ; Basis
       jsr SetFunktion(a6)
********* Intuitions-Lib schließen *****
CloseIntui
       move.l IntuiBase, a1
       jmp CloseLibrary(a6)
***** *** ** Hier ist die neue Routine ****
DisplayBeepAnf
       move.1 d0, -(SP)
       moveq \#-1, d0
Flash
       move d0,$dff180
       dbra d0,Flash
```

Wie bei den Tasks muss das Programm in einen freien Speicherbereich kopiert werden.

Um das Programm zu testen soll der Cursor so weit bewegt werden, bis es im Editor von Devpac oben oder unten nicht mehr weitergeht. Der Devpac-Editor ruft die Routine <code>DisplayBeep()</code> auf, und, da sie von uns gepatcht ist, wird unser kleines Farbprogramm aufgerufen.

Devices

Ein Devise ist eine Ebene zwischen Hardware und Library, die Daten austauscht. Devices haben eine große Ähnlichkeit mit Libraries, auch sie enthalten viele grundlegende Funktionen, die der Benutzer nutzen sollte. Bei genauerer Betrachtung des ROM-Listings zeigt sich, das sie die gleichen Funktionen zur Tabellengenerierung nutzen.

Einen wesentlichen Unterschied zur Library gibt es allerdings doch. Nach dem Öffnen der Library steht eine initialisierte "Ebene" zur Verfügung, dies ist bei Devices nicht so. Hier geschieht der Datenaustausch über Strukturen. Die wichtigste Struktur ist hierbei IORequest. Exec verfügt daher über viele Funktionen, die die Kommunikation mit Devices und deren Strukturen vereinfachen und sogar erst ermöglichen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigsten Amiga-Devices:

Device	Aufgabe
audio.device	Soundausgabe
clipboard.device	Übertragung der Clipboard-Inhalte
console.devicre	Ein- und Ausgabe über die Konsole
gameport.device	Joystick, Paddle und Maus
input.device	Alle Eingaben und Ausgaben
keyboard.device	Tastaturverwaltung
keymap.device	Tastaturbelegung
narroator.device	Sprachausgabe
paralell.device	Paraller Port
serial.device	Serieller Port
timer.device	Systemzeit
trackdisk.device	Diskettenzugriff

Das Trackdisk.device

Das Trackdisk. device ist zuständig für alle Operationen rund um das Laufwerk. Die dos. library greift auf viele der Funktionen zurück.

Das trackdisk.device ist durch die Hardware bedingt flexibel zu programmieren. Neue Diskettenformate sind leicht zu schaffen, bestehende leicht zu emulieren. Der Amiga ist einer der wenigen Rechner, der MS-DOS (damit auch Atari) und Macintosh Disketten lesen kann.

Disk-Klacken entfernen

Ein Device wird wie ein Task gehandelt, und kann auch so entfernt werden. Ein Aufruf von RemTask () würde ihn also aus den Speicher verbannen.

Dieses machen wir uns nun bei einer kleinen, nicht ganz ungefährlichen Aktion zu nutze. Das trackdisk.device überprüft in regelmäßigen Abständen, ob eine Diskette eingelegt ist. Dabei wird ein mit störendes Klicken gewahr. Dieses Klicken kann ganz einfach abgestellt werden, indem das trackdisk.device ausgeschlossen, d. h. abgemeldet wird.

Zunächst einmal muss man einen Task mit dem Namen trackdisk. device suchen. Dieser wird dann mit RemTask () entfernt.

Ein Device vorbereiten

Zunächst muss ein Device geöffnet werden. Dies geschieht mit Funktionen, der Ähnlichkeiten mit der Funktion zum Öffnen und Schließen einer Library hat. Sie heißen OpenDevice () und CloseDevice ().

Um eine Device-Kommunikation zu betreiben, muss ein Datenblock, die sogenannte IOReqStd-Struktur, gefüllt und verschicket werden. In diese Struktur werden mit Daten geschrieben, die später einmal dem Betriebssystem mitteilen, was es zu tun hat.

Neben dem Block, der später die Kommunikation als Message-Packet übernimmt, müssen weitere Parameter an die OpenDevice ()-Funktion übergeben werden: Die Unit, DFo=0, DF1=1; der Unit-Name, wir wollen das trackdisk.device; und bestimmte Flags, die im Regelfall null sind.

Nachdem diese Parameter in den Registern DO, D1, A0 und A1 übergeben worden sind, initialisiert Exec den I/O-Request-Block. Eine null wird bei fehlerfreiem Initialisieren zurückgegeben.

```
* InitDevice Version 2 17.3.92
********* VARIABLEN **********
OpenDevice
              = -4444
              = -450
CloseDevice
               = -462
SendT0
******** HAUPTPROGRAMM ********
       move.1 4.w,a6
       moveq #0,d0; Laufwerk df0:
       moveq #0,d1; keine Flags
       lea TrackDiskDev,a0 ; Device-Name
                          ; IOReq-Struktur
       lea IOStdReq, a1
       jsr OpenDevice(a6)
       tst.1 d0
       bne.s Schluss ; Wenn # Null, dann Fehler
       ; hier kommt bald unser Prg rein
       lea IOStdReq, a1
       jsr CloseDevice (a6)
Schluss rts
******** Daten ***********
TrackDiskDev
       dc.b "trackdisk.device",0
       cnop 0,2
IOStdReq ds.1 20
```

Eine Spur der Diskette einlesen

Um eine Spur von der Diskette zu lesen, müssen wir uns etwas näher mit der IOReq-Struktur befassen, die Schlüssel aller Device-Zugriffe ist.

Die Struktur hat folgende Einträge:

```
APTR IO_DEVICE ; Device-Node-Pointer
APTR IO_UNIT ; Laufwerknummer (Unit)
UWORD IO_COMMAND ; Kommando
UBYTE IO_FLAGS ; special Flags
BYTE IO_ERROR ; Error- or Warning-Code
```

Dieses Einträge werden unter dem Strukturnamen IORequest zusammengefasst.

Besonders für die Diskettenprogrammierung mit dem trackdisk.device, muss diese Struktur noch erweitert werden. Folgende Einträge kommen hinzu:

```
ULONG IO_ACTUAL; actual # of bytes transfered
ULONG IO_LENGTH; requested # of bytes transfered
APTR IO_DATA; pointer to data area
ULONG IO_OFFSET; offset for seeking devices
```

Alle Einträge zusammen ergeben die IOStdReg-Struktur.

Die IOStdReq-Struct ist also eine Erweiterung der IORequest-Strukur.

Für uns sollen vier Einträge wichtig sein:

COMMAND

Was soll unser angesprochenes Device machen?

```
CMD_INVALID = 0; "invalid command"
CMD_RESET = 1; resetieren
                      = 2; Standard-Rread
= 3; Standard-Write
CMD_READ
CMD WRITE
CMD UPDATE
                      = 4 ; alle Puffer werden geschrieben
CMD_CLEAR
                      = 5 ; alle Puffer werden gelöscht
                      = 6 ; hold current and queued
= 7 ; restart after stop
CMD_STOP
CMD START
CMD_FLUSH
                     = 8 ; abort entire queue
TD MOTOR
                          9 ; Motor ein- und ausschalten
TD SEEK
                      = 10 ; suchen eines Tracks
TD_REMOVE
                      = 11 ; formatieren
TD_REMOVE = 12 ; Diskettenwechsel melden TD_CHANGENUM = 13 ; Anzahl Diskettenwechsel
TD_CHANGENUM = 13; Anzani Diskettenwechsel

TD_CHANGESTATE = 14; Ist eine Disk im Drive?

TD_PROTSTATUS = 15; Ist die Disk write-protected?

TD_RAWREAD = 16; Raw-Bits von Disk

TD_RAWRITE = 17: Schreibe Raw-Bits auf Disk
TD_RAWWRITE
                      = 17 ; Schreibe Raw-Bits auf Disk
TD GETDRIVETYPE = 18 ; Type des Laufwerks
TD GETNUMTRACKS = 19 ; Anzahl Tracks ermitteln
TD ADDCHANGEINT = 20; TD REMOVE done right
TD_REMCHANGEINT = 21; removes softint set by ADDCHANGEINT
TD_GETGEOMETRY = 22 ; Disk-Geometry-Table holen
TD_EJECT = 23 ; Medium (wenn möglich) rausschmeißen
TD_LASTCOMM = 24 ; Platzhalter für das Ende der Liste
```

LENGTH

Wie viele Bytes sollen eingelesen werden?

Ein Track besteht aus 11 Sektoren (Blöcken), die wiederum eine Größe von 512 Bytes haben. Folgende Konstanten existieren hierzu:

```
NUMSECS = 11
TD_SECTOR = 512
```

DATA

Wohin sollen die Daten geschrieben werden?

OFFSET

Wo soll mit dem Lesevorgang begonnen werden.

Da die IoRequest-Struktur soweit nötig beschrieben wurden, hierzu ein ein Block aus dem gleich folgenden Programm:

In der Struktur werden also Informationen über das Kommando (Lesen von Tracks), der Einleselänge, der Startadresse und dem Anfangssektor abgelegt.

Ein neue Exec-Funktion, namens DoIO() sendet diesen Block ab, und bewegt die Hardware zum Einlesen der Diskettendaten. Nach dem Absenden sind hoffentlich die Daten im Pufferbereich.

Ist der Returnwert von DoIO() ungleich null, so ist einer der Fehler aufgetreten:

```
NotSpecified = 20; general catchall
NoSecHdr = 21; Kann keinen Sektor finden
BadSecPreamble = 22; Sektor fehlerhaft
BadSecID = 23; Sektor fehlerhaft
BadHdrSum = 24; Header hat falsche Checksumme
BadSecSum = 25; Daten haben falsche Checksumme
TooFewSecs = 26; Nicht genug Sektoren gefunden
BadSecHdr = 27; Noch ein Sektor fehlerhaft
WriteProt = 28; Disk ist schreibgeschützt
DiskChanged = 29; kein Disk im Laufwerk
```

```
SeekError = 30 ; Track 0 nicht gefunden

NoMem = 31 ; kein Speicher mehr

BadUnitNum = 32 ; Unitnummer zu groß

BadDriveType = 33 ; Drive nicht von trackdisk unterstützt

DriveInUse = 34 ; Drive schon benutzt

PostReset = 35 ; Benutzer hat Reset ausgelöst
```

Zu den Strukturen und Konstanten jetzt ein ablauffähiges Programm. Hier wird noch eine kleine Neuheit auf uns warten. Wir müssen nämlich einen Port reservieren, um die Daten vorschriftsgemäß übermitteln zu können, also nicht erschrecken.

```
* Track Lesen Version 7 17.3.92 1258 Bytes
********* VARIABLEN ***********
FindTask = -294
AddPort = -354
RemPort = -360
OpenDevice = -444
DoIO = -456
CloseDevice = -450
SigTask = 16 ; MsgPort
Device = 14 ; IOStdReq
COMMAND = 28
LENGTH = 36
DATA = 40
OFFSET = 44
CMD READ = 2
TD \overline{M}OTOR = 9
********** HAUPTPROGRAMM *********
       bsr.s Init
       tst.1 d0
       bne.s Schluss
       bsr.s ReadAndStop
Schluss bsr.s End
       rts
******* Unterprogramme ***************
Init
       move.1 4.w, a6
       sub.l al,al; eigener Task
       jsr FindTask(a6)
       lea Port,a1
       move.1 d0, SigTask(a1)
       jsr AddPort(a6)
       moveq #0,d0 ; Laufwerk df0:
       moveq #0,d1; keine Flags
       lea DevName(PC),a0
       lea IOStdReq(PC),a1
       jsr OpenDevice(a6)
       move.l #Port, Device(a1)
       rts
ReadAndStop
       lea IOStdReq, a1
       move #CMD READ, COMMAND(a1)
                                    ; Read
       move.1 #2*512,LENGTH(a1) ; Länge: 2 Sektoren
       move.l #Puffer,DATA(a1) ; Puffer
       move.1 #0*512, OFFSET(a1); Ab Sektor 0
       jsr DoIO(a6)
       move #TD_MOTOR,COMMAND(a1) ; Motorsteuerung
       clr.l LENGTH(a1); Motor aus
       jmp DoIO(a6)
       lea IOStdReq, a1
End
        jsr CloseDevice(a6)
       lea Port, al
       jmp RemPort(a6)
******* Daten *************
DevName dc.b "trackdisk.device", 0
       cnop 0,2
       ds.b 34 ; MsgPort hat 34 Bytes
Port
```

```
dc 0

IOStdReq ds.b 42; Struktur hat 42 Bytes
dc 0

Puffer ds.b 512*2; Platz für 2 Sektoren
```

Das Hauptprogramm besteht nur aus drei Sprüngen. Init initialisiert den Port und das Device, ReadAndStop holt einen Block, und End beendet das Programm.

Beginnen wir daher bei Init. Wir müssen uns zuerst suchen, d. h. unsere Task Struktur, denn die wird bei dem Anlegen eines Ports benötigt. Den Port legen wir in A1, und den Task in D0. Danach kann die Exec-Funktion AddPort () aufgerufen werden. Für den Port muss am Programmende Platz von 34 Bytes geschaffen werden, denn der MsgPort hat eine sizeof von 34 Bytes.

Nach dem Ermitteln des Ports müssen wir unser Device vorbereiten und daher öffnen. Wie dies funktioniert lernten wir ein Kapitel voraus. Das Laufwerk soll dfo: sein, da dies jeder eingebaut haben sollte.

Mit ReadAndStop wird die erste große Aktion ausgeführt, das lesen einen Sektors. In der IOStdReq tragen wir unseren Wunsch nach 2 Sektoren ein, und besiegeln es mit dem Exec-Aufruf DoIO(). Jetzt wird der Block eingelesen. Danach soll der Motor ausgeschaltet werden. Die Strukturinitialisierung ist jetzt kleiner, lediglich der COMMAND muss angegeben werden.

End ist das Anschlussunterprogramm. Das Device wird geschlossen, und der Port mit RemPort entfernt.

Am Programmende ist Platz für die Portstruktur, die IOStdReq-Struktur, und für den Puffer, der mit einer Länge von 512*2 Bytes Platz für zwei Sektoren hat.

Komfortabler Boot-Block-Gucker

Im Bootblock einer Diskette kann sich leicht ein Virus einnisten. Das muss nicht so sein, wenn man einfach mal nachschauen könnte, was für einen Inhalt der Bootblock hat.

Zum Nachschauen soll das folgende Programm dienen. Es liest dazu wie das obige Programm die ersten beiden Sektoren von der Diskette. Danach wird der Speicherbereich auf der aktuellen Ausgabeeinheit ausgegeben. Die Routine zum Ausgeben der Zeichen kennen wir nicht und soll daher erst einmal Mittel zum Zweck sein. Im Kapitel der DOS Programmierung gehen wir auf die Ausgabe aber näher ein.

Kurz die Vorgehensweise des Programms:

- 1. Initialisieren
- 2. Platz für 2 Sektoren schaffen
- 3. Sektoren lesen
- 4. Bootblock mit den möglichen Zeichen ausgeben
- 5. Ende

```
* BootBlockRead Version 2 31.5.92 298 Bytes
********* VARIABLEN ***********
OpenLibrary = -408; Exec
CloseLibrary = -414
AllocMem = -198
FreeMem = -210
FindTask = -294
AddPort = -354
RemPort = -360
SigTask = 16 ; MsgPort
OpenDevice = -444
DoIO = -456
CloseDevice = -450
Device = 14 ; IOStdReq
COMMAND = 28
LENGTH = 36
DATA = 40
OFFSET = 44
CMD READ = 2
TD MOTOR = 9
Output = -60; Dos
Write = -48
move.1 4.w,a6
       lea DosName(PC),a1
       jsr OpenLibrary(a6)
       move.1 d0,d5; DosBase in d5
       move.1 #1032,d0; etwas mehr schadet nie
       moveq #2,d1 ; Chip Mem
       jsr AllocMem(a6)
```

```
move.1 d0,d4; Zeiger auf Speicher in d4
       sub.l al, al; eigener Task
       jsr FindTask(a6)
        lea Port(PC),a1
       move.l d0, SigTask(a1); Zeiger auf Task in MsgPort
       jsr AddPort(a6) ; neuen MsgPort einrichten
       moveq #0,d0; Laufwerk df0:
       moveq #0,d1; keine Flags
       lea DevName (PC), a0
       lea IOStdReq(PC),a1
       jsr OpenDevice (a6)
       move.l #Port, Device(a1)
****** ersten beiden Blöcke einladen *
       move #CMD READ, COMMAND(a1)
                                      : Read
       move.1 \#2*512, LENGTH(a1)
                                      ; Länge: 2 Sektoren
       move.l d4,DATA(a1); Puffer
       clr.1 OFFSET(a1); Ab Sektor 0
       jsr DoIO(a6)
       move #TD MOTOR, COMMAND(a1)
                                     ; Motorsteuerung
       clr.l LENGTH(a1); Motor aus
       jsr DoIO(a6)
******** BootBlock auf dem Screen ausgeben *
       moveq #"!", d0
       moveq #".",d1
       move.1 #1024,d3 ; Länge ist 1024 Bytes
       move d3,d2 ; für die Schleife
       move.1 d4,a0
ErstellAscBoot
       cmp.b (a0) + , d0
       bls.s UndWeiter
       move.b d1, -1(a0)
UndWeiter
       dbra d2, ErstellAscBoot
       move.1 d5, a6
       jsr Output (a6)
       move.1 d0,d1
       move.1 d4, d2
       isr Write(a6)
******* alles wieder schließen ******
       move.1 4.w, a6
       lea IOStdReq(PC),a1
       jsr CloseDevice (a6)
        lea Port (PC), a1
       jsr RemPort(a6)
       move.1 d4,a1
       move.1 #1032,d0; Länge in d0 zum Löschen
       jsr FreeMem(a6)
       move.1 d5,a1
       jmp CloseLibrary(a6) ; d0 = Null (normalerweise)
******** Daten ************
DosName dc.b "dos.library", 0
DevName dc.b "trackdisk.device",0
       cnop 0,2
       ds.b 34 ; MsgPort hat 34 Bytes
Port
       dc 0
IOStdReq ds.b 42; Struktur hat 42 Bytes
       dc 0
```

Erstmalig sollte das Programm mal nicht in Unterprogramm-Technik geschrieben sein. Der Programmierer wird Unterschiede in der Lesbarkeit und Struktur bemerken.

Neu ist das Öffnen der Dos. Library, die sich um die spätere Zeichenausgabe kümmern soll.

Danach beschaffen von 1032 Bytes Chip Mem. Den Zeiger auf den Speicher halten wir in D4, denn dieser wird zum Laden, zur Ausgabe und zum Speicherdeallokieren weiter notwendig sein.

Dann folgt die Port- und Device-Initialisierung.

Auch das Lesen der zwei Sektoren und das Ausschalten des Motors bereitet keine Schwierigkeiten.

Den BootBlock auf dem Screen ausgeben bedeutet etwas Neues in der Programmierung.

Der Bootblock ist ja ein Programm und mit dem u. U. ein bisschen Text. Da Programme aus allen erdenklichen ASCII-Zeichen bestehen, müssen nur die Text-Zeichen dargestellt werden. Dazu holen wir aus dem Speicherbereich ein Byte heraus, und vergleichen es mit dem ASCII-Ausrufezeichen. Ist das Zeichen nicht darstellbar, so wird ein Punkt ausgegeben, andernfalls das ASCII-Zeichen.

Das Schließen ist wieder einfach.

Anmerkung: Die Strukturen, die am Ende 32 + 42 = 74 Bytes belegen, können selbstverständlich auch in den Alloc einfließen.

Das Disk Operating System (DOS)

Noch einmal müssen wir in der Historien-Kiste herumkramen. Amiga plante einen Spielecomputer, so wie es heute viele Telespiele bzw. Spielkonsolen mit meist faszinierenden Möglichkeiten (mit z. B. 3D-Chip) sind. Sie bekommen ihre Daten über externe Karten und Module. Somit war ein Zugriff auf ein Medium wie Diskette, Festplatte oder sogar CD nicht eingeplant. Als das Projekt von Commodore übernommen wurde, änderte sich jedoch die Lage völlig. Nun galt es, ein DOS (Disk-Operation-System) zu entwerfen oder zu finden, die die Kommunikation mit externen Speichern möglich machte, denn der Amiga sollte nun nicht mehr eine reine Spielemaschine sein (wie es Jay Miner schon plante), sondern sich auch im professionellen Bereich etablieren. So fing Commodore leicht gedrängt mit CAOS (Commodore Amiga Operating System) (nicht verwechseln mit KAOS, einer Kopie des Atari-Betriebssystem TOS, in feinstem Assembler programmiert, mit einer enormen Geschwindigkeit und Ausmerzung von angeblich 80 Fehler - wurde aber von Atari abgelehnt) an, doch das wurde soweit nichts. Fast mit Panik kaufte Amiga das schon existierende Tripos ein, ein Betriebssystem, das auf der Basis von 68000 Prozessoren lief. Doch das OS war für die damalige Zeit kein gewöhnliches, denn Tripos war multitaskingfähig. Somit war man Atari, die unter Druck den ST herstellten, und dabei Digital Research bemühten, schon eine Nasenlänge voraus. Die englische Firma Metacomco jedoch programmierte das DOS jedoch nicht in der sonst üblichen Sprache C, sondern in BCPL (Basic Combined Programming Language), einem anderen Zweig, der aus der Ursprache beider, B, hervorging. Dies wäre auch alles nicht so schlimm, wenn da nicht wieder ein kleiner Haken bei der Sache wäre. BCPL unterscheidet sich insofern von C, dass die Strings nicht wie gewohnt mit einem Null-Byte abgeschlossen werden, sondern dass die Länge des Strings am Anfang einer Zeichenkette steht und die Daten somit um ein Zeichen verschoben werden. Eine weitere Sache von BCPL ist das Zeigerproblem. Pointer, in BCPL auch BPTR genannt, haben den Nachteil, dass sie nur auf Long-Word Adressen zeigen, es gibt somit nur durch vier teilbare Speicherbereiche. Die Pointer müssen erst mit vier multipliziert werden, um auf die richtige Adresse zu zeigen. Doch diese Nachteile vielen vorerst gar nicht so auf, und die Portierung, von Tim King vorgenommen, dauerte nur vier Wochen, und fertig war im Februar das DOS. Jedoch dauerte es noch bis zum 23.06.1985 bis er vorgestellt wurde. Zurück zum BCPL-Mischmasch. Dieser Programmier-Fremdkörper ist nun im Amiga-Betriebssystem zu finden und kann unter Umständen noch zu Problemen führen. Daher begann Commodore diesen Fremdkörper langsam zu ersetzten, und begannen Teile neu zu schreiben. In OS 2.0 ist nun BCPL (fast) verschwunden, es wurden nur noch einige kleine Pointer-Routinen beibehalten, um Kompatibilität zu wahren. Doch auch vor OS 2.0 waren deutlich Bemühungen vorhanden, und so widmete sich der Programmautor Steve Beats einem neuen Dateisystem, das unter 1.3 als Fast-File-System eingeführt wurde. Diese neue File System ist speziell für Festplatten entwickelt wurden, und kann durch Assemblerprogrammierung gegenüber dem lahmen BCPL-DOS überzeugen.

Die DOS-Versionsnummer hat sich im Laufe der Zeit auch gewandelt, und aus 1.2 wurde 1.3, jedoch unterscheiden sich die Versionen nur durch die Autoboot-Fähigkeit der Festplatte und des Speichers (RAD). Es gibt außer dieser Änderung keine weitere Modifikation, es wurde hauptsächlich an der Workbench ein paar Schönheitskorrekturen durchgeführt (das hatte sie auch nötig!). Wegen der geringen ROM-Unterschiede ist die alte Workbench 1.3 auch unter 1.2 System lauffähig, da es sich bei der Workbench ja nur um ein Programm handelt. Wer also über OS 1.2 verfügt, kann zwar die resetfeste RAM-Disk nutzen, sie ist aber nicht AutoBoot-fähig, da dies über das ROM läuft. Eigentlich konnte das Ur-OS 1.3 noch viel mehr als nur durch Autoboot laden zu können. Viele nützliche Funktionen wurden eingearbeitet, und Fehler korrigiert. Doch leider kam ein sehr mächtiges Organ dazwischen, und vermasselte die Tour von Commodore. Dieses Organ hieß Presse. Sie machte das Ur-OS 1.3 so runter und inkompatibel, so dass sich, angesichts der Schwarzmalerei, Commodore nur Traute die Autobootfähigkeit neu aufzunehmen, um den Kunden nicht zu verunsichern.

Wir haben schon erfahren, dass der Amiga über Libraries seine Funktionen verwaltet. Die dos.library ist eine davon, und wird mit der OpenLibrary-Funktion des Exec aufgerufen. Wir erhalten in DO unseren Pointer (inoffiziell auch in AO) auf die Struktur zurück, und können nun direkt über unsere negativen Offsets auf die Funktionen zugreifen.

Die Ein und Ausgabe

Eines der wesentlichen Aufgaben des Computers ist es, Daten zu verarbeiten. Die Daten, die jedoch zum Bearbeiten herangezogen werden, müssen aber irgendwie verfügbar sein. Einige Programme haben dazu Schnittstellen in Form einer Textzeile, um die Informationen einlesen zu können. Jedoch dürfe das auf die Dauer etwas anstrengend werden, wenn die Daten, die benötigt werden, immer neu eingetippt werden müssen. Der Computer muss die Daten also speichern können. Dies geschieht mit Hilfe der Dateien, die die Informationen aufnehmen. Dabei sind die Daten sequentiell hintereinander angeordnet. Die Dateien, englisch files genannt, werden auf Festspeicher gesichert. Die DOS-Library hat nun die Aufgabe eine Verbindung zwischen den Dateien und den Medien zu schaffen. Der Benutzer, der nun über ein CD-Laufwerk verfügt, muss sich genauso wenig über das Speicherverfahren kümmern, wie der Benutzer eines Laufwerkes. Die Art und Weise übernimmt also alleine das DOS. Die Routinen, die das DOS zur Kommunikation mit den Dateien bietet sind also ziemlich allgemein gehalten, reichen jedoch zum Arbeiten völlig aus.

Öffnen und Schließen einer Datei

Um mit Dateien arbeiten zu können müssen sie natürlich erst einmal geöffnet werden. Aus Hochsprachen kennen wir z. B. Funktionen wie Open aus BASIC und Pascal, die uns eine Datei verfügbar machen. Auch DOS bietet eine Funktion Open () und das entsprechende Gegenstück, die Close () -Funktion. Damit wir die DOS-Funktionen nutzen können, steht natürlich zuerst die Aufgabe an, die DOS-Library mittels OpenLibrary und dem String "dos.library" zu öffnen. Den neu enthaltenden Zeiger sichern wir in eine Speicherstelle DosBase und befördern sie im Folgenden ins A6-Register. Diese Registerwahl ist besonders bei 2.0 sehr wichtig, das intern das A6-Register gebraucht wird. Bei alten Betriebssystemversionen soll die DosBase auch in anderen Registern zu Ergebnissen verhelfen. Das liegt daran, dass unter 1.2/1.3 die DOS-Library eigentlich keine richtige Library war, und unrichtige Libraries benötigen nun mal die aktuelle Base (hier DosBase) nicht im A6-Register. Somit hätte man ein paar Bytes sparen können, denn mit dem verschieben des Registerinhaltes von D0 nach A1, welches wir von OpenLibrary bekommen haben, hätten wir nun mittels A1 auf die Dos-Routinen zurückgreifen können, und sofort nach der Anwendung CloseLibrary () aufrufen können, da die Exec-Base noch in A6 stand. (Logisch, nicht?!). Auch das AmigaDOS Manual von Commodore wies auf diesen Trick hin, aber es kam ja (leider) wieder eine neue OS-Version heraus, die diesen Trick zunichte macht. Wir sollten uns daher merken, alle Bases in das A6-Register zu schreiben um damit Komplikationen aus dem Wege zu gehen.

Unser erstes Demo-Programm nutzt die Befehle Open () und Close (), um eine Datei zu öffnen. Schauen wir uns es an:

```
VARIABLEN *************
OldOpenLibrary =
                     -408
CloseLibrary
                     -414
                     -30
Open
                      -36
Close
MODE OLDFILE
                     1005
              HAUPTPROGRAMM ***********
*****
              OpenDos
       bsr
       move.1 d0, DosBase
              OpenFile
       move.l d0, DateiHandle
       bea
              Fehler
       bsr
              CloseFile
Fehler bsr
              CloseDos
       rts
*****
              Dos-Library öffnen ********
OpenDos move.l 4.w,a6 ; ExecBase
              DosName, a1
       lea
              OldOpenLibrary(a6)
       qmr
              Datei öffnen ***********
*****
OpenFile
       move.l DosBase, a6
       move.1
              #DateiName, d1
              #MODE OLDFILE, d2
       jmp
              Open(a6)
              Datei schließenn *********
*****
CloseFile
       move.l DateiHandle, d1
       jmp
              Close(a6)
*****
              Dos-Library schließen *******
CloseDos
       move.1
              4.w,a6
       move.l DosBase, a1
              CloseLibrary(a6)
       jmp
              Daten ***********
******
                     "dos.library",0
              dc.b
DosName
DosBase
              ds.1
                     1
                      "Tst",0
DateiName
              dc.b
DateiHandle
              ds.1
```

Wie immer ist unser Programm modular aufgebaut. Es besteht aus den Unterprogrammen OpenDos, OpenFile, CloseFile und CloseDos. Das Unterprogramm zum Öffnen der Library muss bekannt sein. Neuer wird es schon bei OpenFile. Zunächt einmal wird die DosBase in A6 verlangt. Nun muss der Zeiger auf den Namen der Datei im D1-Reg stehen. Der Name kann dabei alle Pfad- und Laufwerkssetzungen einschließen, ein Mega-Dateiname wie "dho:Up1/Prgs/Procs/Neu/Dos/Laden.TXT" wäre somit denkbar. Der Dateiname darf aber nicht länger als 30 Zeichen sein, denn mehr wird vom DOS nicht erkannt. (Das reicht ja wohl aus, wenn wir bedenken, dass der PC und Atari (PC DOS übernommen) nur billige 8 Zeichen annehmen, etwas zu wenig in unserer Zeit ist. (Und Windows erst einmal, die haben auch nur 8 Zeichen, einfach lächerlich). Ganz wichtig ist, das der String mit einem Nullbyte terminiert ist.

Vergleichen wir die Funktion einmal mit einer Pascal Prozedur. Auch dort wird eine Datei mit Open (Name) verfügbar gemacht. Jedoch kann man nach dem Öffnen noch nicht darauf zugreifen. Es muss dem Computer verständlich gemacht werden, um was für eine Datei es sich handelt. Haben wir ein schon bestehende Datei, z. B. eine Textdatei oder eine Grafik, und wollen sie auslesen, so wird in Pascal die Prozedur Reset verwendet. Eine neue Datei, die z. B. einen Speicherinhalt sichern soll, wird mit Rewrite eingeleitet. Vorhandene Dateien, mit dem gleichen Namen werden dabei gelöscht. Dieses System, dass der Dateimodus mit angegeben werden muss ist auch beim Open () -Befehl in Assembler realisiert worden. Jedoch werden nicht zwei Aufrufe benötigt, vielmehr steht im D2-Register der Modus der Dateien. Drei Modi stehen zur Verfügung:

```
MODE_READWRITE = 1004

MODE_OLDFILE = 1005

MODE_NEWFILE = 1006
```

In unserem Programm zum reinen Öffnen einer Datei verwenden wir nur MODE_OLDFILE, da auf ein Programm zugegriffen werden soll. Die drei Modi erlauben dem OS-Programmierer nun zu bestimmen, wie die Datei geöffnet werden soll. MOD_OLDFILE öffnet eine Datei und setzt den Dateizeiger auf das erste Byte der Datei. Man hat nun Gelegenheit die Datei zu Beschreiben und zu

Lesen, sinnvoll z. B. bei Personen-Dateien, die ausgelesen werden müssen, aber auch ständig Neuerungen, in Form von Löschen und Hinzukommen unterworfen sind. Über MODE_READWRITE kann die Datei auch gelesen oder beschrieben werden, jedoch können andere Tasks, die evtl. diese Datei auch benutzen, diese nicht verändern. Mit MODE_OLDFILE wäre ein Zugriff von mehreren Tasks auf ein Programm durchaus machbar. Die Anwendung liebt etwa im Mehrbenutzerbetrieb. Eine Werkzeug-Datei soll von vielen Leuten einer Firma erweitert werden. Dazu hat jeder Mitarbeiter ein eigenes Terminal, und hängt seine Daten nun an die Datei an, oder korrigiert evtl. Fehler, z. B. in der Stückzahl oder dem Preis. DOS kontrolliert nun den Zugriff der Mitarbeiter auf diese Datei, und hängt bei Bedarf die einzelnen Teilstücke immer an die schon vorhandene Datei an. Wenn nun zwei Benutzer gleichzeitig die Datei mit Infos versorgen wollen, gelangen die Daten eines Benutzers in einen Zwischenspeicher und die Daten des anderen werden sofort gesichert. Nach dem sichern, werden die Puffer-Daten ebenso an das Programm gehängt, wie die anderen auch. Das nichts bei dem Sichern oder Laden durcheinanderkommt ist eine schwierige Aufgabe und hängt fest mit einem Multitasking Programm des Amigas zusammen. Ein Beispiel für MODE_READWRITE ist eine Textdatei. In einem Büro werden Texte für die Zeitung erstellt. Auch dabei ist eine Vernetzung der Computer Standard. Ein Mitarbeiter will nun einen Text ändern, wir allerdings feststellen, das die Datei gerade bearbeitet wird, der Zugriff ist also nicht möglich.

Die dritte Konstante MODE NEWFILE legt nun, wie bereits gesagt, ein neues Programm an, und löscht evtl. alte gleichnamige.

Nach dem Aufruf der Funktion Open () mit der Registerbelegung D1 und D2 erhalten wir einen Wahrheitswert zurück. Dieser steht im D0-Register. Einigen wir vielleicht aufgefallen sein, das D0 als Eingangswert nicht benutzt wurden. So wäre es ja auch möglich gewesen in D0 den Namen, und in D1 den Modus als Aufrufparameter der Funktion zu definieren. Doch die Lösung dieses Rätsels ist in der Programmiersprache BCPL zu finden. BCPL nimmt als Übergabeparameter immer die Datenregister, angefangen bei D1. D0 ist nur als Rückgaberegister von Funktionen gedacht. Doch wenn dies einmal stimmen würde. Eigentlich ist unter BCPL auch das D1-Register, dass Register, in dem die Rückgabewerte erscheinen, jedoch wird intern daraus ein D0-Register gemacht. Daher finden wir bei den Funktionen unser Ergebnis auch im D1-Register Das sollte man aber nicht verwenden! Wenn sich jeder daran halten würde wäre es schön, aber es gibt ja immer welche die querschießen, Übeltäter ist hier wieder Commodore, die fleißig das D1-Reg, verwenden, da D0 für bessere Aufgaben gedacht ist. Unter 2.0 wurde dies geändert, und das Ergebnis taucht nur in D0 auf, ein Vorteil, um nicht immer den File-Handle neu ins D1-Register schreiben zu müssen. Jedoch mit einer Ausnahme (Ich will hier mal vorgreifen (sozusagen ein FORWARD)): Die LoadSeg-Funktion der DOS-Library. (Ein Produkt von Metacomco, die in der Overlay-Datei "ovs.asm" auftaucht.) Diese Funktion erlaubt es, Benutzern Programme einzuladen, und diese auch zu starten. Da diese Funktion fleißig vom C-Compiler Lattice mit dem Ergebnis in D1 benutzt wird, gönnte man einzig dieser Funktion unter 2.0 auch das Ergebnis in D1, um ein reibungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

Dem aufmerksamen Programmierer wird etwas aufgefallen sein. Der Name ist ein String und keine Zahl, wie der Modus. Wie wir aus Exec kennen, sind Stringpointer aber immer in Adressregister untergebracht, und nicht in Datenregister. DOS macht hier eine Ausnahme, und verlangt auch Stringpointer in Datenregistern. Auch dies liegt an BCPL, er macht eben alles über die kostbaren Datenregister. Der Nachteil ist für Assemblerprogrammierer klar, einfache und kurze Adressierungsarten, wie xxx (PC) können nicht genutzt werden.

Ist das Returnregister mit o geladen, so war der Aufruf fehlerhaft. Ist der Wert ungleich null, so zeigt DO auf eine Datei-Struktur. Schon wieder wird ein Datenregister als Zeiger missbraucht. Den Zeiger nennen wir Handle, und da es sich um Dateien handelt nennen wir ihn etwas präziser File-Handle. Das File-Handle enthält die Informationen über unsere Datei, und es ist bei weiterem Arbeiten mit dem DOS, z. B. beim Auslesen oder Schreiben, immer zu benutzen, denn es dient ihm zur Unterscheidung und Identifizierung der geöffneten Datei.

Zurück zum Programm. Wir haben uns jetzt schon so eingelesen, dass wir wieder von unserem OpenClose abgewichen sind. Wieder im Hauptprogramm sichere ich den Rückgabewert in der Variablen Datei Handle. Nun kann ich mittels einer bedingten Verzweigung nach Fehler springen, wenn die Datei nicht geöffnet werden konnte. Es ist also möglich über diese Funktion festzustellen, ob ein Datei existiert oder nicht. (Da dies aber unschön ist, werden wir noch eine weitere Funktion kennenlernen, die auch noch mehr Infos über die Datei bietet.)

Nach dem Öffnen ist der Spaß nun zu Ende und die Datei wird mittels <code>Close()</code> geschlossen. Verbleibende Zeichen, die Zwischengepuffert wurden, werden noch schnell auf s Medium geschrieben. Der Datei-Handle wird hier benötigt, er muss im <code>Dl-Register</code> sein. Es ist äußerst wichtig, die genutzten Dateien, die einmal im Programm geöffnet wurden, auch wieder zu schließen, denn sollte dies nicht geschehen, so kann unter Umständen (siehe Konstante beim <code>Open()</code>-Aufruf) kein anderes Programm auf die Datei zugreifen, die Datei ist quasi gegen Fremdeindringen geschützt. "Freigemacht" wird es erst wieder nach einem Reset. Die Datei hat dann im Regelfall null Bytes, die Diskstruktur kann dabei durcheinanderkommen.

Beschreiben eines Files

Nun möchte ich zeigen, wie eine Datei beschrieben werden kann. Dazu benutzen wir die Dos-Funktion Write (). Sie benötigt, genau wie andere Routinen auch, unser Datei-Handle. Mit ihm kann nun eine Zeichenkette auf das Speichermedium geschrieben werden. Bei der Zeichenkette handelt es sich um die DOS-Offsets, den DOS-Funktionen, und den entsprechenden Übergabewerten bzw. Parametern. Man sollte hierbei, falls man das Programm abtippt, auf die Leerzeichen achten. Jede Zeile ist gleich lang. Damit legen wir einen Grundstein für ein weiteres Programm.

```
* WriteFile
              Version 2
                             1.2.1992
                                            579 Bytes
              VARIABLEN ************
******
OldOpenLibrary
                      -408
                             ; Exec
CloseLibrary
                      -414
                      -30
Open
                             ; Dos
Write
                      -48
                      -36
Close
                      10
CR
MODE NEWFILE
                      1006
*****
              HAUPTPROGRAMM ***********
              OpenDos
       move.1 d0, DosBase
              OpenFile
       isr
       move.1
              d0,DateiHandle
              OpenFehler
       beq
```

```
bsr
               Schreiben
       bsr
               CloseFile
OpenFehler
               CloseDos
       bra
*****
               Dos-Librarys öffnen ********
OpenDos move.l 4.w,a6
       1ea
               DosName.al
              OldOpenLibrary(a6)
       jmp
*****
               Datei öffnen ***********
               move.l DosBase, a6
OpenFile
       move.1
               #DateiName, d1
              #MODE NEWFILE, d2
       move.1
       qmj
               Open (a6)
*****
               Schreiben *************
Schreiben
       move.l DateiHandle,d1
       move.1
              #DateiAnf,d2
              #DateiEnd-DateiAnf,d3
       move.1
               Write(a6)
       qmj
               Datei schließen **********
*****
CloseFile
       move.l DateiHandle, d1
              Close(a6)
       jmp
*****
               Dos-Library schließen *******
CloseDos
       move.1
              4.w,a6
       move.l DosBase.al
               CloseLibrary(a6)
               Daten ***********
*****
DosName
               dc.b
                      "dos.library",0
DosBase
               ds.1
                      "ram:Tst",0
DateiName
               dc.b
DateiHandle
               ds.1
DateiAnf
              "- 30 -$01e
                              Open(name, accessMode)(D1/D2)
                                                                 ",CR
       dc.b
                                                                 ",CR
              "- 36 -$024
                              Close(file)(D1)
       dc.b
              "- 42
                                                                 ",CR
                              Read(file, buffer, length) (D1/D2/D3)
                      -$02a
       dc.b
              "- 48
                      -$030
                              Write (file, buffer, length) (D1/D2/D3) ", CR
       dc.b
                                                                 ",CR
              "- 54
       dc.b
                      -$036
                              Input()
                                                                 ",CR
              "- 60
                      -$03c
       dc.b
                              Output()
              "- 66
"- 72
                      -$042
                              Seek(file, position, offset) (D1/D2/D3)", CR
       dc.b
       dc.b
                      -$048
                              DeleteFile (name) (D1)
                                                                 ", CR
              ''- 78
                                                                 ", CR
                      -$04e
                              Rename(oldName, newName) (D1/D2)
       dc.b
DateiEnd
```

Nach dem erfolgreichen Anlegen einer Datei "Tst" auf der RAM-Disk, kann nun mit Hilfe der Write () -Funktion die Datei geschrieben werden. Unser Datei-Handle ist wiederum im D1-Register erwünscht, dass D2- und D3-Register wird ebenfalls benutzt. Da oft eine ganze Zeichenkette gesichert werden muss, oder ein Speicherbereich verewigt werden soll, erscheint im D2-Register ein Zeiger auf den Speicherbereich. Im unserem Beispiel ist das DateiAnf. Da der Computer ja auch nicht weiß, wie lang unser gewünschter Block ist, wir von uns im D3-Register die Länge gefordert. Anstatt nun wieder Byte für Byte auszuzählen, setzen wir ein Labe an das Ende des Textes, und erhalten die Länge durch DateiEnd-DateiAnf. Nach dem Initialisieren der Werte im den Registern D1/D2/D3 kann nun mittels Write () beschrieben werden. Ist der Vorgang vollendet, ist im D0-Register die tatsächliche Länge der geschriebenen Daten zu finden. Normalerweise ist diese gleich dem vorher im D3-Register geschriebenen Wert. Haben wir jedoch auf der Diskette kein Platz mehr, und es können nur die Hälfte der Daten geschrieben werden, so kann dies über D0 kontrolliert werden. Im Allgemeinen können wir aber sagen, dass bei negativen Werten, und dem Wert null im D0-Register ein Fehler auftrat. Dieser könnte dann noch genauer festgestellt werden, und an den Benutzer weitergeleitet werden.

Nach dem Starten des Programms können wir einmal mit AmigaRechts+i die Datei von der RAM-Disk einladen. Wir sehen die Offset-Informationen, die durch die dc.b-Zeilen gegeben sind.

Mit diesem Wissen können wir auch ein kleines Rescue-Programm schreiben. Der Speicher kann nach einer Bytefolge durchsucht, (z. B. ein Labelname), die Adresse gespeichert, das Ende gesucht und gesichert werden. Somit ist es nach Abstürzen möglich das Programm zu retten.

Eine Datei kodieren

Nun sind wir durchaus in der Lage ein Paar nützliche Tools für unseren Computer zu programmieren. Da wir schon die Datei Einund Ausgabe gut drauf haben, soll nun ein Programm entwickelt werden, welches ein Byte aus einer Datei liest, dies verschlüsselt, und so dekodiert wieder auf den Festspeicher schreibt. Eine Funktion, die Daten schreibt, ist uns bekannt, eine äquivalente Eingabefunktion namens Read() ist auch durch DOS gegeben. Ist kein Zeichen mehr vorhanden, endet die Funktion. Der Name der kodieren Datei wir dabei um den Suffix. COD verlängert, damit immer zwischen der normalen und kodierten Datei unterschieden werden kann. Der Dekodieralgorithmus ist sehr einfach, und beschränkt sich auf die Umwandlung einzelner Bits. Dies hat jedoch den Vorteil, dass die Kodierroutine und Dekodierrroutine dieselbe ist.

Doch vorerst zu Lesen-Routine. Der Aufruf dieser ist derselbe wie beim Schreiben. D1-Register ist der Datei-Handle, D2 ist ein Zeiger auf den Puffer und D3 die Länge der zu lesenden Bytes. Auch die Rückgabewerte kommen uns bekannt vor. Wenn die in D0 stehende Anzahl null oder negativ ist, so ist ein Fehler aufgetreten.

```
******** VARIABLEN ************
                      -408
OldOpenLibrary =
CloseLibrary
                       -414
Open
                       -30
Read
               _
                      -42
Write
                      -48
                       -36
Close
MODE_OLDFILE =
                      1005
MODE NEWFILE
                      1006
               %10101010
Muster =
               HAUPTPROGRAMM ***********
*****
       move.l a0, DateiNamePoint
               -1(a0,d0) ; CR durch Null ersetzen
       clr.b
       bsr
               OpenDos
       move.1 d0, DosBase
               OpenEinFile
       move.l d0, DateiEinHandle
       beq
              FehlerEinFile
       bsr
               OpenNewFile
       move.l d0, DateiNewHandle
              FehlerNewFile
       beq
             DateiKodieren
       bsr
       bsr
               CloseNewFile
FehlerNewFile
       bsr
               CloseEinFile
FehlerEinFile
       bra
               CloseDos
*****
              Dos-Library öffnen *********
OpenDos move.l 4.w,a6
       lea
               DosName, a1
               OldOpenLibrary(a6)
       jmp
*****
               Quelldatei öffnen *********
OpenEinFile
       move.1 DosBase, a6
       move.l DateiNamePoint,d1
move.l #MODE_OLDFILE,d2
               Open(a6)
       jmp
               Neue Datei öffnen *********
*****
OpenNewFile
       move.l DateiNamePoint, a0
       lea
              Puffer,a1
CopyName
       move.b (a0) +, (a1) +
               CopyName
       subq.l #1,a1 ; vom Kopieren korrigieren
       move.b #".", (a1) + move.b #"C", (a1) +
                          ; Suffix anhängen
       move.b #"0", (a1)+
       move.b \#"D", (a1)+
                     ; zum Schluß Nullbyte setzen
       clr.b
               (a1)
       move.l #Puffer,d1
       move.1 #MODE NEWFILE, d2
       jmp
               Open(a6)
******* Daten kodieren *********
```

```
DateiKodieren
               DateiEinHandle, d1
       move.1
       move.1 #Puffer,d2
       moveq
               #1.d3
               Read(a6)
                              ; 1. Lesen
       isr
               d0
       tst.1
               DateiKodEnd
       beq
               #Muster, Puffer ; 2. Kodieren
       eor.b
       move.l DateiNewHandle, d1
               #Puffer,d2
       move.l
               #1,d3
       moveq
                              ; 3. Schreiben
       jsr
               Write(a6)
               #1,d0 ; Kein Fehler?
       cmp
               DateiKodieren
       bea.s
DateiKodEnd
       rts
               Eingabedatei schließen *******
CloseEinFile
       move.1
              DateiEinHandle,d1
               Close (a6)
       qmr
*****
               Neue Datei schließen *******
CloseNewFile
       move.l DateiNewHandle,d1
               Close(a6)
       qmŗ
*****
               Dos-Library schließen *******
CloseDos
               a6,a1
       move.1
       move.1
               4.w,a6
               CloseLibrary(a6)
       qmj
*****
               Daten ************
DosName dc.b
               "dos.library",0
DosBase dc.1
DateiEinHandle
       ds.l
               1
DateiNewHandle
       ds.1
DateiNamePoint
       ds.1
Puffer ds.b
               32 + 4
```

Wiederum bauen wir unser Programm modular auf. Jedoch kommen vorerst als Konstanten die Definitionen für Read, mit dem Offset -42, und die beiden Modi für das Öffnen der Quelldatei und Zieldatei dazu. Mittels OpenEinFile öffnen wir die kodierte oder unkodierte Datei. Mit dem Unterprogramm OpenNewFile wird die Ausgabedatei erstellt. In früheren Kapiteln habe ich die Möglichkeit Dateiparameter zu verarbeiten schon einmal angesprochen. Doch noch mal zur Wiederholung: Ein Zeiger auf den Eingabestring ist in A0, abgeschlossen mit einem CR und in D0 ist die Länge der Eingabe. Da wir zum Öffnen einer Datei den Namen benötigen, sichern wir am Anfang des Programms diesen in DateiNamePoint, um in an späterer Stelle wieder zu benutzen. Da allerdings die Dos-Konvention verlangt, das die Strings mit einem Nullbyte abschließen, und nicht mit dem CR, können wir über den CLR-Befehl un ARI mit negativer Adressdistanz schnell ein Nullbyte ans Ende bringen. Wir haben gesagt, dass sich der neue Dateinamen aus dem Alten und der Kennung .COD zusammengesetzt. Also kopieren wir den Dateinamen in einen freien Speicherbereich, den wir mit Puffer vordefiniert haben, und hängen einzeln die fünf Bytes ., C,O,D und Nullbyte an. Der neue Dateiname stet nun im Puffer, und die Ausgabedatei kann geöffnet werden.

Die Hauptroutine des Programme heiß Dateikodieren. Der Vorgang lässt sich im Wesentlichen in drei Zwischenstufen darstellen. Zuerst muss einmal ein Byte, das es dann später zu kodieren gilt, gelesen werden. Dabei haben wir die Möglichkeit, unseren Puffer, den wir für unseren Dateinamen angelegt haben, wiederzuverwenden. Die geht aus dem einfachen Grund, da er im Weiteren nicht mehr verwendet wird, denn der Dateiname ist für die Dateiidentifikation unwichtig, es zählt alleine der Datei-Handle. Nachdem wir nun ein Zeichen gelesen haben, müssen wir auch testen, ob die Datei zu Ende ist. Wir erinnern uns, bei null ist kein Byte gelesen, daher verzweigen wir bei dem Wert null im DO-Register zu Dateikodend. Der nächste Schritt ist der eigentliche Dekodierschritt. Wir verwenden zur Verschlüsselung die XOR-Funktion Als Konstante haben wir Muster am Anfang definiert. So ist eine leichte Änderung an neue Dekodierkonstanten gewährleistet. Die XOR-Funktion negiert nun einige Bits unseres Puffers. Im Folgenden muss dieses Byte natürlich wieder an die neue Datei angehängt werden. DateiNewHandle enthält die Informationen über diese, und nach dem Schreiben müssen wir natürlich noch abfragen, ob der Schreibvorgang erfolgreich war. Da wir ein Byte schreiben wollten, vergleichen wir nun, ob auch tatsächlich im DO-Register eine eins für alleiniges Byte steht. Wenn das so ist, kann es weitergehen mit einem Sprung nach DateiKodieren. Letztendlich müssen die Dateien noch geschlossen werden. Ist dies geschehen, können wir die neue Datei bewundern.

Das Programm wäre in folgendem noch zu erweitern: Der Zugriff auf die Diskette ist sehr langsam, da die Datei evtl. auf sehr verschieden Sektoren gesichert werden muss. (Da wo gerade Platz ist). Um dem entgegenzuwirken ist zwar ein Puffer eingerichtet, doch hat das meist keinen Zweck. Wer also seine Dateien umwandeln will, der sollte sie vorher auf die RAM-Disk kopieren, und nach Erstellen der neuen Datei diese auf seinen Festspeicher übertragen.

Ein vielleicht weiterer Nachteil ist die Indexvergrößerung. Die kodierte Datei enthält die Endung .COD, jedoch enthält eine zurückkopierte Datei den die Endung .COD. COD. Wer will, kann nun das Programm insofern erweitern, dass die Endung erkannt wird, und der Rattenschwanz .COD. COD wegfällt.

Fenster als Spezialfall einer Datei

Nun wird es auf die Dauer wenig sinnvoll erscheinen, unsere erstellten Dateien immer durch einen Editor oder ein TVP (Text-Verarbeitungs-Programm) auf dem Schirm zu bekommen. Daher wollen wir nun einen Sonderfall einer Datei kennenlernen. Das CLI-Fenster. Natürlich haben wir mit dem Umgang des Amigas schon mit dem CLI (Command-Line-Interpreter) Bekanntschaft gemacht. Als Alternative zur Workbench ist man mit ihm in der Lage mittels Befehlen, z. B. dir, list, mount, usw. auf Speichermedien zurückzugreifen, und so dem Rechner nicht über Icons und Maus, sondern vielmehr über die Tastatur Kommandos zu erteilen. Schon beim Booten des Rechners erscheint ein Fenster, mit der typischen Copyright Meldung und der Versionsnummer. Nun kann gegebenenfalls über der Startup-Sequence (im s-Verzeichnis) Stapelprogramme abgearbeitet werden (wie die autoexec.bat bei PCs oder der Auto-Ordner bei Atari). Ist diese leer, erscheint unser Cursor. Nun können wir die Befehle eintippen. Beenden können wir das CLI-Fenster es mit dem Befehl EndCli. Wollen wir uns einmal einen CLI-Befehl genauer anschauen. Dazu soll uns der ECHO-Befehl helfen, da wir ihn auch einmal nachschreiben wollen. Mittels dieses ECHO-Befehls lassen sich Informationsmeldungen auf dem aktuellen Window (normalerweise das CLI-Fenster) ausgeben, zum Beispiel

```
ECHO "Hallo, du da vor dem Bildschirm"
```

Nach dem Drücken der Returntaste erscheint dieser Text, allerdings ohne Anführungsstriche. Diese sind nur dazu da, den Text als ganzes zu interpretieren, denn die Trennung durch Leerzeichen würde sonst das Ende anzeigen, und eine Fehlermeldung würde uns bescheren. Für einzelne Wörter braucht man keine Anführungsstriche, und für mehrere Meldungen sollte man besser mittels TYPE eine Datei ausgeben.

Wer sich schon etwas näher mit dem DOS beschäftigt hat, der weiß, das man die Ausgabe, die normalerweise auf dem Window erfolgt, in eine Datei umleiten lassen kann. Dies ist mit dem Zeichen > möglich. Nach dem erwünschten Befehl, z. B. ECHO geben wir das > und die Ausgabedatei an. Die Standart-Ausgabe erfolgt nun über die Datei, die z. B. durch PAR:, SER:, oder etwa durch Programmverzeichnisse (DFx:, RAM:, RAD:) gegeben sein kann. Mit Hilfe dieser Umleitung ist ein auch ein teilweises Retten einer kaputten Datei möglich. Würden wir mit dem COPY-Befehl eine kaputte Datei kopieren wollen, so wehrt sich das OS und gibt eine Fehlermeldung aus. Nehmen wir unseren neuen Weg, und leiten nun den Inhalt einer Datei mittels > auf eine neue um, so wird das, was ganz ist, kopiert, und das weitere nicht. Die kaputte Datei soll z. B. PRG1 heißen, die neue PRG1.RETTUNG. Mittels der Anzeigefunktion TYPE lässt sich nun folgendes schreiben:

```
TYPE df0:PRG1 > df0:PRG1.RETTUNG
```

Um eine Datei auszudrucken kann man mittels Ansprechen der Parallelen Schnittstelle folgendes schreiben:

```
TYPE PRG1 > PRT:
```

Doch kommen wir nach dem Abschweifen langsam zu unserem Ausgangsthema zurück. Die Ausgabe auf ein Window. Bei Benutzung des CLI ist die Ausgabe immer auf das Fenster gelenkt. Es besteht aber die Möglichkeit die Ausgabe umzulenken. Wer nun Kombiniert, wird sich sagen: "Es handelt sich bei der Ausgabe um ein Sonderfall". Dies ist richtig. Das Fenster unter OS ist auch als CON: für "Console" oder RAW: für ein etwas neueres Fenster unter 1.3 bekannt. Soll also die Datei Text. TXT auf einen neues Window ausgegeben werden, lenken wir die Datei um, und schreiben:

```
TYPE Text.TXT > CON:
```

Nun wir ein neues Fenster geöffnet, und unsere Datei ist sichtbar. Wir haben also erreicht, was wir wollten, die Anzeige eines Textes in einem Window. Dieses Window kann aber noch vielfältig modifiziert werden, da eigentlich zum Öffnen noch Parameter notwendig sind. So können wir die Größe des Windows frei bestimmen. Dazu lassen sich nach CON: die Fensterabmessungen durch Trennung eines Schrägstriches eingeben. Unser Fenster soll die Koordinaten 10,10,600,200 haben. Nach einem weiteren Schrägstrich kann ein Fenstername definiert werden. Diese Möglichkeiten bietet ein Fenster unter 1.3, jedoch wissen wir aus vielen anderen Programmen, das da noch weitere Dinger (Gadgets) am Window sind, die es uns ermöglichen das Fenster nach hinten zu klappen oder z. B. zu verkleinern. Diese Möglichkeiten bietet das DOS aber nur ab OS 2.0. Danach sind folgende Fensterdefinitionen hinzugekommen. (NO)SIZE, (NO)DDARG, (NO)DEPTH, (NO)CLOSE, NOBORDER, BACKDROP. Die Wörter sprechen für sich, und so kann man der Fensterdefinition das Verkleinerungs-, Verlegungs-, und Schließsymbol entnehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, das Fenster ohne Rahmen darzustellen, und es im Hintergrund aufzubauen. Unser Fenster könnte also so aussehen:

```
"CON:10/10/600/200/DOS-Fenster/NOSIZE/NOBORDER"
```

Ein Programm, das nun anstatt einer Datei ein Fenster öffnet wird nun vorgestellt. Es gibt mittels Write-Befehl aus der Dos. Lib einen Text aus. Nach einer kleinen Wartezeit wird das Fenster wieder geschlossen.

```
Version 4 1.2.91 220 Bytes
* Fensterausgabe
              VARIABLEN *************
*****
OldOpenLibrary =
                     -408
                             ; Exec
CloseLibrary
                     -414
                     -30
                            ; Dos
Open
Write
                     -48
Delay
                     -198
Close
                     -36
MODE NEWFILE
                     1006
```

```
*****
              HAUPTPROGRAMM **********
              OpenDos
       hsr
       move.1
              d0,DosBase
              OpenFenster
       move.l d0, FensterHandle
              WinFehler
       beq.s
       bsr
               Schreiben
              Warten
       bsr
       bsr
              CloseFenster
WinFehler
       hra
              CloseDos
              Dos-Library öffnen *********
OpenDos move.l 4.w,a6
              DosName, a1
       lea
       jmp
              OldOpenLibrary(a6)
              Fenster öffnen **********
*****
OpenFenster
       move.1 DosBase, a6
       move.l #Fenster,d1
       move.1
              #MODE NEWFILE, d2
       jmp
              Open(a6)
*****
              Schreiben ins Fenster *******
Schreiben
       move.l FensterHandle, d1
       move.1 #TextAnf,d2
               #TextEnd-TextAnf, d3
       moveq
              Write(a6)
              Warten ************
*****
Warten moveq
               #100,d1
              Delay(a6)
       jmp
*****
              Fenster schließen *********
CloseFenster
       move.l FensterHandle, d1
              Close(a6)
       jmp
*****
              Dos-Library schließen *******
CloseDos
       move.1
              4.w,a6
       move.l DosBase, al
              CloseLibrary(a6)
       jmp
              Daten ************
*****
              "dos.library",0
DosName dc.b
DosBase dc.1
              "CON:10/10/600/200/Dies ist ein einfaches DOS-Fenster!"
Fenster dc.b
            "/NOSIZE/NODRAG/NODEPTH/NOCLOSE"
       dc.b
       ; Für 2.0 leer
       dc.b
FensterHandle
       ds.1
              " Hallo, ich bin der Text"
TextAnf dc.b
TextEnd
```

Das Programm ist annähern gleich aufgebaut wie die anderen auch. Daher erscheint es wieder sinnvoll beim Abtippen ein schon vorher getipptes Programm um die neuen Blöcke zu kürzen, und das dazukommende einzufügen. Was wieder wichtig zu wissen ist, das auch das Fenster ein Handle benutzt. Es ist wesentlich für DOS, das über Handles der Zugriff auf alle Medien erfolgt. Mittels unseres Handles können wir den Text ausgeben. Das ist allerdings schon bekannt. Auch das Öffnen des Fensters geschieht über den Modus Mode Newfile, da ja unser Fensterchen neu geöffnet wir. Daher ist eine große Unabhängigkeit erreicht.

Ausgabe einer Datei im aktuellen CLI-Fenster

Nun soll unser Ausgabeprogramm um einige Features erweitert werden. Häufig ist es störend, dass ein neues Fenster geöffnet wird. Nehmen wir das obere Programm und compilieren es, und führen es auf dem CLI aus. Obwohl schon ein Fenster geöffnet ist, erscheint ein neues. Das ist in den meisten Fällen ärgerlich, und für die Ausgabe kleinen Meldung, die z. B. die Parameterübergabe

als Info auf dem Schirm bringen, überflüssig, und es wäre völlig ausreichend und wünschenswert, dass sie in dem Fenster erscheinen, aus dem gerade das Programm aufgerufen wurde. Das OS bietet daher eine kleine Besonderheit, und zwar, auf das gerade geöffnete Window zugreifen zu könne. Mit einem kleinen Sternchen ist dies machbar: anstatt der CON:....-Zeile erscheint nur einfach * als Fensterdefinition. DOS nimmt also automatisch das aktuelle Fenster, und gibt dort die Meldungen und Text aus.

```
* ReadFile
             Version 4 2.1.1991
                                              551 Bytes
*****
               VARIABLEN *************
OldOpenLibrary =
                      -408
CloseLibrary
                      -414
                      -30
Open
                      -42
Read
Write
                      -48
Delay
                      -198
Close
                      -36
MODE NEWFILE =
                      1006
MODE OLDFILE
                      1005
              =
*****
             HAUPTPROGRAMM ***********
               OpenDos
       bsr
       move.1 d0, DosBase
       bsr
               OpenFenster
       move.1 d0, FensterHandle
               WinFehler
       beq
       bsr
               OpenFile
       move.l d0, DateiHandle
               OpenFehler
       beq
               DateiAusgeben
       bsr
       bsr
               Warten
OpenFehler
       bsr
              CloseFenster
WinFehler
               CloseDos
       bsr
       rts
*****
               Dos-Library öffnen *********
OpenDos move.l 4.w,a6
               DosName, a1
       1ea
               OldOpenLibrary(a6)
       jmp
*****
               Fenster öffnen **********
OpenFenster
       move.l DosBase, a6
       move.l #Fenster,d1
move.l #MODE_NEWFILE,d2
               Open (a6)
       jmp
*****
               Datei öffnen ***********
OpenFile
       move.l #DateiName,d1
       move.1 #MODE OLDFILE, d2
               Open (a6)
       jmp
*****
               Datei lesen + ausgeben ******
DateiAusgeben
       move.l DateiHandle, d1
       move.l #Puffer,d2
       move.1 #300,d3
               Read(a6)
       jsr
       move.l d0, AnzZeichen
              DateiAusgabEnd ; keine Zeichen in
       beq
Datei
       move.l FensterHandle, d1
       move.1 #Puffer,d2
              AnzZeichen, d3
       move.1
       jsr
               Write(a6)
DateiAusgabEnd rts
```

```
Warten ***********
*****
              #100,d1
Warten moveq
              Delay(a6)
       jmp
*****
              Fenster schließen *********
CloseFenster
       move.l FensterHandle,d1
       jmp
              Close(a6)
*****
              Dos-Library schließen *******
CloseDos
              4.w,a6
       move.1
       move.1
              DosBase, a1
       jmp
              CloseLibrary(a6)
*****
              Daten ************
              "dos.library",0
DosName dc.b
DosBase ds.1
              "*", O
                     ; aktuelles Fenster
Fenster dc.b
FensterHandle
              ds.l
                     "df0:Daten/Texte/a68k.doc",0
DateiName
              dc.b
DateiHandle
              dc.1
AnzZeichen
              dc.1
Puffer
              ds.b
                     301
```

Das Programm soll langsam zu einem kleinen TYPE-Befehl heranwachsen. Jetzt allerdings soll erst einmal ein Textfile geöffnet werden, und aus diesem 300 Byte gelesen werden. Diese werden in Puffer gesichert, und anschließend über den Write-Befehl im Fenster ausgegeben. Das Programm hat wiederum große Ähnlichkeit mit den schon beschriebenen, viel zu sagen gibt es hier nicht.

CLI Ausgabe

Wenn wir unseren TYPE-, LIST- oder DIR-Befehl nehmen, bei allen fällt auf, dass die Ausgabe auf ein Fenster erfolgt. Wie wir nun wissen, können wir dies allerdings auf eine Datei umlenken. Doch in unseren obigen Programmen erzwingen wir immer eine Ausgabe auf einem Window, oder als Sonderfall im aktuellen CLI-Window. Doch was ist nun, wenn der Benutzer nicht an die Meldungen interessiert ist, und sie z. B. mittels NIL: ins nichts, mit SER: an andere Computer, mit PRT: an den Drucker, oder sogar mit SPEAK: an den internen Laberkopp schickt? Dann ist unser Programm aufgeschmissen, und auch der uninteressierteste Programmuser bekommt unsere Meldungen.

Doch damit dies nicht geschieht, und aufwendige Abfragen nötig werden, greift uns unser Betriebssystem ein wenig unter die Arme. Es Existiert in der Dos. Lib einen Befehl namens Output. Er wir ohne Übergabeparameter mit dem Offset -60 aufgerufen, und holt uns unsere Datei-Indentifikation herein, die im Augenblick als Ausgabedatei definiert ist. Dies ist natürlich wunderbar, und da die Standartausgabe meist im CLI-Fenster abgeht, ersparen wir uns so ein Öffnen des Window, denn Output lieft uns sofort einen Handle im DO-Register zurück. Eigentlich eine sehr nützliche Funktion. Wenn man ganz sicher gehen will, das die Ausgabe in ein Window gehen soll, so muss man zwangsläufig ein DOS-Fenster selber öffnen. Doch die Output Funktion liefert die idealen Parameter, da auch gewünschte Ausgaben an die betreffende Stelle, wie z. B. Drucker, sofort und einfach über ein Handle möglich ist

```
* CLI Ausgabe Version 3 1.2.91 140 Bytes
               VARIABLEN *************
OldOpenLibrary =
                      -408
CloseLibrary
                      -414
Output
                      -60
Write
                      -48
               HAUPTPROGRAMM ***********
       bsr
               OpenDos
       move.1
              d0, DosBase
               FindeDatInfo
       move.1 d0, FensterHandle
               WinFehler
       bea.s
       bsr
               Schreiben
WinFehler
       bra
               CloseDos
*****
               Dos-Librarys öffnen ********
OpenDos move.l 4.w,a6
```

```
lea
               DosName, a1
               OldOpenLibrary(a6)
       qmj
               Datei Indentifikation holen ***
FindeDatInfo
       move.1 DosBase, a6
               Output (a6)
       qmj
               Schreiben ins Fenster *******
Schreiben
               DosBase, a6
       move.1
              FensterHandle, d1
       move.1
       move.1
               #TextAnf,d2
       moveq
               #TextEnd-TextAnf, d3
       ami
               Write(a6)
*****
               Dos-Library schließen *******
CloseDos
       move.1
               4.w,a6
       move.1
               DosBase, a1
       jmp
               CloseLibrary(a6)
*****
               Daten ************
               "dos.library",0
DosName dc.b
DosBase ds.1
FensterHandle
       ds.1
               1
               10," Hallo, ich bin der Text!",10,10
TextAnf dc.b
TextEnd
```

Das Unterprogramm FindeDatInfo ist hierbei der Informationsgeber, denn in diesem wird die Output Funktion aufgerufen. Wieder zurück im Hauptprogramm wird mittels eines TST-Befehls wieder bei einem Fehler verzweigt. Ging alles klar kann das Unterprogramm Schreiben in Aktion treten. Es gibt den Text, stehend an TextAnf, mit der Länge TextEnd-TextAnf nun mittels dem FensterHandle aus. (Wir hätten den Handle auch DruckerHandle nennen können, wenn die Ausgabe meistens an den Drucker läuft. Ich habe hier nur FensterHandle genommen, da es sich fast immer um ein Fenster als Ausgabemedium handelt.) Ist die Ausgabe beendet, so wir die Dos-Lib. geschlossen, aber seltsamerweise nicht unsere Datei. Das dürfte allerdings einleuchten, warum nicht. Es handelt sich ja um eine schon bestehende Datei, wenn wir es einmal so nennen wollen, und auf diese greifen wir nun zu. Und da wir sie auch nicht öffnen, sondern uns nur einen Zugriff erlauben, wir diese Datei auch nicht geschlossen.

CLI Ausgabe mit Textstyle

Bestimmt grinste einem schon einmal eine bunte, schräge, unterstrichene, dicke, inverse Schrift an. Das Geheimnis dieser Schrift Styles ist, kann einfach gelüftet werden. Das RAW-Fenster. In diesem Fenster, das im Gegensatz zu dem Console-Fenster steht, kann neben ganz normalen Textausgaben auch Steuerzeichen übersandt werden. Alle diese Sequenzen, wie sie genannt werden, sind mit einem Einleitungszeichen versehen. Dieses Zeichen, mit dem Hex-Wert \$9B, wird auch "Control Sequence Introducer", oder kürzer CSI genannt. Die nun folgenden Zeichen bewirken die Funktion, wobei noch Dezimalzahlen, gekennzeichnet mit n, auftauchen können. Eine Liste der wichtigsten Sequenzen ist in der nun folgenden Tabelle gegeben.

```
\begin{tabular}{lll}
{\bf Sequenz} & {\bf Funktion} \\
\$9b,n,\$40 & n Leerzeilen einschieben & \\
\$9b,n,\$41 & Cursor um n Zeilen nach oben & \
\$9b,n,\$42 & Cursor um n Zeilen nach unten & \\
\$9b,n,\$43 & Cursor um n Spalten nach rechts & \
\$9b,n,\$44 \& Cursor um n Spalten nach links & \\
\$9b,n,\$45 & Cursor um n Zeilen nach oben und in Spalte 1 & \
\$9b,n,\$46 \& Cursor um n Zeilen nach unten und in Spalte 1 & <math>\
\$9b,n1,\$3b,n2 & Cursor in Zeile n1 und Spalte n2 setzen & \
\$9b,\$4a & Window von Cursor ab löschen & \\
\$9b,\$4b & Zeile von Cursor ab löschen & \\
\$9b,\$4c \& ganze Zeile einfügen \& \
\$9b,\$4d & ganze Zeile löschen & \\
\$9b,n,\$50 & n Zeilen von Cursor an löschen & \
\$9b,n,\$53 & n Zeilen von Cursor an hochschieben & \\
\$9b,n,\$54 & n Zeilen von Cursor an runterschieben & \
\$9b, st\$|\$vf\$|\$hf, \$6d \& st = Stiel (0,1,3,4,7) \& \
& vf = Vordergrundfarbe 30-37 & \\
& hf = Hintergrundfarbe 40-47 jeweils Farbreg. 0-7 & \\
& \$9b, ``Om`` = normal & \\
& \$9b, ``1m`` = fett & \\
& \$9b, ``3m`` = kursiv & \\
& \$9b, ``4m`` = unterstrichen & \\
& \$9b, `7m` = invers & \\
& \$9b, `30m` = Vordergrund blau & ; alte Farben!!\\
& \$9b, 31m` = Vordergrund weis & \\
& \$9b,``32m`` = Vordergrund schwarz & \\
```

```
& \$9b,``33m`` = Vordergrund orange & \\
& \$9b,``40m`` = Hintergrund blau & \\
& \$9b,``41m`` = Hintergrund weis & \\
& \$9b,``42m`` = Hintergrund schwarz & \\
& \$9b,``42m`` = Hintergrund orange & \\
& \$9b,``43m`` = Hintergrund orange & \\
& & \\
\$9b,n,\$74 & setze mit n die maximale Anzahl darstellbarer Zeichen & \\
\$9b,n,\$75 & setze mit n die maximale Zeilenlänge in Zeichen & \\
\$9b,n,\$78 & Ausgabe gegenüber linken Fensterrand um n Pixel nach links verschoben & \\
\$9b,n,\$79 & Ausgabe gegenüber oberem Fensterrand um n Pixel nach unten verschoben & \\
\$9b,\$70 & Cursor wird unsichtbar & \\
\$9b,\$30,\$20,\$20 & Cursor wird wieder sichtbar & \\
\$9b,\$31,\$3b,\$31,\$3b,n1,\$3b,n2,73 & \\
& \$9b,\$31,\$3b,\$31,\$3b,n1,\$3b,n2,73 & \\
end{tabular}
```

Andere Sequenzen wirken wie:

\$08	Backspace
\$oa	Linefeed und Cursor nach unten
\$ob	Cursor hoch
\$oc	Fensterinhalt löschen
\$od	Wagenrücklauf; Carriage Return (CR)
\$of	Sonderzeichen einstellen
\$oe	von Sonderzeichen zurück zu Normalzeichen

In der Tabelle finden wir viele Sequenzen, die für den Umgang mit dem CLI sinnvoll sind. Der Ursprung der meisten Codes ist historisch zu sehen. Als es noch Terminals gab, vergleichbar mit Telex, musste durch eine einfache Ansteuerung eine Wirkung auf dem Schirm erfolgen, quasi eine Art Programmiersprache für Zeichensetzung.

Mit dem folgenden Programm will ich demonstrieren, wie die Ausgabe im Praktischen aussieht. Um sich die Arbeit einfach zu machen, und nicht immer \$9b... zu schreiben benutze ich Makros, die dann an den entsprechenden Positionen eingesetzt werden.

```
* CLI Ausgabe mit Stil Version 2 1.2.91
                                        262 Bytes
               VARIABLEN *************
                      -408
OldOpenLibrary
CloseLibrary
                      -414
                      -60
Output
Write
                       -48
CLR SCREEN
               MACRO
       dc.b
               $c
       ENDM
STILTYP MACRO
               $9b,\1+"0",";31;40m"
       dc.b
       ENDM
*****
               HAUPTPROGRAMM ***********
       bsr
               OpenDos
       move.1 d0, DosBase
               FindeDatInfo
       move.l d0, FensterHandle
               WinFehler
       beq.s
               Schreiben
WinFehler
               CloseDos
       bra
*****
               Dos-Librarys öffnen ********
OpenDos move.l 4.w,a6
       lea
               DosName, a1
               OldOpenLibrary(a6)
       jmp
******
               Datei Indentifikation holen ***
FindeDatInfo
       move.1 DosBase, a6
       jmp
               Output (a6)
```

```
Schreiben ins Fenster *******
Schreiben
       move.l DosBase, a6
       move.1
               FensterHandle, d1
       move.l #TextAnf,d2
       move.l #TextEnd-TextAnf,d3
               Write(a6)
       jmp
*****
               Dos-Library schließen *******
CloseDos
       move.1
               4.w,a6
       move.l DosBase, a1
               CloseLibrary(a6)
       qmj
               Daten **************
*****
DosName dc.b
               "dos.library",0
DosBase ds.1
FensterHandle
       ds.l
TextAnf CLR SCREEN
               10," Hallo, ich bin der CLI Text, und kann noch besonders hervorgehoben
       dc.b
werden", 10, 10
       STILTYP 1
       dc.b
               10, "Fett", 10
       STILTYP 4
              10, "und Unterstrichen", 10
       STILTYP 0
       dc.b
             10, "Wieder normal", 10, 10
TextEnd
```

Vieles ähnelt dem vorigen Programm, was hinzukam sind die Makros und der veränderte Text.

Eigenes CLI-Programm: STIL

Nun wollen wir aber richtig in die CLI-Tool Box einsteigen. Wir wissen ja, dass das OS uns einen Zeiger auf die CLI-Übergabe-Zeichenkette in A0 übergibt, und damit kann man schon etwas anfangen. Unser Programm STIL soll dazu dienen den Zeichensatz-Modi zu ändern. Dies ist zwar völlig hohl und Panne, da es über CLI natürlich auch geht (wir machen es ja nicht anders), jedoch ist ein Programm immer übersichtlicher und sowieso schöner, wenn so etwas in einer startup-sequence auftaucht.

```
* STIL Version 3
                     1.2.91 75 Bytes
              VARIABLEN *************
*****
OldOpenLibrary =
                     -408
CloseLibrary
                     -414
                     -60
Output
Write
                     -48
******
              HAUPTPROGRAMM ***********
       subq
              #1,d0
              NormalZeichen ; Keine Angabe
       move.b
             (a0),Zeichen
NormalZeichen
       move.1
             4.w,a6
       lea
              DosName (PC), a1
            OldOpenLibrary(a6)
       isr
       move.1 d0,a6
              Output (a6)
       jsr
       move.1 d0,d1
       beq.s
              Fehler
       move.l #TextAnf,d2
              #TextEnd-TextAnf,d3
       moveq
              Write(a6)
       jsr
Fehler move.1
              a6,a1
       move.1 4.w,a6
              CloseLibrary(a6)
       jmp
              Daten *************
*****
DosName dc.b
              "dos.library",0
```

```
TextAnf dc.b $9b
Zeichen dc.b "0"
dc.b ";31;40m"
TextEnd
```

Ein ECHO-Klon

Der ECHO-Befehl dürfe allgemein bekannt sein. Unsere jetzige Aufgabe soll es sein, einen einfachen ECHO-Befehl nachzuschreiben. Dabei setzen wir unser ganzes Optimierer-Wissen ein, um eine möglichst kurze Version zu haben.

```
* ECHO Version 1 4.2.91 52 Bytes
*****
            VARTABLEN **************
                    -408
OldOpenLibrary =
CloseLibrary
                    -414
Output
                    -60
Write
                    -48
************* HAUPTPROGRAMM ***********
       move.l a0,d2 ; d2 = Zeiger auf String
      move.1 d0,d3 ; d3 = Länge des Strings
*****
             Dos-Library öffnen ********
       move.1 4.w,a6
       lea
             DosName (PC), a1
             OldOpenLibrary(a6)
      isr
*****
             Datei Indentifikation holen ***
       move.1
             d0.a6
             Output (a6)
       isr
       move.l d0,d1 ; d1 = FensterHandle
       beq.s
             Fehler
*****
             String schreiben **********
             Write(a6)
      jsr
*****
             Dos-Library schließen *******
Fehler move.l a6,a1
      move.1 4.w,a6
             CloseLibrary(a6)
       jmp
             Daten **********
*****
DosName dc.b
              "dos.library",0
```

Bei dem Programm machen wir uns wieder zu nutze, dass der Übergabestring in AO, und die Länge diesen in DO steht. Wir kopieren einfach die Register nach D2 und D3, denn sie werden bei dem OS-Aufruf OpenLibrary () und Output () nicht zerstört. Und da haben wir sie ja gleich in den richtigen Register, wo wir sie für Write () haben wollen. Besser kann es ja nicht kommen.

Anzeige des verfügbaren Speichers

Passt es, oder passt es nicht? Gerade bei 512 KB machen sich einige Leute noch Gedanken, ob das Programm nun bei drei Editoren und fünf Uhren noch in den Speicher passen. Für diese Sorte Mensch ist unser Programm AvailMem bestimmt das richtige, denn es wird der verfügbare Chip/Fast und TotalRAM greifbar sichtbar gemacht. Natürlich werden machte erst zögern und denken, "Oh Schreck, oh Graus, eine ASCII-Zahl-Wandel-Routine wird benötigt!", doch halt, man denke an die geniale RawDoFmt () Funktion, die uns dabei die Arbeit abnimmt. Und unter so wenig Aufwand programmieren wir ein 244 Byte langes Mem-Anzeige-Tool.

```
* AvailMem Version 4 10.3.92 244 Bytes
********* VARIABLEN ************
OldOpenLibrary =
                     -408
OldOpeniii
CloseLibrary = = =
                     -414
AllocMem
                     -198
FreeMem
                     -210
                    -216
AvailMem
                     -522
RawDoFmt
Output =
              -60
Write
              -48
```

```
Hole Speicher ***********
       move.1 4.w,a6
              #2,d1 ; (oder 3) Chip
       moveq
              AvailMem(a6)
       isr
       move.l d0, ChipFree
       moveq
             #4,d1 ; (oder 5) Fast
              AvailMem(a6)
       jsr
       move.l d0, FastFree
              #0,d1 ; (oder 1) Total
       moveq
              AvailMem(a6)
       jsr
       move.l d0, TotalFree
*****
              Ausgabestring erstellen*****
               #120,d0
       moveq
       moveq
               #0,d1
              AllocMem(a6) ; Dafür Speicher
       jsr
                     ; anfordern
; Zeiger a3 sofort für
       move.1 d0,a3
                     ; RawDoFmt
       lea
              Text (PC), a0
              EinsetzData(PC),a1
       1ea
       lea
             AusgabeRoutine(PC),a2
       jsr
             RawDoFmt(a6) ; a3 wird nicht
                             ; zerstört!
*****
             DosLib öffnen ***********
       lea
              DosName(PC),a1
       jsr
              OldOpenLibrary(a6)
       move.l d0,a6 ; DosBase gleich in a6
******
              Fenster öffnen **********
       jsr
              Output(a6)
       move.l d0,d1 ; Fensterhandle in d1
              WinFehler
                          ; Schade!
       beq.s
******
              Schreiben ins Fenster *******
       move.1 a3,d2
                     ; Strg Anfang von RawDoFmt
       moveq \#-1, d3
WelcheLen
       addq.1 #1,d3
             (a3)+ ; StrgLen in d3 für Write
       tst.b
       bne.s
              WelcheLen
              Write(a6)
       jsr
*****
              Dos-Library schließen ******
WinFehler
       move.l a6,a1
       move.1 4.w,a6
              CloseLibrary(a6)
       jsr
             #120,d0
       moveq
       move.l d2,a1 ; Noch von Write in d2
       jmp
              FreeMem(a6)
              Ausgaberoutine **********
*****
AusgabeRoutine
       move.b d0,(a3)+
       rts
*****
              Daten *************
               "dos.library",0
DosName dc.b
            10," Der verfügbare Speicher beträgt: ",10,10
       dc.b
              "%71d Bytes Chip Mem",10
"%71d Bytes Fast Mem",10
       dc.b
       dc.b
             "%71d Bytes Total Mem",10,10
       dc.b
       dc.b
       cnop
              0,2
EinsetzData
ChipFree
              ds.1
                      1
FastFree
              ds.l
                      1
TotalFree
              ds.l
```

Zuerst einmal holen wir uns über die Exec-Funktion AvailMem () den verfügbaren Speicher. Drei Speicher-Kategorien werden von uns abgefragt. Die Spezialisierung auf eine bestimmte Speicherart war ja durch Festlegung von D2 möglich. Den freien Chip-RAM (durch 2 oder 3) schreiben wir in ChipFree, FastRAM (4 oder 5) in FastFree und den gesamten Speicher (0 oder 1) in TotalFree

Im nächsten Schritt muss der Ausgabestring erstellt werden. Auch bei der maximalen Speicherbelegung wird die Länge des effektive Textes 120 Zeichen nicht überschreiten. Wir besorgen also 120 Bytes, und mit dem Zeiger auf den freien Speicherblock in DO werden wir durch bewegen nach A3 diesen gleich weiterverwenden. Die Funktion RawDoFmt () generiert mit dem Formatstring Text und den Daten einen String. Diesen geben wir wie gewohnt über den Output-Handle aus. Zum Schluss dürfen wir nicht vergessen, den belegten Speicher wieder freizugeben. (Sonst fehlt er uns nachher nach 4000 Aufrufen!)

Die Grafische Seite des Amigas

Als der Amiga im Jahre 1987 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war die Grafik im wahrsten Sinne revolutionär. Hohe Grafikauflösung, große Anzahl Farben, einfach Wahnsinn. Für frühere Verhältnisse einfach umwerfend, kannte man nicht die Grafik von Amiga Vorgänger, den C-64. Das sich das Feld heute gewandelt hat, liegt in der normalen Entwicklung der Computerperipherie. Die Tüten (ähm, Verzeihung: DOSen) mit den Super-VGA Karten liegen voll im Trend nach mehr Farben und höherer Auflösung. Der Amiga konnte sich nicht lange auf den Vorsprung ausruhen, schnell wurde von vielen mehr Leistung verlangt. Leider erfüllt Commodore die Anwenderwünsche nur unzureichend, und zwangsläufig wanderten viele von der einst umworbenen Maschine ab. Mit der Einführung der neuen Grafikmodi unter ECS und besonders unter AA und AAA will der Amiga wieder zurück in die Hobby-Grafik Studios.

Grafik als Darstellungsart

Der Amiga ist schon immer ein reiner Grafikcomputer gewesen. Doch warum Grafikcomputer? Ist Grafik denn nicht eine Eigenart, die jeder Rechner beherrscht? Nein, dies noch lange nicht. In früheren Zeiten war Grafik eine Seltenheit, Textschirme waren da die Regel. Dies lag am unzureichenden Speicherplatz der damaligen Systeme. Eine Grafikseite kostet viel Platz, und dieser Platz war wertvoll, zu wertvoll, um ihn zu "verschwenden". Eine Textseite bestand nur als Textzeichen, z. B. in der Größe von 80 * 25. Wenn für jeden Buchstaben ein Byte einkalkuliert würde, so wäre der notwendige Speicherplatz lediglich 80 * 25 = 2000 Bytes groß, lächerlich für heutige Verhältnisse. Eine entsprechende Grafikseite mit einer Buchstabenbreite von 8*16 Pixel nimmt dann schon 80 * 26 * 16 = 16 * 2000 = 32 kb ein. Nicht umsonst weichte man wenn möglich auf Textseiten aus. Doch es gibt noch einen anderen Grund, der nicht zu verachten ist. Arbeitet der Rechner nur mit Grafikseiten, dann muss das System schnell genug sein, um die Zeichen ausreichend zügig darzustellen. Bei Text-Seiten übernimmt die Hardware die Zeichendarstellung, ein Byte, ein Zeichen, bei Grafikseiten, ein Byte gerade einmal ein Sechzehntel. Wenn man Vergleiche zum C-64 zieht, so muss man sagen, dass dort eine gelungene Kombination zu finden ist. Auf der einen Seite der Textbildschirm für schnelle Ausgaben, und auf der anderen der Grafikschirm für Spiele und hochauflösende Anwendungen. Benutzer des GEOS werden es merken, die Geschwindigkeit ist sehr gering.

Mit dem Amiga wurde ein Computer auf den Markt gebracht, der schnell genug war, die anfallenden Grafikdaten zu verarbeiten. So hilft der Blitter mit, Text auf dem Schirm darzustellen, überhaupt ist der Blitter wesentlich mitverantwortlich für das gelingen des gesamten Systems.

Die Grafikbefehle der graphics.library

Wie könnte es auch anders sein, die Grafikfunktionen sind wieder in einer Library organisiert, die graphics.library. Sie ist natürlich intern, und muss nicht nachgeladen werden. Dabei ist sie sehr groß, eine Menge Funktionen werden unterstützt. Es ist möglich, dass einige Programmierer Funktionen vermissen werden, doch zur Diskussion werde ich an anderer Stelle noch kommen.

Wie die Intuition- oder Exec-Lib kann sie in Bereiche unterteilt werden, die folgend aufgelistet sind. Im Verlauf dieses Kapitels werden wir fast ausschließlich Funktionen von Punkt eins kennenlernen.

- Zeichenoperationen im Rastport
- Area-Funktionen im RastPort
- · Zeichensatz-Funktionen
- GEL s und Sprites
- Initialisierung und Bearbeiten von Rastern
- Die Blitterbefehle
- Die Copperbefehle
- Die Color-Map-Befehle
- Layers

Konzentrieren wir uns auf die Zeichenoperationen im Rastport. Doch, was ist eigentlich ein RastPort? Dieser Frage gehen wir in auch in diesem Kapitel, jetzt soll es erst einmal reichen, dass der RastPort eine Datenstruktur ist, die Einträge wie Farbstift oder Zeiger auf die Bitplanes enthält. Wer sich noch erinnert, wir haben den RastPort auch schon mal verwendet, als wir nämlich mit Intuition Grafikfunktionen ausführten. Wir können jetzt die Grafikfunktionen aus Intuition erweitert denken, nur, das die Routinen jetzt in der graphics.library zu finden sind. Der Begriff RastPort ist also gar nicht mehr so neu.

Jeder der Grafikausgabefunktionen muss ja wissen, wohin die Grafik kommen soll, es ist nicht so, dass wir einfach wild auch den Schirm malen können, es gibt ja noch so was wie Clipping. Also übergeben wir den Funktionen alle im A1-Reg. ein Zeiger auf den RastPort, der das Fenster oder das Window kennzeichnet. Er ist bei einem Fenster der Window- Struktur zu entnehmen. Das sieht dann etwa so aus.

```
RastPort = 84
...
jsr   OpenScreen(a6)
move.l d0,a0
lea   RastPort(a0),a0
move.l a0,RPort
...
```

Äquivalent sieht die Sache bei einem Window aus. Ist es geöffnet, so liegt der RastPort (leider) an einer anderen Stelle. Die Konstante RastPort ist dann mit 50 anzugeben. Da die Variable RastPort nicht zwei Werte gleichzeitig annehmen kann, macht es Sinn, die Kürzel mit anzugeben, also:

```
sc_RastPort = 84 ; für den Screen
wd_RastPort = 50 ; für das Fenster
```

Kommt nun eine der Grafikfunktionen von graphics library, so schreiben wir einfach

```
move.l RPort,al
```

und die Parameter können in den Registern übergeben werden, und die Operationen ausgeführt. Ach, das hätten wir ja fast vergessen, welche Funktionen gibt es denn da? Also, die normalen, durchgängigen sind:

SetAPen(RastPort,ColorPen)

Alle Grafikroutinen nutzen eine bestimmte Farbe, wenn sie die Zeichenoperationen durchführen. Mit der Funktion SetaPen () kann der Vordergrundstift verändert werden, und dementsprechend auch die Ausgabe farbiger gestaltet werden. Die Vordergrundfarbe heißt deswegen Vordergrundfarbe, da mit diesem Stift z. B. die Fensterumrahmungen gezeichnet werden. Der Farbstift ist eine Farbnummer, die ähnlich eines Farbkastens zu sehen ist. Der Farbkasten hat z. B. 10 Farben, rot, blau, usw. Der Maler kann jetzt den Pinsel mit einer der Farben färben, was er aber nicht kann, ist die Farbe von Rot nach Grün ändern. Er kann lediglich die Auswahl ändern. Die Anzahl der Farben hängt vom View ab, mehr sagt uns aber der Begriff Srceen. Der Workbench Screen hat oft 4 Farben, die manuell durch das Preferences Programm geändert werden können. Wird auf dem WB-Screen ein Window geöffnet, so stehen auch nur vier Stifte zur Verfügung. Farbe Null ist der Hintergrund.

Obwohl die maximale Anzahl der möglichen Farbregister 32 ist, erlaubt die Funktion größere Werte, denn bei den Grafikmodi EXTRA_HALFBRITE oder HAM sind es ja auch 64 bzw. 4096 Farben. Die Farben werden also nicht immer direkt ins entsprechende Farbregister der Hardware geschrieben, sondern u.U. anders bewertet.

SetBPen(RastPort,ColorPen)

Um beispielsweise zweifarbige Muster zu erzeugen, gibt es neben dem Farbstift A auch noch Farbstift B. Dieser wird entsprechend mit SetBPen() gesetzt.

SetDrMode(RastPort,Mode)

Um den Betriebssystem mitzuteilen, wie die Punkte oder Objekte gezeichnet werden, existieren verschiedene Konstanten, die den Zeichenmodus festlegen:

```
RP_JAM1 = 0
RP_JAM2 = 1
RP_COMPLEMENT = 2
RP_INVERSVID = 4
```

JAM1 ist normalerweise aktiviert. Ein Linie oder ein Grafikelement wird mit der Stiftnummer APen gezeichnet. Mit JAM2 wird zweifarbig gezeichnet. Bei einem Muster werden die gesetzten Bits mit dem APen und die ungesetzten mit dem BPen umgesetzt. Beispiel: Das Bitfeld 0101010101010101010101 definiert die Grafikausgabe so, das abwechselnd PenB und PenA genutzt werden. Ist der Mode INVERESID, so werden alle Ausgaben invertiert, daraus folgt: zweimaliges zeichnen löscht die Operation.

Move(RastPort,x,y)(A1,Do,D1)

Die meisten Grafikfunktionen arbeiten mit einem Grafikcursor. Dieser wird mit dem Befehl Move () in einem RastPort an die angegebene Position gesetzt. Um die Routine schneller abarbeiten zu können, prüft das Betriebssystem die Koordinaten nicht auf den richtigen Wertebereich. Daher sollte der Programmierer darauf besonders achten.

Draw(RastPort,x,y)(A1,Do,D1)

Die Funktion Draw () zeichnet von der mit Move () gesetzten Cursor-Position bis zum Punkt x,y eine Linie. Die Koordinaten von x,y werden automatisch zur neuen Grafikcursorposition gemacht. Daher ist es ziemlich einfach, ein Polygon zu zeichnen. Man beginnt mit einer Koordinate, und zeichnet dann immer mit Draw() die nächste Linie.

PolyDraw(RastPort,Anzahl,PolyTable)(A1,Do,A0)

Sollte ein Feld mit Koordinaten zur Verfügung stehen, ist es mühselig, jede der Werte auszulesen, und mit Draw() von Linie zu Linie zu kommen. Daher wurde die Funktion PolyDraw() mit in das Betriebssystem eingebunden, denn mit ihr ist es einfach möglich, ein Feld mit Paaren zeichnen zu lassen. Man stelle sich nur vor, einen Bildschirmrahmen zu zeichnen, immerwieder mit Draw()-Aufrufen. Doch wie wird die Zeichnung erstellt? Wesentlich in die Arbeit eingebunden ist der Wert im DO-Reg., die Anzahl der Punkte, die durch die Funktion verbunden werden sollen. PolyTable ist ein Zeiger auf ein Array der Form X-Koordinate, Y-Koordinate. Die Wertepaare, also die Polynompunkte, liegen als Word vor.

DrawEllipse(RastPort,cx,cy,a,b)(A1,Ao-D3)

Mit dieser Funktion erstellt das Betriebssystem auf dem aktuellen RastPort eine Ellipse. Die Mittelpunktkoordinaten sind cx und cy. Die Radien sind durch a und b gegeben. Wer nun meint, man bekäme einen Kreis, wenn a=b ist, der täuscht sich gewaltig. Der Kreis, der einer sein sollte, wird als Ellipse gezeichnet, denn die Form des Pixels ist nicht quadratisch, sondern vielmehr im Verhältnis 4:3 oder sogar noch anders. Bei unterschiedlichen Auflösungen, 320 * 256, 640 * 256, 1280 * 256 müssen also individuelle Werte her, damit ein Kreis ein Kreis wird. Die in C vordefinierte Routine

```
#define DrawCircle(rp,cx,cy,r) DrawEllipse(rp,cx,cy,r,r);
```

bringt daher nicht immer was.

Leider ist die Funktion <code>DrawEllipse()</code> nicht sehr schnell. Deshalb sollte man zu eigenen Funktion greifen, wenn es auch Geschwindigkeit ankommen sollte. Zudem ist diese Routine in der Handhabung sehr unflexibel. Wer beispielsweise einen Ellipsenausschnitt für ein Tortendiagramm zeichnen möchte, der kann gleich anfangen selbst zu programmieren.

RectFill(RastPort,x1,y1,x2,y2)

Das Amiga OS bietet zwar keine Funktion zum Zeichnen von Rechtecken (sehen wir von den Bordern einmal ab), wohl aber eine

zum Zeichnen eines gefüllten Rechtecks. Die Koordinaten x1,y2 bestimmen die linke obere Ecke, x2,y2 die rechte untere. Es ist wichtig die Tatsache zu Betonen, das x1 < x2 und y1<y2 sein muss, denn andernfalls kommt ein Guru, das geht Ruck Zuck. Die Koordinaten müssen also verglichen, und u.U. vertauscht werden, wenn eine allgemeine Funktion programmiert wird.

Soll ein Rechteck mit zweifarbigem Muster erzeugt werden, so ist der APen und der BPen zu nutzen. Als Modus muss der eben erwähnte JAM2-Mode aktiviert werden. Das Muster muss per Makro übergeben werden, da hierzu keine OS-Funktion zur Verfügung steht. Wie dies gemacht wird, erfährt der Leser in 13.3.1

WritePixel(RastPort,x,y)(A1,D0,D1)

Ein Punkt mit den Koordinaten x,y wird gezeichnet. Es wird ein Ruckgaberegister gesetzt. Ist D0=-1, so waren die Wertepaare nicht im RastPort-Bereich. Interessant ist, das hier nicht der Cursor eingesetzt wird, sondern dass direkt der Punkt auf den Schirm kommt, die Funktion hätte ja auch WritePixel (RastPort) heißen können.

Möchte man einen Punkt löschen, so muss vorher die aktuelle Zeichenfarbe gesichert werden, Setapen (0) aufgerufen werden, um den Stift auf die Hintergrundfarbe zu legen, dann der Punkt gesetzt (der ja dann gelöscht wird) und letztendlich der Stift wieder restauriert werden.

FarbStift = ReadPixel(RastPort,x,y)(A1,D0,D1)

Um die Farbe eines Punktes heraus zu bekommen muss die WritePixel () Funktion quasi umgekehrt werden. Dazu dient ReadPixel (), der die Farbe des unter x,y, liegenden Punktes herausfindet. Ist der Übergabeparameter negativ, also -1, so konnte keine Farbe ermittelt werden, die die Koordinaten lagen außerhalb des RastPorts, eine Farbe kann nicht übergeben werden. Die Farbe ist nicht in ihre Farb-Komponenten Rot/Grün/Blau aufgeteilt, sondern es wird die Stiftnummer übergeben.

Text(RastPort,Strg,Count)(A1,A0,D0)

Auch in der graphics.libarary findet sich eine Funktion zum Ausgeben von Zeichenketten. Mit Text () kann der String Strg in den RastPort an der mit Move () festgelegten Position geschrieben werden.

Lenght = TextLenght(RastPort,Strg,Count)

Diese Funktion ist eine Zugabe, denn sie hat direkt nichts mit dem Zeichen auf dem RastPort zu tun. Mit ihrer Hilfe wird lediglich die Ausdehnung einer Zeichenkette ermittelt. Damit ist nicht etwa die Anzahl Zeichen gemeint, sondern die Anzahl der Pixel, die der Text in der Horizontalen einnimmt. Die Angabe des RastPort ist notwendig, um den aktuellen Font in die Berechnung einfließen zu lassen. Andernfalls wüsste das OS ja nicht, welcher Zeichensatz verwendet wird, da immer mehrere Zeichensätze im System sein können. Im RastPort allerdings kann immer nur ein Zeichensatz aktuell eingestellt sein.

ClearEOL(RastPort)

Mit dieser Funktion wird ab der aktuellen Grafikcursor-Position eine Zeile gelöscht. Die Zeile kann natürlich, zeichensatzbedingt, verschiedene Höhen haben. Der Zeichensatz, der im RastPort eingetragen ist, gibt dabei die Höhe vor.

Anwendung findet die Funktion z. B. bei Editoren wo eine Zeile gelöscht werden soll.

ClearScreen(RastPort)

Durch die ClearScreen () Funktion wird ab der augenblicklichen Grafikcursor-Position der Bildschirm nach unten hin gelöscht. Dies ist insbesondere bei Editor-Scroll-Funktionen sinnvoll, wenn alle Zeilen eine Position nach oben geschoben werden, und die unterste gelöscht werden muss. Wenn natürlich der gesamte Bildschirm frei gemacht werden soll, ist es möglich, mit Move (0,0) den Stift in der extremsten Position anzusetzen, und dann mit ClearScreen () den gesamten Bildschirm löschen zu lassen. Ein Macro zum Löschen des RastPorts-Schirm hätte folgendes Aussehen:

```
CLS MACRO
  movem d0-a5,-(SP)
  move.l a1,a3
                     ; 1. cp_x/y Cursorposition aus
  move cp_x(A1), d4
        cp_y(A1),d5
                        ; RastPort lesen
  move
  moveq \#0,d0
 moveq #0,d1
  jsr
        Move (a6)
                         ; 2. Koordinaten auf Null setzen
  move.1 a3,a1
        ClearScreen(a6); 3. löschen
  jsr
  move
        d4, d0
  move
       d5,d1
  move.1 a3,a1
  jsr
         Move(a6)
                         ; 4. alte Werte setzen
  movem (SP) + d0 - a5
```

SetRast(RastPort,FarbStift)

Warum ein aufwendiges Makro benutzen, wenn es auch einfacher geht? Mit der Funktion SetRast() wird ein RastPort mit einer Farbe eingefärbt. Während bei ClearScreen() die aktuelle Farbe benutzt wird, muss sie hier manuell angegeben werden, da die Hintergrundfarbe aber immer Null ist, dürfe das Löschen des Screens kein Problem sein.

Wer sich nun freut, die Routine zum Löschen des Window nutzen zu können, der muss enttäuscht werden, Windows haben zwar einen RastPort, jedoch nicht einen speziellen eigenen, auf einen rechteckigen Bereich beziehenden. Sollte also einmal das Problem kommen, ein Fenster zu löschen, dann kann nicht einer der Befehle (ClearScreen oder SetRast) benutzt werden. Man muss etwas umständlich auf RectFill() zurückgreifen, und ein Rechteck in der Größe des Fensterinhaltes zeichnen.

Jetzt mal eigenes Fenster zeichnen

Nach den gewaltigen Funktionen, ein kleines Beispiel, wie die Routinen genutzt werden können. Die Betonung liegt bei können, ich habe vielfach gefüllte Rechtecke eingesetzt, um nicht vier Linien zeichnen zu müssen, schön ist das auch nicht, aber praktisch.

```
* Gfx1 Version 1 12.5.93 620 Bytes

*************************

OldOpenLibrary = -408 ; Exec
CloseLibrary = -414
```

```
WaitPort
OpenScreen = CloseScreen =
                     -198
                            ; Intui
                      -66
                              ; Gfx
                      -240
Move
                     -246
                     -306
-342
RectFill
               =
SetAPen
               =
              =
                      -234
SetRast
Text
               =
                      -60
                      -180
DrawEllipse
                      84
RastPort
HEADERHOEHE
                      8
               =
                     8
WINTITLE
                              ; in eigener Struct
******** HAUPTPROGRAMM *********
             OpenLibs
       bsr.s
       bsr ÖffneScreen
       move.1 d0,ScrHandle
       beq
             OpenScrnFehler
       bsr
             Malen
       bsr Warten
       bsr
               SchließeScreen
OpenScrnFehler
               CloseLibs
       bra
******* Libs öffnen ************
OpenLibs
             move.1 4.w,a6
       lea IntuiName,al
isr OldOpenLibra
       jsr
               OldOpenLibrary(a6)
       move.l d0, IntuiBase
             GfxName, al
       lea
               OldOpenLibrary(a6)
       jsr
       jsr OldOpenLib
move.l d0,GfxBase
       rts
******** Screen öffnen *********
ÖffneScreen
       move.l IntuiBase, a6
       lea NewScreen,a0
       jsr
               OpenScreen(a6)
       move.1 d0,a0
              RastPort(a0),a0
       lea
       move.l a0, RPort
       rts
******* Malen im Fenster ********
       move.l GfxBase,a6
move.l RPort,a1
Malen
       moveq #0,d0 ; in der Hintergrundfarbe
       jsr
              SetRast(a6)
       lea FensterStruct,a0
bsr OpenNewWindow
       move.l RPort,a1
gool
            Stileni,
SetAPen(a6)
                              ; in der Hintergrundfarbe
       move
       isr
       addq
             #1,StiftNr
       lea
              FensterStruct, a0
       movem (a0), d0-d3
             d2
                              ; Mittelpunkt finden
       lsr
             d3
d2,d0
       lsr
       add
              d3,d1
       add
       move
               StiftNr, d2
       lsl
               d2
             #30,d3
       add
       move StiftNr,d3
       move.l RPort,a1
       jsr
               DrawEllipse(a6)
       cmp
              #70,StiftNr
```

```
bne.s
               Loop
       rts
StiftNr dc
             0
                     ; Farbstiftnummer
******* neues Fenster erstellen ******
OpenNewWindow
       movem.1 d0-a5,-(SP)
       move.l a0,a4 ; Zeiger auf Daten sichern
       move.1 GfxBase, a6
               #1,d0 ; schwarz
       moveq
       move.l RPort,al
             SetAPen(a6)
       jsr
                              ; Datenreg. mit Koord. füllen
               (a4),d0-d3
       movem
       move.l RPort,a1
             RectFill(a6)
                              ; schwarzer Rahmen
       jsr
       moveq
               #2,d0 ; weiß
       move.l RPort,a1
               SetAPen(a6)
       jsr
               (a4),d0-d3
       movem
       addq
               #1,d0
               #1,d1
       addq
       subq
               #1,d2
       subq
               #1,d3
       move.l RPort,a1
              RectFill(a6)
                             ; weißer Inhalt
       jsr
       moveq
               #3,d0 ; dunkelgrau
       move.l RPort,al
       jsr
               SetAPen(a6)
               (a4),d0-d3
       movem
       addq
               #2,d0
       addq
               #2,d1
       subq
               #1,d2
       move
               d1,d3
       addq
               #HEADERHOEHE, d3
       move.l RPort,a1
       jsr
              RectFill(a6)
               #0,d0 ; hintergrundsgrau
       moveq
       move.l RPort,a1
               SetAPen(a6)
       jsr
               (a4),d0-d3
       movem
       addq
               #2,d0
       addq
               #2,d1
       subq
               #2,d2
              d1,d3
       move
       addq
               #HEADERHOEHE-1,d3
       move.l RPort,a1
       jsr
               RectFill(a6)
               #1,d0 ; black
       moveq
       move.l RPort,a1
               SetAPen(a6)
       jsr
       movem (a4), d0-d1
             #HEADERHOEHE+3,d1
       add
               d1,d3
       move
       move.l RPort,a1
       isr Move(a6)
       movem 4(a4),d0
                             ; x2 lesen
               d3,d1
       move
       move.l RPort,a1
       jsr
              Draw(a6)
       movem
               (a4),d0-d1
       add
               #30,d0 ; in x verschieben
       addq
              #8,d1
       move.l RPort,a1
              Move(a6)
       jsr
       move.1 WINTITLE(a4),a0
       moveq \#-1, d0
              #1,d0
(a0,d0)
TxtLen addq
       tst.b
              TxtLen
       bne.s
       move.l RPort, a1
```

```
Text(a6)
       jsr
       movem.1 (SP) + , d0-a5
       rts
*********** Warten ************
MausKnopf
              =
                      $bfe001 ; Hardware
Warten btst
              #6, Maus Knopf
       bne.s
             Warten
       rts
******* Screen schließen ********
SchließeScreen
       move.l ScrHandle,a0
move.l IntuiBase,a6
              CloseScreen(a6)
       ami
******** Libs schließen **********
CloseLibs
       move.1 4.w,a6
       move.1 GfxBase,a1
              CloseLibrary(a6)
       isr
       move.l IntuiBase,a1
              CloseLibrary(a6)
       jmp
******** Daten ************
Intui Name
              dc.b
                      "intuition.library",0
IntuiBase
              ds.l
                     1
GfxName dc.b
              "graphics.library",0
GfxBase ds.1
$8000
V HIRES
CUSTOMSCREEN
                      $f
NewScreen
              0.0
                     ; Linker Rand, Oberer Rand
       dc
               640,256 ; Breite, Höhe
       dc
                      ; Anzahl BitPlanes
       dc
               4
       dc.b
              1,1
                      ; Pens
              V_HIRES ; Hires Screen
       dc
       dc
              CUSTOMSCREEN
                             ; eigen
       dc.1
                     ; Kein Spezieller ZS
       dc.1
                      ; kein Screentitel
                     ; keine Gadgets
       dc.1
              Ω
              0
       dc.1
                      ; keine eigenen Bitplanes
ScrHandle
       dc.1
              0
                      ; RastPort des Screens
RPort.
       dc.1
******* Eigene Fensterdefinition *****
FensterStruct
       dc
              10,10
       dc
              400,200
       dc.1
              WinTitle
WinTitle
       dc.b
               "Der Fensterinhalt",0
       cnop
```

Das Programm ist eine kleine Grafikanwendung, ein Fenster wird selbstständig aufgebaut. Von Prinzip her macht das AmigaOS es nicht anders. Allerdings kommen hier noch ein paar Sachen hinzu!

Unser Programm öffnet einen Screen, um die Grafikoperationen darüber laufen zu lassen. Es wird über ein Unterprogramm OpenNewWindow ein eigenes Fenster gezeichnet. Auf dem lassen wir einen Kreis zeichnen. Natürlich wird dieser nicht geclippt.

Die RastPort-Struktur untersucht

Da ich immer die Strukturen auseinander genommen habe, darf ich den RastPort natürlich nicht auslassen. Die Struktur umfasst \$64=100 Bytes.

Der RastPort ist in für grafischen Oberfläche eine wichtige Struktur, die zur Verwaltung der Zeichenebene notwendig ist. Nicht umsonst bekommen unsere beiden Zeichenflächen Window und Screen jeweils ein eigenen RastPort, auf dem die

Grafikoperationen durchgeführt werden.

RastPort:

```
$000
         0 Laver (LONG)
$004
        4 BitMap (LONG)
$008
        8 AreaPtrn (LONG)
$00c
        12
           TmpRas (LONG)
       16 AreaInfo (LONG)
$010
$014
        20 GelsInfo (LONG)
$018
        24 Mask (BYTE)
$019
        25
           FgPen (BYTE)
        26 BgPen (BYTE)
$01a
$01b
       27 AOlPen (BYTE)
       28 DrawMode (BYTE)
$01c
        29
$01d
           AreaPtSz (BYTE)
        30 linpatcnt (BYTE)
$010
$01f
        31 dummy (BYTE)
$020
        32 Flags (WORD)
        34
           LinePtrn (WORD)
$022
$024
        36
           cp x (WORD)
$026
       38 cp y (WORD)
       40 minterms[8] (STRUCT)
$028
$030
        48
           PenWidth (WORD)
        50 PenHeight (WORD)
$032
$034
        52 Font (LONG)
$038
        56 AlgoStyle (BYTE)
$039
        57
            TxFlags (BYTE)
        58 TxHeight (WORD)
$03a
$03c
        60 TxWidth (WORD)
$03e
        62 TxBaseline (WORD)
$040
        64
           TxSpacing (WORD)
        66 RP User (APTR)
$042
$046
        70 longreserved[8] (STUCT)
```

Neu seit 1.2

```
$04e 78 wordreserved[14]
$05c 92 reserved[8]
```

Offset o: Layer

Die Layers (eng. für Schicht) sind noch niedrigere Grafikebenen des Systems. Der Amiga benutzt diese Schichten, um etwa Window-Überlappungen und Clippings in Fenstern zu realisieren. Die Layers sind sehr leistungsfähig, und erweisen sich als die Macher der Fenster. Da ihr Zusammenhang jedoch etwas gehobener ist, möchte ich in diesem Buch lediglich das Wort Layer erwähnen, mehr aber auch nicht. (Geplant war ursprünglich ein kleines Scrolldemo für ein Adventure, doch das habe ich aus Platzgründen fallengelassen.)

Offset 4: BitMap

Um an die rohen Grafikbitplanes zu kommen, um evtl. eine schnelle Zeichenfunktion dadurch zu realisieren, ist es notwendig, die BitMap-Struktur zu benutzen, die auch schon einmal bei den Screens angedeutet wurde.

Die BitMapstruktur, mit einer Länge von 40 (\$28) Bytes hat folgendes Gerüsst:

```
$000
           BytesPerRow
$002
         2
            Rows
$004
         4
            Flags
$005
         5
            Depth
$006
         6
            pad
$008
         8
           Planes[8]
```

Die ersten Felder enthalten die Abmessungen des Displays, und bei den weiteren sind lediglich die Zeiger auf die Planes wichtig. Um beispielsweise ein Screendump zu realisieren müsste man nur die Zeiger auslesen, und durch die Breiten- und Höhenberechnung die Größe errechnen. Ein kleines Pseudoprogramm:

```
Größe des Bildes = BytesPerRow * Row
Schleife mit Zähler von 1 bis Depth
Schreibe auf Speichermedium (Planes[Zähler], Größe des Bildes)
```

Offset 8: AreaPtrn

Neben dem Füllen von Flächen mit verschiedenen Farben kann die Fläche auch mit einem Muster gefüllt werden. Der Area Ptrn-Eintrag ist ein Zeiger auf das Area-Fill-Muster, das beim füllen verwendet wird.

Offset 12: TmpRas

Ein temporäres RastPort, in dem Objekte aufgenommen werden, die z. B. gefüllt werden.

Die Struct wird durch folgende Zeilen definiert:

```
$0000 0 tr_RasPtr (APTR); * WORD
$0004 4 tr_Size (LONG)
```

Offset 16: AreaInfo

Eine bisher unbesprochene Gruppe der Grafikbefehle sind die Area-Befehle. Im Eintrag AreaInfo sind für die Polynomfunktionen wichtige Informationen abgelegt.

Die AreaInfo-Struktur sieht so aus:

```
VctrTbl (LONG)
$0000
          0
$0004
          4
            VctrPtr (LONG)
          8 FlagTbl (LONG)
$0008
$000c
         12 FlagPtr (LONG)
$0010
         16 Count (WORD)
$0012
            MaxCount (WORD)
         18
         20 FirstX (WORD)
$0014
$0016
         22 FirstY (WORD)
         24 sizeof(AreaInfo)
$0018
```

Offset 20: GelsInfo

GELs sind "Graphics ELements", und erweitern die Grafik des Amigas. Die grafischen Elemente sind die Hardwaresprites, die VSprites (virtuelle Sprites; mehr Sprites, durch Interrupt-Umschaltung) und die BOBs. BOBs wiederum sind größere Sprites, die zwar langsamer und aufwendiger, aber dafür eben größer in den Ausmaßen sind.

Um die GELs zu verwalten, muss eine Struktur angelegt werden, die so aussieht (ich übernehme einfach mal vom INCLUDE-File):

```
GelsInfo,0
BYTE
       gi sprRsrvd
                                ; flag which sprites to reserve from
BYTE
       gi Flags
       gi_gelHead
APTR
APTR
       gi gelTail
       gi_nextLine
APTR
APTR
       gi lastColor
       gi_collHandler
APTR
       gi_leftmost
WORD
WORD
       gi rightmost
WORD
       gi topmost
WORD
       gi_bottommost
       gi_firstBlissObj
APTR
APTR
       gi lastBlissObj
```

Offset 24: Mask

Mit dieser Variablen lassen sich die Bitplanes, die beschrieben werden können, setzen. Die Schreibmaske ist natürlich als Byte abgelegt, denn ein gesetztes Bit an einer bestimmten Bitposition heißt immer: Zeichnen auf dieser Ebene. Daher ist im Normalfall immer der Wert 256 voreingestellt. Dieser Wert darf einen nicht zu hoch vorkommen, acht Bitplanes sind unter OS 3.0 durchaus möglich, obwohl langsam. Um den VGA-Mode mir 2⁸ = 256 Farben zu bekommen, muss man schon mal zu den Bitplanes greifen, und da ist der Wert 256 angebracht.

Offset 25-27: FgPen, BgPen, AOlPen

In diesen drei Bits sind die Farbregister für die Hintergrund-, Vordergrund- und Umrandungsfarbe gesetzt. Am interessantesten ist die Umrandungsfarben. Wenn sie gesetzt ist, werden die Objekte, die z. B. RectFill() gezeichnet werden, mit Umrandet. Das heißt für ein Rechteck, es werden um ihn vier Linien gezogen.

Offset 28: DrawMode

Die Zeichenmodi hatte ich schon bei SetDrMode () vorgestellt. Sie sind hier noch einmal zusammengestellt.

```
RP_JAM1 = 0
RP_JAM2 = 1
RP_COMPLEMENT = 2
RP_INVERSVID = 4
```

Voreingestellt ist der Mode JAM2, d.h. es wird mit der Vordergrundfarbe gezeichnet.

Offset 29: AreaPtSz

Wenn das System mit Mustern arbeitet, d. h. AreaPtrn ist mit einem Zeiger auf einem Muster versehen, muss die Höhe dieses Patterns angegeben werden. Die Höhe kann fast unbegrenzt sein, muss sich aber in Zweierpotenz-Schritten bewegen. Möglich sind also Werte von 1, 2, 4, 8, 16, ... Die Breite darf, wie vermutlich bekannt, nur 16 Pixel breit sein, bevor sie sich automatisch wiederholt. Aus diesem Grunde passen auch gefüllte Muster, obwohl immer an einem anderen Punkt angesetzt, so schon zusammen.

Offset 30: linpatcnt, dummy

Für uns nicht wichtig, da sie intern von Intui benutuzt werden. Dabei soll es ja auch bleiben, oder?

Offset 32: Flags

In den RastPort sind eigene Konstanten eingefügt worden, die da lauten:

```
BITDEF RP,FRST_DOT,0 ; draw the first dot of this line
BITDEF RP,ONE_DOT,1 ; use one dot mode for ; drawing lines

BITDEF RP,DBUFFER,2 ; flag set when RastPorts are ;double-buffered (only used for bobs)

BITDEF RP,AREAOUTLINE,3 ; used by areafiller

BITDEF RP,NOCROSSFILL,5 ; used by areafiller
```

```
ONE_DOTn = 1
ONE_DOT = 2; 1<<ONE_DOTn
FRST_DOTn = 0
FRST_DOT = 1; 1<<FRST_DOTn
```

Offset 34: LinePtrn

Neben den Flächen lassen sich auf Linien mit einem vordefinierten Muster zeichnen. Wie bei den Flächen ist die Breite auf 16 Punkte begrenzt, was bedeutet, die Anwendung ist leider etwas eingeschränkt, aber was soll s. Meistens, will man eh nur Punkt gesetzt Punkt frei haben, mit der Funktion das Drehen von Objekten zu ermöglichen, wird wohl kaum einer im Kopf haben.

```
Offset 36, 38: cp_x, cp_y
```

In den beiden Feldern sind die wichtigen Grafikcursor-Positionen gespeichert, die mit dem Move () -Befehl gesetzt werden, und z. B. von der DrawLine () -Funktion genutzt wird.

Offset 40: minterms[8]

Auch diese acht Byte-Einträge sind für uns unwichtig, denn sie sind Intuition intern.

Offset 48, 50: PenWidth, PenHeight

In den beiden Words ist die Cursorbreite und Cursorhöhe gespeichert.

```
Offset 52: Font
```

Dieser Zeiger ist eine Referenz auf den gerade aktuellen Zeichensatz, der in dem RastPort aktiv ist. Wie dieser umgestellt werden kann werden wir im nächsten Kapitel erfahren.

Offset 56: AlgoStyle

Neben den grundsätzlichen schrifttypischen Erscheinungsbild, kann der Amiga die Zeichen in einigen verschiedenen Varianten ausgeben, die durch die Konstanten:

```
Normal = 0
Unterstrichen = 1
Fett = 2
Kursiv = 4
```

angegeben werden. Der Strukturoffset heißt nicht umsonst AlgoStyle, der Zeichensatz ist nicht neu, nur durch einen Algorithmus verändert worden. Im nächsten Kapitel werden wir mehr über Zeichensätze erfahren. Wir werden auch die Anzahl der künstlichen Schrifttypen erhöhen, indem wir einen Text outlinen.

Offset 57: TxFlags

In diesem Byte finden wir eine textspezifische Konstante,

```
TXSCALE = 1
```

Sie wird ebenfalls intern von Intuition gebraucht.

Offset 58: TxHeight

Um beim Vorschub in die nächste Zeile die Position errechnen zu können wird die Texthöhe benötigt. Diese wird in der Struktur an Offset 58 abgelegt. Der Zeichensatz, dessen Höhe eingetragen wird, ist immer der aktuelle, der auch in Font gesicherte.

Offset 60: TxWidth

In TxWidth findet der Anwender die durchschnittliche Breite jedes Zeichens. Verwendet werden meist Zeichensätze mit konstanten Textbreite, wie 8 Pixel. Da aber der Trend hin zu proportionalen Zeichensätzen geht, die Zeichen haben verschiedene Breiten, i ist schmaler als ein m, kann in diesem Eintrag nur ein Durchschnittswert eingetragen werden.

Offset 62: TxBaseline

Jeder Text wird mit verschiedenen Größen auftauchen. Unter anderem ist für die Ausgabe die Höhe des Textzeichens und die Höhe des Textzeichens ohne die Unterlänge wichtig. Buchstaben mit Unterlängen sind z. b. "g", "j", "y". Die Texthöhe ohne Unterzeichen des "g" ist also die Höhe eines "o", obwohl die reine Texthöhe natürlich unterschiedlich ist. Wofür braucht man das? Nun, denken wir uns eine Linie, auf der ein Text stehen soll. Man zieht nun von der gewünschten Position (z. B. 30) TxBaseline (z. B. 6) ab, und hat dann die Koordinate (30 - 6 = 24), an der die Zeichen ausgegeben werden müssen, damit sie auf der Linie sitzen.

Offset 64: TxSpacing

Wir kennen aus dem Schreibmaschinenunterricht bestimmt das Sperren von Texten zur Hervorhebung. OK, damals konnte eine Schreibmaschine noch nicht fett drucken, da musste man Besonderheiten eben so hervorheben. Mit der Variblen TxSpacing lässt sich auf bei der Amiga Textausgabe der Abstand zwischen den Buchstaben ändern. Der Wert ist normalerweise auf Null gesetzt, was bedeutet, es werden Null Leerpixel zwischen den Lettern gesetzt. TxSpacing = 8 würde acht freie Pixel von Buchstabe zu Buchstabe lassen, was unser normal gesperrtes wäre.

Offset 66: RP_User

Um den Benutzer wieder in die Struktur eingreifen zu lassen, ist ein freies Feld mit einem Long beschreibbar.

Offset 70-92: longreserved[8], wordreserved[14], reserved[8]

Soll uns nicht interessieren.

RastPort-Änderungen und ihre Konsequenzen

In der RastPort Struktur tauchen so einige Variablen auf, die durch Befehle in der graphics.library direkt geändert werden. So z. B. werden die Farben des Vordergrundstiftes oder des Hintergrundstiftes direkt in RastPort.FgPen (ForGroundPEN) und RastPort.BgPen (BachGroundPEN) gesetzt. Es existieren aber noch viel mehr Struktureinträge, die nicht durch Funktionen geändert werden, sondern erst durch manuelles Setzen ihre Funktion entfalten. So z. B. der Byte-Eintrag AOLPen, mit dem eine Umrandungsfarbe gesetzt wird. Man kann sich jetzt einige Makros zusammenstellen, die wichtige Funktionsaufrufe emulieren. Ich möchte die Makros, die im Regelfall bei C-Compilern beiliegen, auch für Assemblerprogrammierer eröffnen. Sie sind in der Datei

graphics/gfxmacro.h zu finden.

Umrandung einschalten und Stiftnummer setzen:

```
#define SetOPen(w,c) {(w)->AOlPen = c;(w)->Flags |= AREAOUTLINE;}
```

Festlegen des Linienmusters:

```
#define SetDrPt(w,p) f(w)->LinePtrn=p;w)->Flagsj=FRST_DOT;(w)->linpatcnt=15;
```

Festsetzen, welche Bitplanes beschrieben werden können:

```
#define SetWrMsk(w,m) f(w)->Mask = m;
```

Festlegen des Füllmusters:

```
#define SetAfPt(w,p,n) {(w)->AreaPtrn = p;(w)->AreaPtSz = n;}
```

Umrandung ausschalten:

```
#define BNDRYOFF(w) { (w) ->Flags &= ~AREAOUTLINE; }
```

Kleines Malprogramm groß ausbaufähig

Nachdem nun ein kleines Grafikdemo die wichtigsten Funktionen klärte, und auch die RastPort Struktur ausreichend beleuchtet wurde, wir ein weiteres Programm die Grafikzeichenbefehle abrunden. Ich stelle folgend ein kleines Zeichenprogramm vor, das die wichtigsten Funktionen wie Linie, Kreis zeichnen und Punkt setzen beherrscht. Der besondere Clou ist, dass der Programm eine Protokolldatei erstellt, über alles, was gezeichnet wurde. Das Zeichnen der Punkt-Linien ist aber noch fehlerhaft, und könnte verbessert werden.

```
* Malen Version 1
                       30.3.92 2156 Bytes
********* VARIABLEN ***********
OldOpenLibrary =
                       -408
                               ; Exec
CloseLibrary
                       -414
                       -384
WaitPort
GetMsg
                       -372
                       -378
ReplyMsq
RawDoFmt
                       -522
OpenWindow
                       -204
                               ; Intui
CloseWindow
                       -72
SetPointer
                       -270
ClearPointer
                       -60
AddGaget
               =
                       -42
RefreshWindowFrame =
                       -456
ModifyIDCMP
                       -150
                       -240
                               ; Gfx
Move
                       -180
DrawEllipse
               =
Draw
                       -246
                       -324
WritePixel
                       -354
SetDrMd
RectFill
                       -306
                       -30
                                       ; Dos
Open
                       -48
Write
Close
                       -36
****** KONSTANTEN ***********
MODE NEWFILE
                       1006
                              ; Dos
                       10
LF
MausKnopf
                       $bfe001 ; Hardware
                       $14
                              ; Intui-Message
Class
IAddress
                       $1c
MouseX
               _
                       14
                               ; Window Struktur
                       12
MouseY
RastPort
                       50
UserPort
                       86
GadgetID
                       $26
                               ; Gadgetstruct
GADGETDOWN
                       $20
                               ; NewWindow IDCMP-Flags
```

```
CLOSEWINDOW
                      $200
MOUSEBUTTONS
WINDOWSIZING
                   1 ; nw.Flags
               =
WINDOWDRAG
WINDOWDEPTH
WINDOWCLOSE
                      $400
$1000
;GIMMEZEROZERO =
ACTIVATE
RELVERIFY
GADGIMAGE
                    1
4
                               ; Gadget.Flags
GRELRIGHT
                       $10
GADGIMMEDIATE =
                      2
                               ; Activation
                               ; Gadgettyp
BOOLGADGET
                    $2000
; GZZGADGET
           0
      =
JAM1
COMPLEMENT
                       3 ; Drawmode
ADDGADGET
               MACRO
        move.l WinHandle, a0
        lea \1,a1 moveq #0,d0
        jsr
               AddGaget (a6)
        ENDM
******** HAUPTPROGRAMM *********
       bsr.s Inti
       bsr WaitForReakt
Loop
        cmp.1 #CLOSEWINDOW, d0
               EndOfDemo
        beq
        cmp.1 #GADGETDOWN, d0
        beq
              GadgetNrAuswerten
               #MOUSEBUTTONS, d0
        beq
              Malen
              Loop
        bra.s
******* Init so alles mögliche *****
Inti
       move.1 4.w,a6
        lea DosName,a1
jsr OldOpenLibrary(a6)
        move.1 d0, DosBase
       move.l d0,a6
move.l #DateiName,d1
        move.1 #MODE NEWFILE, d2
       jsr Open(a6) ; die Protokolldatei
move.l d0,FileHandle
        move.1 4.w,a6
       lea IntuiName,a1
jsr OldOpenLibrary(a6)
        move.1 d0, IntuiBase
            GfxName, a1
        lea
        jsr
               OldOpenLibrary(a6)
        move.l d0, GfxBase
        move.l IntuiBase, a6
        lea
               NewWindow, a0
        isr
               OpenWindow(a6)
        move.1 d0, WinHandle
       move.l d0,a0
move.l RastPort(a0),RPort
        bsr.s MausEinfügen
        ADDGADGET
        ADDGADGET
                       gg2
        ADDGADGET
                       gg3
        ADDGADGET
                       gg4
        ADDGADGET
                       gg5
        move.l WinHandle, a0 ; Gadets ins Window
```

```
jmp
               RefreshWindowFrame(a6); einbinden
****** Mauszeiger ändern ********
MausEinfügen
               SpriteDatenAnf, a1
       1ea
               #11,d0 ; Höhe
        moveq
       moveq
               #8,d1
               \#-8, d2
        moveq
                #-5,d3
        moveq
        jmp
               SetPointer(a6) ; Handle war in d0
NormaleMaus
       move.l WinHandle, a0
              ClearPointer(a6)
        jmp
******** Warten auf eine Aktion ******
WaitForReakt
        move.l IntuiBase, a6
                #CLOSEWINDOW|GADGETDOWN|MOUSEBUTTONS,d0
        move
        move.l WinHandle, a0
        jsr
              ModifyIDCMP(a6)
       move.l 4.w,a6
move.l WinHandle,a0
        move.l UserPort(a0),a3
        move.1 a3,a0
               WaitPort(a6)
        isr
        move.1 d0,a4
                      ; Zeiger von IntuiMessage
       move.l a3,a0
        jsr
               GetMsg(a6)
       move.l Class(a4),d0 ; IDCMP Code aus
Messagestruct
       rts
****** welches Gadget wurde angeklickt?
GadgetNrAuswerten
        move.l IAddress(a4),a0; auch aus Messagestruct
             GadgetID(a0),GadgetNr
        move
        bra
               Loop
GadgetNr
               dc
********* MACROS zum Zeichen ********
Draw Normal
       MACRO
        moveq #JAM1,d0
move.l RPort,a1
               SetDrMd(a6)
        jsr
       ENDM
Draw Complement
       MACRO
        moveq #COMPLEMENT, d0
move.l RPort, a1
               SetDrMd(a6)
        jsr
        ENDM
Hol Koordinaten
       MACRO
        move.l WinHandle, a0
        move MouseX(a0),d0
        move
              MouseY(a0),d1
        ENDM
******* Mausklick und Aktion ******
Malen
       move.l IntuiBase, a6
               #CLOSEWINDOW|GADGETDOWN,d0 ; nicht mehr
        move
                               ; auf Mousebuttons hören
        move.l WinHandle,a0
               ModifyIDCMP(a6)
        jsr
       move.l GfxBase, a6
               GadgetNr, d0
        move
                #2,d0 ; mal vier
        move.1 JMPTab(PC,d0),a0
               (a0)
                      ; Funktion ausführen
        jmp
JMPTab dc.1
              Linie
              Kreis
       dc.1
        dc.1
              Punkt
```

```
dc.1
              Rechteck
       dc.1
               Box
******** Linie **************
Move Start
       MACRO
        move
             x1,d0
        move
               y1,d1
        move.l RPort,al
        jsr
             Move(a6)
                          ; Anfangspunkt
       ENDM
Linie Hol_Koordinaten
       \overline{\text{move}} d0,x1
       move d1,y1
       Draw_Complement
LineLoop
       Move Start
       Hol Koordinaten
       move d0, X2
             d1, Y2
       move
       move.l RPort,a1
             Draw(a6)
       jsr
       Move_Start
              X2,d0
       move
            Y2,d1
       move
       move.l RPort,a1
       jsr
               Draw(a6)
       btst
               #6, Maus Knopf
       beq.s
               LineLoop
       Draw Normal
       Move_Start
             X2,d0
Y2,d1
       move
       move
       move.l RPort,a1
             Draw(a6)
       jsr
             x1,d0
       move
       move
             y1,d1
             X2,d2
       move
       move
               Y2,d3
             Yz, us
LineTxt, a0
       lea
            Printf ; Text ausgeben
       bra
             Loop
LineTxt dc.b "Line %d, %d, %d, %d", LF, 0
******** Kreis **************
       Hol Koordinaten
Kreis
       move d0, x1
move d1, y1
       Draw Complement
KreisLoop
       move.l WinHandle,a0
       move x1,d0
       move
              y1,d1
               d0,d2
       move
              MouseX(a0),d2
       sub
       bpl.s OkX
       neg
              d2
             d1,d3
OkX
       move
               MouseY(a0),d3
       sub
       bpl.s OkY
       neg
             d3
              d2,X2
d3,Y2
OkY
       move
       move
       move.l RPort,a1
       jsr
              DrawEllipse(a6)
```

```
y1,d1
        move
        move
              X2,d2
               Y2,d3
        move
        move.l RPort,a1
               DrawEllipse(a6)
        jsr
               #6, MausKnopf
       btst
       beq.s KreisLoop
        Draw Normal
               x1,d0
                      ; entgültiger Kreis
               y1,d1
        move
               X2,d2
        move
        move
               Y2,d3
        lea
               ElliTxt, a0
               Printf ; Text ausgeben
        bsr
        move.l RPort,a1
               DrawEllipse(a6)
        jsr
       bra
              Loop
ElliTxt dc.b
               "Ellipse %d, %d, %d, %d", LF, 0
x1
       dc
              0
у1
       dc
               0
X2
       dc
               0
Y2
       dc
               0
******* Punkt *************
Punkt
       Hol Koordinaten
            MoveTxt,a0
        lea
       bsr
               Printf ; Text ausgeben
       move.l RPort,a1
        jsr
               Move (a6)
PunktLoop
       Hol Koordinaten
             LineToTxt,a0
        lea
       bsr
               Printf ; Text ausgeben
       move.l RPort,a1
               Draw(a6)
       jsr
       btst
               #6, Maus Knopf
        beq.s PunktLoop
       bra
              Loop
MoveTxt
               dc.b
                       "Move %d, %d", LF, 0
                       "LineTo %d, %d, %d, %d", LF, 0
LineToTxt
               dc.b
******* Rechteck ***********
Rechteck
        ; dies darf der Programmierer selber machen
       bra
              Loop
******* Box *************
       Hol Koordinaten
Box
              d0,x1 ; x1 d1,y1 ; y1 ; normal oben links
        move
        Draw Complement
BoxLoop Hol_Koordinaten
       move
             d0,X2
        move
               d1, Y2
              d0,d2 ; X2 nach D2; Ecken rechts unten d1,d3 ; Y2 nach D3
              d0,d2
        move
        move
               x1,d0
                       ; oben rechts
        move
        move
               y1,d1
        cmp
                d0,d2
                       ; sind die Ecken richtig, d.h.
                        ; oben links (x1) liegt auch ; wirklich links (von d2, x2)?
        bhi.s
               NoXVertausch ; wenn D0>d2, dann ist OK
```

x1,d0

move

```
d0,d2
                        ; und andersherum
        exg
                        ; Punkt jetzt links von D2
                        d1,d3
NoXVertausch
                               ; sind die Ecken
                cmp
                        ; richtig, d.h.
                        ; unten (y1) liegt auch
                        ; wirklich unten (von d3, y2)?
                NoYVertausch ; wenn D1>d3, dann ist OK
        bhi.s
               d1,d3 ; und andersherum
        exq
                        ; Punkt d1 jetzt über d3
NoYVertausch
        move.l RPort,a1
               RectFill(a6)
        jsr
        Move Start
        move
               x1,d0
        move
                y1,d1
                X2,d2
        move
        move
                Y2,d3
               d0,d2 ; siehe oben
               NoXVertausch2
        bhi.s
                d0,d2
        exq
NoXVertausch2
                d1,d3
       cmp
                NoYVertausch2
        bhi.s
               d1,d3
        exq
NoYVertausch2
        move.l RPort,a1
        jsr
               RectFill(a6)
        btst
                #6, MausKnopf
        beq
                BoxLoop
        Draw Normal
                               ; jetzt der richtige Kasten
        move
                x1,d0
        move
               y1,d1
        move
               X2,d2
        move
                Y2,d3
                d0,d2 ; siehe oben
        cmp
        bhi.s
              NoXVertausch3
               d0,d2
        exg
NoXVertausch3
               d1,d3
        cmp
        bhi.s NoYVertausch3
                d1,d3
        exq
NoYVertausch3
        move.l RPort,a1
        lea
                BoxTxt, a0
             Printf ; Text ausgeben
        bsr
               RectFill(a6)
        jsr
        bra
                Loop
                "RectFill %d, %d, %d, %d", LF, 0
BoxTxt dc.b
******* Ausgabe der Aktivitäten ******
Printf ; Text mit Formatierungen in A0
        movem.1 d0-a6,-(SP)
        move.1 4.w,a6
        movem
               d0-d3,EinsetzData
                EinsetzData, al
        1ea
                AusgabeRoutine(PC),a2
        lea
              Puffer,a3; wohin damit
RawDoFmt(a6); a3 wird nicht zerstört!
        lea
        move.1 a3,d2
                        ; Strg Anfang von RawDoFmt
        moveq \#-1, d3
WelcheLen
        addq.1 #1,d3
        tst.b
                (a3) +
                      ; StrgLen in d3 für Write
               WelcheLen
        bne.s
```

```
move.l DosBase,a6
move.l FileHandle,d1
             Write(a6)
       movem.1 (SP) + d0 - a6
       rts
AusgabeRoutine
       move.b d0,(a3)+
       rts
                    4
EinsetzData
              ds.l
Puffer
               ds.b
                      100
                             ; 100 Bytes Puffer
******* Schließen des Demos *******
EndOfDemo
       move.l IntuiBase, a6
       move.l WinHandle, a0
       jsr CloseWindow(a6)
bsr NormaleMaus
       move.1 4.w,a6
       move.1 GfxBase,a1
       jsr
             CloseLibrary(a6)
       move.l IntuiBase, al
       jsr
             CloseLibrary(a6)
       move.l DosBase, a6
       move.l FileHandle,d1 ; Protokolldatei
       jsr
              Close(a6)
                           ; schließen
       move.l a6,a1
       move.1 4.w,a6
             CloseLibrary(a6)
******* Daten ************
                      "intuition.library",0
IntuiName
             dc.b
             dc.1
IntuiBase
                     0
GfxName
             dc.b
                    "graphics.library",0
              dc.1
GfxBase
                      "dos.library",0
DosName
              dc.b
DosBase
              dc.1
FileHandle
              dc.1
                      Ω
                     "RAM:Protokolldatei.SimPai",0
DateiName
              dc.b
                     0,2
               cnop
******* Window Struktur *********
NewWindow
               dc
                     0,0,640,256
               dc.b 0,1
               dc.1 0
                      WINDOWSIZING | WINDOWDRAG | WINDOWDEPTH |
                      WINDOWCLOSE | ACTIVATE ; | GIMMEZEROZERO
               dc.1
                    0,WinTitle,0,0
               dc.1
               dc
                      260,100,0,0
               dc
WinTitle
              dc.b
                      "Simple Paint",0
              cnop
                    0,2
WinHandle
             dc.1
                      Ω
RPort
              dc.1
******** Gadgetdaten ***********
GADGET MACRO
        dc.1
        dc
               \1,2,16,7
                           ; "Hit box" Koordinaten
              GADGIMAGE | GRELRIGHT
        dc
        dc
              GADGIMMEDIATE | RELVERIFY
        dc
              BOOLGADGET
                           ; | GZZGADGET
        dc.1
               \2
        dc.1
              0
                      ; keine Selekt Zeichnung
        dc.1
              0,0,0
        dc
              \3
        dc.1
               0
       ENDM
IMAGE
      MACRO
```

```
0
         dc.1
                        ; keine Verschiebung
                16,7
         dc
         dc
                1
         dc.1
               \ 1
         dc.b
               1,0
         dc.1
                0
        ENDM
       GADGET -66, Image1, 0
GADGET -66-16-1, Image2, 1
gg1
gg2
gg3
        GADGET -66-32-2, Image3, 2
        GADGET -66-48-3, Image4, 3
gg4
gg5
        GADGET -66-64-4, Image5, 4
Image1
       IMAGE ImageData1
Image2
       IMAGE ImageData2
Image3
       IMAGE ImageData3
       IMAGE ImageData4
Image4
Image5 IMAGE ImageData5
ImageData1
               %11100000000000000
        dc
        dc
               %0011100000000000
        dc
                %0000111000000000
        dc
                %000001110000000
        dc
                %0000000011100000
        dc
                %000000000111000
        dc
                %000000000001110
ImageData2
               %0000001111000000
       dc
        dc
               %0001110000111000
        dc
                %0011000000001100
        dc
                %0110000000000110
               %0011000000001100
        dc
        dc
                %0001110000111000
                %000001111000000
        dc
ImageData3
               %0000000000000000
                %01100000000000000
        dc
        dc
                %0011000000111000
               %0001110001101100
        dc
        dc
               %0000011110000110
                %0000000000000011
        dc
        dc
                %0000000000000000
ImageData4
                %0000000000000000
        dc
        dc
                %0111111111111110
               %01000000000000010
        dc
               %0100000000000010
        dc
                %01000000000000010
                %011111111111110
        dc
                %0000000000000000
        dc
ImageData5
                %0000000000000000
               %0111111111111000
        dc
               %0111111111111000
        dc
        dc
               %0111111111111000
        dc
                %0111111111111000
                %0111111111111000
        dc
                %0000000000000000
        dc
SpriteDatenAnf
        dc.1
        dc
                %000000100000000,%0000000100000000
                %000000100000000,%0000000100000000
        dc
                %000000100000000,%000000100000000
        dc
                %000000100000000,%000000010000000
        dc
        dc
                dc
                \$001111100011111000,\$00111110001111000
                dc
                %000000100000000,%0000000100000000
        dc
        dc
                %000000100000000,%000000100000000
        dc
                \$00000001000000000,\$0000000100000000
                8000000100000000,80000000100000000
        dc
```

Der View-Port

aber noch nicht, was ein ViewPort ist, bisher haben wir in lediglich charakterisiert. Versuchen wir ihn im folgenden etwas genauer zu präzisieren. Der ganze Bildschirm wird als sein Gesamtes Display genannt. Ein Display besteht aus mehreren Viewports. Jeder Viewport kann seine eigene Grafikauflösung, Farben und Bitplanes nutzen. Wir schöpfen verdacht, das kennen wir doch schon! Na klar, von den Screens. Ein Screen kann auch seine Auflösungen und Farben haben. Wo ist also der Unterschied? Das ist einfach, ein Screen ist nichts anderes als ein ViewPort mit etwas drum herum. Jeder Screen ist ein ViewPort.

Obwohl ViewPort ziemlich flexibel sind, können wir einiges nicht mit ihnen machen, etwas, was von den Screens schon bekannt sein sollte.

ViewPorts

- 1. können nicht nebeneinander liegen
- 2. dürfen sich nicht überschneiden
- 3. müssen eine Pixelzeile Abstand haben

Steigen wir gleich in die Aufgaben des ViewPort ein. Wir wollen Farben verändern. Da der View-Port die Struktur ist, die für Farbänderungen zuständig ist, müssen wir sie verwenden. Der Screen, dessen Farbe wir mal ändern wollen, hat daher für uns Programmierer den RastPort und den ViewPort für uns als benutzbare Zeiger hinterlegt.

ViewPort, Größe 40 (\$28) Bytes:

```
$0000
           0 Next (LONG)
$0004
             ColorMap (LONG)
$0008
          8 DspIns (LONG)
$0000
         12 SprIns (LONG)
             ClrIns (LONG)
$0010
         16
         20 UCopIns (LONG)
$0014
$0018
         24 DWidth (WORD)
$001a
         26 DHeight (WORD)
         28 DxOffset (WORD)
30 DyOffset (WORD)
$001c
$0010
         32 Modes (WORD)
$0020
$0022
         34 SpritePriorities (BYTE)
$0023
         35
              reserved (BYTE)
         36 RasInfo (APTR)
$0024
```

Offset o: Next

Das der gesamte Display aus oft aus mehreren Viewports besteht, hier die Verbindung zu den anderen.

Offset 4: ColorMap

Um jeden ViewPort seine eigenen Farben zu erlauben, muss eine Datenstruktur definiert werden. Diese ColorMap gibt die Farben für den Bildschirmausschnitt an.

Ich zitiere auch hier aus den INCLUDE-Dateien:

```
STRUCTURE
            ColorMap, 0
 BYTE
        cm Flags
         cm Type
 BYTE
         cm_Count
 WORD
 APTR
         cm ColorTable
 APTR
         cm vpe
 APTR
         cm TransparencyBits
 BYTE
         cm TransparenyPlane
 BYTE
         cm reserved1
 WORD
         cm reserved2
 APTR
         cm vp
 APTR
         cm NormalDisplayInfo
 APTR
         cm CoerceDisplayInfo
 APTR
         cm batch items
LONG
         cm VPModeID
                         = 0
COLORMAP TYPE V1 2
COLORMAP TYPE V1
                         = 1
COLORMAP_TYPE_V36
                         = COLORMAP TYPE V1 4
COLORMAP TRANSPARENCY
COLORPLANE TRANSPARENCY = 2
BORDER BLANKING = 4
BORDER NOTRANSPARENCY
                        = 8
VIDEOCONTROL BATCH
                         = $10
USER COPPER CLIP
                         = $20
```

Offset 24 und 26: DWidth, DHeight

Hier findet der Suchende Breite und Höhe des ViewPorts.

Offset 32: Modes

In Modes wird der aktuelle Ausgabestand vermerkt. Folgende Konstanten sind vertreten. Wir haben sie aber schon kennengelernt, als wir nämlich einen Screen öffneten.

```
GENLOCK_VIDEO = 2

V_LACE = 4

V_SUPERHIRES = $20

V_PFBA = $40
```

```
V_EXTRA_HALFBRITE = $80

GENLOCK_AUDIO = $100

V_DUALPF = $400

V_HAM = $800

V_EXTENDED_MODE = $1000

V_VP_HIDE = $2000

V_SPRITES = $4000

V_HIRES = $8000
```

Offset 36: RasInfo

Eine Struktur folgenden Formates:

```
STRUCTURE RasInfo,0
APTR ri_Next
LONG ri_BitMap
WORD ri_RXOffset
WORD ri_RyOffset
```

Gfx-Operationen im View-Port

Um Farben zu verändern kann der RastPort nicht mehr helfen, der View-Port muss her. Denn speziell bei Farbregisterbeschreibungen ist die Copper-Liste im Spiel, und die wird durch den View verwaltet.

SetRGB4(ViewPort,Reg,r,g,b)(Ao,Do-D3)

Mit dieser Funktion kann innerhalb eines Views ein Farbregister verändert werden. Der Farbwert ist in die Komponenten Rot, Grün und Blau aufgespalten. Jeder der Komponenten kann Werte von o bis 15 annehmen, die Gesamtzahl der Farben ergibt sich damit zu 16 * 16 * 16 = 4096.

Vorteil der Funktion ist, dass die Farbwerte direkt in die ColorMap übertragen werden, und dies bedeutet wiederum, dass die mitberechnete Copper-Liste sofort die Farbe auf den Bildschirm bringt.

Farbe = GetRGB4(ColorMap,FarbReg)(Ao,Do)

In einigen Fällen ist es notwendig die Farben der Color-List auszulesen. Mit GetRGB4 () steht dem Benutzer so eine Funktion zur Verfügung. Die Farbwerte werden z. B. in einem Farbrequster verlangt, man muss ja wissen, wie die Grundfarben sind, oder in einer Bilder-Sicherungs-Routine, die die Farbinformationen auch auf das Medium schreibt. Wo die GetRGB4 ()-Funktion noch drei Register für den Farbwert benötigte, ist hier die Farbe in einem Register zusammengefasst, so wie sich auch von der Hardware aufgenommen wird. Wir haben im Kapitel über Preferences schon einmal darüber gesprochen.

Bit	Farbkomponente
12-15	keine, da ungenutzt
8-11	Rot
4-7	Grün
3-0	Blau

Wir von der Funktion eine -1 an die aufrufende Einheit zurückgegeben, so wurde versucht, von einem Farbregister auszulesen, was keine gültige Farbe enthielt. Es ist also nicht möglich auf einem 3 Plane-Screen mit 8 Farben den Farbwert von Register 18

Eine Information, die verwirren könnte: -1 assoziiert man mit allen gesetzten Bit, der Farbwert Weiß ist aber auch durch alle gesetzten Bits definiert. Man darf natürlich nicht annehmen, das weiß eine ungültige Farbe ist, denn -1 sind 32 gesetzte Bits, die Farbe Weiß aber nur die untersten 12!

Load RGB4 (View Port, Palette, Anzahl)

Mit den beiden oberen Funktionen konnten lediglich einzelne Farbregister verändert werden. Dies verkompliziert jedoch bei großen Palettenänderungen das Programm, sinnvoll wäre nun eine Routine, die mehrere Einträge gleichzeitig ändert. Mit der Funktion LoadRGB4 () wird aus einer Palette die Farbeinträge in die ColorMap des ViewPort geschrieben. Die Farbpalette ist eine Tabelle, die aus aneinandergehängten Words besteht, die das oben genannte 4-Bit-Pro-Farben Format haben. Die Farbeinträge werden bei Null beginnend geändert. Gezielt von einem Startregister die Anzahl abzulaufen ist nicht möglich, und in vielen Fällen auch nicht sinnvoll.

Um sie auch noch sichtbar zu machen, muss ein weiterer Schritt ausgeführt werden.

Mit dem Befehl LoadView (ViewPort) wird die erstellte Copper-Liste ausgeführt, und dadurch der View mit einer neuen Farbe dargestellt.

Die Gfx-Base

Wie jede Library gibt auch die Gfx-Lib einiges an Informationen in der Gfx-Base her. Ich habe nur ein paar herausgegriffen, und zwar die, die in den INCLUDES beschrieben sind.

```
$03a
        58 blthd (APTR)
        62 blttl (APTR)
$03e
$042
        66 bsblthd (APTR)
        70 bsblttl (APTR)
74 vbsrv (STRUCT)
$046
$04a
       96 timsrv (STRUCT)
$060
$076
      118 bltsrv (STRUCT)
       140 TextFonts (STRUCT)
154 DefaultFont (APTR)
$08c
$09a
       158 Modes (UWORD)
$090
$0a0
      160 VBlank (BYTE)
$0a1
       161 Debug (BYTE)
$0a2
       162
            BeamSync (UWORD)
       164 system_bplcon0 (WORD)
$0a4
$0a6
       166 SpriteReserved (BYTE)
$0a7
       167 bytereserved (BYTE)
       168 Flags (WORD)
170 BlitLock (WORD)
$0a8
$0aa
$0ac
       172 BlitNest (WORD)
$0ae
       174 BlitWaitQ (STUCT)
       188
            BlitOwner (APRT)
$0bc
       192 TOF_WaitQ (STRUCT)
$0c0
       206 DisplayFlags (WORD9
$0ce
$0d0
       208 SimpleSprites (APTR)
       212 MaxDisplayRow (WORD)
214 MaxDisplayColumn (WORD)
$0d4
$0d6
$0d8
       216 NormalDisplayRows (WORD)
$0da
       218 NormalDisplayColumns (WORD)
$0dc
       220
            NormalDPMX (WORD)
       222 NormalDPMY (WORD)
$0de
       224 LastChanceMemory (APTR)
$0e0
$0e4
       228 LCMptr (ATR)
            MicrosPerLine (WORD)
$0e8
       232
            MinDisplayColumn (WORD)
$0ea
       234
$0ec
       236 reserved[5] (STRUCT)
```

Neu hinzugekommen ab 2.0:

```
UBYTE
        gb ChipRevBits0 ; agnus/denise new features
STRUCT gb crb reserved, 5
       gb_monitor_id,2 ; normally null
STRUCT
       gb\_hedley, \overline{4}*8
STRUCT
STRUCT gb_hedley_sprites,4*8
STRUCT gb_hedley_sprites1,4*8 WORD gb_hedley_count
        gb hedley flags
WORD
WORD
       gb_hedley_tmp
       gb_hash_table
APTR
UWORD
        gb current tot rows
UWORD
        gb current tot cclks
UBYTE
       gb hedley hint
        gb_hedley_hint2
UBYTE
STRUCT gb_nreserved, 4*4
APTR
        gb_a2024_sync_raster
WORD
        gb control delta pal
WORD
        gb_control_delta_ntsc
APTR
        gb current monitor
STRUCT gb MonitorList, LH SIZE
APTR
        gb default monitor
        gb_MonitorListSemaphore
APTR
APTR
        gb DisplayInfoDataBase
        gb ActiViewCprSemaphore
APTR
APTR
        gb UtilityBase
APTR
        gb ExecBase
```

Offset 34: ActiView

Ein Zeiger auf den aktuellen View.

Offset 38: copinit

Ein Zeiger auf die startende Copper-Liste.

Offset 42: cia

Für den 6526 Resource-Gebrauch.

Offset 46: blitter

Für den Blitter resource-Gebrauch.

Offset 50 und 54: LOFlist, SHFlist

Zeiger auf Copper-Liste, die gerade läuft.

Offset 58: blthd

Ein Zeiger auf die Blitternode.

Offset 206: DisplayFlags

Folgenden DisplayFlags werden angeboten:

```
NTSCn = 0

NTSC = 1<<NTSCn

GENLOCn = 1

GENLOC = 1<<GENLOCn

PALn = 2

PAL = 1<<PALn

TODA_SAFEn = 3

TODA_SAFE = 1<<TODA_SAFEn
```

Die diskfont.library

Die Zeichensätze im Amiga OS

Immer denselben Zeichensatz vor Augen zu haben ist auf die Dauer ziemlich anödend. Nicht umsonst wurde der alte Topaz-Zeichensatz, der bis 1.3 den Rechnern im ROM mitgegeben wurde, durch einen neuen ersetzt, der viel ansprechender ist. Wer kein 2.0 hat, muss aber nicht frustriert sein, denn es gibt ja immer noch den Befehl SetFont im c/-Verzeichnis der Originaldiskette. Damit kann ein Font als CLI Font aktiviert werden. Als ich noch kein 2.0 hatte, griff ich auf den Zeichensatz pearl. font zurück. Im Nachhinein muss ich sagen, dass er dem neuen Topaz recht nahe steht.

Neuere Programme überzeugen durch gekonnte Zeichensätze, die nicht nur zur Lesbarkeit neu konstruiert werden. Auch viele Sonderzeichen können in das System eingebunden, und benutzt werden. Oft wird in den Fenstern und Menüleisten neue Zeichensätze neue Schriftzeichen angeboten, die sehr gut aussehen. Unter 2.0 können die Zeichensätze auch gesetzt werden.

Das OS unterscheidet zwischen 2 Zeichensätzen. Die aus dem ROM und die nicht aus dem ROM kommen, also externen Ursprungs sind. Im ROM sind zwei Zeichensätze gespeichert, Topaz 8 und Topaz 9 (9 ist größer als acht), die externen müssen sich im FONTS Verzeichnis einer Diskette befinden.

Grundlegende Strukturen

Um nun die Zeichensätze ansprechen zu können bedarf es eigentlich keinerlei Aufwand. Lediglich eine kleine Struktur ist zu füllen. Sie heißt TextAttr und hat eine Länge von 8 Bytes.

```
0 Name
4 YSize
6 Style
7 Flags
```

Hier sind die Wünsche an den Zeichensatz gestellt.

Ein Beispiel, wie so eine Struktur aussehen kann:

```
TextAttr dc.1 Name
dc 8
dc 0

Name dc.b "topaz",0
```

Die Verwaltung der internen und externen Fonts geschieht über dieselbe Struktur.

Nachdem TxtAttr geladen wurde, kann ein Zeichensatz angesprochen werden. Dazu werden zwei Funktionen verwendet. Ist der Zeichensatz intern, so arbeitet man mit der OpenFont ()-Funktion aus der graphics.library, andernfalls wird eine neue bisher unbekannte Library eingeschaltet, die diskfont.library. Sie ist extern, und wird daher beim Öffnen von der Diskette geladen. Sie enthält nur vier Funktionen. Die wichtigste davon ist OpenDiskFont (), um externen Zeichensätze zu laden. OpenDiskFont () wird lediglich ein Zeiger auf die TextAttr-Struktur übergeben, und der Zeichensatz wird geladen.

Zurückgegeben wird eine andere Struktur, die TextFont heißt. Für weitere Arbeiten (OpenFont (), AddFond ()) ist sie notwendig.

Eine genaue Beleuchtung spare ich mir.

```
Text.Font.
  $000
            0
              Message
  $014
           20
              YSize
  $016
           22 Style
  $017
           2.3
              Flags
  $018
           24
               XSize
  $01a
           2.6
              Baseline
  $01c
           28
              BoldSmear
           30
  $01e
              Accessors
  $020
           32
               LoChar
  $021
           33
              HiChar
  $022
              CharData
           38
  $026
              Modulo
  $028
               CharLoc
```

\$02c 44 CharSpace \$030 48 CharKern

Die Größe der Struktur beträgt 52 (\$34) Bytes.

Grundprogramm zum Einlesen und Darstellen der Fonts

Um einen Font zu laden, und ihn in das System einzubinden, muss dieser noch aktiviert werden. Dies geschieht mit SetFont ().

Auch ein internen ROM Zeichensatz muss mit SetFont () aktiviert werden. Ein geladener externer Zeichensatz, und ein interner sind also dann von der Bearbeitung her gleich.

Ob ein Font aus dem RAM oder dem ROM kommt muss mit AvailFonts () erfahren werden. Die Funktion wird am Ende des Kapitels erläutert.

Das nachfolgende Programm lädt einen Zeichensatz, und gibt einen kleinen Test aus. Die Vorgehensweise ist folgende:

- 1. Font öffnen
- 2. mit SetFont () aktivieren
- 3. Text ausgeben
- 4. mit CloseFont () löschen

```
6.3.92 555 Bytes
* SetFont
           Version 1
********** VARIABLEN ***********
; Exec
OpenOldLibrary =
                      -408
CloseLibrary
                      -414
; Intuition
                      -198
OpenScreen
CloseScreen
                      -66
; Disk Font
OpenDiskFont
                      -30
; Grafik
                      -72
OpenFont
SetFont
                      -66
CloseFont
             =
                      -78
                      -240
                      -60
Text
SetRast
              =
                      -234
SetAPen
                      -342
SetDrMd
                      -354
*********** HAUPTPROGRAMM *********
              OpenLibs
       move.l d0, DiskFontBase
       beq.s NoDiskLib
       bsr.s ÖffneScreen
       tst.l
              ScrHandle
       beq.s NoScreen
       lea
             FontName, a0
                             ; Name
       moveq
               #20,d0 ; Größe
              HolZeichensatz
       bsr
       tst
             Font
       beq.s FontNichDa
       moveq #100,d0; Schreib Demo
              #110,d1
       moveq
       lea
              TestText, a0
       jsr
               PrintText
WaitTilMouse
              #6,$bfe001
                            ; Maustaste
       btst
       bne.s
              WaitTilMouse
              SchließeZS
       bsr
FontNichDa
              ScreenZu
       bsr
NoScreen
              CloseDiskFontLib
       bsr
NoDiskLib
              CloseGfxIntui
```

```
******** Libs öffnen **********
OpenLibs
        move.1 4.w,a6
               IntuiName, al
        1ea
       jsr
              OpenOldLibrary(a6)
       move.l d0, IntuiBase
              GfxName,a1
       1ea
        jsr
               OpenOldLibrary(a6)
        move.l d0, GfxBase
        lea
               DiskFontName, a1
              OpenOldLibrary(a6)
        jmp
********* Öffne Test-Screen *******
ÖffneScreen
       move.l IntuiBase, a6
        lea
               NewScreen, a0
        jsr
               OpenScreen(a6)
       move.1 d0,a0
       move.1 d0, ScrHandle
       add.l #84,a0 ;Rastport
move.l a0,RPort
       move.l a0,a1
       moveq #0,d0
move.1 GfxBase,a6
        jmp
               SetRast(a6)
        moveq
               #4,d0
        move.l RPort, a1
        jmp
              SetAPen(a6)
******** Öffne den Zeichensatz ******
HolZeichensatz
       move.l a0, TextAttr
              d0,TxtGröße
       move
       move.l DiskFontBase, a6
               TextAttr, a0
        jsr
               OpenDiskFont(a6); in den Speicher laden
        move.1 d0, Font
       beq.s NoFontFind
        move.1 GfxBase, a6
                              ; läuft alles über Gfx
        move.1 Font, a0
               OpenFont(a6)
                               ; Fertig zum Gebrauch machen
        jsr
        ; u.U. AddFont(), damit später nicht geladen werden braucht
        move.l Font, a0
        move.1
               RPort, a1
               SetFont(a6)
        jmp
NoFontFind
       rts
******* Zeichensatz schließen ******
SchließeZS
       move.l Font, a1
               CloseFont(a6)
        ; evtl. noch RemFont, um ZS aus dem Speicher zu entfernen
****** Ausgaberoutine *********
PrintText
       movem.1 d0-a5,-(SP)
                               ; Mal so alles sichern
       move.l a0,a5 ; a5 ist Zeiger move d0,d6 ; d6 ist x Achse
        move d1,d7 ; d7 ist y Achse
                #-1,d5 ; Länge berechnen
       moveq
                       ; Länge in d5
TxtLen addq
               #1,d5
        tst.b
               (a0) +
        bne.s
               TxtLen
       move
               d6,d0 ; x
        move d7,d1 ; y
               StringAus
        bsr
        movem.1 (SP) + d0-a5
        rts
```

```
********* String ausgeben mit x/y ******
       move.l RPort,a1 ; Übergabeparameter d0/d1
              Move(a6)
       move.l a5,a0 ; String
       move.l RPort,a1
       move.1 d5,d0 ; Count
              Text(a6)
       jmp
******* Screen schließen ********
ScreenZu
       move.1 ScrHandle, a0
       move.l IntuiBase, a6
       jmp
              CloseScreen(a6)
******* Libs schließen *********
CloseDiskFontLib
       move.l 4.w,a6
move.l DiskFontBase,a1
             CloseLibrary(a6)
       jmp
CloseGfxIntui
       move.l GfxBase, a1
              CloseLibrary(a6)
       isr
       move.l IntuiBase,a1
       jmp
              CloseLibrary(a6)
              Daten ***********
*****
                    "intuition.library",0
IntuiName
              dc.b
IntuiBase
              dc.1
              dc.b
                      "graphics.library",0
GfxName
GfxBase
              dc.1
                    "diskfont.library",0
DiskFontName dc.b
DiskFontBase dc.1
                     1
TextAttr
             dc.1
                    0
TxtGröße
              dc
                     0
              dc
Font.
              dc.1
                     0,0,640,256,3
              dc
NewScreen
              dc.b
                     0,1
                     $8000,$f
              dc
              dc.1
                      0, Titel, 0, 0
                     "Screen für neuen Font",0 ; Name des Screens
Titel
              dc.b
ScrHandle
              dc.1
              dc.1
RPort
FontName
              dc.b
                    "helvetica.font",0
                    "Ich bin ein Zeichensatz",0
TestText
              dc.b
```

Der Zeichensatz ist Helvetica. Die Größe von 20 Punkt wird der ladenden Prozedur beigegeben.

Unterprogramm zur Text-Schattierung

Um einen Text zu schattieren muss einfach mit der Farbe schwarz — sie muss aber dann vorhanden sein — oder einer dunkleren Farbe etwas unter dem Originaltext der dunklere erscheinen. Wir setzen daher erst den Text ersten um einen Pixel nach oben und unten versetzt, und dann den Originaltext.

Das alte Unterprogramm PrintText muss gegen das neue ausgetauscht werden.

```
*********** Ausgaberoutine **********

PrintText

movem.l d0-a5,-(SP) ; Mal so alles sichern
move.l a0,a5 ; a5 ist Zeiger
move d0,d6 ; d6 ist x Achse
move d1,d7 ; d7 ist y Achse

moveq #-1,d5 ; Länge berechnen

TxtLen addq #1,d5 ; Länge in d5
tst.b (a0)+
bne.s TxtLen
```

```
#2,d0
moveq
move.l RPort,a1
jsr
        SetAPen(a6)
move d6,d0 ; x move d7,d1 ; y
      StringAus
bsr
        #4,d0
moveq
move.l RPort,a1
jsr
        SetAPen(a6)
        #0,d0
moveq
move.l RPort,al
        SetDrMd(a6)
jsr
        d6,d0 ; x d7,d1 ; y
move
move
        #1,d0 ; x+1
addq
        #1,d1 ; y+1
addq
        StringAus
bsr
movem.1 (SP) + d0 - a5
rts
```

Unterprogramm zum Text-Outline

Um einen Text einen Outline zu geben ist in folgenden Schritten vorzugehen:

- 1. Zeichenmode JAM1 setzen
- 2. Outline Farbe setzen item Text in alle Himmelsrichtungen ausgeben
- 3. weitere Farbe setzen
- 4. Text an Original position setze

Auch hier muss das alte Unterprogramm PrintText muss gegen das neue ausgetauscht werden.

```
****** Ausgaberoutine *********
PrintText
       movem.1 d0-a5,-(SP)
       move.l a0,a5 ; a5 ist Zeiger move d0,d6 ; d6 ist x Achse
       move
            d1,d7 ; d7 ist y Achse
       moveq
               \#-1,d5
TxtLen addq
              #1,d5
                     ; Länge in d5
       tst.b
              (a0) +
       bne.s
               TxtLen
       moveq
               #0,d0
       move.l RPort, a1
              SetDrMd(a6)
       jsr
       move
              d6,d0 ; x
                    ; у
       move d7,d1
       bsr.s StringAus
       move
              d6,d0
            #1,d0
                      ; x+1
       addq
             d7,d1 ; y
       move
       bsr.s StringAus
       move
              d6,d0
                     ; X
              d7,d1
       move
              #1,d1
       addq
                     ; y+1
       bsr.s StringAus
       move
              d6,d0
              #1,d0
       addq
                      ; x+1
            d7,d1
       move
       addq
              #1,d1 ; y+1
       bsr.s
               StringAus
       move
              d6,d0
            #1,d0
                    ; x-1
; y
       subq
       move
              d7,d1
             StringAus
       bsr.s
       move
              d6,d0
                     ; x
       move d7,d1
       subq
               #1,d1
                      ; y-1
       bsr.s
               StringAus
              d6,d0
       move
       subq #1,d0
                      ; x-1
            d7,d1
#1,d1
       move
                    ; y-1
       subq
       bsr.s StringAus
```

```
moveq #5,d0
move.l RPort,a1
jsr SetAPen(a6)

move d6,d0 ; x
move d7,d1 ; y
bsr.s StringAus
movem.l (SP)+,d0-a5
rts
```

Was noch alles mit den Fonts zu veranstalten ist

Die Zeichensätze allgemein verfügbar machen

Mit OpenDiskFont () sind die externen Zeichensätze zwar geladen, und haben den gleichen Status wie Interne, sie sind jedoch nach dem Programmende irgendwie verloren. Um unser Programm nicht immer zu einem neuen Laden zu bewegen, wäre es sinnvoll, dass ein geladener Zeichensatz einmal im Speicher steht, und dann von jedem Programm genutzt werden kann. Um das zu erreichen, können wir mit AddFont () und RemFont () sie in das System einbinden bzw. entfernen. Beide Funktionen kommen aus der graphics.library.

Fontliste erstellen

Mit einer neuen Funktion aus der diskfont.library können alle Fonts aus bestimmten Bereichen geholt werden. Die Prozedur heißt

```
AvailFont(Buffer, LenOfBuffer, Modus)
```

Dabei ist:

Buffer

Adresse eines freien Speicherbereiches. Dieser wird dann mit AvialFontsHeader Struktur gefüllt.

BufferLen

Größe des Speichers

Modus

```
1=RAM/ROM, 2=DISK, 3=Egal
```

Status = 0, dann alles OK, sonst Anzahl der Bytes, um die der Buffer zu klein war

Ist der Status nicht null, so muss ein größerer Speicherbereich zur Verfügung gestellt werden, und die Funktion neu aufgerufen werden. Dies kann leider lange dauern, so dass es sinnvoll ist, genügend Speicher mit auf den Weg zu geben.

Verändern der Zeichensätze

Alle Zeichensätze können verändert werden. Dazu dient die Funktion <code>SetSoftStyle()</code>, die wir schon im <code>graphics.library-Kapitel</code> kennenlernten. Für die externen Fonts sind diese Funktionen natürlich auch zu benutzen. <code>AskSoftFont()</code> erfragt dabei eine Maske. Alle Änderungsmöglichkeiten werden von der Funktion zurückgeben. Dann kann mit <code>SetSoftStyle()</code> auch gesetzt werden.

File-Selector

Die req.library

Die req.library ist eine re-entrant library, die von Colin Fox und Bruce Dawson programmiert wurde. Sie soll dem Programmierer alle möglichen Dialoge (Requester) bereitstellen: Color-Requester, File-Requester, Message-Display-Requester und andere Funktionen zur Gadget-Erstellung.

Wir wollen nur eine kleine Funktion der riesigen Bibliothek nutzen. Es sei dem Leser eine weitere Nutzung überlassen, die nicht versäumt werden sollte.

Wir wollen einen File-Requester erstellen, der dem Benutzer eine Auswahl einer Datei erlaubt. Dazu benutzen wir die Funktion FileRequester() aus der req.library, die selbstredend vorher geöffnet werden muss. Zu übergeben ist der Funktion ein Zeiger auf die FileRequesterStructure im A0-Register. Die Einträge können fast überall null sein. Der Rückgabeparameter kann TRUE oder FALSE sein. Der Zeiger auf den gewählten Dateinamen wird nicht übergeben, er muss aus der Struktur ausgelesen werden.

Wichtig ist das die Versionsnummer stimmt. Bei Darstellen des Dateiauswahldialogs ist die Versionsnummer der Library anzugeben.

```
REQVERSION = 2
```

Noch zwei kleine weitere Konstanten sind in der Headerdatei zu finden.

```
DSIZE = 130
FCHARS = 30
WILDLENGTH = 30
```

Nun zur FileRequester-Struktur, der der Funktion zum Öffnen übergeben werden muss:

```
UWORD
        frq VersionNumber
                               ; da haben wir´s
        frq_Title
                                 ; Titeltext
        frq_Dir
                                 ; Directoryvoreinstellung
APTR
APTR
        frq File
                                ; Wo der Dateiname hinkommt
                               ; Wo der Path-Name hinkommt
        frq_PathName
APTR
        APTR
UWORD
      frq_numlines ; Zeilenanzahl im Window frq_numcolumns ; Spaltenbreite frq_devcolumns ; Spaltenbreite im Device
UWORD
UWORD
        frq_devcolumns
                                ; Spaltenbreite im Device-Window.
UWORD
        frq Flags
ULONG
                                 ; Flags, siehe später
      frq_dirnamescolor ; Dir-Farbe frq_filenamescolor ; Filename-Farbe
UWORD
UWORD
        frq devicenamescolor ; Device-Name-Farbe
UWORD
UWORD
        frq fontnamescolor
UWORD
        frq fontsizescolor
UWORD
        frq_detailcolor
                                ; null, wenn Block-Pen
UWORD
        frq blockcolor
        frq_gadgettextcolor ; Farbe der Bool-Gadgets frq_textmessagecolor ; Voreinstellung: 1 ; Textfarbe für Drawer, File, Hide, Show. Norm.:3
UWORD
UWORD
UWORD
UWORD
        frq_stringgadgetcolor ; Farbe für Borders und String-Ggadgets: Norm.:3
UWORD frq_boxbordercolor ; Farbe für Boxen des File/Directories : Norm.:3
UWORD frq_gadgetboxcolor ; Farbe für Boxen um Bool-Gadgets. Norm.:3
STRUCT frq_RFU_Stuff,36 ; für spätere Erweiterungen
STRUCT frq_DirDateStamp,ds_SIZEOF; Kopie der cached Directories-Date-Stamp.
        UWORD
UWORD
        UWORD
        frq_FontYSize
UWORD
APTR
```

Sollten nicht unbedingt geändert werden

```
; Wildcards für versteckt Dateien ; Wildcards für gezeigte Datei
STRUCT frq_Hide,WILDLENGTH+2
STRUCT frq_Show,WILDLENGTH+2
WORD
         frq FileBufferPos
                                    ; Cursor Position
         frq_FileDispPos
WORD
                                    ; der drei
         frq_DirBufferPos
                                    ; Gadgets
WORD
         frq DirDispPos
WORD
         frq HideBufferPos
WORD
WORD
        frq HideDispPos
         frq_ShowBufferPos
WORD
WORD
         frq_ShowDispPos
```

Folgendes darf nicht benutzt werden und ist privat:

```
APTR
        frq Memory
                                 ; Speicher für Dir-Entries.
        frq Memory2
APTR
                                 ; Für versteckte Dateien
APTR
        frq Lock
                                 ; mögl. Lock versch. Dirs beim Lesen
STRUCT frq_PrivateDirBuffer, DSIZE+2; Für Namen des Dirs
        frq_FileInfoBlock
                             ; struct FileInfoBlock
APTR
WORD
        frq NumEntries
WORD
        frq NumHiddenEntries
WORD
        frq filestartnumber
        \verb|frq_devices tart number|
WORD
LABEL
        frq_SIZEOF
```

Nachfolgend sind die Bits der Flags aufgeführt. Es sind nur die Bits, noch nicht die Werte!

```
FRQSHOWINFOB = 0 ; .info-Dateien werden angezeigt
FRQEXTSELECTB = 1 ; Extended Select
FRQCACHINGB = 2 ; Directory-Caching. Einstellung: Nein
FRQGETFONTSB = 3 ; Fontrequester, kein Filerequester
FRQINFOGADGETB = 4 ; Info-Files-Gadget nicht dargestellt
FRQHIDEWILDSB = 5 ; 'show' und 'hide' nicht angezeigt
FRQABSOLUTEXYB = 6 ; Absolute x,y Positions
FRQCACHEPURGEB = 7 ; Cache löschen, wenn Date-Stamp Änderung
FRQNOHALFCACHEB = 8 ; Wenn Directory nicht eingelesen, auch nicht
FRQNOSORTB = 9 ; Keine sortierten Directories
FRQNODRAGB = 10 ; Kein Drag- und Deep-Gadget
FRQDIRONLYB = 13 ; Auch ein Directory kann angewählt werden.
```

File Requester aus der asl.library

Benutzer des 2.0 Betriebssystems können auf die requester.library verzichten (müssen es aber natürlich nicht). Sie können einen File-Requester der externen asl.library nutzen.

Wie so ein Programm aussieht, können wir leicht am nachfolgenden Demo demonstrieren.

```
Version 1
                             13.4.92 226 Bytes
* FileRea
OldOpenLibrary =
                      -408
                             ; Exec
CloseLibrary
                      -414
                      -30
AllocFileRequest=
                             ; Asl
RequestFile =
                      -42
FreeFileRequest =
                      -36
*********** HAUPTPROGRAMM **********
       move.1 4.w,a6
              AslName, a1
       1ea
              OldOpenLibrary(a6)
       isr
       move.1 d0, AslBase
       beq
              ErrOpenAsl
              FileReq
ErrOpenAsl
       move.1 4.w,a6
       move.1
              AslBase, a1
       jmp
              CloseLibrary(a6)
******* Aufruf der Requester Routine **
FileReg move.1 AslBase, a6
       jsr
              AllocFileRequest(a6)
       move.l d0, FileRequester
              d0,a0
       move.1
       move.1 #RegTitel, (a0)
              #FilePuffer, 4(a0)
       move.1
       move.1
              #DirPuffer,8(a0)
               #50,22(a0)
       move
              #10,24(a0)
       move
       move
              #350,26(a0)
       move
               #230,28(a0)
              RequestFile (a6)
       isr
       move.l FileRequester, a0
       jmp
              FreeFileRequest (a6)
              DATEN ************
*****
               dc.b
                      "äsl.library",0
AslName
AslBase
               dc.1
FileRequester
              dc.1
                          ; Zeiger auf Speicher für FileReq
ReqTitel
                      "Titel",0
               dc.b
FilePuffer
                      1.0
              ds.1
DirPuffer
                      10
               ds.1
```

Nach dem Öffnen werden einige Felder gefüllt, die aber nicht vorgestellt werden.

Der File-Requester ist sowieso nicht so toll, da kann man lieber auf PD-Requester zurückgreifen, die sind zurzeit noch wesentlich besser und schneller. Kein Wunder, dass der Asl-Requester oft gepatcht wird. Ich will daher auf den Asl-Requeser nicht weiter eingehen.

Copper und die Hardware

In diesem Kapitel wollen wir uns von dem Amiga Betriebssystem lösen, und uns auf den Weg in die Weiten der Hardware gegeben. Die Hardware ist ja neben den RAM-Bausteinen und Floppylaufwerken noch vielseitiger, und man versteht eigentlich unter Hardwareprogrammieren das Benutzen der Systembausteine.

Allgemeine Hardwareinformationen

Die Hardware des Amigas ist in mehrere Komponenten strukturiert. Da wären zunächst einmal die CPU, die RAM-Bausteine, der Floppy-Controller, die Grafikbausteine, der Taktgeber, der Musi-Mann, und noch so einige kleine Sachen. CPU Programmierung dürfte klar sein, RAM wird immer angesprochen. Bleiben noch die Bauteile, die die Datenkommunikation und die audio-visuelle Darstellung übernehmen.

Kleine Hardware-Programme

In bestimmten Speicherzellen, die wir gleich etwas näher kennenlernen wollen, finden wir Werte, die ausgelesen werden können. Dies hört sich zwar selbstverständlich an, ist es aber noch lange nicht. Denn, nicht jeder Speicherbereich kann geschrieben und gelesen werden.

Eine Speicherzelle, mit der Adresse \$BFE001 haben wir schon kennengelernt. Der Inhalt ist der Zustand einer gedrückten Maustaste, ob gedrückt, oder nicht, o oder 1 ist der Inhalt. Die Hardware regelt das selber, es ist also nicht so, das irgend ein Interrupt da arbeitet, und die Werte beschreibt.

```
* Taste oder Maus abwarten.MOD Version 1
            $bfec01
GetKev
GetMouse =
            $bfe001
       move.b
                 GetKey, d1
       move.b
                 GetKey, d0
Warte
       cmp.b
                 d1, d0
       bne.s
                 End
       btst
                 #6, GetMouse
                 Warte
       bne.s
       rts
```

Zufallswerte selbstgemacht

```
d1,-(sp)
Random movem.l
                  #100,d1
NeuRnd clr.1
                 0.b
       move.b
                 $dff007,d1
       mulu
                  $dff006,d1
                 $dff007,d0
       move.b
       rol.1
                 d0,d1
       nop
       move.b
                 $dff007,d2
                 $dff006,d2
       mu lu
       move.b
                 $dff007,d3
       rol.1
                 d3,d2
        or.l
                 d2, d1
       move
                 d1, d0
                 NeuRnd
       beq.s
                 #$ff,d0
       and.1
       move
                 LoRnd, d1
                 d1,d0
       cmp.b
       blo.s
                 NeuRnd
                 HiRnd, d1
       move
                 d1, d0
        cmp.b
                 NeuRnd
       bhi.s
       movem.1
                 (sp) + , d1
       rts
LoRnd
       dc
                  60
                  100
HiRnd
```

Zufallswerte mathematisch

```
* Zufallswerte berechnen Version 1 62 Bytes
                 #100,d0; Maximalbereich
       moveq
                 Rnd
       bsr
       move.1
                 d0,Tst
       rts
Rnd
       1ea
                 RndSeed (PC), a0
       move
                 d0,d1
       ble.s
                 NewSeed
       move.1
                 (a0),d0
       add.l
                 d0,d0
       bhi.s
                 Ηi
                 #$1d872b41,d0
       eor.1
       move.1
                 d0, (a0)
       and.1
                 #$ffff,d0
       divu
                 d1,d0
       swap
                 d0
       rts
NewSeed neg
                 d1
       move.1
                 d1, (a0)
       rts
                 0
RndSeed dc.1
Tst
        dc.1
                 0
```

Die erste Routine nutzt zur Ermittlung einer Zufallszahl eine Adresse, an der sich die Rasterzeile befindet. Der Wert wird noch ein bisschen verändert, und wir erhalten einen Zufallswert.

Leider ist dieser Weg nicht besonders schön, es gibt noch eine weitere Variante, Zufallszahlen quasi zu errechnen. Man geht von einem Startwert aus, verändert diesen, und nimmt ihn wieder als neuen Startwert. Eine Routine, die auch häufig in C oder anderen Programmiersprachen zu finden ist.

Die Basis-Adressen der Customchips

Alle Koprozessoren sind über Speicherzellen zu "erreichen". Diese Speicherzellen sollte man schon kennen, daher eine belehrende Tabelle.

Tabelle.		
Adresse	Offset	Variable
\$dffooo	0	bltddat
\$dffoo2	2	dmaconr
\$dffoo4	4	vposr
\$dffoo6	6	vhposr
\$dffoo8	8	dskdatr
\$dffooa	10	joyodat
\$dffooc	12	joy1dat
\$dffooe	14	clxdat
\$dff010	16	adkconr
\$dff012	18	potodat
\$dff014	20	potidat
\$dffo16	22	potinp
\$dffo18	24	serdatr
\$dff01a	26	dskbytr
\$dffo1c	28	intenar
\$dff01e	30	intreqr
\$dffo2o	32	dskpt
\$dffo24	36	dsklen
\$dffo26	38	dskdat
\$dffo28	40	refptr
\$dffo2a	42	vposw
\$dffo2c	44	vhposw
\$dffo2e	46	copcon
\$dffo3o	48	serdat
\$dffo32	50	serper
\$dffo34	52	potgo
\$dffo36	54	joytest
\$dffo38	56	strequ
\$dffo3a	58	strvbl
\$dffo3c	60	strhor
\$dffo3e	62	strlong
\$dffo4o	64	bltcono
\$dffo42	66	bltcon1
\$dffo44	68	bltafwm
\$dffo46	70	bltalwm
\$dffo48	72	bltcpt
\$dffo4c	76	bltbpt
\$dffo5o	80	bltapt
\$dffo54	84	bltdpt
\$dffo58	88	bltsize

\$dffo5a	90	pad2d[o]
\$dffo6o	96	bltcmod
\$dffo62	98	bltbmod
\$dffo64	100	bltamod
\$dff066	102	bltdmod
\$dffo68	104	pad34[]
\$dff070	112	bltcdat
\$dff072	114	bltbdat
\$dff074	116	bltadat
\$dff076	118	pad3b[]
\$dffo7e	126	dsksync
\$dffo8o	128	cop1lc
\$dff084	132	cop2lc
\$dffo88	136	copjmp1
\$dffo8a	138	copjmp2
\$dffo8c	140	copins
\$dffo8e	142	diwstrt
\$dff090	144	diwstop
\$dff092	146	ddfstrt
\$dff094	148	ddfstop
\$dff096	150	dmacon
\$dff098	152	clxcon
\$dff09a	154	intena
\$dffo9c	156	intreq
\$dff09e	158	adkcon
\$dffoao	160	aud[o]
\$dffoao	160	aud[o].ac_ptr
\$dff0a4	164	aud[o].ac_len
\$dffoa6	166	aud[o].ac_per
\$dffoa8	168	aud[o].ac_vol
\$dffoaa	170	aud[o].ac_dat
\$dffoac	172	aud[o].ac_pad[]
\$dffoeo	224	bplpt[]
\$dffof8	248	pad7c[]
\$dff100	256	bplcono
\$dff102	258	bplcon1
\$dff104	260	bplcon2
\$dff106	262	pad83
\$dff108	264	bpl1mod
\$dff10a	266	bpl2mod
\$dff10c	268	pad86[]
\$dff110	272	bpldat[]
\$dff11c	284	pad8e[]
\$dff120	288	sprpt[]

\$dff140	320	spr[]
\$dff140	320	spr[].pos
\$dff142		spr[].ctl
\$dff144		spr[].dataa
\$dff146		spr[].datab
\$dff180	384	color[]
Ψαπτου	J ∨ T	00101[]

VPOSR nutzen um Chipsatz zu prüfen

Die Speicherstelle \$dff004 kann geschickt dazu genutzt werden, um an die Hardwareinformation ECS, BigAgnus zu kommen. Die Möglichkeit zeigt das folgende Programm.

```
* Checkagnus
                Version 2
                                 14.6.92 366 Bytes
                        -408
OldOpenLibrary
                =
                                 ; Exec
CloseLibrary
                        -414
Output
                        -60
                                 ; Dos
Write
                        -48
VPOSR
        move.1 4.w,a6
        lea
                DosName, a1
        jsr
                OldOpenLibrary(a6)
        move.1 d0,a6
        jsr
                Output (a6)
        move.1 d0, WinHandle
                $dff000,a5
        1ea
        move
                VPOSR(a5),d0
                #$7F00,D0
        and
        tst
                D0
                PALAgnusChip
        beq.s
                #$1000,D0
        cmp
                NTSCChip
        beq.s
        cmp
                #$2000,D0
                ECSPalChip
        beq.s
                #$3000,D0
        cmp
                ECSNTSCChip
        beq.s
                kann keine Angabe über ihn gemacht werden!
                CheckDenisChip
        bra.s
                Agnus Chip testen *********
*****
PALAgnusChip
        move.1
                #PALAgnus, d2
        bsr.s
                WriteTxt
                CheckDenisChip
        bra.s
NTSCChip
                #NTSCAgnus, d2
        move.1
        bsr.s
                WriteTxt
        bra.s
                CheckDenisChip
ECSPalChip
        move.1 #ECSPALAgnus, d2
        bsr.s
                WriteTxt
        bra.s
                CheckDenisChip
ECSNTSCChip
        move.1
                #ECSNTSCAgnus, d2
        bsr.s
                WriteTxt
*****
                Denise Chip testen *********
CheckDenisChip
        move
                $f8(a5),d0
        and
                #$ff,d0
        cmp
                #$fc,d0
                ECSDeniseChip
        beq.s
                #NormalDenise, d2
        move.1
        bsr.s
                WriteTxt
                Ende
        bra.s
```

```
ECSDeniseChip
              #ECSDenise, d2
       move.1
       bsr.s WriteTxt
       bra.s Ende
****** Textausgabe und Ende *******
WriteTxt
       move.l WinHandle, d1
       move.1 d2,a0
       moveq
              \#-1, d3
StrgLen addq.l #1,d3
       tst.b
               (a0) +
       bne.s
              StrqLen
       jmp
              Write(a6)
Ende
       move.1
              a6,a1
              4.w,a6
       move.1
       qmj
              CloseLibrary(a6)
*****
              Standartvariablen *********
DosName
              dc.b
                      "dos.library",0
WinHandle
              dc.1
****** Aussagetexte **********
              dc.b
                      "Normaler PAL Agnus Chip", 0
PALAgnus
                     "Normaler NTSC Agnus Chip",0
NTSCAgnus
              dc.b
ECSPALAgnus
                     "Erweiterter ECS PAL Agnus Chip",0
              dc.b
                     "Erweiterter ECS NTSC Agnus Chip",0
ECSNTSCAgnus
              dc.b
                    " mit normalem DENISE Chip im Amiga.",10,10,0
NormalDenise
              dc.b
                    " mit ECS DENISE Chip im System.",10,10,0
ECSDenise
              dc.b
```

Copperprogrammierung

Der Copper ist einer der Koprozessoren, die die Bildschirmdarstellung übernehmen.

Copperprogramm Nr. 1

Der Copper, ist als richtiger Koprozessor zu sehen. Er kann eigene Programme ausführen. Dazu benötigt er einen eigenen Speicherbereich, der selbstverständlich im Chip-RAM liegen muss. Das Programm, welches ausgeführt wird, wird in der sogenannten Copper-Liste abgelegt. Die Befehle, drei an der Zahl sind vielleicht wenig, aber für die Programmierung absolut ausreichend.

Wie sieht eine Copper-Liste aus? Ein Beispiel:

```
dc $6001,$fffe
dc $0180,$111
dc $6201,-2
dc.l $01800122
```

Das Beispiel wird die Programmierung, die recht einfach ist, illustrieren.

```
* Copper1Demo Version 3 19.3.91 262 Bytes
OldOpenLibrary = -408; Exec
CloseLibrary = -414
            =
                    $32
LOF1ist
                    $dff09a
INTENA
                    $dff084
COP2LCL
******** Hauptprogramm **********
         bsr.s Init
MausTaste btst
                #6,$bfe001
          bne.s MausTaste
          bra.s End
****** Fertigmachen **********
Init
          move.1 4.w,a6
              GfxName,a1
          lea
               OldOpenLibrary(a6)
          isr
          move.1 d0, GfxBase
          move.1 d0, a0
```

```
move.l LOFlist(a0),OldCopperList
         move #%010000000000000, INTENA; Ints sperren
         move.l #CopperList, COP2LCL; Copper-Liste darstellen
         rts
move.l GfxBase, a0
End
         move.l OldCopperList, LOFlist(a0)
               #%1100000000000000, INTENA ; Ints freigeben
         move
         move.1 4.w, a6
         move.1 GfxBase,a1
         jmp
               CloseLibrary(a6)
dc.b "graphics.library",0
GfxName
GfxBase
             dc.1
OldCopperList
             ds.1 1
CopperList dc
               $0180,$0100
         dc
               $6001,$fffe
         dc
               $0180,$111
         dc
               $6201,-2
         dc.1
               $01800122
         dc.1
               $6401fffe
         dc.1
               $01800133
         dc.1
              $6601fffe
         dc.1
               $01800144
         dc.1
               $6801fffe
         dc.1
               $01800155
         dc.1
              $6a01fffe
               $01800166
         dc.1
         dc.1
               $6c01fffe
         dc.1
               $01800177
         dc.1
              $6e01fffe
              $01800188
         dc.1
         dc.1
               $7001fffe
         dc.1
               $01800199
         dc.1
              $7201fffe
              $018001aa
         dc.1
         dc.1
               $7401fffe
         dc.1
               $018001bb
              $7601fffe
         dc.1
              $018001cc
         dc.1
         dc.1
              $7801fffe
              $018001dd
         dc.1
         dc.1
               $7a01fffe
         dc.1
               $018001ee
         dc.]
               $7c01fffe
               $018001ff
         dc.1
         dc.1
              $7e01fffe
               $01800000
         dc.1
         dc.1
                           ; Enderkennung für Copper-Liste
```

Zunächst die obligatorischen Unterprogrammaufrufe. Init initialisiert den Copper und startet die Copper-Liste. Nach dem Drücken der Maustaste wird die unsere Copper-Liste gelöscht, und die alte wieder eingetragen.

Kommen wir zu Init. Nach dem Öffnen der Gfx-Lib wird ein Zeiger auf die vom Betriebssystem verwendete Copper-Liste in OldCopperList gespeichert. Die Copper-Liste, die vom OS verwendet wird, ist durch den Eintrag LOFlist für uns transparent. Wegen der Schönheit wollen wir auch gleich die Interrupts sperren. Dies geschieht durch das Schreiben von %010000000000000 in die Adresse INTENA. Dann soll unsere Copper-Liste dargestellt werden. Es ist darauf zu achten, das sie CHIP-Mem steht. Als ich erst einen Amiga ohne Speichererweiterung hatte, und dann mein Programm auf einem anderen laufen lassen wollte, musste ich feststellen, dass es nicht lief. Das war ziemlich frustrierend!

Na ja. Das Unterprogramm End trägt die OldCopperList wieder in LOFlist zurück. Die Interrupts werden wieder erlaubt, das Programm ist zu Ende.

Copperprogramm Nr. 2

Farben untereinander geben ein gutes Bild, doch auch nebeneinander sind sie als Abgrenzung effektvoll. Um dieses Resultat zu erzeugen, werden die Bildschirmanfahrbefehle fallengelassen, und lediglich die Farben gesetzt. Da dies eine Zeitlang dauert entsteht ein guter, aber simpler Effekt.

```
* Copper2Demo Version 3 19.3.91 442 Bytes

OldOpenLibrary = -408; Exec
CloseLibrary = -414
```

```
LOFlist
               $32
INTENA
                $dff09a ; Hardware
                $dff084
COP2T.CT.
         =
bsr.s Init
          bsr.s BaueCopAuf
MausTaste btst
                #6,$bfe001
          bne.s MausTaste
          bra.s End
****** Fertigmachen **********
Init
          move.1 4.w, a6
          lea
                GfxName, a1
                OldOpenLibrary(a6)
          isr
          move.1 d0, GfxBase
          move.1 d0, a0
          move.l LOFlist(a0),OldCopperList
                #%010000000000000, INTENA ; Ints sperren
          move.l #Cop, COP2LCL; Copper-Liste darstellen
***** *** * * * Alles wie's war machen ******
          move.1 GfxBase, a0
          move.l OldCopperList,LOFlist(a0)
                #%1100000000000000, INTENA; Ints frei
          move.1 4.w,a6
          move.l GfxBase,a1
                CloseLibrary(a6)
          jmp
AnzFarb
         = 45 ; verschiedene Farben
BaueCopAuf lea
               CopFarben, a0
                FarbTabelle,a1
          lea
          moveq #AnzFarb-1,d0 ; Anzahl Farben
                #$180,d1 ; Anfang ist $dff180
          move
AlleFarben move d1,(a0)+; Farbregister
          move (a1)+,(a0)+; Farbe setzen
          dbra
                d0,AlleFarben
          rts
******* Daten ************
                "graphics.library",0
GfxName
          dc.b
GfxBase
          dc.1
OldCopperList dc.1 0
                $ce3,$ae3,$8e3,$7e3,$5e3,$4e3,$3e3,$3e5,$3e7
FarbTabelle dc
           dc
                $3e8,$3ea,$3eb,$3ec,$3ee,$3de,$3ce,$3ae,$39e
           dc
                $37e,$34e,$33e,$43e,$63e,$73e,$83e,$a3e,$b3e
           dc
                $c3e,$e3e,$e3d,$e3b,$e3a,$e39,$e37,$e36,$e34
                $e33,$e53,$e63,$e83,$e93,$ea3,$eb3,$ec3,$ee3
           dc
********** Hier kommt die Copper-Liste ****
          dc
                $0180,0 ; Zuerst Schwarz
Cop
          dc
                $5037, $fffe ; Dann warten bis Zeile $50
CopFarben
         ds.l
                AnzFarb ; Freihalten
          dc
                $0180,0 ; Zum Schluss schwarz
          dc.1
                -2 ; Enderkennung für Copper-Liste
```

In der Copper-Liste wird ANZFAR Words platztgelassen, und eine Schleife kopiert die Farbwerte in die Copper-Liste.

Der Prozessor MC68000

Entstehung und Philosophie

Der Mikroprozessor, der im Amiga 500 (500+) aktiv (mit)arbeitet, ist der MC68000 von der Herstellerfirma Motorola . Der Name, oder besser die Zahl, kommt daher, dass er ca. 68000 Transistoren enthält. Diese sind auf einer Fläche von 6,2 mal 7,1 mm untergebracht. Der Prozessor gehört schon der vierten Generation an. Zur damaligem Zeit machte Intel, heute in allen PCs als Hauptprozessor angestellt, das Rennen (Diese Prozessoren sind eigentlich noch aus der 3. Generation). Motorola, und z. B. Zilog mit dem Z80, versuchten in das lukrative Geschäft einzusteigen. Dies versuchten sie mit Prozessoren höherer Leistungsfähigkeit, die z. B. mehr Befehle hatten, schnellere Ausführbarkeit aufwiesen und mehr Speicher adressieren (ansprechen) konnten. Der Trend ging in den späteren Jahren einfach nach Prozessoren, die idealer für höhere Programmiersprachen, insbesondere Compiler, waren. Eine strukturierte Programmierung und eine Überschaubarkeit sollte auch auf der untersten Ebene noch gewährleistet sein.

Motorola wollte einen Super-Prozessor dieser Art herausbringen. Im Jahre 1977 wurde das neue Projekt gestartet. Mit dem Grundgerüst vom MC6800 gelang es den Spezialisten Tom Gunter und Co. XC 68000 (gelegentlich auch M68000 genannt) im Jahre 1979 auf den Markt zu bringen. Doch für den großen Markt war es zu spät, denn Intel hatte die Macht im Chip-Geschäft, und dass dies immer noch so ist, zeigt das heutige Bild. (Der damalige Intel Prozessor konnte jedoch nur einen kleinen Speicherbereich ansprechen. Er entsprach 64 KB. (Hätte gut in den C-64 reingepasst). Doch heute verfügen die Rechner über größere Mengen Speicher (CAD Anlagen und Grafik Studios zur Bildnachbearbeitungen benötigen Giga-Speicher), so dass Intel, die ja Prozessoren herstellen wollten die zu den alten kompatibel sein sollten heute rummurkst ohne Ende, da ja der erste Intel-Prozessor nur 64 KB ansprechen konnte. Man trickste das bei den 640 KB PC-Rechnern so hin, dass man Bänke einführte. Diese Bänke waren je 64 KB groß und daraus folgte, dass immer zwischen den Bänken rumgeschaltet werden musste, um in den Genuss des ganzen Speichers zu kommen. Wer einen C-128 hat, dem wird das vielleicht bekannt vorkommen, denn auch dort ist der Speicher in Bänke eingeteilt. Dieses Umschalten nennt man Bank switching, und der Hardwareteil, der dies übernimmt nennt man Bank-Select-Logic. (Für Insider: Auch der C-64 hat dies im kleinen Format, denn man bedenke nur das nutzbare RAM, welches unter dem ROM noch zu verwenden ist! (Ist nur ein Vergleich!!) Bei den PCs prägt ein 64K-Bänkesystem ein Assemblerprogramm, und über eine Berechnung mit Hilfe von Segmenten und Offsets kommt man zu der ersehnten Adresse. (Doch zum Trost sei gesagt, dass die neuen Intel-Prozessoren (ab den 80286) auch diese Bänke weglassen können und einen durchgehenden Speicher haben!)

Zweithersteller

Neben Motorola stellen jedoch auch noch andere Chiphersteller den 68000 her. Genauso wie NEC der Intel 8088 neu herausbrachte, der sogar schneller war und einige Fehler verbesserte, wird auch der 68000 von Zweitherstellern (Second Sources) gebaut. Unter ihnen sind Firmen wie Hitachi (HD68000), Mostek (MK68000), Rockwell (R68000), Thomson CSF (EF68000), Signetics/Phillips/Valvo (SC68000). Die Anzahl der Zweithersteller zeigt, wie begehrt der Prozessor ist. In den zehn Jahren seit der Vorstellung sind schon mehr als 30 Millionen Exemplare aus der Familie verkauft werden. Jeden Monat kommt eine Million dazu!

Erster Einsatz

Allerdings wurde der 68000 erst 1984 so richtig eingesetzt. Es war der Platinencomputer Gepard, der erstmals zeigte, welche faszinierenden Möglichkeiten in dem Prozessor stecken. Die in Florida sitzende Firma Amiga, die als Joystick- und Konsolenfirma bekannt war (sie baute auch den Joyboard, eine Art Joystick, den man mit den Füßen bedienen konnte), fing 1982 mit dem Bau eines Super-Computers an. Dieser, unter dem Namen Lorraine angekündigt, sollte ein Heimcomputer werden, dessen Ziel Flugsimulationen waren. Der Amiga hatte 3 Väter, und wurde von Jay Miner (Chip-Entwickler bei Atari), David Morse (Manager einer Spielwarenfirma) und später R. J. Mical (Programmierer)eingeleitet. Doch da der Firma Amiga zwischendurch das Geld ausging, obwohl die Entwickler schon Hypotheken auf ihren Häusern hatten, übernahm Commodore dieses Projekt. Zuvor jedoch versuchte der bei Commodore gekündigte und Aufkäufer von Atari, Jack Tramiel, sein Glück, pokerte jedoch etwas zu hoch, und bekam das Angebot nicht. Vielleicht hat er jedoch mit dem Falcon (oder dem Jaguar, der mal so nebenbei 800 Mill. Punkte in der Sekunde plottet) etwas mehr Glück als mit den STs! (Das Commodore die Firma letztendlich übernahm hatte auch Vorteile, denn sie sorgte für eine Erweiterung eines Coprozessors (Blitter), der heute Linien zeichnen kann, dies hatte die Firma Amiga im Ur-Blitter nicht eingeplant.)

MC68000 in anderen Geräten

Neben Amiga erkannten auch andere Computerhersteller die Vorzüge des 68000 und setzten ihn ein. Zu den nennenswertesten zählen Apple (Macintosh, engl. Regenmantel)), NeXt und Atari. Da diese Rechner den gleichen Prozessor haben wie der Amiga, ist es auch einfach, Atari oder Macs zu emulieren, da hier keine aufwendige, softwaremäßige Prozessoremulation veranstaltet werden muss, wie beim PC-Emulator, der ja durch seine Langsamkeit im Emulationsmodus gerade einen C-64 überrundet. Das einzige, was bei einer Betriebssystem-Emulation noch übernommen werden muss, ist eben das Betriebssystem. Doch dies ist kein Problem, da es genauso im Speicher steht wie alle anderen Programme auch. Die Geschwindigkeit von 7 MHz ist also voll zum Arbeiten da, und man merkt bei ordentlich programmierter Atari Software (z. B. Calamus, nicht aber Omikron BASIC) nicht, dass dies eigentlich ein Amiga ist. (Jedoch nur mit dem Einsatz einer Flicker-Flacker-Karte, denn der Atari hat eine Vertikalauflösung von 400 Bildpunkten, und da flackert der Amiga nun mal, da diese Auflösung nur im Interlace-Modus erreicht wird (die Augen dürfen sich freuen). Doch ändert sich dies bei den Rechnern 500+ und 3000er, die sie im Gegensatz zu den alten Amigas über neue Grafikauflösungen, z. B. den Produktivitätsmodus (640 * 400 Punkte, vier Farben) verfügen, wo ohne Flackern locker diese Auflösung erreicht wird.) Ganz zu schweigen vom Amiga 1200 und Amiga 4000.

Was kommt noch von Motorola?

In den Anfangszeiten, in der die Firma Motorola Mikroprozessoren herstellte, sind integrierte Schaltungen wie der 6800, 6802, 6803, 6809 entstanden. Zu dem schon auf den Markt befindlichen MC68000 brachte Morotola noch den MC68008 heraus. Er hat den gleichen Befehlssatz wie der MC68000, doch unterscheidet er sich vom ihm in einem wesentlichen Punkt. Er spricht nur einen kleineren Speicherbereich an, und da er mit 48 Pins deutlich kleiner ist als der 68000 mit 64 Pins, eignet er sich besonders gut für kleine Einplatinenrechner. Der 68008/10 (die Zahl hinter dem Querstrich gibt die maximale Taktgeschwindigkeit an (die die Firma für angemessen hält)) kostet etwa 25 DM.

Weiterentwicklungen

Eine direkte Weiterentwicklung des 68000, obwohl doch schnell fertig, ist der MC68010. Er ist in der Lage die Trap-Vektoren-Tabelle (Exception-Vektortabelle) zu verschieben. Zudem hat er die prima Einrichtung, den Loop Modus, der eine Weiterentwicklung des Befehl-Prefetches (Befehl aus dem Speicher in den Prozessor holen) ist. Durch diese Technik kann meist der letzte Befehl und die Registerwahl gespeichert werden. Der Prozessor verfügt intern über ein Zwei-Wort-Prefetch und ein Ein-Wort-Befehls-Register. Ist der Prozessor einmal in den Loop Modus gelangt (durch die spezielle Schleifenkonstruktion DBcc), brauchen die Befehle (33 sind Möglich) nicht erneut aus dem Speicher geholt zu werden, sondern stehen in den Prefetch-Registern zur Verfügung. Der Prozessor benötigt also nur noch die Zeit für die Ausführung der Befehle, führt jedoch keinen Befehls-Lade-Zyklus (Fetch) durch. Dies kann bei Verschiebungen und Suchaktionen sehr sinnvoll sein. Der 68010/8 kostet 28 DM und ist eigentlich gut einzusetzen. (Siehe bei "Was ist nutzbar")

Ein weiterer Prozessor der 680x0 Familie ist der 68012, der aber eine unwichtige Rolle spielt. (Wenn er überhaupt noch eingesetzt wird). Er erweitert den 68010 insofern, dass er mehr Speicher adressieren kann.

MC68020

Eine nennenswerte Erweiterung der Familie ist der 1984 vorgestellte MC68020. Er unterscheidet sich gänzlich von den Vortypen, was auch sofort im Preis deutlich wird. Er hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern keine gemultiplexte Adressierung (d. h. die Daten-Longword werden in 2 Bytes aufgespalten), sondern verfügt über volle 32 Bit, wodurch der Buszyklus von 4 Taktzyklen auf 3 vermindert wird, weil die 32 Bit Werte nicht mehr hintereinander über den 16 Bit Datenbus geholt werden müssen. Das bedeutet natürlich auch eine höhere Pinzahl (114 Pins), so dass der Prozessor nicht mehr in einem Dual-In-Line (Doppelreihen oder Doppellinien Gehäuse, wie die RAM-Bausteine) untergebracht wird sondern erstmals in einem Pin-Grid-Gehäuse (Die Pins sind in mehreren Reihen aufgelistet, so wie der Agnus Grafik Chip) gebaut werden musste. Zudem hat der Prozessor erstmals eine Coprozessor Schnittstelle und ein Cache (Speicher im Prozessor). Der Cache von 256 Bytes erlaubt es Maschinensprachebefehle in dem kleinen Speicher schon vor der Ausführung parat zu haben. Auch werden bei Multiplikationen 64 Bit Zahlen (Quadworte unterstützt), im Gegensatz zu den Alten, die nur 32 Bit Zahlen bei der Multiplikation erhalten. Die erste Version des 68020 lief nur auf einer Taktfrequenz von 12,5 MHz. Heutige Typen sind bis 33 MHz taktbar. Er kostet in der 12 MHz Version 290 DM, in der 16 MHz Version 378 DM und in der 20 MHz Version 500 DM.

Eine embedded Version des MC68020 schuftet auch im Amiga 1200.

MC68030

Der darauffolgende Prozessor, der MC68030, ist eine komplette Neukonstruktion. Er kann auf 33 MHz getaktet werden, eine Steigerung von 9 MHz gegenüber den alten, deren Maximalfrequenz durch 25 MHz gegeben waren. Auch das Cache-Prinzip wurde verbessert. Anstatt einem Cache-Speicher spendierte man dem 68030 gleich zwei.

Auch mit ihrem neusten Flagschiff, den MC68040, Sommer 1990 vorgestellt, hat Intel mit dem 80468 gegen Motorola keine Schnitte mehr. Da Intels Prozessoren im Allgemeinen schneller sind, musste man etwas machen. Und man schrieb ein Programm, das feststellen sollte, welche Befehle am häufigsten in Programmen benutzt werden. Es zeigt sich, dass zu 90% die Befehle zur Speichermanipulation benötigt werden. Man hat nun das Prinzip, nach dem der Intel-Prozessor arbeitet (Intel ist kein reiner RISC Prozessor, sondern eine Mischung aus RISC und CISC) teilweise übernommen und diese Befehle werden ohne Microcodes verarbeitet, benötigen daher im Optimalfall auch nur noch einen Taktzyklus. Befehle, die weniger häufig benutzt werden, werden immer noch von Microzyklen aufgerufen (CISC-Prinzip). Außerdem ist der eingebaute Matheprozessor im Motorola Chip um einiges schneller als der Intel-Mathe. Eine weitere Verschnellerung bieten die beiden Caches, mit etwas schwachen 4 KB s, die jedoch für die meisten Anwendung ausreichen.

RISC von Motorola

So nebenbei: Um sich besser an den Markt anpassen zu können, entwickelte auch Motorola einen RISC Prozessor. Er ist unter dem Namen 88100 bekannt, und wird sogar häufig eingesetzt. Dieser 32-Bit Prozessor verfügt über 52 Befehle und natürlich 32-Bit-Register und erledigt bis zu 17 MIPS (Millionen Instruktionen pro Sekunde; Man lässt den Prozessor den schnellsten Befehl abarbeiten, und ermittelt dadurch die Zahl, die angibt, wieviel Befehle der Prozessor in einem Zeitraum verarbeitet. Der Pentium soll einmal 100 MIPS haben, unser 68000 hat vielleicht 0,7 MIPS). Doch alleine hat dieser Prozessor nicht viel zu sagen, denn es kommen noch 2 Cache-Verwaltungs-Chips, die MC88200er hinzu. Erst sie machen den MC88100 zu einem fähigen Gesamtpaket, das unter dem Namen 88000-System zusammengefasst wird.

Übrigens können wir bald eine Koproduktion der Superfirmen Intel und Motorola erwarten, denn sie planen einen gemeinsamen Chip. Intel hat in der Herstellung von den Chips bezüglich der internen Verdrahtung einen Vorteil und Motorola bringt ihr Wissen bezüglich der komplexen Befehle in das Projekt ein.

Zusatzkomponenten (PMMU, FPP)

Neben den Prozessoren stellt Motorola auch noch andere Computerkomponenten her. Es sei hier nur der Peripheriekontrollbaustein 68120 und 68121, das Bus-Interrupt-Modul 68153, der Parallelinterface und Zeitgeberbaustein 86230, die seriellen Ein-/Ausgabebausteine 68564, (oder Multi-Protocol Communications Controller (MPCC) 68652) oder der Multi-Funktions-Peripheribaustein (MFP) 68901 genannt.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Page-Memory-Management-Unit PMMU 68451 zu nennen, die die virtuelle Speicherverwaltung, Einsatzbereich Mehrbenutzersysteme, z. B. Unix, zu verwirklichen vermag. Als Ergänzung zum 68020 gedacht, und im 88030 schon integriert, ist sie in der Lage den Speicher in Seiten (engl. pages) von 256 Byte bis 32 KB aufzuteilen. Diese Seiten können dann die gleichen Adressen (logische Adresse) haben (es erscheint für den Benutzer so), aber intern wird der Speicher z. B. nacheinander verwaltet (physikalische Adresse).

Bekannt ist des Weiteren ein Fließkomma-Arithmetik-Koprozessor (FPP) oder einfach FPU (Float-Pointing-Unit) genannt. Diese Art von Coprozessoren lassen Fließkommaoperationen 100-mal schneller über die Bühne gehen. Der Koprozessor FFP 68881 ist eine ideale Ergänzung zum MC68020 und stellt dem Benutzer Fließkommaarithmetik zur Verfügung. Neben den 4 Grundoperationen sind auch Restwertbestimmung, Vergleiche, Wurzel, Sin-, Cos-, Arc/Tan-, Log-, e^x-, In-Funktionen implementiert. In einem Kapitel wird ja auf den Matheprozessor etwas genauer eingegangen, damit die Geschwindigkeit des Computersystems durch eine FPU weiter erhöht werden kann.

Eine Weiterentwicklung ist der FFP 68882, der immer noch auf Erweiterungskarten Platz findet. Er ist etwas doppelt so schnell wie der MC 68881. Bin ich jedoch in Besitz eines MC68040 kann mir dies egal sein, da die implementierte FPU des 68040 ca. 30-mal schneller arbeitet (bei der gleichen Frequenz versteht sich). Der Nachteil ist nur: Die implementierte FPU kennt nur die Grundrechenarten. Das ist zwar schade, da man für die speziellen Rechenoperationen immer noch eine zweite FPU benötigt, aber somit spart man wertvollen Chip-Platz.

Was ist einbaubar im Amiga?

Wenn wir die Amigazeitungen aufschlagen, werden uns immer wieder Werbungen ins Auge fallen. Slogans wie "Noch billiger" und "Noch besser" sowie "Aktueller Update" prägen dieses Bild. Fast unscheinbar sind die Beschleunigerkarten (klar, bei dem Preis). Sie reichen vom 68000 auf 16 MHz getaktet bis 68020-68040er Karten die bis zu 50 MHz getaktet werden können. Einen Computer mit 68000, der auf eine höhere Taktgeschwindigkeit läuft, kann sich jeder selbst anfertigen, wenn er den eingebauten 8 MHz Chip (MC68000P8) (der für eine Zugriffszeit etwa 500 ns benötigt) gegen einen 16 MHz Chip (MC68000P16) austauscht und ihn mit einem eigenen Oszillator (Taktgeber) (der ca. 5 DM kostet) am Taktbein 20 des Prozessors versieht. Ich bitte aber um Vorsicht, denn die Beine (Pins) könnten leicht abbrechen, denn eigentlich braucht man zum herausheben eines so großen Chips eine Spezialzange. Die Utensilien, wie Prozessor, Oszillator und Zange sind im Elektronik Fachhandel zu bekommen. Der Normale MC68000 ist standardmäßig auf 8 MHz getaktet und kostet 12 DM. Typen, die bei höheren Frequenzen arbeiten sind selbstverständlich teurer. So kostet der 68000/10 14,50 DM, der 68000/12 14,50 DM, der 68000/14 17 DM und der 68000/16 47 DM.

Die Erweiterungskarten bieten dem Amiga User höhere Taktgeschwindigkeit an, und die Prozessoren haben ab dem 30er einen Mathecoprozessor, der schnellere Fließkommazahlenoperationen erlaubt. Zudem ist durch Cachespeicher (Speicher im Prozessor) (beim 40er auch zwei mit je 4 KB) der Speicherzugriff um 80-90% auf diesen verlagert, da nicht immer alles über den Datenbus laufen muss. Überhaupt ist der Speicher viel zu langsam und die heutigen Supermodern-Prozessoren sind schon schneller als der Zugriff auf den RAM-Speicher. Wenn man durch Erweiterungskarten den Cachespeicher noch erhöht, so was gibt es schon für den 3000er lassen sich umgerechnet 75 MHz erreichen. Ein Computer müsste also auf 75 MHz getaktet werden, um diese Leistung ohne Cache zu erbringen. Cache bringt Vorteile. Doch auch durch einen Prozessor wie der 68010, den jeder in seinem Computer einsetzen kann, kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Denn mit diesem Prozessor lassen sich Schleifendurchläufe schneller erledigen. Somit wird die Prozessorleistung im Durchschnitt um 20% erhöht. Leider hat dieser Prozessor einen kleinen Nachteil in den TRAP-Routinen. Doch gibt es da ein PD-Programm auf der Amiga-Lib-Disk (Fisch-Disk) Nr 18. namens DeciGEL (Zitat des Autors: "Relief from MC68010 pains on the Amiga"), die diesem Fehler entgegenwirken. Doch ein PC- oder Atari-Emulator habe ich bis jetzt auf diesem Prozessor noch nicht zum Laufen gebracht. Und wer wie der A500+ oder 3000 ein 2.0 Betriebssystem hat, bei dem funktioniert es auch mit Normalprozessor 68000 nicht.

Was die Erweiterungskarten nicht können, ist jedoch die Geschwindigkeit der Coprozessoren (Commodore gab ihnen Namen wie Copper (Co-Prozessor), Blitter (Block-Transfer), Paula oder Denise) (auch dazu später mehr) heraufsetzen. Selbst bei dem A3000 bleibt sie bei 7 MHz, die Taktgeschwindigkeit eines normalen Amigas. Etwas schwach. Doch lässt sich im Laufe des Jahres 1992 auf einen Amiga++ mit 14 Megaherz Takt- und Coprozessor-Frequenz warten. Die Geschwindigkeit ist u. a. ein Grund, warum die Demos auf dem 3000 fast alle nicht mehr laufen. Es liegt einfach daran, das immer angenommen wird, die Coprozessoren seien schneller als der Prozessor, und wenn eine super 40er Turbokarte ihren Dienst in einem voll aufgerüsteten Amiga tut, ist das nicht mehr der Fall, denn durch die Unabhängigkeit der vielen Prozessoren (der arme PC) ist der Prozessor schon fertig, wenn der Blitter gerade mal anfängt seine Blöcke zu verschieben. Das Programm kommt aus dem Takt, und verabschiedet sich mit einem roten Ticket zum Guru nach Indien. Das ist in den meisten Fällen natürlich sehr ärgerlich, denn jeder sollte sich den Reiz der Demos nicht entziehen, denn nur sie zeigen wirklich, was ein Computer so alles draufhat. Am PC wäre dies schon gar nicht möglich, denn die Hardware ist zu verschieden. Es gibt zwar nun VGA als Grafik-Standart und Soundblaster als Microsoft-Window-Musikstandart, doch sind immer noch andere Karten im Einsatzbereich, auf denen nun wiederum einige Tricks nicht laufen. Zudem sind die Taktgeschwindigkeiten zu verschieden, eine Abstimmung mit der Hardware ist also nicht zu erzielen. Der C-64 und Amiga sind Idealcomputer, da sie alle die gleichen Hardware-Voraussetzungen erfüllen.

Die Prozessorbefehle und ihre Opcodes

Ein Prozessor hat viel zu tun. Den ganzen Tag rechnen und vergleichen, rumspringen und verknüpfen. Sollten wir da nicht erst einmal eine Gedenkstunde für den Gestressten einführen?

Die ganze Informationsflut verarbeitet unser 680xo ja grandios, und der große Befehlssatz macht ihm zum Mnemonik-Dolmetscher sowieso. Wenn man beachtet, wie er mit der großen Anzahl Befehlskombinationen umgeht, denkt man sich manches Mal: "Wie macht er das bloß?" Uns schwupp sind wir schon im Kapitelstoff.

Die Frage, die in diesem Kapitels diskutiert wird, lautet: Wie erkennt und bearbeitet die CPU unsere Programme, sprich Befehle, die das Programm formen?

Vorab lassen sich einige Gruppen finden, in der sich Befehle einordnen lassen. Einleuchtend wird sein, dass SUB und ADD, oder LSL und LSR näher zusammengehören als beispielsweise EXG und MOVE oder NOT und RESET. Verbindungen sind in den Aufgabengebieten des Prozessors somit leicht zu entdecken.

Des Weiteren kommen wir vom Aufbau der Befehle sehr schnell zum Assemblerbau. Wie und welche Techniken man benutzen kann, will ich ebenfalls zur Sprache bringen.

Befehle ohne Parameter

Schon in den ersten Kapiteln war zu erfahren, dass ein Befehl aus mindestens 16 Bit d. h. einem Word besteht. Mit 16 Bit lässt sich schon eine Menge anfangen, so sind theoretisch 2¹⁶ = 65636 Befehleskombinationen denkbar. Es haben jedoch einige Bit an bestimmten Positionen vordefinierte Bedeutungen, sodass die Anzahl der Bit, die Befehle identifizieren, gewaltig schrumpft. Bei Einzelbefehlen ist dies anders. Jeder Mnemonik hat eine eigene Kennung. Die folgende Tabelle zeigt Befehlswörter mit ihren Bitkombinationen:

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
ILLEGAL	%0100101011111100
RESET	%0100111001110000
NOP	%0100111001110001
STOP	%0100111001110010
RTE	%0100111001110011
RTD	%0100111001110100
RTS	%0100111001110101
TRAPV	%0100111001110110
RTR	%0100111001110111

Sehen wir von Mnemonik ILLEGAL ab, tritt deutlich hervor, dass die übrigen mit der Bitkombination %010011100111.... beginnen. Im Folgenden wollen wir die Bitkombination auch Opcode nennen.

Suchroutinen eines Assemblers

Besprochen sind die einfachsten Befehle, und ein Assembler wird keine Schwierigkeit haben, diese in entsprechende Opcodes (so nennen sich die Bitbelegungen) umzusetzen.

Aber wie kommt es dazu, dass der Assembler die Befehle erkennt, und in Bit umgesetzt? Ich möchte verschiedene Möglichkeiten

zur Befehlserkennung diskutieren.

Vor dem Suchen muss der Compiler erst einmal zu einem Schlüsselwort kommen. Wichtig ist, dass die Schlüsselwort-Erkennungsroutine Returns, Leerzeichen und Tabulatoren überspringt, denn sie sind Trennzeichen und gehören nicht zum Befehl. Oft kommen im Programmquelltext Bemerkungen hinzu, die ebenfalls übersprungen werden müssen. Erschwerend wirkt, dass eine Labeladresse, eine Variablenzuweisung oder Variablendeklaration (Konstante) auch als solche erkannt werden muss, und nicht fälschlicherweise als Schlüsselwort.

Ein Beispiel aus einem willkürlichen Programmtext:

```
; label ; Bemerkung 1,2,3
Ulli
Willi = 8-12
Klaus nop; Langeweile
```

Hier müssen die ersten vier Zeilen und der Labelname Klaus sowie das Leerzeichen übersprungen werden, um zum NOP zu kommen. Nachdem alles unnütze (für die Befehlserkennung) beiseite gelassen wurde, kann der Assembler den Befehl in einen Puffer kopieren. Kopiert wird ab dem ersten Zeichen und die Routine abgebrochen, wenn ein Trennzeichens (Delimiter) gefunden wurde. Nach dem Abschluss mit einem Nullbyte ist der Befehl zur Weiterbearbeitung fertig. Der Puffer hat etwa folgendes Format.

```
Puffer dc.b "nop",0
```

Ist nach erfolgreicher Separation vom Programmtext ein Befehl "frei" (isoliert), kann die Erkennung gestartet werden, ob der Befehl existiert, und welche Maßnahmen entsprechend ergriffen werden müssen.

Die Erkennung besteht dabei aus dem Suchen der Befehlswörter aus einer Tabelle und springen zum passenden Unterprogramm, wo weiters erfolgt. Zum Suchen gibt es viele Möglichkeiten. Kurz ansprechen werde ich folgende Techniken:

- 1. Sequentielles Suchen
- 2. Binäres Suchen
- 3. Suchen über Längen
- 4. Hash-Suche

Die Erste Suchmöglichkeit wäre:

Der Assembler durchsucht sequentiell eine Tabelle, in der alle Befehlswörter tabellarisch mit einer Sprungadresse verbunden sind, und kann dan das Unterprogramm anspringen, welches die Bitkennungen in den Speicherbereich schreibt, in dem das Programm hineinassembliert werden soll.

Eine Beispieltabelle:

```
Tab
         dc.b
                  "MOVE", 0
                  "SUB", 0
         dc h
                  "ADD",0
         dc.b
         dc.b
                  0
                           => Ende
                  _Move
Adr
         dc.1
         dc.1
                   Sub
         dc.1
                  Add
```

Der Nachteil dieses Suchens liegt auf der Hand. Um zum letzten Befehl zu kommen, müssen wir alle 55 restlichen Befehle um mindestens einen Buchstaben verglichen haben. Aufgrund dessen kann man nun oft gebrauchte Befehle vorne einordnen, sodass ein Vergleich möglichst wenig ausgeführt wird. Statistiken besagen deutlich, dass der MOVE-Befehl am häufigsten auftaucht. Logischerweise ordnen wir ihn in der Tabelle so an, dass der Puffer direkt mit ihm verglichen wird. Was nach dem MOVE kommt könnte etwa in der Häufigkeit ein ADD sein. Also ordnen wir ein ADD so an, der er direkt nach dem Vergleich mit MOVE kommt. Die Suche kann also immens beschleunigt werden, indem die Befehle geschickt angeordnet werden.

Leider ist dieses Suchen, obwohl der Algorithmus einfach ist, langsam, und so suchen wir uns eine andere Technik aus, mit der wir schneller zum Ziel kommen. Denn einleuchtend ist, dass die Anzahl der Befehle, die oft gebraucht werden, schnell erschöpft ist, und Befehle auftauchen, die gebraucht werden, aber alle sporadisch, und nicht unbedingt häufig. So kann es wegen der Befehlsvielfalt leicht vorkommen, das ein Vergleich mit LSL erst an 20. Stelle auftaucht, denn nach einem subjektiven Befinden sind andere Befehle häufiger, sodass z. B. MULU an 19. Stelle gestellt wird.

Auch Compiler haben Einfluss auf die Befehlswahl, denn sie sind nie optimaler als Assembler-Programmierer, und der wird versuchen, Befehlsmöglichkeiten und Adressierungsarten auszunutzen. Im Gegensatz dazu stehen Compiler, die oft MOVEen, PEAen und EXTen. Jeder kann zugeben, das der PEA-Befehl von Assemblanern nicht (oder nur ganz wenig) (vielleicht von Atarianern) gebraucht wird. Ebenso eine Vorzeichenerweiterung mit EXT (sehen wir von den mathematischen Operationen ab), denn als Programmierer haben wir immer im Kopf, ob sich nun ein Word, Long oder Byte im Register befindet. Compiler dagegen nutzen PEAs immer, wenn Adressen auf den Stack sollen, und das passiert häufig, man denke nur, wie oft printf, scanf oder ähnliches aufgerufen wird. Auch EXTed werden häufig genötigt, denn unser Compiler hat so seine Schwierigkeiten mit dem Merken von Wertbereichen.

Sollte das sequentielle Suchen bevorzugt werden, so müssen im Fall, dass schnelle Ergebnisse gewünscht werden, auch verschiedene Häufigkeitstabellen angelegt werden, ganz danach, was für einen "Befehlsvorrat" der Programmier oder Compiler besitzt. Wir merken schon, viel zu langsam, und viel zu aufwändig.

Über schnellere Suchroutinen kann man sich allerdings auch wieder streiten. Doch besprechen wir erst einmal eine neue Möglichkeit bevor wie tadeln.

Binäres Suchen:

Jeder hat bestimmt schon etwas vom binären Suchen behört. Diese Technik soll folgend diskutiert werden.

Wir beginnen in der Mitte mit dem Suchen des Schlüsselwortes, und beim Nicht finden halbieren und suchen wir solange weiter, bis das Wort gefunden wurde. Bei 56 Befehlen benötigten wir im Ernstfall sechs Wort-Vergleiche. Dies ist wenig und dementsprechend schnell. Die Zwischenstopps, die erreicht werden, um den ersten Befehl in der ASC-Tabelle zu finden, sind 28, 14, 7, 4, 2 und 1.

Sehen wir uns einmal praktisch eine solche Teiltabelle an, die nach Buchstaben sortiert ist.

```
"ADD", 0
        dc.b
        dc.b
                  "BRA",0
        dc.b
                  "BSR", 0
                  "EXT", 0
        dc.b
                  "MOVE", 0
        dc.b
                  "SUB", 0
        dc.b
                           ; Ende der Tabelle => nicht gefunden
         dc.b
Tab
        dc.1
                 AddUP
        dc.1
                 BraUP
        dc.1
                  BsrUP
        dc.1
                  ExtUP
        dc.1
                 MoveUP
        dc.1
                  SubUP
```

Wir fangen in der Mitte mit dem Suchen an, und nehmen als Startwert drei, denn die Anzahl der Befehle ist sechs. Also die Mitte mal vier (Ein Adresse besteht aus vier Byte) und eine Addition von Tab, und wir haben den Pointer auf den ersten zu vergleichenden Befehl. Das wäre BRA. Nun werden mit einer Stringvergleichroutine die Zeichenketten überprüft. Liefert der Vergleich das Ergebnis, String kleiner, dann halbieren wir und suchen weiter. Ist der String größer so halbieren wir ebenfalls (einmaliges shiften nach links) und addieren es zur Mitte in. Wenn der Befehl gefunden ist, hören wir selbstverständlich auf.

Dieses Suchverfahren ist schnell, hat allerdings immer noch den Nachteil, dass der String mit vielen anderen verglichen werden muss. Es muss immer noch das Suchen nach dem String mit den passenden Anfangsbuchstaben durchgeführt werden, und mit passenden ersten Zeichen die folgenden verglichen werden, usw. Das bedeutet z. B. beim ILLEGAL Befehl immer noch ein Vergleichen um sieben Zeichen (obwohl diesen Befehl sowieso keiner braucht). Auch wenn ein Makroname mit ILLEGAL_Adresse gewählt wurden, muss noch 8-mal verglichen werden, um zum Schluss zu kommen: Oh, kein Schlüsselwort!

Kleiner Trick an dieser Stelle: Strings von hinten an zu untersuchen kann schneller sein.

Die dritte Möglichkeit:

Eine weitere Suchmöglichkeit wäre ein Hash-Algorithmus. Der Trick dabei ist, über ein Suchschlüssel die Wörter zu identifizieren. Einfaches Beispiel: Eine Vorauswahl kann über die Stringlänge erfolgen. Die Tabelle enthält dabei als ersten Byte die Stringlänge (Befehle länger als 255 Zeichen sind mir nicht bekannt (oder dem Leser vielleicht?)) und dann folgen die eigentlichen Zeichen. Ein Zeichenkettenabschluss mit dem Nullbyte ist nicht mehr nötig, denn um das Ende zu erreichen, addieren wir die Stringlänge auf den Anfangszeiger des Strings, und schon sind wir beim nächsten Tabelleneintrag, der erneut mit der Länge beginnt. Beim Suchen kann anhand der Länge, die entweder 2 (OR, ST, Assemblerschlüsselwort, z. B. dc, ds), 3 (NOP, EXT), 4 (MOVE), 5 (MOVEM, RESET, TRAPV), 7 (ILLEGAL) eine Auswahl der Befehle erfolgen.

Doch überdenken wir einmal ernsthaft diese Technik. Bringt sie beim Suchen überhaupt etwas? Die Antwort ist einfach, und kann verneint werden. Da sowieso fast alle Befehle drei oder vier Zeichen haben, kann man sich die Suchtechnik ersparen, Befehle wie ILLEGAL oder RESET kommen höchstens ein, zwei mal im ganzen Quelltext vor, beim sequentiellen Suchen lassen sich diese Befehle auch ganz hinten finden. Na ja, mit der Vorauswahl war's wohl nix. Ich möchte dennoch nicht unerwähnt lassen, dass bei ASCII Texten dieses Suchen dennoch effizienter als sequentielles Suchen ist, denn dort finden wir Wörter mit verschiedenen Längen, und die Vorauswahl bringt Geschwindigkeit ein, wenn man nur diese Satz anschaut wird es einem klar, er enthält nicht nur Wörter, die durchschnittlich 3 oder 4 Zeichen lang sind, sondern auch viele Wörter mit mehreren Buchstaben.

Hash-Suche

Das Beispiel mit der Längeangabe gehört nicht ganz zum Hash-Sort, macht aber die Idee deutlich, über bestimmte Merkmale zum Befehl zu kommen. Aller dings ist die Länge dabei kein eindeutiges Merkmal jedes Befehles, sondern es existieren oft mehrere Befehle mit gleicher Länge. Und nach der Vorauswahl muss immer noch sequentiell die Tabelle mit Mnemoniks gleiche Länge durchsucht werden.

Dem Programmierer muss es nun gelingen, eine eindeutige Zuordnung zu finden, sodass das ASC-Suchen ersetzt werden kann. Nehmen wir als Beispiel an, unser Prozessor hätte vier Befehle:

```
O AD SUB MOVE
```

Bei der Erkennung von SUB kann nun direkt daraus geschlossen werden, drei Zeichen d. h. in einer Tabelle mit Sprungadressen die dritte Adresse nehmen, und zu ihr springen. Jetzt ist aber das Problem der Längengleichheit, was tun? Wir könnten die Buchstaben nehmen, und miteinander verknüpfen (durch odern der ASCII-Zeichen)! Bei zwei Befehlswörtern, z. B. MOVE und MULU sind jetzt die Werte, die durch Verknüpfung entstanden sind, unterschiedlich. Da bei der Separation direkt ein Verknüpfungswert ermittelt werden kann, benötigen wir kein ASCII-Suchen und Vergleichen mehr, sondern nur ein Suchen in einer Tabelle mit Verknüpfungswerten. Diese Werte können nun geordnet vorliegen, und über binärem Suchen ist schnell eine Zahl gefunden, die als Index zu einer Tabelle verwendet werden kann.

Ein Beispiel zu dieser vierten Technik, mit fiktiven Verknüpfungswerten:

- Der Befehl DIVU ergibt den Verknüpfungswert 123
- ADD ergibt den Verknüpfungswert 92
- ROR ergibt den Verknüpfungswert 102
- ST ergibt den Verknüpfungswert 82

Geordnet in einer Tabelle, wenn man binär sucht (sonst natürlich auch beliebige Anordnung, wenn sequentiell gesucht werden

soll):

```
WertTab dc
                  82
        dc
                  92
        dc
                 102
        dc
                  123
JMPTab
        dc.1
                 ST Up
                 ADD Up
        dc.1
        dc.1
                 ROR Up
        dc.1
                 ST Up
```

Taucht im Quellcode ROR auf, so ermittelt der Assembler den Verknüpfungswert 102. Das geht auch ohne ihn vorher in einen Puffer zwischenzusichern. In der Werte-Tabelle wird nun nach dem Teilungsverfahren gesucht, und die Adresse ROR_Up ermittelt. Dorthin springt der Assembler, und fertig. Noch ein weinig schneller geht es, wenn zu jedem Schlüsselcode (0-65536) eine Sprungadresse existieren würde, aber das wäre in der Praxis etwas zu lang. Ein in ein Word codiertes Wort (schwierig, schwierig) würde dann ein einziger Eintrag aus einer Tabelle mit der Größe von 64 KB sein, und wer spendiert das schon?

So gut wie die Routine auch sein mag, Nachteil hat sie natürlich auch. Die liegt aber nicht am Prinzip, sondern an der Einfachheit. Einige Beispiele, woran unsere Routine scheitert:

MOVE, MVOE, MEOV, MEVO, EVOM, und so viele mehr

Alle enumerierten Wörter werden gleich angesehen. "Verständlich", wird man sagen, denn beide ergeben denselben Verknüpfungswert, die gleichen Buchstaben werden ja benutzt. Also, was tun? Ganz einfach, man muss die Position, an der das Zeichen steht, mit einem Definitionswert verbinden, also die Position mit verschlüsseln. Etwas so:

```
1. ASC Zeichen * 128
+ 2. ASC Zeichen * 64
+ 3. ASC Zeichen * 32
+ 4. ASC Zeichen * 16
+ 5. ASC Zeichen * 8
```

Wenn man jetzt die Reihenfolgen der Buchstaben ändert, ändert sich automatisch der Schlüssel mit.

Nachdem nun mittels eines Codes die zum Befehl gehörige Sprungadresse ermittelt wurde springen wir unser Befehlsunterprogramm an. Dort wird der entsprechende Opcode in den Speicher geschrieben, und der Befehlszeiger zwei Byte weiter gesetzt, um die nächste(n) Bitkombination(en) anzufügen.

Befehle mit einem konstanten Übergabeparameter

Etwas komplizierter wird die Programmierung der Unterprogramme bei Übergabeparametern. Wir beginnen mit Befehlen, die einen konstanten Ausdruck fordern. Konstante Ausdrücke sind z. B. in der Form 3 + 4 - %101 im Quelltext anzutreffen. Es können jedoch auch Variablen oder Konstanten in den Term eingebaut werden, sodass diese Werte mit in die Berechnung einfließen müssen. Der Assembler muss aufgrund dieses Problems der zusammengesetzten mathematischen Ausdrücke über einen Parser verfügen, der diese Einzelausdrücke auswertet. Dies erschwert die Programmierung ungemein, denn Parser mit Auswertroutinen sind im Regelfall rekursiv, und somit aufwendiger in Assembler umzusetzen.

Ist der Ausdruck einmal ermittelt, kommt das zweite Problem. Der Absolutwert muss in irgendeiner Form im generierten Code untergebracht werden. Generell bieten sich dazu zwei Möglichkeiten an.

- 1. Es können die Werte selbst im Opcode-Word untergebracht werden, wenn nicht alle Bit zur Erkennung herangezogen werden, oder
- 2. ebenfalls denkbar ist eine Erweiterung des Words um ein anderes, indem die Konstante abgelegt wird.

Bei der zweiten Realisierung besteht die Programminformation aus zwei Words, wovon das Erste (vielmehr die ersten vier Bit) die Kennung, und das Zweite die Information darstellt. Nach der Realisierung von Typ a) werden die Informationsträger im Hauptword untergebracht, sonst angehängt.

Unser Motorola Chip benutzt bei Befehlen beide Darstellungsarten.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
TRAP	%010011100100—-
BRA.S	%01100000——
BSR.S	%01100001——
BRA	%0110000000000000, 16 Bit Distanzwert
BSR	%0110000100000000, 16 Bit Distanzwert

Es handelt sich dabei als erstes um den TRAP Befehl. Der Aufruf ist bekannt, als Übergabeparameter eignen sich die Werte von \$00 bis \$0f, denn die CPU erlaubt nicht mehr als 16 Vektoren. Um eine Palette von 16 "Fallen" zu erlauben, sind 4 Bit 2⁴ = 16) erforderlich. Aufnahmeplatz für diesen Wert findet man in den letzten vier Bit des TRAP-Opcodes.

Ebenso befinden sich zwei Relative Sprungbefehle in der Tabelle, BRA und BSR. Sie sind insofern etwas besonderes, als dass sie gleichzeitig zur Kategorie a und b zählen. Bekannt ist, dass bei relativen Sprüngen Kurzformen existieren, wenn der Sprungbereich klein ist. Sie kennzeichenen sich durch die Endung .s aus, und haben eine Ersparnis von 2 Bytes und bringen etwas Geschwindigkeit ein. Bei Nichtbenutzung der Kutzform erweitert sich die Programmlänge um zwei Bytes, der Sprungbereich kann aber auf +-32 KB ausgeweitet werden. Ein Nicht-Shorty kostet also 4 Bytes im Gegensatz zum Shorty mit 2 Bytes.

Die CPU hat jedoch einige Probleme die Relativ-Shorties zu erkennen und sie von weiten Sprüngen zu unterscheiden, denn man sieht, dass der Anfang mit der Bitkombination %01100001 bzw. %01100000 derselbe ist. Um daher einen Shorty zu erzeugen belegt

man die unteren acht Bit des Opcode-Word mit der relativen Adresse und erreicht Sprünge von +-128 Bytes. Ist dieses Byte Null, so handelt es sich um einen weiteren Sprung im Adressbereich von +-32 KB. Die nachfolgenden 16 Bit im Programmcode sichern dann den Distanzwert, wobei der Wert vorzeichenbehaftet sein kann, um eben Sprünge nach vorne und hinten zu erzeugen. (Es wäre ja traurig, wenn man nur nach vorne springen könnte!).

Meines Erachtens ist das Null-Byte aber eine Vergeudung, und es macht mich traurig, dass zur Identifizierung eines Shorties ein ganzes Nullbyte benötigt wird. Ich möchte gern einmal einen Entwickler sprechen, der mir dies erklären kann. Es wäre um einiges sinnvoller gewesen, wenn für weite Sprünge einen Distanzwert von 24 Bit erlaubt würde. Um die Sprungbefehle dann zu unterscheiden zu können müsste man allerdings einen neuen Opcode festsetzen, doch was macht das schon aus, die Nobel-Prozessoren 68040/68050 sind sowieso viel Befehlsbepackter? Der Gewinn dieser Konstruktion wäre fantastisch, und die JMP/JSR Befehle wären somit fast passe. Und noch ein weiterer unverkennbarer Vorteil: Das Multitasking und seine verschiebbaren Programme. Welcher Computer kennt nicht die Last, erst einmal die JMP Adressen umzurechnen, damit das gleiche Programm auch 20 Bytes weiter läuft?

Neben diesen Vorteilen, ein Nachteil für den Prozessor: Er müsste diesen Distanzwert erst ausmaskieren, und die Datenbearbeitung würde zusätzliche Verarbeitungszeit kosten, aber was soll's, ich glaub schon, dass das drin wäre.

Als Assemblerprogrammierer von Assemblern hätten wir auch keine Schwierigkeit, die Befehle mit konstanten Übergabeparametern zu einem Programm anzuhängen. Ein Ablaufschema ist etwas so denkbar:

- 1. Überspringe Trennzeichen oder Labelnamen
- 2. Hole Schlüsselwort
- 3. Handelt es sich um einen "einfachen" Mnemonik?
- 4. Ja, dann hole den entsprechenden Opcode
- 5. Hole Ausdruck, evtl. aus interner Tabelle, und berechne ihn
- 6. Verknüpfe Opcode mit Wert
- 7. Sichere Wert in adäquater Speicheradresse
- 8. Erhöhe Zeiger auf freien Speicherplatz um 2 oder 4 Byte

Eine Codegenerierung ist einfach, denn der Absolutwert erscheint in den letzten Bit, sodass auch eine Verschiebung der Konstanten Werte im Opcode entfallen kann. Wenn sich in A5 ein Zeiger auf freien Speicherplatz befindet, in D0 der Absolutwert und in D7 der Opcode, so würden die Zeilen für einen kurzen Sprung folgendermaßen lauten:

```
bsr HolAusdruck ; holt Ausdruck in d0 Register
beq.s Fehler
bsr BerechneRelaiveAdresse
or d0,d7
move d7,(a5)+
```

Für einen nicht optimierten Sprung, der einen größeren Bereich einnimmt, könnte das Listing so lauten:

```
move d7,(a5)+
bsr HolAusdruck
beq Fehler
bsr BerechneRelaiveAdresse
move d0,(a5)+
```

Befehle mit einem Register

Die Technik, wie absolute Zahlen gesichert werden, ist beispielhaft und grundlegend für weitere Befehle, denn anstatt eines Absolutausdruckes kann auch ein Datenregister stehen. Überlegen wir, welche Änderungen notwendig wären. Auszuschließen ist zunächst das Ablegen der Information im zweiten Word, denn um eine Registernummer anzusprechen werden lediglich 3 Bit ($2^3 = 8$) benötigt, eine Verschwendung von 16 - 3 = 13 Bit wäre Wahnsinn.

Es bleibt die Möglichkeit die Registernummer in drei freie Bit unterzubringen. Ein Freiraum ist in der Tabelle mit drei Strichen gekennzeichnet.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
SWAP	%0100100001000—
UNLK	%0100111001011—

Der Befehl "weiß" dabei selbst, ob ein Adress- oder Datenregister benötigt wird. Eine Zusatzinformation kann demnach also entfallen.

Ein Beispiel für Befehle mit Registern ist der SWAP Befehl. Er verlangt ein Übergaberegister, dessen Inhalt eine Teilword Austauschaktion mitmachen soll. Von den Entwicklern ist jedoch nur ein Vertausch in Datenregistern vorgesehen. Wenn allerdings eine weitere Information (gesetztes, ungesetztes Bit) zur Verfügung stände, so wäre ebenso ein Vertausch im Adressregister denkbar. Die Entwickler planten dies nicht ein, und auch nach reiflicher Überlegung wird man kaum Anwendungen finden, in denen ein Verlangen nach Adressword-Vertauschen aufkommt.

Ebenso ist der UNLK Befehl in der Tabelle aufgeführt, der den mit LINK angelegten Lokalstack aufhebt. Als Übergaberegister wird eins der acht Adressregister erwartet.

Entsprechendes Unterprogramm zur Verwaltung der beiden Befehle wäre schnell formuliert:

```
bsr HolRegNr ; holt Regnummer. ins D0-Register
beq.s Fehler ; z. B. A9/D9, Konstante
or d0,d7
move d7,(a5)+
```

Befehle mit einem Register und folgendem Absolutwert

Nun kommen verzwicktere Befehle, die zwei Übergabewerte verlangen. Dies wird im Folgenden ein Register und ein Absolutwert sein.

Zwei diese Fälle sind in der Auflistung zu finden.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
LINK	%0100111001010—, Word
MOVEQ	%0111-0

Eine Mischung von Registerwert und Absolutwert ist LINK, das Gegenstück von UNLK. Einleuchtend, dass auch dieser Befehl ein Adressregister verlangt. Daneben muss für die Einrichtung eines Lokalstacks die Größe des Adress-Offsets angegeben werden. Der Größenbereich bewegt sich innerhalb eines Words, positive und negative Zahlen sind erlaubt, allerdings sind nur negative sinnvoll.

Der angegebene Distanzwert wird nach dem mit Registereintrag versehende Opcode gesichert.

Ein Unterprogrammauszug:

```
#%0100111001010000,d7
move
        HolAdrReg
bsr
         Fehler
bea
        d0, d7
or
        d7, (a5) +
move
        HolKomma
bsr
bea
        Fehler
        HolAbsChar
                        ; folgt ein "#"?
bsr
         Fehler
bea
        HolAbsWord
hsr
        d0, (a5) +
move
rts
```

Anders als beim LINK Befehl werden die Absolutwerte bei MOVEQ gesichert. Durch die Restriktion, dass die Werte nur eine Breite von 8 Bit einnehmen können, ist die CPU in der Lage, diese in den Opcode unterzubringen. Die Vorteile sind: Geschwindigkeit bei der Ausführung und 16 Bit bei der Speicherplatzbelegung. Bei dem MOVEQ finden wir auch eine Eigenschaft wieder, die bei den kommenden Befehlen häufiger zu finden sein wird. Die Registernummer wird ab Position 9 im Word abgelegt. Bei einer Länge von drei Bit bedeutet das einen Belegung von Bit 11, 10 und 9. Für uns Programmierer heißt dies: Das Datenregister Nr. x um 9 Positionen nach rechts schieben. Als ehrgeizige und sparsame Assemblaner wissen wir aber auch, dass siebenmaliges linksrotieren vom Prozessor schneller durchgeführt werden kann als neunmaliges Rechtsschieben. Hier kommt uns die CPU Fähigkeit insofern entgegen, als das die Bit, die rechts herausfallen, links wieder reingeschoben werden.

Explizit ist bei der Parameterübergabe zu beachten, dass die Absolutzahl ein vorzeichenbehaftetes Byte sein kann. Jedoch ist mancher Programmierer fix mit den Fingern, und denkt nicht an eine Beschränkung der positiven Zahlen bis 127, denn Werte, die höher sind, werden von der CPU als negative Zahlen angesehen, und dementsprechend auf negative Longs erweitert (so wie alles auf Longs ausgedehnt wird). Unter diesem Aspekt sollte der Assembler eine Warnmeldung auszugeben, wenn der Bereich von o-127 überschritten wird. Fehler, die sich bei Zeilen wie

```
MOVEQ #180, D0+
```

einschleichen, erübrigen sich somit. Ist der Assembler "klug", so erscheint bei Übergabeparametern mit führendem Minus keine Fehlermeldung, obwohl die Werte hoch sind, denn ein negativer Wert war beabsichtigt. Es wäre vergeudete Bildschirmausgabe, wenn der Programmierer bei Ablegung der Booleschen Variablen TRUE = -1 in ein Register eine Warnung erhalten würde.

Ein Unterprogramm, welches MOVE-Quickies verwaltet, hätte etwa folgenden Aufbau:

```
bsr
        HolAbsChar
                          ; Abszahl führend mit #
beq
        Fehler
bsr
        HolByte
beq
        Fehler
         #%0111000000000000,d0
or
move
        d0,d7
        HolKomma
bsr
beq
        Fehler
bea
        HolDatenReg
beq
        Fehler
         #7,d0
ror
or
        d0, d7
        d7, (a5) +
move
```

Befehle mit zwei Registern

Es gibt welche, die haben einen, andere haben zwei davon. Die Rede ist von Registern, die Befehlen übergeben werden. Das heißt allerdings für den folgenden Befehl nicht, dass der zu verarbeitende Wert aus einem Register kommen muss. Um das zu verstehen erst einmal einen Blick auf den Befehl selbst.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
СМРМ	%1011—1-001—

Von CoMPareMemory existiert dabei nur die Version:

```
CMPM.x (Ax) + , (Ay) +
```

Jetzt wird verständlich, warum ich Register meinte, aber keinen Registerwert. Da von diesem Befehl sowieso nur eine Indirekt mit Postdekrement Version existiert, können wir uns Angaben über die Adressierungsart sparen. Es ist lediglich von Wichtigkeit, welches Adressregister als Basis genommen wird.

Im Befehl wird die Information folgendermaßen gesichert: Ab Bit 9 wird das Ziel-Adressregister, und ab Bit 0 das Quell-Adressregister abgelegt. Die beiden Bit in der Mitte sind zur Längenangabe verurteilt, die entweder 00, 01 oder 10 ist.

Zum Einlesen der Operandengröße ist ein zweckmäßig eine Funktion zu definieren, die diese Aufgabe übernimmt. Sie könnte etwas wie folgt aussehen, unter der Annahme, dass die Befehle schon erkannt wurden, und der Zeiger auf dem nächsten Zeichen im Quelltext steht. Im Regelfall ist das folgende Zeichen ein Punkt (Operationslänge), ein Semikolon (angefügte Bemerkung), Leerzeichen oder Tabulator (Werte folgen) oder ein Return (bei einem Befehl ohne Parameter).

Das folgende Unterprogramm sucht nach einer Endung, und schreibt die OpLänge als Kürzel ins D0 Register. Als Pointer auf den ASCII-Text habe ich das A4-Register gewählt.

```
HolOpLänge
                         #".", (a5)
                 cmp,b
                                      ; ist ein Operand geg.?
        bne.s
                 Geq0p
WordLen addq.1
                 #1,a5
                         ; Punkt oder Char "w" weg
        moveq
                 #%01,d0
        rts
                         ; "l" überspringen
                 #1,a5
LongLen addg.1
                 #%10,d0
        moveq
        rts
                         ; "b" überspringen
ByteLen addq.1
                 #1,a5
        moveq
                 #%00,d0
        rts
GeqOP
        addq.1
                 #1,a5 ; Punkt weg
                 (a5) + , d0
                                ; OpLenChar in d0
        cmp.b
                 #"w",d0
        cmp.b
        beq.s
                WordLen
                 #"W",d0
        cmp.b
        beq.s
                WordLen
        cmp.b
                 #"1",d0
        beq.s
                 LongLen
                 #"L",d0
        cmp.b
        beq.s
                 LongLen
        cmp.b
                 #"b",d0
        beq.s
                ByteLen
                 #"B",d0
        cmp.b
                ByteLen
        beq.s
                 #-1,d0 ; Fehler, Ausnahme mit -1
        movea
```

Zum Unterprogramm muss noch folgendes gesagt werden: Da im Übergabeparameter D0 die Kennzeichnung (oo = Byte, o1 = Word, 10 = Long) stehen soll, kann eine Null nicht für Unbekannt stehen (Im Regelfall liefert eine Funktion als Rückgabeparameter Null für Falsch, -1 (oder 1) für Wahr), da die Kennung für ein Byte notwendig ist. Somit ist es notwendig eine andere Bitbelegung einzuführen. Anbieten würde sich -1. Der Sprung muss dann abgeändert werden, und aus einem "beq Fehler", wird ein "bmi Fehler". Zunutze machen wir uns hierbei eine Auswahl von 3 Möglichkeiten: Null, ungleich Null, und negativ (7./15./31. Bit gesetzt). Da der Benutzer durch solcherlei Umdefinierungen - mal ist Null ein Fehler, dann wieder -1 - ins Schleudern kommen kann, sollte dies auch nicht zu häufig angewandt werden.

Auch dieser Befehl kann leicht verarbeitet werden. Ist er erkannt, holt der Assembler die Länge und verknüpft sie. Jetzt muss sichergestellt werden, dass ein "(a" folgt. Bei wahrer Aussage holen wir den Registerwert und verknüpfen ihn mit dem Opcode. Folgt nach der Zahl o-7 eine Zeichenkette"), (a" ist die nächste Zahl zu holen, und um sieben Positionen nach links gerollt mit dem Opcode zu verknüpfen. Beim richtigen Abschluss mit ")" kann die Bitfolge gesichert werden.

Befehle mit zwei Registern und Richtungswechsel

Mit den drei noch kommenden Befehlen verabschieden wir uns von den einfachen Befehlen, deren Umsetzung keine Probleme bereitet. Kleine Routine, sequentieller Ablauf, stimmt etwas nicht, Fehler.

Die Mnemoniks, die noch nachhoppeln sind einfach wie ihre anderen Befehle auch, aber in einer bestimmten Weise auch Wegbereiter für die kommenden. Dies liegt daran, dass die flexibler in ihrer Anwendung sind.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
SBCD	%1000—10000—-
ABCD	%1100—10000—-
EXG	%1100—1——

ADDX	%1101—1–00—-
SUBX	%1001—1-00—-

Beim SBCD- und ABCD-Befehl fällt zunächst ihre Abstammung auf. Beide sind Funktionen aus dem Bereich der BCD-Verarbeitung. Da dieses Anwendungsgebiet auch nicht allzu oft angeschnitten wird, spendierten die Entwickler auch nicht viele Adressierungsarten. Lediglich zwei Adressierungsarten sind drin.

```
ABCD/SBCD Dx, Dy
```

oder

```
ABCD/SBCD - (Ax), - (Ay)
```

Bei Betrachten der beiden Befehle finden wir sieben freie Stellen. Sechs können wir zuordnen. Drei Bit für das Zielregister und drei Bit für das Quellregister ergeben diese Summe. Doch wofür das Übrigbleibende? Da die Information über die Länge entfällt, kann die eine Informationseinheit zur Angabe der Adressierungsart genutzt werden. Es wird definiert, dass ein gesetztes Bit an Position drei als Adressregister, andernfalls bei nicht gesetztem Bit als Datenregister interpretiert wird.

Bei beiden Befehlen erscheint an Position 9 das Zielregister und an Position 0 das Quellregister.

Ebenso durch einen Modus erweitert, präsentiert sich uns der EXG-Befehl. Da beim Vertauschen der Registerinhalte zunächst die zweimal drei Bit zur Registerspezifikation benutzt werden, und fünf andere vordefiniert sind, bleiben fünf freie Bit. Um das zu verstehen, eine Liste der Möglichkeiten, welche Kombinationen möglich sind. Da nur eine Langword-Operation möglich ist, schrumpft die Zahl deutlich.

```
EXG Dx, Dy
EXG Dx, Ay
EXG Ay, Ay
```

Wir sehen: Die Information, durch welche Registerklasssen die Werte vertauscht werden, ist zwingend notwendig. Jedoch bei drei Möglichkeiten die sich ergeben, und dazu zwei notwendigen Bit, werden zur Dekodierung fünf Bit benutzt, gerade die Zahl der Bit, die noch frei sind.

Bit	Modi
010000	D, D
010001	A, A
100001	D, A

Sollte also der Befehl EXG A6,D2 dekodiert werden, ergibt sich:

Ebenso bedient sich der ADDX bzw. SUBX Befehl der was-bin-ich-Bit-Technik. Denn wie beim ABCD sind nur zwei Adressierungsarten erlaubt, nämlich

```
ADDX/SUBX Dx, Dy
```

oder

```
ADDX/SUBX -(Ax),-(Ay)
```

Ist das achte Bit gesetzt, so wird als Adressierungsart Register Direkt benutzt, andernfalls Adressregister Indirekt mit Dekrement. An den Bitpositionen 11, 10 und 9 steht das Zielregister, an der Stelle 2, 1 und 0 das Quellregister. Zwei Stellen bleiben jetzt noch unbesetzt, hier wird die Operandenlänge eingesetzt.

Befehle mit einem Register und Spezifikation

Der MOVEQ ist ein oft und gern genommener Befehl. Es zeichnet sich hier schon ab, dass Übergabeparameter auf den Opcode verteilt werden, um Platz zu sparen, und den Prozessor nicht zusätzlich zu einem Lesevorgang zu bewegen, der nur Zeit kostet.

Das Feld mit Registern und Absolutwerten ist mit den beschriebenen Befehlen abgedeckt, und es folgen Opcodes, die neben der Registerzahl und Absolutaufnahmen noch einiges mehr aufnehmen.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
EXT/EXTB	%0100100-000-

Всс	%0110
DBcc	%0101—-11001—

So beim ersten Befehl EXT bzw. EXTB, zweitens nur von Prozessoren 68020 und höher unterstützt. Es lässt sich mit diesem Befehl das Ziel vorzeichenerweitern.

Die Registernummer findet wieder Obhut in Bit 2,1 und o. Wachsame entdecken drei weitere freie Bit an Position 6, 7 und 8. Es ist eine Befehlserweiterung, die sich durch die Anzahl der Striche verrät. Es handelt sich um die Operantenlänge, eine Informationszunahme, die auch bei anderen Befehlen beobachtet werden kann. EXT erlaubt die Endung .w und .1, EXTB auch .1. Das Ziel ist immer ein Datenregister, Adressregister würden überhaupt keinen Sinn machen. In diesem Freiraum trägt man den Modus ein, der nach folgender Tabelle codiert ist:

010 unterstes Byte wird zum Word	vorzeichenerweitert	Bit 7 wird in die Bit 8-15 kopiert
011 unterstes Word wird zum Long	vorzeichenerweitert	Bit 15 wird in die Bit 16-31 kopiert
111 unterstes Byte wird zum Long		Bit 7 wird in die Bit 8-31 kopiert (>= 68020)

Leider benutzt der EXT (G)-Befehl eine andere Längenkennung als unser Unterprogramm liefert. Die meisten Befehle, die eine Ergänzung um die Oplänge haben, weisen eine feste Position im Erkennungsword und eine vordefinierte 2-Bit Kennung zur Identifikation der Endung .b, .w und .l auf. Für den EXT-Befehl gelten sie jedoch nicht, und müssen umdefiniert werden. Die Vorgehensweise ist einfach:

Das Unterprogramm zum EXT-Befehl, welches die Längen benötigt, ruft zunächst einmal HolopLänge auf, in dem die Längen nach Standart ins DO-Register geholt werden. Bei erfolgreicher Erkennung dieser kann der DO-Inhalt in den Modus umgewandelt werden. Die Vorgehensweise zeigt die kleine Tabelle.

Endung	OpLänge	Modus
.b	00	010
.w	01	011
.1	10	111

Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten die Längen in den Modus umzuwandeln. Als erstes die CMP-Methode, jede Oplänge wird verglichen, und einem Modus zugeordnet, oder der Modus wird aus einer Byte-Tabelle ermittelt, indem die OpLänge der Feldindex ist. (Er eignet sich gut, denn 00, 01 und 10 sind nichts anderes als 0,1,2 in dezimaler Schreibweise.)

Aufgabe: Es soll ein EXT.L D4 dekodiert werden

Lösung:

Etwas spannender in der Kodierung wird es mit Befehlen, die eine cc-Endung haben. Als Beispiele für diese Mnemoniks sind in der Tabelle Bcc und DBcc genannt. Fast schon mit Langeweile können wir die Information entgegennehmen, dass auch die cc's über zugehörige Bitwerte verfügen. Da die Kennung nur 4 Bit lang ist, kann sie im Opcode-Word untergebracht werden.

Bevor es ins Befehlsdetail geht, die Tabelle:

сс	Bitwert
Т	0000%
F	0001%
ні	0010%
LS	0011%
CC/HS	0100%
CS/LO	0101%
NE	0110%
EQ	0111%
VC	1000%
VS	1001%
PL	1010%
MI	1011%
GE	1100%

LT	1101%
GT	1110%
LE	1111%

Es fällt auch nach näherem Betrachten kein Zusammenhang der Condition Codes ins Auge. Einzig wären Zusammenhänge in der Bitabfrage zu finden, denn komplexere cc's wie GE, LT, GT und LE, am Ende der Tabelle stehend, reagieren auf mehrere Kondition-Bit. Außer HI und LS machen diese keine anderen Endungen. Ob dies nun als Zusammenhang festgehalten werden kann, muss jeder für sich entscheiden.

Weitsichtig lässt sich ein Unterprogramm formulieren, welches, wie bei den Operationslängen, die Endungen entschlüsselt. Im Folgenden eine Möglichkeit, wie's mit dem Zeiger in A4 auf einen String gemacht werden könnte. Nach dem Verlassen der Routine steht entweder der Bitwert in D0 oder eine negative Zahl, einfacher halber -1, die anzeigt, dass die CC-Kennung nicht gefunden wurde.

```
Holcc
                #0,d0
        movea
        move.b
                (a4) + , d0
                                 ; 1. Buchstabe
        1s1
                #8,d0
                (a4)+,d0 ; 2. Buchstabe in ein Register
        or.b
        ; es liegt nun eine 2 Byte Buchstabenkombination vor
                #"EQ",d0
        cmp
                EOEnd
        beq.s
        cmp
                #"NE", d0
                NEEnd
        beq.s
        ; es werden alle 2 Byte Endungen überprüft.
        ; wenn nicht dabei, dann vielleicht ein Ein-Byte cc
        subq.l #1,a4
                #"T",d0
        cmp.b
                TEnd
        beq.s
                #"F",d0
        cmp.b
                FEnd
        beq.s
        moveq
                #-1,d0
        rts
NEEnd
        movea
                #%0110,d0
        rts
EOEnd
                #%0111,d0
        movea
        rts
                ; u.s.w.
```

Nachdem die Endungen erkannt und die Bitkombinationen in D0 stehen, kann weiter gehen.

Aus den Opcodes lassen sich über die Belegungen wenig Aussagen machen. Es geht nun um die Auflösung. Die cc-Bedingung ist in Bit 11, 10, 9 und 8. Nach erfolgreichem Finden der cc-Endung rollen wir das DO-Register 7-mal nach rechts und or-en es mit %011000000000000. Fast fertig. Was dann noch folgt ist alter Kram, denn es ist äquivalent zum BRA/BSR Ausgang. Label holen, relativieren, ist er im Bereich +-128 Bytes dann Shorty, wenn nicht dann Lo-Word vom Erkennungsword mit Null belegen, und die Sprungadresse im Folgeword. Ganz simpel.

Extremisten, die die CC-Abfrage-Technik als zu langsam empfinden (ich bin auch so einer!), obwohl die cc's weiter für Scc oder DBcc benutzt werden können, haben die Möglichkeit, die Befehle einzeln zu definieren. Mit einer eigenen Unterprogrammadresse lassen sich dann ein übergeordnetes Programm anspringen, das dann mit den Opcodes die weiteren Verrenkungen macht.

Die Anordnung der Sprungadressen dürfe klar sein, und dass folgende Demolisting zeigt, wie die Verwaltung der einzelnen Bcc-Befehle möglich wäre.

```
BEQ_Up move %0110011100000000,d7
bra.s BccUp

BNE_Up move %0110011000000000,,d7
bra.s BccUp

BHI_Up move %0110001000000000,,d7
bra.s BccUp

BCC_Up move %0110010000000000,,d7
bra.s BccUp

.
BccUp; wie von BSR/BRA bekannt
```

Ein Assembler kennt 16 verschiedene Kondition-Kodes. Mit dem Zweideutigen Condition Code CC/HS bzw. CS/LO kommen wir auf 18 verschiedene Endungen. Sollte man der Einfachheit halber eine Alround-Routine zum Auswerten benutzen, dann muss entsprechend auf den Sonderfall BRA/BT und BSR/BF geachtet werden, denn ein BT ist möglich und bedeutet nichts anderes als ein BRA, aber bei einem BF muss eine Fehlermeldung ertönen, denn ein BSR wird nicht beabsichtigt sein. In einem Unterprogramm zur Auswertung und Weiterleitung kann aufgrund dieses Problems nicht jeder cc unkontrolliert verarbeitet werden. Viel mehr ist darauf zu achten, das ein Fehler, möglicherweise wegen eines Tippfehlers, auffällt.

Nach dem Bcc und auf zum nächsten Befehl, DBcc. Er unterscheidet sich im Aufbau erheblich, einzige Gemeinsamkeit die führende Kennung %01 und die Kondition Kodes an Position 11, 10, 9 und 8. Hier sind nun endgültig alle cc's erlaubt, und einige Programmierer verwenden immer ein DBF, wenn ich stattdessen DBRA schreibe. Aber es ist eine reine Gewöhnungssache, man kann's machen wie man will, es ist sowieso der gleiche Befehl, und wir verstehen jetzt auch warum. Ehrlich gesagt dürfte es einen DBRA auch gar nicht geben, denn RA ist kein cc. Es hat sich allerdings so eingebürgert, so dass unser Assembler hier wieder schlau sein muss.

Da im Gegensatz zum Bcc-Befehl ein Zählregister hinzukommt, muss dementsprechend Platz für 3 Bit geschaffen werden. Sie finden ihren Platz gewohnter weise an Position 2, 1 und 0. Diese Tatsache schließt allerdings etwas aus. Der DBcc-Befehl erlaubt keine Shorties. Die untersten Bit sind belegt, und Platz für 8 Bit findet sich nicht mehr. Die jetzt unbenutzten fünf übrigen Bit werden aber nicht mit Nullen aufgefüllt, sondern mit dem Bitfeld %11001. Dies hat einen Grund. Um den zu verstehen vergleichen wir einmal

```
DBF D0, %0101000111001000
```

und

```
SUBQ #0,A0 %01010001--001000
```

Heu, das wird knapp. Um die Spannung in die Höhe zu treiben: Wie werden wohl die zwei Bit vom Subi noch zu belegen sein? Nun, die Information über den Suffix fehlt noch. Da die Länge nur 00, 01 oder 10 sein kann, bleibt nur noch 11, um die beiden Befehle zu unterscheiden. Es liegt nun nur am gesetzten sechsten Bit, ob ein DBF oder SUBQ (noch mit ihrem Gedöns dran) compiliert wird. Dies zeigt die wichtige Aufgabe eines Programmierers, auf die Bit zu achten, und keinen Fehler im Abschreiben (!) zu machen. Das testen des Assemblers dauert dementsprechend lange, denn Verknüpfungen müssen einfach stimmten, und es darf nicht vorkommen, dass hin und wieder ein Bit nicht ausmaskiert wurde.

Befehle mit Effektiver Adresse

Bisher waren die Befehle von keiner komplexen Struktur. Wir hatten keinen Übergabeparameter, wenn, dann einen, selten zwei, und dann einfache, durchschaubare. Durch eine Modusangabe wurden die Befehle dann um Befehlsmöglichkeiten erweitert.

Wenn wir uns im Gegensatz zu den einfachen Befehlen einmal die Konstruktionen mit komplexeren Adressierungsarten, wie

```
IVU D0,10(A0,D4)
MOVE.L (A0)+,18(a6)
```

anschauen, so kommt etwas zum durchscheinen, was bei allen Mnemoniks bisher noch nicht auftrat. Bisher waren die Adressierungsarten nur Register direkt, oder Adressregister indirekt. Mit den vielfältigen Befehlsmöglichkeiten ändert sich dies, und die Information über diese Adressierungsart muss ebenso wie die Registernummer im Opcode gesichert werden.

Neben den phantastischen Eigenschaften der CPU alle Register gleichberechtigt zu halten, sinkt man auch nicht so auf das Intel Niveau herab, wo noch immer gilt: Lieber ein Register zum Zählen, eins zum Rechnen, und eins, wo wir unsere Adressen ablegen. Die Stärke, die unser Motorola Chip aufweist, ist besonders die Orthogonalität. Bei den meisten Befehlen können mehrere Adressierungsarten angewendet werden, die Register sind allgemein, spezielle Registerbindungen an Befehle gibt es nicht.

Einmal bei den Adressierungsarten angelangt kommt man zu dem Schluss, dass die Mnemoniks kombiniert mit den Adressierungsarten sehr viele Möglichkeiten bilden. Und dann kommt man zu dem Schluss: Da muss eine Technik hinter stecken! Denn so wie früher mit Modi-Bit ein oder zwei Adressierungsarten zu unterscheiden, ist absurd.

In den ersten Kapiteln des Buches wurden die verschiedenen Adressierungsarten ausreichend erläutet, sodass nun die Thematik behandelt werden kann, wie sie dekodiert werden.

Wenn die Antwort Modi-Bit lautet (gesetztes Bit, Möglichkeit b, sonst a) liegen wir schon ganz gut. Das Verfahren zur Unterscheidung der Adressierungsarten ist aber etwas komplexer und ausgedehnter, denn nun gilt es nicht mehr unter Ja/Nein Zuständen zu unterscheiden, sondern unter mehreren Adressierungsarten zu unterscheiden.

Die eigentliche Information über die Adressierungsart liegt in drei bzw. sechs Bit verborgen. Die ersten drei Bit werden Modus genannt, und durch die Angabe einer Zahl von %000 (0) bis %111 (7) angegeben. Die zweiten drei Bit nehmen, wenn möglich, Register auf. Wenn keine Register-Informationen vorliegen erweitern die drei Bit den Modus. Zusammengesetzt aus Modus plus Register ergeben die sechs Bit eine Kombination, den man Effektive Adresse (EA) nennt.

In der Tabelle wird dieser Zusammenhang allerdings besser sichtbar, denn sie beschreibt mögliche Adr. Arten und ihre Bitbelegungen in Modus und Register.

Adressierungsart	Mode	Register	Aufbau
Datenreg. direkt	000	Nr.	Dn
Adressreg. direkt	001	Nr.	An
Adressreg. indirekt	010	Nr.	(An)
Adressreg. indirekt mit Postinkrement	100	Nr.	(An)+
Adressreg. indirekt mit Predekrement	101	Nr.	-(An)
Adressreg. indirekt mit	110	Nr.	d16(An)

Distanzwert			
Adressreg. indirekt mit 8-Bit Wert und Reg.	110	Nr.	d8(An,Rn)
Absolut kurz	111	000	xxxx.w
Absolut lang	111	001	xxxx.l
PC indirekt mit Distanzwert	111	101	d16(PC)
PC indirekt mit 8-Bit Wert und Reg.	111	101	d8(PC,Rn)
Direkt	111	100	#XXXX

Zur Übung basteln wir ein paar EAs zusammen:

Beispiel	Bitwerte
D1	000001
(A2)	010002
#12	111100

Bei den Befehlen, die in der Tabelle folgen werden, handelt es sich nur um Mnemoniks die eine EA Angabe verlangen. Diese EA-Angabe spezifiziert selbstverständlich ein Ziel, und keine Quelle, denn Befehle, die nur eine Quelle haben, aber kein Ziel, gibt es nicht.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
NEGX	%01000000———
CLR	%01000010———
NEG	%01000100
NOT	%01000110
TST	%01001010——
TAS	%0100101011——
JSR	%0100111010——
JMP	%0100111011——
NBCD	%0100100000—
PEA	%0100100001—
ASR	%1110000011——
ASL	%1110000111——
ASR	%1110001011——
ASL	%1110001111——
ROXR	%1110010011——
ROXL	%1110010111——
ROR	%1110011011——
ROL	%1110011111——

Die effektive Adresse benötigt sechs freie Bitplätze. In der Praxis sieht es so aus, dass die Opcodes sechs freie Bit am Ende aufweisen (Bit 5-0).

Wenn in der Tabelle neben den sechs freien Positionen noch zwei weitere auftauchen, dann sind Längenangaben erforderlich. Diese werden wie üblich in Bit 6 und 7 gesichert.

Wenn ein Befehl in seine Bitwerte umgesetzt werden soll, müssen alle Einzelinformationen, d. h. Informationen über das benutzte Register, die Operandenlänge, zusammengefügt werden.

Als Beispiel wähle ich folgenden Befehl, den wir von Hand kodieren wollen:

```
CLR.L (A5) +
```

Ein Assembler versucht nun den Vorgang soweit zu automatisieren, dass ein Unterprogramm Hauptarbeiten abnimmt, so z. B. EAs auswerten. Es werden zur Generierung und Eintragung des Opcodes weitere Unterprogramm genutzt, die aber im einzelnen nicht weiter beschrieben werden.

Für ein Unterprogramm, das ein CLR auswertet, könnte der Code etwa so aussehen.

```
UP_Clr move #%0100001000000000,d7
    bsr HolOpLänge
    bmi Fehler
    ror #7,d0
    or d0,d7
    bsr MergeZielEA
    beq Fehler
    rts
```

Das Prinzip ist nun für alle anderen Befehle dasselbe. Man überträgt den Opcode in ein Register (ich habe D7 gewählt), holt die Länge über das Unterprogramm HolOpLänge und verknüpft diese mit dem Opcode. Im Unterprogramm MergeZielEA wird dann die EA geholt und mit dem Opcode verknüpft.

Selbstverständlich ist diese Art das Unterprogramm zu gestalten noch nicht das gelbe vom Ei. Daher ist man geneigt, noch einfacher vorzugehen, soweit, dass man keine Unterprogramme mehr für die einzelnen Befehle hat, sondern nur noch Tabellen, in denen der Compiler eine Adressierungsart erlaubt, oder ausschließt. Für Befehle, die komplexer sind, z. B. MOVEM kann immer noch auf die Möglichkeit zurückgegriffen werden.

Etwas abgesondert in der Tabelle stehen die Rotations- und Schiebebefehle. Für sie gilt: Das Ziel ist eine EA, und als Quelle wird kein Wert angegeben, denn die Bewegung ist immer konstant eine Position.

Der Befehl wirkt kurz und knapp, etwa:

```
LSL DO
```

Bei machen Schreibweisen muss der Assembler aber "schlau" sein. Das untere Beispiel macht dies deutlich.

```
LSL #1, (A0)
```

Aus dieser eigentlich unerlaubten Zeile (wenn ein Absolutwert abgebenden ist, darf das Ziel nur ein Datenregister sein) muss folgende übersetzt werden.

```
LSL (A0)
```

Um noch einmal klarzustellen: Die besprochenen Verschiebe- und Rotationsbefehle, die mit einer EA arbeiten, nehmen keine Absolutwerte auf, und können auch um keine bewegen. Ihre Änderung ist konstant auf einmaliges Bewegen festgelegt. Jeder Befehl dieser Form ist 2 Bytes lang.

Apropos Bytes und Opcode. Nach einem Blick in die Tabelle finden sich sofort Auffälligkeiten in den Bewegungsbefehlen. Denn in Bezug auf ihre Adressierungsarten sind sie gleich, und warum sollte man da nicht Zusammenhänge finden? Zunächst folgendes: Bit 3/4 enträtselt den Bewegungsbefehl wie in der Tabelle angegeben.

Bit	Befehl
00	ASx
01	LSx
10	ROXx
11	ROx

Da es nur in zwei Richtungen abgeht, kann man sich vorstellen, dass auch hier ein Bit als Richtungsweiser verwendet wird. Und so ist es. Es gesetztes achtes Bit lässt die Wirkung nach links erfolgen, und ein ungesetztes Bit lässt nach rechts bewegen. Mit den drei Bitinformationen lassen sich die acht Scroller abdecken. Jede der drei Bit wird genutzt, und 3² verrät ebenso die Anzahl.

Nicht alle Adressierungsarten sind erlaubt

Vorsicht ist die Mutter der Programmierer. Die in der Tabelle aufgeführten EAs sind alle möglichen, aber nicht unbedingt erlaubten. So ist es z. B. nicht gestattet ein Absolutwert als Ziel zu nehmen. Ein Beispiel macht dies deutlich:

```
CLR.B #14
```

Diese Kombination ist natürlich unmöglich.

Ebenso ist es nicht vorgesehen, das Ax-Register als Ziel zu benutzen.

```
TST.B A0
```

Um dies EA als Ziel zu vermeiden legen wir uns ein Unterprogramm mit dem Namen MergeZielEA an, das dann nur Effektive Adressen holt, die auch als Ziel erlaubt sind.

Wir müssen dieses Unterprogramm allerdings für viele Fälle erweitern. So ist es z. B. ebenso unzulässig

```
JMP D7
```

zu schreiben. Zu diesem Zweck ist es unumgänglich ein Blick auf die Tabelle mit erlaubten Adressierungsarten zu werfen.

Wie kann nun der Assembler wissen, ob eine EA erlaubt ist, oder nicht? Zum Vergleich der PD Assembler A68k. Auch wenn er in C geschrieben ist, verdeutlicht und beschreibt er uns eine tolle Möglichkeit, Effektive Adressen von Befehlen zuzulassen oder nicht. Er geht dabei von vordefinierten Befehlskombinationen aus, und gibt ihnen Namen. Durch eine Tabelle, die zu jeden Befehl einen Eintrag mit einer Information über erlaubt-nicht-erlaubt-EA hat, ist der Assembler in der Lage zu entscheiden, ob eine richtige Anwendung der Adressierungsart vorliegt. Stößt A68k auf einen Befehl, so wir mit dem Verknüpfungswert die EA verglichen, und bei fehlerhaftem Auftreten eine Meldung über die falsche Anwendung ausgegeben.

Schwierigkeiten für "Assembler"-Programmierer

Den Assemblerprogrammierern von Assemblern stellen sich in der Umsetzung von ASCII Zeichenkette, mit seinem Anhängsel (Operandenlänge, Register, Absolutwerte) in die EA, unzählige Probleme in den Weg.

Ein Beispiel aus der Praxis:

```
move d0,D4
```

Bei der Variablenzuweisung von dem Register do nach D4 hat unser Assembler ein kleines Problem, denn er kann das Ziel nicht eindeutig festlegen. Was ist D4? Ein Register oder eine Variable? Kompliziert, kompliziert. Auch unter der Annahme, dass alles, was mit einem d/D oder a/A beginnt als Register zu nehmen ist, scheitert bei der folgenden Zeile:

```
move d9,d7
```

Auch wenn d9 als Variable deklariert wäre, würde nach unser oben genannten Möglichkeit ein Fehler ausgegeben, denn 9 ist kein mögliches Register. Überhaupt träte ein Fehler auf, bei Variablen, die mit d oder a begännen. Dies ist bitter, und ein Assembler, der nur "schöne" Variablen zulässt wäre von keiner großen Bedeutung.

Wie ist nun eine Überprüfung möglich, ob es sich um eine Variable, oder ein Register handelt? Nun, das auf "d" oder "a" folgende Zeichen muss eine Ziffer im Bereich von "o" bis "7" sein. Erst wenn dies gewährleistet ist, und die Registerspezifikation mit einem Trennzeichen endet, kann von einem Register ausgegangen werden.

Überprüfen wir dies praktisch:

- "t8": Es handelt sich um kein "d" oder "a", also Variable.
- "a9": Mit einem "A" beginnend stehen die Chancen gut. Die folgende Variabelenprüfung hält der Ausdruck allerdings nicht stand. Da das folgende Zeichen zwar eine Ziffer ist, diese aber nicht im Bereich o < x < 7 ist, handelt es sich um eine Variable.
- "ao8": Die Ersterkennung war erfolgreich, und auch die nächste Ziffer ist im korrekten Bereich. Da allerdings kein Trennzeichen folgt, handelt es sich auch hier um eine Variable.
- "d6,+": Der Anfang ist wieder gut, und die folgende Ziffer ist im richtigen Bereich. Da auch ein Trennzeichen folgt, ist die Überprüfung abgeschlossen, es handelt sich um ein Register.



Da auch Return, Leerzeichen, Tabulator oder Klammer Trennzeichen sind, dürfen sie auf keinen Fall vergessen werden.

Das Problem mit der vorher nicht ermittelbaren Quelle, es kann auch das Ziel sein, muss weiter verfolgt werden, denn es bedeutet für einen Programmierer eines Assemblers einen großen Programmieraufwand. Warum?

Ein Blick auf die folgende Zeile macht die Problematik noch einmal deutlich.

```
Beispiel Nr. 1: clr.b D2
```

Was ist D2? Ein Register wird man sagen. Man kann auch einfach von einem Register ausgehen. Wenn man dies so interpretiert, wird der Befehl 2 Bytes lang.

Beispiel Nr. 2:

```
D4 dc.b 12 ... Up clr.b D4
```

Jetzt sieht die Sache etwas anders aus. Nun muss D4 als Speicherstelle interpretiert werden, nicht mehr als Register. Das bedeutet, dass der Befehl nicht mehr 2 Bytes lang ist, sondern durch die Speicherzellenangabe auf 6 Bytes anwächst.

Beim ermitteln den effektiven Adresse ist also die Speicherstelle höherwertiger als das Register. Es muss daher zuerst nach einer möglichen Speicherstelle Ausschau gehalten werden, die so wie ein Register aussieht. Wie ein mögliches Register aussieht wurde ja ein paar Zeilen früher ermittelt.

Der Assembler ist gut dran, denn der Label ist zuerst definiert, und dann erst in einer EA benutzt worden. So kann die ermittelte Adresse dann gleich eingesetzt werden, und ein Befehl mit 6 Bytes Länge entsteht. Was ist aber, wenn der Label erst später eingesetzt wird, wie in Beispiel 3:

Up	clr.b D4 rts
D4	dc.b 12

Beim Assembliervorgang gelangt der Assembler an diese Stelle, und weis nicht, was er machen soll, denn D4 ist noch nicht definiert worden. Was folgt daraus: Assemblerprogramme sind nur in zwei Pässen voll übersehbar. Im ersten Pass werden die Befehle auf ihre Syntax hin überprüft (oder auch nicht, kommt drauf an), und Labeladressen ermittelt. Das dauert natürlich. Im zweiten Pass können die Labels nun eingesetzt werden.

Wir kann man nun einen schnellen Assembler programmieren?

Frage: Der Vorgang dauert lange, wie ist es möglich, einen schnellen Assembler zu programmieren?

Wir gehen dazu dreimal durch den Programmtext, haben also einen 3-Pass Assembler. Die Pässe übernehmen folgende Aufgaben:

Page 1

Im ersten Durchlauf werden nur Labelnamen in einer Tabelle eingetragen. Dies geht ziemlich schnell, denn es muss nur überprüft werden, ob am Anfang ein Trennzeichen ist (Befehl), oder nicht (dann ein Label). Es werden nur die Labelnamen eingetragen, keine Adressen oder ähnliches.

Pass 2:

Der zweite Pass übernimmt die Aufgabe des Compilieren, also des Codeerstellens. Nun ist dem Assembler bekannt, ob Label vorliegen. Demnach kann bei Konstruktionen wie clr d9 ein Fehler ausgegeben werden. Im zweiten Durchlauf wird die Tabelle mit den Labeladressen gefüllt. Eine Labeladresse, die ein Mnemonik benötigt, kann nun bekannt sein, oder nicht, es kommt ganz darauf an, ob er schon eingetragen wurde, oder nicht. Wenn die Labeladresse O.K. ist, wird sie aus der Tabelle kopiert, die Benutzung kam also nach dem Eintragen. Im Normalfall dürfe es aber so sein, dass für Variablen Platz unter dem Programm angelegt wird. Da davon die Adresse nicht bekannt ist, legen wir einen Zeiger auf den unbearbeitbaren Befehl und den Zeiger auf den Aktuellen Programmtext in einer zweiten Tabelle ab. Da nur die Adresse fehlt, kann Null oder etwas anderes eingetragen werden. Jetzt kann fortgefahren werden.

Pass 3:

Im letzten Assemblerschritt wird die Tabelle abgerast, in der die Zeiger auf die unbearbeitbaren Zeilen liegen, die wegen unermittelbarer Labeladressen zurückgestellt wurden. Da nach dem zweiten Pass alle Adressen bekannt sind, gehen wir nicht mehr den ganzen Programmtext ab, sondern nur die Stellen, die durch die Tabelle gegeben sind. Der Geschwindigkeitszuwachs ist groß!

Nach diesem Prinzip kann ein Assembler arbeiten. Ich selber habe einen Assembler in Assembler programmiert (aber nur mit zwei Pässen, wenn ein D2 auftrat, und D2 war ein Label, habe ich dies nicht erlaubt, sondern D2 als Register angenommen). Nach den ersten Testläufen hüpfte ich wegen der Geschwindigkeit zwar nicht gerade an die Decke, konnte jedoch Compilerzeiten feststellen, die 6-mal schneller waren als Devpac, und 1,5-mal schneller als AsmOne. Das ist dann schon erfreulich. Da ich jedoch jeden einzeln Befehl übersetzte, war die Arbeit zu groß, und ich habe das Projekt eingestellt, vielleicht gäbe es ihn sonst als PD-Assembler, und er könnte den etwas langsamen A68k ablösen.

Leider gibt es den leistungsfähigen TurboAss (Atari-PD) nicht auf dem Amiga.

Befehle mit EA und Register

Da wir die EA nur als Ziel kennengelernt haben, ist es nun an der Zeit sie auch als Quelle einzusetzen. Die nächsten Befehle sind ein Mischmasch aus welchen, die EA als Ziel oder auch als Quelle einsetzen.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
BTST	%0000—100——
BCHG	%0000—101——
BCLR	%0000—110——
BSET	%0000—111——
СНК	%0100———
LEA	%0100—111——
DIVS	%1000—111——
DIVU	%1000-011
MULS	%1100—111——
MULU	%1100-011
CMP	%1011——— (?)
CMPA	%1011——— (?)
ASR	%1110-0-100-
ASL	%1110—1–100—
LSR	%1110-0-101-
LSL	%1110—1–101—
ROXR	%1110-0-110-

ROXL	%1110—1–110—
ROR	%1110-0-111-
ROL	%1110—1–111—

Bei Betrachtung fällt durchgehend ein Loch an der Position 9 auf. An dieser Stelle wird die Registernummer eingetragen, die mit dem Befehl gekoppelt ist. Es ist jedoch nicht sichergestellt, ob das Register als Ziel oder Quelle eingesetzt wird. Die Vergewisserung kommt dann beim Blick in die Tabelle.

Gönnen wir uns einen Blick "in" die Befehle. Die Bit-Manipulations-Befehle (mit Ausnahme der relativen Sprungbefehle beginnen alle mit einem "B") haben durchgehend an der Position 9 ihr benutztes Datenregister, das hier als Quelle benutzt ist. Bitveränderer, die Absolutwerte bearbeiten, folgen im kommenden Kapitel; sie belegen die drei Bit an der Position 9 anders.

Ausschlaggebend für den Bitmanipulationsbefehl ist somit Bit 6, 7 und 8. Zur Verdeutlichung ein Blick in die Tabelle.

Bitbelegung	Befehl
100	BTST
101	BCHG
110	BCLR
111	BSET

Auffallend sind ebenso die dritte und vierte Grundrechenart. Bei der Multiplikation und Division werden lediglich Datenregister als Zieloperand zugelassen, die EA findet Verwendung als Quellspezifikation.

Ob die Operation signed oder unsigned durchgeführt wird, liegt am gesetzten bzw. ungesetzten 8 Bit.

Beim LEA Befehl ist, ebenso wie bei den oben genannten Befehlen, als Ziel nur ein Register erlaubt. Das Register ist natürlich kein Datenregister, sondern ein Adressregister. Wenn dies nicht so wäre, würde die Abkürzung auch nicht "Load Effective address to Address Register" heißen!

Nun, der LEA-Befehl nimmt also die EA auf, allerdings nicht alle, denn der Befehl ist wählerisch. So sind folgende Kombinationen unerlaubt (Möglichkeiten durch Schrägstrich getrennt):

```
LEA Dx/Ax/(Ax)+/-(Ax)/#xxxx,Ay
```

Es sind also nur EAs erlaubt, die indirekt sind, und keine Adressmodifikationen anleiten, wie die Dekrements.

Der CHK-Befehle, dessen Benutzung sowieso im User-Betrieb eingeschränkt ist, erlaubt es den Mnemonik-Generatoren, verschiedene Längen anzugeben. Doch für Prozessoren, die unter dem 68020 liegen, ist nur die Wordbreite benutzbar, die die Längenkennung %110 erhält. Die Privis (Leute, die privilegiert sind) können auch auf Langword Checken. Sie haben dann die Kennung %100 einzusetzen.

Bei den beiden Compare-Befehlen, die in der Liste auftauchen, sind nur die ersten vier Bit belegt. Die restlichen 12 haben somit andere Bedeutungen. Wie gewohnt finden wir unsere EA an Pos o-5. Es sind alle Adressierungsarten erlaubt. Bei beiden Befehlen, CMP und CMPA gilt, dass das Ziel nur ein Datenregister oder ein Adressregister sein kann. Der Registerwert findet sich an Position 9 und belegt wie gewohnt 3 Bit. Übrig bleibt nun ein Loch von 3 Bit an der Stelle 6.

Die freien Bit bestimmen den Modus der Befehle. Da die Operandenlänge noch nicht erwähnt wurden, ist nachvollziehbar, dass sie durch den Modus repräsentiert wird. Leider sind die Modiwerte für die Befehle CMP und CMPA ungleich. So gilt für den CMP Befehl folgende Modus-Bitbelegung:

Länge	Modus-Bit
.b	000
.w	001
.1	010

Ein Beispiel zur Dekodierung:

```
CMP.L -(A2),D8
```

```
%1011------ Grundbefehl
%-----010---- Länge ist Long
%------100-- Modus
%-------010 Register
%----xxx------ Fehler, da unerlaubtes Register!!
```

→ Abbrechen

Für den CMPA-Befehl gilt:

Länge	Modus-Bit
.w	011
.1	111

Eine Byte Angabe ist nicht erlaubt. Es würde auch keinen Sinn machen. Bei Word-Angaben wird vorzeichenrichtig auf ein Long erweitert, und dann verglichen.

Befehle mit EA und Absoluten

Ebenso wie ein Datenregister als Ziel oder Quelle eingesetzt werden kann, kann auch ein Absolutwert benutzt werden. Dies jedoch, ganz klar, nur als Quelle.

Mnemonik	Bitkombination (15-0)
ORI	%00000000——
ANDI	%00000010———
SUBI	%00000100
ADDI	%00000110
EORI	%00001010——
СМРІ	%00001100
SUBQ	%0101-0
ADDQ	%1101-0
ASR	%1110-0-100-
ASL	%1110—1–100—
LSR	%1110-0-101-
LSL	%1110—1–101—
ROXR	%1110-0-110-
ROXL	%1110—1–110—
ROR	%1110-0-111-
ROL	%1110—1–111—

Es sind eine ganze Menge an Befehlen. Sie stammen aus dem Bereich mathematischer Operationen bzw. Rotationen, und auch vom Vergleich.

Beim ersten flüchtigen Blick, ist durchgehend eine 2-Bit-Lücke an Position 6 auffallend. Hier wird die OpLänge gesichert. Die Rotations- und Schiebebefehle werden mit keiner Längeninformation versehen, da die Rotation von Speicherinhalten, die durch die EAs ja ermöglicht werden, nur auf Word Basis erfolgt.

Bei den Befehlen ORI bis CMPI lautet die Endung immer "I", ein Anzeichen, dass Immediate, also unmittelbare Werte benötigt werden. Der Assembler benötigt jedoch im Regelfall keine Endung auf I, um zu Entscheiden, dass ein Immediate Wert eingesetzt wird. Er kann vielmehr selbst auf eine Unterroutine verzweigen, die die Absolutzahlen auswertet, und sie mit anderem Opcode schreibt.

Für alle xx(x) I-Befehle gilt, dass außer die EA "Adressregister direkt" alle weiteren benutzbar sind. Zeilen wie

subi #12,a2

sind nicht möglich, denn das Ziel ist ein Adressregister, uns somit kommt ein anderer Befehl zum Tragen, der SUBA lautet. Er wird im folgenden Kapitel besprochen, da er neben dem Registerwert und der EA noch die OpLänge kodiert aufnimmt.

Bei den Rollern muss der Absolutwert angegeben werden. Da sie maximal 8 Positionsverschiebungen erlauben, ist die Anzahl der Bitverschiebungen durch 3 Bit (2³ = 8) darstellbar. Wir kennen aus dem vorigen Kapitel die Verschiebebefehle mit zwei Registern. Platz für die Quelle ist an Position 11, 10 und 9, für das Ziel sind die Bit an Position 3, 2, 1 bedeutungsvoll. Da zum Bewegen der Werte um eine konstante Zahl kein zweites Datenregister benötigt wird, können die Quell-Bit, Bit 11, 10, 9 den Absolutwert aufnehmen.

Wenn man nun die 2-Register-Bewegebefehle und die 1-Reg-1-AbsWert-Bewegungsbefehle vergleicht, so kann man bei Betrachtung von Bit 5 folgendes feststellen: Ist Bit 5 gesetzt, so ist das Ziel ein Absolutwert, andernfalls ein Register.

Von den Schiebe- und Rollbefehlen gehen wir weiter zu den anderen. In der EA-Befehls-Auflistung finden sich zwei sehr häufig benutzte Mnemoniks, die besonders durch die Lücke bei 11, 10 und 9 auffallen. Es sind die gern genommenen Mathe-Quickies. Da sie auf alle "normalen" EAs anwendbar sind, und eine OpLänge aufweisen, ist das Lo-Byte schon abgeharkt. Doch Achtung, eine Sache darf nicht unerwähnt bleiben: Wenn die Operantenlänge Byte ist, darf die EA nicht Adressregister indirekt sein!

Bleibt nur noch das High-Byte, das unklar ist. SUBQ und ADDQ unterscheiden sich durch ein 15. gesetzte Bit im OpCode. Die vier Bytes für die Kennung sind somit auch geklärt. Letztendlich ist noch ein Platz für 3 Bit an der Position 9, 10 und 11. Klar, was da rein kommt. Der konstante Wert. Leider kann der Wert nur eine Zahl sein, die durch drei Bit darstellbar ist, also eine Zahl aus dem Bereich o...7.

Eine Addition (oder Subtraktion) mit (oder von) Null ist jedoch wenig sinnvoll. Besser wäre es, wenn eine Addition mit Null gleich einer Addition mit Acht wäre. Es entspricht z. B. bei den Verschiebe- und Rollbefehlen der Wert Acht gleich dem 3-Bit-Wert 000, aber acht Verschiebungen.

Freunde von Raytracing-Bildern verzweifeln häufig, wenn die Feinberechnung von Bildern Zeitspannen von Stunden einnehmen. Schuld daran, ist nicht nur die Taktgeschwindigkeit der Prozessoren, die mit 8 MHz reichlich unterbemessen ist, hauptsächlich verantwortlich für die langen Wartezeiten, sind die komplizierten trigonometrischen Berechnungen. Um Abhilfe zu schaffen kann nur bedingt mit schnelleren Prozessoren entgegenwirkt werden, denn diese müssen die Berechnungen immer noch selber ausführen. Die Algorithmen sind zwar ausgeklügelt, jedoch immer noch zu langsam, um vernünftige Ergebnisse in angemessener Zeit zu erwarten. Aufgrund dessen, kam die Idee, die Algorithmen auf einem Chip zu integrieren, und dann eine hardwaremäßige Berechnung durchzuführen. Die Zusatzchips, auch Koprozessoren genannt, die sich auf die Aufgabe spezialisiert haben, mathematische Operationen zu erledigen, heißen MC68881 und im Nachfüllpack MC688821. Die Chip-Kollegen, die Speicher oder Ein- Ausgaben verwalten, sind somit grundlegend anders.

Zur Namensgebung muss gesagt werden, dass sich MC68881 und der MC68882 nicht so grundlegend unterscheiden wie z. B. MC68000 und Aufsteiger MC68020. Der mathematische Koprozessor (FPU, Float-Pointig-Unit oder FPP, Float-Pointing-Processor) MC68882 unterscheidet sich nur insofern vom Vorgänger, dass er mit einer höheren Taktgeschwindigkeit von 33 MHz gegenüber 25MHz beim MC68881 gefahren werden kann. Eine weitere Änderung (die ernorm Geschwindigkeit bringt) ist eine Art Pipline Verfahren (CU, Conversion Unit), die Befehle schon liest, während die APU (Arithmetic Processing Unit) (vergleichbar mit der ALU im Prozessor) noch rechnet.

Die FPU Formate

Nicht nur der Befehlsatz eines Prozessors ist wichtig, auch die Möglichkeiten, verschiedene Datenformate zu benutzen, ist hörenswert. Manche werden ein Lied davon singen können, wie umständlich es sein kann, Zahlen, die vom C-Compiler benutzt werden in das Motorola Format umzuwandeln. Die Formate IEEE und FFP bekriegen sich ein wenig.

Im Folgenden sollen die Formate kurz vorgestellt werden.

Integer Data Format

Normales 680xo Format, dass das höchste Bit (das kann das 32-ste, 16-te oder 8-te Bit sein) zum Vorzeichenbit ernennt.

Binary Real Data Format

Bei diesem Format, welches etwa die dtsch. Entsprechung "Binäres Realzahlen-Format" hätte, werden entweder 32 Bit (Single Real), 64 Bit (Double Real) oder 80 Bit (Extended Real) zur Darstellung benutzt. Die interne Verwaltung der Formate wird durch die normalisierte Darstellung erreicht, was bedeutet, dass die Zahlen immer zwischen 1 und 2 liegen.

Packed Decimal Data Format

In diesem dezimal gepackten Realformat werden die Zahlen als 24 Zeichen gepackter String (BCD Ketten) verwaltet. Gepackt deshalb, weil sich zwei Zeichen ein Byte teilen müssen.

Wer jetzt denkt alle diese Formate sind hardwarwemäßig realisiert, der irrt, denn angesichts der Komplexität und verschiedenen Verhaltensweisen ist es nahezu unmöglich auf einem begrenzen Chipplatz alle Formate und dessen Operationen zu implementieren. Die FPU wandelt alle Werte die ankommen in Standarisierte Werte um. Der Standart, der für die Fließkommazahlen von Bedeutung ist, ist der IEEE Standart. Nach ihm ist z. B. die Aufteilung der Mantisse und viele Operationen genormt. Intern ist die Ablegung der Zahlen, mit der Verteilung der Bit, wie folgt geregelt.

Тур	Vorzeichen	Exponent	Mantisse	Summe
Einfache Genauigkeit	1	8	32	32
Doppelte Genauigkeit	1	11	52	64
Erweiterte Genauigkeit	1	15	64	80

Befehlssatz

Kommen wir in diesem Kapitel zum Eingemachten, der Programmierung der FPU. Wie andere Prozessoren auch, verfügt auch sie über einen Befehlssatz. Dieser ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, recht klein (wie nur +, -, *, /, sin, cos) sondern relativ groß. So hat der Anwender eine Auswahl von 64 Mnemoniks, um sein Programm zu verfassen. Da sehr komplexe Befehle enthalten sind, sollte man schon den gesamten Befehlssatz kennen, um optimal arbeiten zu können.

Die Befehle können von ganz unterschiedlicher Bedeutung sein. So wie es vergleichsweise Datentransportbefehle, arithmetische und logische Befehle usw. beim 680x0 gibt, lässt sich auch eine Klassifizierung der FPU Befehle finden. Diese lassen sich allgemein in fünf Gruppen einteilen.

- Datentransportbefehle
- Monadische Operationen (ein Operand)
- Dyadische Operationen (zwei Operanden)
- Programmsteuerbefehle
- Sonderbefehle zur Systemsteuerung

Wir wollen diese Kategorien folgend einzeln besprechen.

Datentransportbefehle bewegen

- 1. Daten aus dem Speicher in die 80-Bit breiten Register
- 2. Daten aus dem Speicher in ein CPU-Register
- 3. Daten aus dem CPU-Register in ein FPU-Register
- 4. Daten aus FPU-Register in den Speicher

Der Befehl, der die Übertragung einleitet heißt FMOVE, und hat jeweils eine Quelle und ein Ziel. Die Quelle kann eins der acht FPU Register sein, die über FPO bis FP7 angesprochen werden können, oder auch eine ganz normale Adressierungsart, wie wir sie aus dem ersten Kapitel schon kennen. Etwa:

Doch die Angabe der Richtung reicht noch nicht aus, vielmehr muss der Mathematische Koprozessor noch wissen, in welchem Datenformat die Werte übertragen werden sollen (intern werden sie nur in einem Format bearbeitet. Zu den bekannten Operandenlängen .b, .w und .1 kommen noch .s für das Single Real Format, .d für das Double Real Format, und .x für das Extended Real Format dazu. Des Weiteren existiert noch die Endung .p für das gepackte Feld, jedoch muss bei Benutzung dieser Darstellungsart hinter der Zielangabe in geschweiften Klammern und # noch ein sogenannter Formatparameter angegebnen werden. Dieser ist im Zweierkomplement anzugeben, und kann Werte zwischen -64 und 17 annehmen. Die angegebenen Werte werden formatiert, und zwar bestimmen die negativen Zahlen des Formatparameters die Anzahl der Nachkommastellen, und die positiven Werte die Anzahl Vorkommastellen, z. B. FMOVE. P FP1, Speicherstelle { # 3 }.

Bei diesem Beispiel wird der Wert im FPU-Register FP7 als packed decimal in (die) Speicherzelle bewegt. Es werden drei Stellen angenommen. Sollte die Zahl beispielsweise 12,345678 lauten, dann würde das Ergebnis 1.23E2 sein.

Konstante Werte sind immer verfügbar

Aus alten C-64 Zeiten kennen wir als Assembler-Programmierer sicherlich noch die internen ROM Tabellen, wo so interessante Werte wie Pi, Log, e, u. ä. drin war. Diese Konstanten dürfen natürlich auch bei professionellen Prozessoren nicht fehlen. Daher existiert eine Tabelle im ROM der FPU, die wichtige Konstanten enthält. Um sie anzusprechen gehen wir über den Befehl +FMOVECR.X + und einem Offset an die Werte ran. Im Folgenden zeigt die Tabelle, welche wichtigen Werte mit welchen Offsets verfügbar sind.

Offset	Konstante
\$00	Pi, 3.14159265
\$oe	lg(2), 0.30102
\$oc	e, 2.718281828
\$od	lb(e), 1.44269
\$oe	ln(e), 0.43429
\$of	0.0
\$30	ln(2), 0,69314
\$31	ln(10), 2.3026
\$32	100
\$33	10 ¹
\$34	10 ²
\$35	104
\$36	10 ¹⁶
\$37	10 ³²
\$38	10 ³²
\$39	10 ⁶⁴
\$3a	10128
\$3b	10 ²⁵⁶
\$3c	10 ⁵¹²
\$3d	10 ¹⁰²⁴
\$3e	10 ²⁰⁴⁸
\$3f	10 ⁴⁰⁹⁶

Da sich nicht alle Werte aus dem Speicher oder aus der Tabelle nehmen lassen, kommen wir zu den Berechnungen, eigentlich die Hauptaufgabe des Mathematischen Koprozessors. (Die Tabellen sind ein gute Ergänzung.)

Monadische Operatoren

Zuerst wären da einmal die monadischen Operationen. Man findet bei ihnen nur einen Funktionsparameter. Dieser wird verarbeitet, und es folgt, wie beispielsweise bei der Addition, keine Verknüpfung der Werte. Die 25 monadischen Mnemoniks sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Befehl	Bedeutung
FABS	Positiver Absolutwert
FACOS	Arcus Cosinus, arccos(x)
FASIN	Arcus Sinus, arcsin(x)
FATAN	Arcus Tangens, arctan(x)
FATANH	Arcus Tangenshyperbolicus, arctanh(x)

COSH	Cosinus, cos(x)	
TOSH	Cosinus, cos(x)	
50011	Hypercosinus, cosh(x)	
ETOX	e ^x	
ETOXM1	e ^x -1	
GETEXP	Exponent der Zahl	
GETMAN	Mantisse der Zahl	
INT	ab- oder aufrunden auf die nächste ganze Zahl	
INTRZ	abrunden auf dir nächste ganze Zahl	
LOGN	Logarithmus zur Basis e, ln(x)	
LOGNP1	ln(x-1)	
LOG10	Log. zur Basis 10, lg(x)	
LOG2	Log. zur Basis 2, lb(x)	
NEG	Negieren	
SIN	Sinus, sin(x)	
SINH	Hyperbelsinus, sinh(x)	
SQRT	Quadratwurzel, sqrt(x)	
ΓAN	Tangens	
ГАNH	Hyperbeltangens, tanh(x)	
FENTOX	10 ^X	
гwотох	2^{X}	

Dyadische Operatoren

Aber was haben wir davon, wenn wir Werte berechnen können, diese aber nicht mittels der Grundrechenarten verknüpfen können? Hinzu kommen noch Befehle, die zwei Operanden erlauben und somit Verknüpfungen ermöglichen. Sie heißen dyadische Operatoren. Bei diesen Operationen kann die Quelle entweder ein 68020 Register, eine Speicheradresse oder ein FPU Datenregister sein. Allerdings haben sie auch eine Restriktion in der Handhabung, denn bei den zwei Übergabewerten kann das Ziel nur ein Floatpointing-Register sein. Dies ist deshalb notwendig, da auch das Ergebnis immer in dem FPU Register erscheint. Der Koprozessor bietet uns 10 dyadische Befehle.

Befehl	Bedeutung
FADD	Addition, Quelle + FPn (*)
FCMP	Vergleich, FPn - Quelle (*)
FDIV	Division, FPn / Quelle (*)
FMOD	Ganzzahl, FPn MOD Quelle (*)
FMUL	Multiplikation, FPn * Quelle (*)
FREM	Differenz von FPn zum nächst höheren Vielfachen (*)
FSCALE	FPn * INT(2 ^{Quelle})
FSGLDIV	Division (Ergebnis im Single Real Format)
FSGLMUL	Multiplikation (Ergebnis im Single Real Format)
FSUB	Subtraktion, FPn - Quelle (*)

(*) von IEEE gefordert

Natürlich reichen auch diese Befehle nicht aus, um einen abgerundeten Programmfluss zu erreichen. Daher kommen noch Befehle hinzu, die Verzweigungen erlauben und Exceptions, aufgrund der diversen gesetzten Statusbit, auslösen können.

Das Statusregister

Vergleichbar mit dem Statusregistern der 680x0, wo z. B. das Negativ, Null Flag, o. ä., von Befehlen verändert werden, muss auch bei Matheprozessoren diverse vergleichbare Bit existieren. Das Statusregister hat den Namen Float Point Status Register (FPSR), und ist auch im Programm über dies verfügbar. Ein Auslesen wäre z. B. mit dem Befehl FMOVE FPSR, D0 möglich.

Aufgrund einer Menge von Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, beschränkt sich die Größe nicht auf ein paar Bitchen, sondern umfasst schon ein Longword, also 32 Bit, die komplett genutzt werden. Doch was viel wichtiger ist: Wie heißen denn die einzelnen Bit, und welche Funktion haben sie?

- Die Bit 24...31, also das höchstwertige Byte, wird als Floating Point Condition Code Byte bezeichnet. Die Abkürzung für dieses Monstrum ist FPCC. Sie entsprechen den Bedingungscodes der mathematischen Operationen. Allerdings sind nur vier von Belang, und somit sind die restlichen vier Bit mit Nullen aufgefüllt.
- Die Bit 16..23 erhielten den Namen "Quotient Byte". Gesetzt wird das Byte am Ende der FMOD und FREM Operation und fasst den Quotienten auf, den die Operation lieferte. Wie bei Zahlen mit Vorzeichen werden die niedrigsten sieben Bit als Zahl (der Quotient) genommen, und das übergebliebene als Vorzeichenbit genutzt.
- Die Bit 8..15 sind die Exception Status Bit (EXC). Da bei verschiedenen Operationen Exceptions ausgelöst werden können, können hier die gesetzten Bit ausgelesen werden. Wie die Belegung dieser Bit im Einzelnen ist, erfahren wir gleich, denn es gibt ein spezielles Register namens FPCR, mit den diese Bit gesetzt werden können. Da sie die gleiche Reihenfolge und Bitbelegung haben, wollen wir sie gleich besprechen.
- Die letzten Bit 7..o haben die Aufgabe, dem Benutzer ein Auftreten von Exceptions zu melden. Der Vorteil dieses Bytes, mit dem kunstvollen Namen AEXE (Accrued Exception Byte), ist, dass der Programmierer von langen Rechenoperationen sich ein dauerndes Überprüfen der EXC-Bytes sparen kann, und erst nach Ablauf der Termberechnung nachprüfen muss, ob ein Fehler, sprich Ausnahmebedingung auftrat. Damit dies allerdings auch funktioniert, muss dem Prozessor verboten werden, Exceptions auszulösen.

Bitnummer	Bedeutung	
31-28	Null da nicht belegt	
27	Negativ-Bit, Negatives Resultat	
26	Null-Bit, Ergebnis = 0	
25	Infinity-Bit, Resultat ist Unendlich	
24	Ergebnis keine gültige Zahl	
23	Vorzeichen des Quotienten	
22-16	Quotient	
13	Branch/Set fehlerhaft	
14	Keine Nummer	
13	Operand fehlerhaft	
12	Übertrag	
11	Untertrag	
10	Division durch Null	
9	Unerlaubte Operation	
8	Unerlaubte Dezimaleingabe	
7	Unzulässige Operation	
6	Übertrag	
5	Untertrag	
4	Division durch Null	
3	Unerlaubte Dezimaleingabe	
0-2	Nicht besetzt, Null	

Im letzten Abschnitt sind wir bei den Exception stehengeblieben. Man kann der FPU nur durch Setzten der Bit mitteilen, bei welchem Ereignis eine Exception ausgelöst wird. Dazu schauen wir uns mal die Tabelle an, die angefügt ist. Sollte ein Bit dieses Registers gesetzt sein, wird beim Auftreten dieses Falles eine Exception ausgelöst. In diesem Ausnahmezustand kann dann weiters zur Sicherung vorgenommen werden.

Letztendlich geben die Bit 0-7 das Mode Control Byte an, mit dem verschiedene Rundungsprozesse angeleitet werden können. Der Programmierer kann dabei zwischen vier grundlegenden Prozessen wählen:

Runden

- · zur nächstliegenden Zahl
- · zur nächst kleineren Zahl
- zur nächst größeren Zahl
- gegen Null

Zusammengefasst werden diese Bit als *Floating Point Contol Register* (FPCR) bezeichnet. Wie schon erwähnt finden wir die Bit 15..8 in dem Flot Pointing Status Register (FPSR), gleiche Stelle, gleicher Ort, gleiche Zeit, wieder.

branch/set on unorderd
signaling not a numbler
_

13	(OPERR)	operand error
12	(OVFL)	overflow
11	(UNFL)	underflow
10	(DZ)	division zero
9	(INEX2)	inacceptable operation
8	(INEX1)	inacceptable decimal input
7-6		precision
5-4		mode
3-0		zero

Condition Codes

Der Zusammenhang zwischen FPCR und FPSR ist geklärt, gehen wir nun einen Schritt weiter. Die CPU enthält Mnemoniks, womit der Programmablauf verändert werden kann. Dazu dienen Branch-Befehle, die in Kombination mit den Condition Codes zu Labeln verzweigen können. Es gibt entsprechend, wie bei den schon besprochenen Befehlsendungen der CPU (unter cc bekannt) auch Bedingungen, mit denen die FPU unter Kontrolle gebracht werden kann. Es lassen sich dabei Vergleiche zwischen den cc's der CPU und der FPU anstellen, und stellt dabei fest, dass zwei ähnliche Mnemoniks existieren. Diese zwei FPU cc's unterscheiden sich allerdings grundlegend, denn beim ersten Typ wird aufgrund eines ungültigen Operation eine Exception ausgelöst, und beim zweiten keine, auch wenn ein NAN, d. h. eine ungültige Operation, im Spiel war. Diese Trennung kann im Zusammenhang mit Programmiersprachen sinnvoll sein, denn es kann schnell aufgrund einer Fehlerquelle auf eine Auswertroutine verzweigt werden, die z. B. dem Benutzer mitteilt, dass ein Fehler auftrat. In der folgenden Tabelle sind die Endungen mit cc1 gekennzeichnet, die eine Exception auslösen, und die mit cc2, die eben keine zur Folge haben.

Die Mnemonik-Endungen lauten wie folgt:

cc1	cc2	Bedeutung
GE	OGE	größer gleich
GL	OGL	ungleich (größer oder kleiner)
GLE	OR	größer, kleiner oder gleich
GT	OGT	größer
LE	OLE	kleiner gleich
LT	OLT	kleiner
NGE	UGE	größer gleich, NAN Bit muss gesetzt sein
NGL	UGL	größer kleiner, mit NAN
NGLE	UR	größer, kleiner oder gleich, mit NAN
NGT	UGT	größer, mit NAN
NLE	ULE	kleiner gleich, mit NAN
NLT	ULT	kleiner, mit NAN
EQ	SEQ	Werte gleich
NE	SNE	Werte ungleich
F	SF	Immer falsch
Т	ST	Immer wahr
	•	•

Natürlich existieren auch CPU ähnliche Befehle, die mit den Condition Codes Programmverzeigungen anleiten können. Sie sind so aufgebaut wie die bekannten, und in der Schreibweise unterscheiden sie sich nur durch ein führendes "F".

Befehl	Operand	Bedeutung
FBcc		wie Bcc (spring nach Label, wenn cc wahr)
FDcc	Dn, <label></label>	wie DBcc
FSee	<ea></ea>	wie Scc (cc wahr, dann <ea>=-1, sonst 0)</ea>

 $Zus \"{a}tzlich\ zu\ den\ Sprungbefehlen\ k\"{o}nnen\ noch\ Zahlen\ getestet, und\ Zeitspannen\ gewartet\ werden.\ Der\ Schreibunterschied\ ist\ auch\ hier\ nur\ im\ "F".$

Befehl	Operand	Bedeutung
FTST	<ea></ea>	teste Zahl und aktualisiere FPSR

FNOP	faulenzen

Letztendlich bietet und der komplexe Baustein FPU auch noch Befehle zur Systemsteuerung.

In der vorigen Tabelle war gerade die Rede von Exceptions. Diese können auch mit einem FTRAPcc-Befehl eingeleitet werden. Die cc's sind der Tabelle zu entnehmen.

Die FPU im Multitasking

Eine sehr interessante Erweiterung der FPU ist die Fähigkeit den Multitasking Betrieb zu unterstützen. Wenn ein, zwei oder drei (oder ...) Tasks sich der FPU bedienen wollen, so muss sich einer entscheiden, der tatsächlich zugreifen kann, die anderen müssen warten. Das Problem bei der Sache ist nur, wenn lange Operationen anstehen, muss die eine Berechnung unterbrochen werden, und die anderen kommen zum Zuge. Die Unterbrechung kann im Programmablauf Probleme bereiten, denn Condition Zustände werden unter Umständen nicht in die neuen Operationen hineingezogen, und das kann Schwierigkeiten mit sich bringen, insofern, dass Überläufe oder unerlaubte Divisionen nicht korrekt verarbeitet werden. Um diesem Problem zu entweichen existieren zwei Befehle FSAVE und FRESTORE, die FPU Zustände (Register) sichern und wiederherstellen können. Sollte nach Bitten ein Task dem Wunsch eines anderen Tasks nachkommen, die FPU freizugeben, können die internen Zustände der FPU mit einem Befehl im Speicher abgelegt werden (man bezeichnet diese abgelegten Bereiche als State Frames), der andere Task holt die Register aus dem Speicher in die FPU und das Spiel geht von vorne los.

Zu diesem Thema ist noch das Floating Point Instuction Adress Register zu nennen. In FPIAR (dies ist die Abkürzung) wird die Adresse gesichert, bei dem die FPU stehenblieb. Dies hat praktische Gründe für den Programmierer, denn wie soll er (ohne Megacode) bei einer Exception die Adresse des letzten Befehls ermitteln?

Doch was für viele interessant sein dürfte, ist die Kommunikation mit diesem Chip. Leider können 68000-Prozessoren nur sehr umständlich auf den Befehlssatz zugreifen. 68020er aufwärts haben es entschieden einfacher, da sie Befehle zur Kommunikation mit Koprozessoren bieten. Letztendlich verschmelzen beim 68030 die Befehle so, dass man gar nicht mehr weis, wer letztendlich etwas macht. Bei diesem Prozessortyp, ist die FPU direkt über 32 Bit Leitungen mit der CPU verbunden, sodass dadurch allerschnellste Übertragungen von Daten möglich sind.

Interner Aufbau der Befehle

Die Formate und Befehle sind kurz angeschnitten worden, und in diesem Kapitel wollen wir uns dem Befehlssatz des Mathematischen Koprozessors etwas intensiver widmen. Wenn wir allerdings von einem vordefinierten Befehlssatz zum Ansprechen der FPU ausgehen, sind wir auf der falschen Spur. Vielmehr hat Motorola ca. 20 % Mikrocodeplatz auf dem 68000 freigehalten, um später noch einige Erweiterungen einzubauen. An Ideen mangelte es nicht, und unsere Intel Konkurrenz zeigt, wie man's auch machen kann. Sie hängen zwar mit allen anderen Befehlen kräftig nach, jedoch bieten sie Mnemoniks zur Stringverarbeitung. So ist das Suchen nach einem String und vergleichen von Strings eine Leichtigkeit. Auch Speicherkopierbefehle (wie sie selbst der Z80 bietet!) sind im Intel Chip verfügbar. Diesem Befehlsverlust sollte schon nachgetrauert werden, doch was soll's, man kann da nichts machen. Der Kopf der Entwickler war aber noch voller, und Gedanken an einer Aufpepplung der Matheroutinen (32-Bit Multiplikation = 64-Bit Ergebnis), Bitfelder, schnellere Divisionsalgorithmen gab es. Doch leider fuhr auch bei diesen Ideen der Zug schneller ab. Vor lauter Frust an die schönen Dinge, die noch hätten implementiert werden können, schufen sie eine Schnittstelle, die es erlaubt, zu späteren Zeiten noch Befehle einzubauen. Da jeder Befehl eine führende 4 Bit Kennung (Operationscodes) hat, muss einfach eine Bitkombination gefunden werden, die von keinem Mnemonik genutzt wird. Bei den Möglichkeiten 2⁴ = 16 (das kommt einen sehr wenig vor) werden zwei ausgeschlossen. Dies ist der Operationscode 1010 und 1111. Bekannt sind beiden Werte allerdings ehr als Line-A und Line-F-Emulation (\$axxx und \$fxxx), die binär eben 1010 und 1111 ergeben. Keiner der bekannten Befehle vergreift sich an diese armen Kennungen, sie unterscheiden sich alle in den ersten vier Bit. Was passiert nun, wenn der Prozessor merkt das man ihn linken will, und der Befehl überhaupt nicht existiert? (Ein Tätä gibt er bestimmt nicht aus!) Um sich bemerkbar zu machen hüpft er in den Ausnahmezustand, also einer Exception. Diese Exception hat wie jede, ihre eigene Adresse. Sie ist für \$axxx bei \$28 und für \$fxxxx bei \$2c zu finden. Jeder findige Programmier wird jetzt die Idee schüren: "Tolle Sache, damit kann ich endlich meine xy ungelöst Funktion aufrufen". Grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, aber was machen wir denn, wenn die Funktionscodes in späteren Chip Versionen vergeben werden? Leicht sind so Wege verbaut, denn läuft einmal eine Routine, und dann teilen die Motarolaner den Softwareherstellern mit, dass die beiden Operationscodes für Befehlserweiterungen benutzt werden, ist es schwierig alte Pogramme am laufen zu lassen, Abstürze sind vorprogrammiert. So wird für 68020'er die Kennung \$fxxx als Zugriffscode für Koprozessoren aller Art angesehen. Beim entdecken der %1111 Bitkombination freut sich die CPU immer auf die Koprozessor Befehle, die ankommen, denn so kann er sich wieder auf die faule Haut legen. Haben wir allerdings einen Koprozessor und keinen 68020 aufwärts, dann müssen wir etwas umständlicher zugreifen, denn in der Exception, die aufgrund des nicht Vorhandenseins ausgelöst wurde, muss ein Koprozessor Interface emuliert werden. Verdutzt schauten auch unsere Atari-Entwickler drein, denn in alten TOS-Versionen (vor unendlich geraumen Zeit) haben sie die Möglichkeit der Line-F-Emulation benutzt, um Betriebssystemaufrufe zu verarbeiten. Das war's erstmal mit der einfachen Ansprechung. Das Gewurschtel wurde dementsprechend groß und die Übersicht unübersichtlich. Solange nicht auch noch die Line-A-Befehle vom Prozessor neu benutzt werden, kann auch der Blitter im Atari ruhig weiterschnurren. (Wäre es so aufwendig, kompliziert, unschön, ..., gewesen, wenn die Entwickler eine einfache Unterroutine benutzt hätte? (So wie im Amiga OS!))

Die Befehle, die die Koprozessoren ansprechen, sind Line-F-Befehle. In einer nach dem Auftreten ausgelösten Exception können sie ausgewertet werden, und somit ihrer speziellen Arbeit nachgehen. Bewusst habe ich bisher Koprozessor geschrieben, und nicht FPU, um die es hauptsächlich gehen soll. Bei einem tollen 68020-Chip, lässt sich nicht nur ein Koprozessor ansprechen, sondern gleich acht! Zu den vordefinierten Bit %1111, die eine Koprozessorbenutzung einleiten (WICHTIG: Nur wenn wir einen haben kann auch einer angesprochen werden (logisch, nicht?), sonst Exception!!), folgen noch drei Bit an den Positionen 11-9, welche die Koprozessor-Identifikation angegeben. Reserviert wurden von Motorola die CP-Kennungen %000-%101, wovon %000 für die MMU 68551 und %001 für unsere FPU draufgehen. Und da haben wir was wir brauchen. Die ersten 4 + 3 = 7 Bit sind dementsprechend mit %1111001 vorbelegt.

Doch bleibt die bohrende Frage: "Und? Wie geht's denn jetzt weiter, mit einem fxxx kann man doch keine vier Grundrechenarten angeben?" Eine weitere Differenzierung ist in weiteren Bit-Angaben zu finden. Bei vier Grundoperationen brauchen wir zur Darstellung auch nur 2 Bit, denn $2^2 = 4$. Es ist definiert, dass die Bit

00	eine Addition,
01	eine Subtraktion,
10	eine Multiplikation und
11	eine Division

einleiten. Neben dieser grundlegenden mathematischen Festsetzung, was eigentlich für eine Operation gewünscht ist, ist ebenso eine Quell- und Zielangabe von Nöten. Einigen wir uns der einfacher halber auf Datenregister, die zur Aufnahme des Quell- und Zieloperanden benutzt werden. Um die Fülle von acht Registern anzusprechen benötigen wir 3 Bit, nach der alten Rechenregel, 3² = 8. Wie im vorigen Kapitel entspricht dementsprechend eine Drei-Bit-Kombination von 000 dem Datenregister D0 und eine Full-House-Kombination von 111 dem Register D7.

Jetzt ist auch alles Nötige für die Operation festgesetzt, und wir errechnen die Summe der Einzelbit, die letztendlich benutzt werden. Dies gibt nach Aufaddierung ein Ergebnis von 4 + 2 + 3 + 3 = 12 Bit. Was bleibt sind vier "übrige" Bit (16 - 12 = 4), die für unsere Zwecke nicht benutzt werden. Die nachstehende Tabelle gibt die Verteilung der Bit im Word an.

BitNr.	Bedeutung
15-12	Kennung, muss für Line-F %1111 sein
11-9	Koprozessorkennung, vordefiniert %001
8-5	??????
4-3	Angabe der Rechenart
2-0	Quellregister

Gehen wir noch einmal zur Wiederholung alle Fälle durch:

- 1. Haben wir einen 68020 aufwärts mit Matheprozessor, wird \$fxxx als Anspruch auf den Koprozessor verwaltet. Eine Exception wird nicht ausgelöst, die Befehlskennung wir "richtig" verarbeitet, und sofort an die FPU weitergeleitet, die dann die Rechenoperationen anleiert. Eine Unterbrechung der CPU ist nicht die Folge, und der Programmfluss kann flüssig erfolgen.
- 2. Sollte allerdings kein Mathekoprozessor mit dem 68020 verbunden sein, so wird auch hier eine Exception ausgelöst, in der dann von Hand eine Emulation programmiert werden muss. Dies ist in der Exception möglich
- 3. Wenn ein "billiger" 68000, der über keine Koprozessor-Befehle verfügt, mit einem tollen 68882 kommunizieren soll, dann ist dies nur über ein genormtes Protokoll möglich. Da die CPUs bis 68020 über kein Koprozessor-Interface verfügen, muss die Übertragung von Hand gemacht werden.
- 4. Privilegierte 68040-Besitzer haben mit diesem Chip-Model einen Prozessor erworben, der sagenhaft in der Ausführung ist. Sie spart sich die Arbeit über den Bus die FPU zu bemühen und führt selbst grundlegende Operationen, d. h. +, -, *, / aus. Berechnungen werden somit noch schneller im inneren des 68040 ausgeführt. Weitere Berechnungen im FPU-Bereich führt die CPU allerdings nicht durch. (Sonst wäre der Mathematiker ja auch unterbelastet!)

Umstieg Atari auf Amiga, Systemvergleich

Dieses Kapitel widme ich drei Gruppen. Zum einen Entwickler, die bestehende Atari Software auf dem Amiga umsetzen wollen (gibt es die?), dann dem Atari-Programmierer, der sich nach reiflicher Überlegungen einen Amiga zulegte und jetzt gerne entsprechende Routine kennenlernen würde, und schließlich einer großen Masse Amiganer, die zwar über Ataris lästern, aber keine Ahnung vom Betriebssystem haben. Für die, die noch nie mit dem Atari gearbeitet haben, werden ich das TOS des Ataris vorstellen, um Tendenzen zu entwickeln, wo das AmigaOS besser ist, und (oder) wo das Atari TOS Vorteile hat. Die Atarianer meinen immer noch, dass wir keine Ahnung von ihren Rechnern haben, zeigen wir ihnen, dass es doch so ist!

Der Streit über den besseren Rechner wird es noch lange geben, versuchen wir ihn sachlich zu führen. Als ich einst in der Mailbox meinen Senf zum Amiga zugab, und ihn, zugegebenermaßen, etwas hoch lobte, musste ich einiges an Schlägen (auch unter die Gürtellinie) einstecken. Die Reaktion war von Spinner bis Ahnungsloser, arroganter Besserwisser. Na ja, so was tut auch weh.

Das Betriebssystem des Atari, TOS

Das TOS (gern Tramiel [ja, ja, der wollte den Amiga für'n Appel und e'n Ei kaufen] Operation System genannt) besteht aus drei Teilen, dem

- 1. GEMDOS (TRAP #14),
- 2. BIOS (TRAP #13) und
- 3. XBIOS (TRAP #14).

Das GEMDOS ist das eigentliche Betriebssystem, es kennt alle Funktionen, die wir von einem DOS her kennen, eben Funktionen zum Behandeln von Dateien. Dazu hilft ihm das BIOS, das "Basic Input Output System". Da diese Funktionen allein nicht reichen, wird es vom XBIOS, dem "eXtend BIOS unterstützt".

Die Graphische Oberfläche unter GEM

Der Atari Rechner hatte wohl als erstes mit eine graphische Oberfläche. Größtenteils von Mac's abgekupfert, findet sich eine Implementierung von GEM, die auch später auf dem PC Kariere machte. Nachdem allerdings Windows in den PC Markt Einzug, finden wir von GEM nichts mehr. Auf dem Atari allerdings existiert es weiter, und es wurden immer mehr Erweiterungen beigefügt.

GEM steht für Graphic Enviroment Manager und ist eine grafische Umgebung. Im Einzelnen spaltet es sich in zwei Hälften, dem

- 1. VDI (Virtual Device Inferface) und dem
- 2. AES (Applikation Environment System).

Das VDI enthält grundlegende Grafikroutinen, wie Linie zeichnen und Kreise füllen, und das AES stellt die Übergeordneten Elemente wie Fenster und Box dar. Das AES nutzt dafür natürlich die Funktionen des VDI.

Um die Funktionen der VDI- und AES-Library aufrufen zu können, ist wie immer ein Trap-Aufruf gefragt. Besetzt für GEM-Aufrufe alle Art, ist der TRAP #2. Im Datenregister D0 wird nun dem Betriebssystem mitgeteilt, welche der beide Hälften benutzt wird. Ist D0 = \$c8, dann ist das AES gefordert, andernfalls bei der Konstanten \$73 das VDI. D1 ist ein Zeiger auf ein Datenfeld, das u. a. auch den Opcode der spez. Funktion enthält. Wir nennen das Datenfeld AES- oder VDI Parameterblock. Der Opcode identifiziert,

wie beim AmigaOS der Offset, die Funktion. So ist der Opcode für eine Funktion, die einen Text ausgibt z. B. 8 und der, der ein Fenster öffnet 101. Der Opcode ist im Control-Array des Parameterblocks enthalten.

Sofort können Parallelen zum AmigaOS entdeckt werden. Was beim AmigaOS die intuition.library übernimmt, regelt bei GEM die AES-Library. Grafikausgaben laufen beim Amiga über die graphics-, diskfont- und layers.library, der Atari spricht das VDI an. Größere Unterschiede sind beim Aufruf der jeweiligen Funktion zu finden. Rufen wir beim Amiga eine Library-Funktion auf, so werden alle Übergabeparameter, wie Koordinaten, Zeiger usw. über Register übergeben, der Aufruf geschieht letztendlich über die Adressierungsart-xxxx(a6). Atari bzw. GEM regelt den Aufruf anders, alle Übergabeparameter werden in ein Datenfeld abgelegt, und der GEM-Funktion muss lediglich ein Zeiger auf den Datenblock übergeben werden. Der Aufruf über den TRAP-Befehl finde ich persönlich etwas veraltet, eine Exception aufzurufen und dadurch einen Sonderzustand zu verursachen, eine schlechte Lösung. Na ja, der Apple-Mac macht's auch so, und der ist immer noch Vorbild.

VDI (Virtual Device Inferface)

Das VDI als Ausgebende Grafikeinheit hat so einige Features parat, wovon Amiga Benutzer nur träumen können. Denn das VDI ist unabhängig vom Grafikausgabegerät. Dies ist was feines, die Ausgaben können auf dem Monitor erfolgen, auf dem Plotter oder Drucker, und sogar in eine Datei umgeleitet werden. Diese Datei wird Metafile genannt. Es ist eine Datei mit objektorientiertem Format, die Daten liegen also nicht bitmaporientiert vor, sondern á la BASIC-Programm. Metafiles können anschließend auch auf Peripheriegeräte "kopiert" werden, das Ausgabegerät erstellt dann aufgrund der Daten die Grafik. Anwendungsbeispiel DTP: Ein Rechner ohne Drucker erstellt eine Datei, dieses wird weitergereicht, und evtl. auch einem anderen Computer unter GEM laufend (wenn man so etwas noch findet!) ausgegeben. Bei PC's läuft dies ähnlich unter Post-Script, die Befehle können auch als Programm in eine Datei umgeleitet werden, und dieses kann später auf einen Post-Script-Drucker ausgegeben werden, der dann die Grafik erstellt.

Die Unabhängigkeit der Grafikausgaben wird durch verschiedene Gerätetreiber unterstützt. Doch Gerätetreiber reichen ja allein nicht aus, vielmehr müssen diese auch angesprochen werden. Wenn das VDI folgende Aufgabe erhält: "Zeichne Linie", so muss zuerst abgefragt werden: "Wohin eigentlich?" Es muss also eine Einheit unter AES geben, die sich mit der Verwaltung der einzelnen Grafikausgabegeräte beschäftigt. Diese Einheit heißt

GDOS (Graphic Device Operating System)

GDOS verwaltet also die Gerätetreiber. Wenn auch alle Programmierer GDOS verwenden würden, wäre ja eine optimale Benutzerfreundlichkeit gegeben. Doch viele finden die Steuerung über das GDOS zu kompliziert, und auch die Langsamkeit trägt nicht gerade zur Verbreitung bei. Doch durch das neue GDOS Speedo unter NVDI wird dies hoffentlich der Vergangenheit angehören.

GDOS hat allerdings immer noch nicht den Kontakt zu den Peripheriegeräten, er hantiert allenfalls mit Geräteadressen. Die unterste Ebene ist das

GIOS (Graphic Input/Output System)

GIOS enthält die gerätespezifisch I/O-Funktionen. Der Programmierer kommt allerdings nicht mit dem GIOS in Berührung, alles läuft über das GDOS. Die Gerätenummer des gewünschten Gerätes muss GDOS übergeben werden, und dann wird mit dem dazu existierenden Gerätetreiber das GIOS angesprochen. GIOS ist also Schnittstelle zwischen I/O-Geräte und GDOS.

Interessant ist, wie die geräteunabhängige Programmierung erreicht wird. Dazu existieren zwei Koordinatensysteme:

- 1. NDC (Normalized Device Coordinates) (0,0)(32767,32767)
- 2. RC (Raster Coordinates) (0,0)(640,400)

Mit dem NDC wird Geräteunabhängigkeit erreicht, die übergebenden Koordinaten werden geg. auf das Ausgabemedium umgerechnet. RC ist allenfalls für das Ansprechen des SW-Bildschirm wichtig.

VDI-Funktionen

Das grundlegende Grafiksystem besteht, wie bereits gesagt, aus fundamentalen Grafikroutinen, die geräteunabhängig sind. Ungeachtet dessen lassen sich Oberbegriffe nennen, in denen die Funktionen eingeteilt werden können.

Kontroll-Funktionen	dienen der Initialisierung der Applikation
Ausgabe-Funktionen	kümmern sich um die grafischen Grundoperationen wie Linien und Kreise
Attribut-Funktionen	setzen die Attribute für Farbe, Schrifttyp und Stiftnummer
Raster-Funktionen	ermöglichen Operationen auf Speicherbereiche wie Kopieren und Verknüpfen
Eingabe-Funktionen	fragen Eingabemedien wie Tastatur und Maus ab
Nachfrage-Funktionen	sind das Gegenteil der Attribut-Funktionen, mit ihnen kann die jeweilige Einstellung ermittelt werden

Im Folgenden werden alle VDI-Funktionen der entsprechenden Amiga-Funktionen gegenübergestellt. Da oftmals keine entsprechende Funktion existiert, muss diese durch andere Befehle nachgestellt werden, oder ganz einfach generell neu programmiert werden. Ich werde bei den Amiga-Funktionen die Library angeben, oder eine Struktur, wo ein Eintrag zu ändern ist.

Die Funktionen beider Systeme sind in einem C-ähnlichem Code verfasst. Dies vereinfacht die Schreibweise, und ist trotzdem verständlich. Links finden wir die Atari-Funktionen, rechts eine mögliche Umsetzung.

Kontrollfunktionen zum Ansteuern von Geräten

vopnwk(workin, &handle, workout), Open Workstation, Gerätetreiber werden geladen	keine verg. Routine
vclswk (handle) , Close Workstation	keine verg. Routine
vopnvwk (workin, &handle, workout), Open Virtual Screen Workstation, einen Bildschirm ansprechen, nicht aber den Bildschirm des ST	keine verg. Routine

vclsvwk (handle) , Close Virtual Screen Workstation, virtuelles Ausgabegerät schließen	keine verg. Routine
vclrwk (handle), Clear Workstation, Löscht Bildschirm oder Seitenvorschub, Drucker bzw. Plotter	keine verg. Routine
vupdwk (handle), Update Workstation, Befehle, die im Puffer zwischengespeichert sind, werden ausgeführt	keine verg. Routine
vstloadfonts (handle, select), Load Fonts, für Gerätetreiber werden Zeichensätzte zur Verfügung gestellt	keine verg. Routine
vstunloadfonts(handle, select), Unload Fonts, Speicherplatz der Zeichensätze wieder freigeben	keine verg. Routine
vsclip (handle, clipflag, pxyarray), Set Clipping Rectangle, Grafikoperationen werden in einem Bildschirmausschnitt begrenzt	layers.library,InstallClipRegion(Layer,Region)

Grafische Ausgaberoutinen

v_pline(handle, count, pxyarray), Polyline/Polygon zeichnen	<pre>graphics.library, PolyDraw(RastPort,Anzahl,PointArray)</pre>
v_pmaker(handle, count, pxyarray), Polymaker, Im ptsin Array gesetzen Makierungen werden gezeichnet	siehe v_pline()
v_gtext(handle, x, y, string), Textausgeben	<pre>graphics.library, Move (RastPort, x, y), Text (RastPort, String, strglen (String))</pre>
v_fillarea(handle,count,pxarray), Filled Area, Ein Polygon ausfüllen	<pre>graphics.library, Anfangspunkt mit AreaMove(RastPort,x,y), weitere Punkte mit AreaDraw(RastPort,x,y) füllen mit AreaEnd(RastPort)</pre>
v_cellarray (), Cell Array, Bildschirm in Farb-Rechtecke aufteilen	keine verg. Routine
v_contourfill(handle,x,y,index),Contour Fill,Bereich ausfüllen	graphics.library, TmpRas-Struktur erstellen, dann Flood(RastPort, Modus, x, y)
vr_recfl (handle, pxyarray), Fill Rectangle, Rechteck ausfüllen	<pre>graphics.library, RectFill(RastPort, x1, y1, x2, y2)</pre>
+v_bar(handle,pxyarray), Bar, ausgefüllten Balken zeichnen	siehe vr_recfl()
v_arc(handle,x,y,radius,begang,endang),Arc,Kreisausschnitt zeichnen	muss selber programmiert werden
v_ellarc(handle,x,y,radius,begang,endang),Elliptical Arc, Ellipsenausschnitt zeichnen	muss selber programmiert werden
v_pieslice(handle,x,y,radius,begang,endang), Pie, zeichnet ausgefüllten Kreisbogen	muss selber programmiert werden
v_ellpie(handle,x,y,xradius,yradius,begang,endang),Elliptical Pie, zeichnet ausgefüllten Ellipsenausschnitt	muss selber programmiert werden
v_circle(handle,x,y,radius), Circle, ausgefüllten Kreis darstellen	<pre>graphics.library, AreaEllipse(RastPort,x,y,Radius,Radius), füllen mit AreaEnd(RastPort)</pre>
v_ellipse(handle,x,y,yradius,xradius),Circle,ausgefüllte Ellipse darstellen	<pre>graphics.library, AreaEllipse(RastPort,x,y,XRadius,YRadius), füllen mit AreaEnd(RastPort)</pre>
$\verb v_rbox (\verb handle , \verb pxyarray) , Rounded Rectangle, Rechteck mit abgerundeten Ecken$	muss selber programmiert werden
v_rfbox (handle, pxyarray), Filles Rounded Rectangle, ausgefülltes Rechteck mit abgerundeten Ecken	muss selber programmiert werden
v_justified(handle,x,y,string,length,word_space,char_space), Justified Graphics Text, Formatiert Text ausgeben, Zwischenräume werden automatisch eingefügt	muss selber programmiert werden

Attribut-Funktionen

vswr_mode(handle, mode), Set Writing Mode, Ob Grafikoperationen replaced,
transparent, XOR, oder reverse-transparent

vs_color (handle, index, rgb_in), Set Color Repräsentation, Farbnummer setzen, Intensität hier zwischen o und 1000	<pre>graphics.library, SetRGB4(ViewPort, FarbReg, r, g, b)</pre>
vs_color(handle,color_index), Set Polyline Color Index, Farbstift setzen	graphics.library, SetAPen(RastPort,Nr)
vsl_type (handle, style), Set Polyline Line Type, Linentyp angeben	Struct RastPort, RastPort.LinePtrn ändern
vsl_width(handle, width), Set Polyline Line Width, Linenbreite angeben	Blitterbedingt ist die Breite immer 16 Pixel
vsl_ends (handle, beg_style, end_style), Set Polyline End Styles, Ende und Anfang der Linen mit Abschluss, z.B. Pfeil oder abgerundet	muss selber programmiert werden
vsm_type (handle, symbol), Set Polymaker Type, Markierungen nicht Punkt, sondern bzw. Plus, Stern, Quadrat	muss selber programmiert werden
vsm_height (handle, height), Set Polymaker Height, Höhe der Markierungen ändern	muss selber programmiert werden
vsm_color(handle,color_index), Set Polymaker Color Index, Farbe der Markierungen ändern	muss selber programmiert werden, evtl. SetAPen()
vst_height (handel, heigh, &char_width, &char_heigh, &width, &cell_height), Set Character Heigh, Absolute Mode Ausgabetext in Höhe varieren	evtl. in diskfont.library, TextAttr.YSize ändern, dann neuen Zeichensatz laden
vst_point, Set Character Cell Heigh, Points Mode	siehe vst_heigh()
vst_rotation(handel, angel), Set Character Baseline Vector, Grundlinie drehen	muss selber programmiert werden
vst_font (handle, font), Set Text Face, Zeichensatz auswählen	graphics.library, OpenFont(TextAttr), Font muss sich in der Systemliste befinden, andernfalls diskfont.lib
vst_color (handle, color_index), Set Graphic Text Color Index, Farbe des Textes einstellen	evtl. SetAPen()
vst_effect (handle, effect), Set Graphic Text Special Effects, Fettschrift, helle, dunkle, unterstrichene, ausaueinder gezogene Schrift	graphics.library, SetSoftStyle(RastPort,font,Effekt
vst_alignment(handle, hor_in, vert_in, &hor_out, _out), Set Graphic Text Alignment, Hori- oder Vertikale Textausrichtung	Struct TextFont, z. B. TextFont. Baselin
vsf_interior(handle,style), Set Fill Interior, Fülltyp für Füllfunktion setzen	Struct RastPort, RastPort. AreaPtrn ändern
vsf_style(handle, style_index), Set Fill Style Index, Füllmuster auswählen	siehe voriges
vsf_color(handle,color_index), Set Fill Color Index, Farbe des Füllmusters einstellen	evtl. SetAPen()
vsf_perimeter(handle,per_vis), Set Fill Perimeter Visibility, Umrandung ein-/ausschalten	Struct RastPort, OPen ändern durch RastPort. AOlPen
vsf_updat(handle,pfill_pat,planes), Set User Defined Fill Pattern, eigenes Füllmuster definieren	siehe vsf_interior()
<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Raster-Operationen

vro_cpyform(handle, wr_mode, pxyarray, psrcMFDB, pdesMFDB), Copy Rater, Opaque, Quellraster mit Zielraster verknüpfen	graphics.library,von Bitmap nach Bitmap: BltBitMap(Quelle, x1, y1, Ziel, x2, y2, Breite, Höhe, Miniterm, Mask, Buffer) von Bitmap nach RastPort:BltBitMapRastPort(Quelle, x1, y1, Ziel, x2, y2, Breite, Höhe, Miniterm)
<pre>vro_cpyfm(handle, wr_mode, pxyarray, psrcMFDB, pdesMFDB, color_index), Copy Raster Transparent, einfarbiges Raster in farbiges wandeln</pre>	graphics.library, mit Blitter durch Schablone emulieren BltMaskBitMapRastPort(Qulle, x2, y2, Breite, Höhe, Miniterm, BltMask)
<pre>vr_trnfm(handle, psrcMFDB, pdesMFDB), Transform Form</pre>	keine Entsprechung
<pre>v_get_pixel(handle, x, y, pel, index), Get Pixel, Farbe des Punktes ermitteln</pre>	<pre>graphics.library, FarbNr = ReadPixel(RastPort, x, y)</pre>

Eingabefunktionen

<pre>set_mode(handle, dev_type, mode), Set Input Mode,</pre>	keine Entsprechung
Modus der log. Eingabeeinheit festsetzen, Sample oder Request	

vrq_locator(handle, x, y, &xout, &yout, &term), Input Locator, Request Mode, Position des Grafikcursor feststellen	<pre>nur mit Maus: Struct RastPort, RastPort.cp_x und RastPort.cp_y</pre>
vrm_locator(handle,x,y,&xout,&yout, &term),Input Locator,Sample Mode, Position des Grafikcursor feststellen	schwierige Entsprechung nur mit MessagePort lösbar
vrq_valuator(handle, valuator_in, &valuator_out, &terminator), Input Valuator, Request Mode, Wartet auf Eingabeänderung mit Cursor-Tasten (nicht auf dem ST, sonst aber normale GEM-Funktion)	siehe vrm_locator()
vsm_valuator(handle, valuator_in, &valuator_out, &terminator), Input Valuator, Sample Mode, Eingabeänderung mit Cursor-Tasten (nicht auf dem ST, sonst aber normale GEM-Funktion)	siehe vrq_valuator()
vrq_choise(handle,ch_in,ch_out),Input Choise, Request Mode auf Funktionstaste warten	1. Window-Handle ermitteln, 2. IDCMP auf Tastendruck, 3. Messageport einrichten, 4. Waiten und replyen, 5. aus IntuiMessage Tastencode, oder über Dos. Lib read() aus RAW:, 6. man erhält CSI, 0X-CSI, 9X
vsm_choise(handle, ch_in, ch_out), Input Choise, Sample Mode, zuletzt gedrückte Funktionstaste auswerten	ähnlich wie vrq_choise(),1. Window-Handle ermitteln, 2. IDCMP auf Tastendruck, 3. Messageport einrichten, 4. aus IntuiMessage letzten Tastencode
<pre>vrq_string(handle, max_lenght, echo_mode, echo_xy, &string), Input String, Request Mode, String einlesen</pre>	<pre>dos.library,Read(Output(),Mode,max_len), intuition.library,StringGadget einrichten</pre>
<pre>vsm_string(handle, max_lenght, echo_mode, echo_xy, &string)</pre>	siehe vrq_string()
vsc_form(handle, pcur_form), Set Mouse Form, Neue Form des Grafikcursors	<pre>intuition.library,SetPointer(Window, Heigh, Width, XOffset, YOffset)</pre>
<pre>vex_time(handle, tim_addr, otim_addr, &tim_conv), Exchange Timer Interrupt, Systeminterrupt verbiegen</pre>	exec.library, neuen Systeminterrupt: SetIntVektor(IntNr,Interrupt), Interrupt an Server anfügen, AddIntServer(IntNr,Interrupt)
v_show/hide_c(handle [,reset]),ShowCursor/Hide Cursor,Grafikcursorein/ausschalten	intuition.library, Mauszeiger über SetPointer(), löschen oder darstellen oder CSI nutzen
vq_mouse(handle, &pstatus, &x, &y), Sample Mouse Button State, Ermitteln der gedrückten Maustaste und der Positionen der Maus	intuition.library, IDCMP Flags setzten (MOUSEBUTTONS und MOUSEMOVE) daraufhin bei Nachricht IntuiMessage auslesen oder dos.library bei Read() CSI, Klasse(2);Unterklasse(0);Taste;Status(1000=linke Maustaste,2000=rechte Maustaste);MausX,MausY;Sekunden;Mikrosekunden
vex_butv(handle, pusrcode, psavcode), Exchange Button Change Vektor, Bei Bestätigen der Maustaste Routine	input.device, auf Mausdruck warten und reagieren anspringen
vex_motv(handle, pusrcode, psavcode), Exchange Mouse Movement Vector, bei Bewegen der Maus Routine anspringen	input.device, auf Mausbewegung warten und reagieren
vex_curv(handle, pusrcode, psavcode), Exchange Cursor Change Vector, bei Cusoränderung Routine anspringen	input.device
vq_key_s (handle, &pstatus), Sample Keybord State Information, Welche Sondertasten sind gedrückt worden?	Auslesen der IntuiMessage oder dos.library, Read() siehe vq_mouse(), Taste hier: 1=lk. Shift-Taste, 2=re. Taste, 4=CapsLock, 8=Control, usw.

Nachfrage-Funktionen

vq_extnd(handle, owflag, work_out), Extended Inquire Function, erweiterte Nachfragefunktion, Bildschirmart, Anz. Hintergrundfarben, unterstützt Texteffekte j/n, Vergrößerung j/n, Anz. Farbebenen für Raster, look-up-Unterstützung, Text-Rotation j/n, Anzahl Raster Operationen in der Sekunde, Anzahl Zeichen-Modi, Textausrichtung j/n, Farbwechsel Plotter j/n, Farbwechsel Farbbandverschiebung bei Matrixdruckern j/n, max. Anz. Punkte in polyline, max Größe des int-Array, Anz. Maustasten, Linientyp für breite Linen j/n	(TODO)
vq_color(handle, color_index, set_flag, rgb), Inquire Color Representation, Einstellung der Farbmischung ermitteln	<pre>graphics.library, Farbe = GetRGB4(ColorMap, FarbReg)</pre>
vql_attributes (handle, attrib), Inquire Current Polyline Attributes, Linien-Attribute ermitteln	Struct RastPort, Linientyp: RastPort.LinePtren,

	Linenfarbe: Rast.Port.FbPen, Zeichenmodus: RastPort.DrawMode
vqm_attributes(handle, attrib), Inquire Current Polymarker Attributes, Markierungstypen ermitteln	keine Entsprechung
vqf_attributes(handle, attrib), Inquire Current Fill Attributes, Markierungstypen ermitteln	Struct RastPort, Fülltyp: RastPort.LinePtren, Linenfarbe: Rast.Port.FbPen, Zeichenmodus: RastPort.DrawMode
vqr_attributes (handle, atrtrib), Inquire Current Graphic Text Attributes, Text-Attribute ermitteln	Struct RastPort, z. B. RastPort. TxHeigh
vqr_extend(handle, string, extent), Inquire Text Extend, Ausmaße des Strings berechnen	graphics.library, TextLenght (RastPort, Strg, AnzZeichen)
vqr_width(handle, char, &cell_width, &left_delta, &right_delta), Inquire Character Cell Width, Ausmaße eines Zeichens ermitteln	Struct TextAttrib

Escape Funktionen

Die folgenden Funktionen sind durch die Streuerzeichen des CLI's zu emulieren. Jeder Sequenz geht ein \$9b für CSI voraus.

vq_chells(handle,&rows,&colums),Größe des Bildschirm ermitteln	CSI,\$71, es kommt: \$CSI,31,3b,Zeilen,\$3b,Spalten,\$73
v_exit_cur(handle), von Text-Modus nach Zeichen-Modus	wofür?
v_enter_cur(handle), von Zeichen-Mode nach Text-Mode	wofür?
v_curup (handle), Text-Cursor herauf	CSI,"1",41
v_curdown (handle), Text-Cursor herunter	CSI,"1",42
v_curright(handle), Text-Cursor nach rechts	CSI,"1",43
v_curleft(handle), Text-Cursor nach links	CSI,"1",44
v_curhome (handle), Text-Cursor nach links oben	CSI,"1",\$3b,"1",\$48
v_eeos (handle), Text bis Bildende löschen	CSI,\$4a
v_eeol (handle), Text bis Zeilenende löschen	CSI,\$4b
vs_curadress(handle), Cursor seten	CSI,Zeile,\$3b,Spalte,\$48
v_curtext(handle), Textausgeben	Write(Output(),Strg,Len)
v_rvon(handle), Textausgabe invertiert	CSI,"7",\$6d
v_rvoff (handle) , Invertierung rückgängig	CSI,"o",\$6d
vq_curadress(handle), Cursorposition erfragen	CSI,\$6e
vq_tabstatus(handle), Fragen ob Maus verfügbar	warum?
v_hardcopy(handle), Hardcopy	
v_rmcur(handle), Maus abschalten	Cursor unsichtbar: CSI,\$30,\$20,\$70
v_dspcur(handle, x, y), Mauscursor an Position einschalten	Cursor sichtbar: CSI,\$20,\$70

AES (Applikation Environment System)

Das AES verwaltet die "höheren" Objekte. Es lassen sich zu AES selber wieder 11 Bibliotheken aufzählen:

- APPL (APPLication Manager). Anmeldung und Abmeldung eines GEM-Programms.
- **EVNT** (EVeNT Manager). Routinen zur Überwachung von Ereignissen. Bei uns macht das Exec mit den Message-Funktionen.
- MENU (MENU Manager). Es befinden sich hier Routinen zur Menüverwaltung. Zuständig beim Amiga ist die intuition.library.
- OBJC (OBJeCt Manager). Sie umfasst Routinen zum Erstellen und Verändern von Objekten. Beim Amiga werden diese Objekte Gadgets genannt. Sie finden sich in der intuition.library. Sonderobjekte in 2.0 sind in die gadtools.library ausgelagert worden.
- FORM (FROM Manager). Der Form-Manager ist eine Untereinheit, die zur Verwaltung von Dialogen eingesetzt wird. Auch ein Alert ist ein Dialog, um entsprechende beim Amiga zu suchen, ist die exec.library und die intuition.library heranzuziehen.
- **GRAF** (GRAphics Manager). Diese Einheit verwaltet bewegende Rechtecke.

- SCRP (SCRP Manager), GEM erlaubt es, mehrere Programme im Speicher zu halten. Damit diese auch Daten austauschen können, existiert ein Scrap-Manager. Scrap ist wie immer engl. und steht für Stückchen. Nur zwei Funktionen finden sich in diesem Teil von AES. Sie setzten bzw. lesen das Scrap-Directory. Dem Amiga wird die Kommunikation über AREXX leicht gemacht.
- FSEL (File SELect Manager). Der einzigartige File-Requester. (Uaaaah). Beim Amiga vielfältig erreichbar: asl.library, arp.library, requester.library, reqtools.library, req.library, und vermutlich noch viele mehr.
- WIND (Window Manager). Dieser Teil umfasst die meisten Funktionen, nicht umsonst werden wir verstärkt nach Parallelen zum AmigaOS suchen.
- RSRC (ReSouRCe Manager). Mit den Funktionen der RSRC-Library können die mit einem Resource-Constuction-Set erstellen Resource-Files geladen und verwaltet werden. Ein Resource-Construction-Programm erstellt Menüs, Alerts, Dialogboxen, Icons und mehr. Der Programmierer fährt also einfach mit der Maus über ein Arbeitsfeld, und bestimmt so das das Aussehen seiner späteren Oberfläche. Auf dem Amiga existieren zwar auch arbeitsvereinfachende Construction-Set, z. B. PowerWindow, aber es existieren keine Programme, die diese Dateien, die ja ein spezielles Format haben, laden. Na ja, so tragisch ist das auch nicht, immerhin erstellt PowerWindow ja eine Datei in C- oder Assembler-Format, das reicht für die Anwendungen aus.
- SEHLL (SHeLL Manager). Er enthält einige Routinen, mit der sich andere z. B. Applikationen starten lassen, oder die Kommandozeile ausgelesen werden kann.

Wie bei den VDI-Funktionen werden hier die AES-Funktionen mit Amiga Funktionen verglichen. Eine Gegenüberstellung entfällt, da die Routinen eine etwas genauere Erklärung benötigen.

Application Manager

```
ap_id = appl_Init()
```

Jede GEM-Anwendung muss diese Funktion aufrufen, um sich als Applikation anzumelden. Dadurch wird erreicht, dass eine Liste der laufenden Programme erstellt wird, und somit eine Verwaltung ermöglicht wird. Zurückgegeben wird eine Identifikationsnummer.

Ähnlich kann die Exec-Funktion FindTask (NULL) gesehen werden, hier wird auch die Systemliste nach dem aktuellen Task durchsucht, zurückgegeben wird der Zeiger auf die Task-Struktur, was man auch als Identifikationsnummer ansehen kann.

```
ap_rreturn = appl_read(ap_rid, ap_rlenght, ap_rpbuff)
```

Mit der Lese-Funktion kann aus einem Ereignispuffer eine bestimme Anzahl von Bytes gelesen werden. Die Abkürzung ap_rid wird im Weiteren Verlauf immer für die Identifikationsnummer stehen.

Umzusetzen auf den Amiga bedeutet einen Message-Port einzurichten, und ihn dann vom anderen Programm auszulesen. Eine andere Möglichkeit bietet das Device PIPE:

```
ap_wreturn = appl_write(ap_wid, ap_wlenght, ap_wpbuff)
```

Gegensatzfunktion zu app_read, in den Ereignispuffer werden eine bestimme Anzahl von Zeichen geschrieben. Bei beiden Funktionen ist ap_r/wlenght die Anzahl der Zeichen, und ap r/wpbuff der Puffer.

Um diese beiden Funktionen auf dem Amiga zu portieren, können wir auch einfach den unbenutzten Zeiger von tc_UserData der Task-Struktur nutzen. Da dieser ja für den Benutzer frei ist, und für jede Applikation ein anderer Puffer existieren muss, ist er gut zu verwenden. Man muss lediglich eine kleine Funktion schreiben, die Speicher allokiert, und den Zeiger auf diesen in Task. UserData einträgt.

```
ap_fid = appl_find(ap_fpname)
```

Mit dem Dateinamen der Funktion (ap fpname) die Identifikationsnummer holen.

Der Amiga bietet die Funktion Task=FindTask (name), die haargenau das gleiche macht, den Tasknamen suchen.

```
ap_trreturn = appl_trecord(ap_trmem, ap_trcount)
```

Diese Funktion dient zum Speichern der auftretenden Events. Sie trät dazu jedes auftretende Ereignis ein einer Liste ein, die durch den Zeiger ap_trmem gegeben ist. Ist die Anzahl der durch ap_trcount geg. Events überschritten, so werden keine Meldungen mehr gesichert. Anwendungsbeispiel: Dokumentationen von Software mit Automatischer Abarbeitung; Makrorecording.

Da diese Routine sehr komplex ist, muss zur Übertragung einiges an Aufwand getrieben werden. Wesendlich zur Arbeit herangezogen wird das input. device, welches uns die Ereignisse liefert. Wir generieren zunächst einmal einen Interrupt, der eine hohe Priorität hat, so dass die Priorität des Systemhandlers von 50 übertroffen wird. Zum Beispiel durch 51. Jetzt kommen die Ereignisse zunächst zu uns, und können in einem Speicherbereich abgelegt werden. Ein Demo-Programm findet sich im Amiga-Intern.

Der Events-Block von Atari besteht aus der Event-Art (Byte 0-1) und aus dem Event-Parameter (Byte 2-5). Die Werte sind folgende:

EventArt	Event-Parameter
Timer-Event (o)	Milli-Sekunden
Button-Event (1)	1 = gedrückt
Mouse-Event (2)	Lo-Word X/Hi-Word Y Koordinate
Keybord-Event (3)	Bit o = Shift rechts

Bit 1 = Shift links
Bit 2 = Ctrl
Bit 3 = Alt

Die auf dem Amiga entsprechenden Event-Typen sind:

Timer-Event (o)	IECLASS_TIMER (6)
Button-Event (1)	IECLASS_RAWKEY (1)
	IEQUALIFIER_LBUTTON(\$1000)
	IECLASS_RAWKEY (1)
	IEQUALIFIER_RBUTTON(\$2000)
Mouse-Event (2)	IECLASS_RAWMOSE (2)
	Koordinaten in InputEvent.ie_xy
Keybord-Event (3)	IECLASS_RAWKEY (1)

```
ap_tpreturn = 1 = appl_tplay(ap_tpmem, ap_tpnum, ap_tpscale)
```

Mit dieser Routine werden ap_tpnum-Events mit einer abgebbaren Geschwindigkeit (tpscale) (von 1-1000 regelbar) abgespielt. Der Block, wo die Events zu finden sind, wird der Funktion über den Zeiger ap tpmem mitgeteilt.

Ähnlich wie appl_trecord() ist auch hier vorzugehen. Wieder wird das input.device herangezogen. Es müssen nun die Events aus dem Speicherblock ausgelesen, und an alle Input-Handlern weitergeleitet werden. Dies ist relativ einfach, für das Input-Device existiert das Kommando IND WRITEEVENT, so kann der InputEvent-Block reisen.

Hier ein kleines Pseudoprogramm:

```
Input = OpenDevice("input.device")
Input->io_Date = Speicherblock
Input->io_Lenght = Länge
Input->io_Command = IND_WRITEEVENT
DoIO(Input)
CloseDevice(Input)
```

Event Manager

```
ev_kreturn = evnt_keybd()
```

Das AES wartet auf einen Tastendruck. Der Returncode ist der der gedrückten Taste.

Alle Event-Funktionen lassen sich am besten über das Message-System steuern. Da die AES-Funktionen Window-bezogen sein sollen, werden wir beim Amiga zu dem Window, der den Tastendruck empfangen soll, einen Port anlegen. Dieser wird dann mit der Exec-Funktion Wait () abgefragt, und nach dem Auslesen der IntuiMessage u.U. repliet. IDCMPFlag muss mit VANILLAKEY oder RAWKEY gesetzt werden, der Tastendruck ist in der IntuiMessage. Code und IntuiMessage. Qualifier abgelegt.

Das AES wartet, bis ein oder mehrere Maustasten gedrückt wurden. Selbst die Anzahl der Klicke bis zum Ereignis kann eingestellt werden (ev_bclicks), jedoch machen Werte >2 den Anwender zum Feinmotoriker. Sollen nicht alle Maustasten berücksichtigt werden, so kann ev bmaskm den Werte von 1 (linker Knopf), 2 (RK) und 3 (beide Knöpfe) annehmen. Zurückgegeben wird

Atari	Amiga IDCMP = MOUSEBUTTONS
ev_breturn=Anzahl Mausklicks	kann nicht festgestellt werden
ev_bmx = X-Koordinate	IntuiMessage.MouseX
ev_bmy = Y-Koordinate	IntuiMessage.MouseY
ev_bbutton = welche Maustaste	eigentlich immer die rechte,
	wenn aber bspw. IDCMP=MENUVERIFY
	dann wird ja eine Message auch
	bei gedrückter Linken gesendet
ev_bkstate = Sondertasten	IntuiMessage.Qualifier

Das AES sendet eine Nachricht, wenn der Mauszeiger ein rechteckiges Feld mit den Koordinaten ev_mox, evmoy, ev_mox+ev_mowidth, ev_moy+ev_moheight betritt oder verlässt (ev_moflags == 0 ? Eintritt : Austritt).

Schade, dass es so eine Routine nicht standardmäßig gibt. Der Amiga erkennt zwar angeklickte Bereiche, nicht jedoch berührte und angefahrene. Um so eine Funktion nachzuschreiben ist jedoch nicht viel Aufwand erforderlich. Wenn man die Aktionen aufzählt die GEM durchführt, dann kann man etwa diese Liste führen: Warte auf Mausbewegung, ist die Maus im Window, ist der Zeiger im Rechteck, dann sende Message. Diese Sequenzen können auch auf dem Amiga übernommen werde, nur auf den letzten Schritt muss verzichtet werden, es sei denn man möchte noch etwas mehr Aufwand treiben, dann ist die Routine aber "gefühlsechter", d. h. näher am Original dran. So emulierten wir lediglich die Abfrage, die wie folgt gestaltet werden kann: Man setzt das MOUSEMOVE-IDCMP-Flag, und ließt dann die Message aus. Jetzt vergleicht man die Koordinaten, die man durch IntuiMessage. MouseX (Y) bekommt, mit den Ausmaßen des Rechteckes. Ist der Wert zwischen ev_mox und ev_mox+ev_mowidth bzw. zwischen ev_moy und ev_moy+ev_moheight, dann Treffer.

```
ev_mgresvd = evnt_mesag(ev_mgbuff)
```

AES wartet solange, bis eine Nachricht im Ereignis-Puffer vorliegt.

Zu dieser Funktion haben wir das Abbild Message = WaitPort (Port).

```
ev_tresvd = evnt_timer(ev_tlocount,ev_thicount)
```

Bestimme Zeit lang warten, der 32-Bit Wert wird in Low- und Hi-Word aufgespalten.

Zur Umsetzung können zwei Pfade begangen werden:

- 1. nur einfach so warten, dann kann man die dos.library nutzen. (Delay ()-Funktion)
- 2. Message empfangen, wenn Zeit um ist. Dazu z. B. Interrupt einrichten, der die Systemzeit angibt, und mit der Wartezeit addiert. Ist die Summe erreicht, so kann der Interrupt eine eigene Message senden, auf die unser Programm dann reagieren kann.

```
ev_mwich = evnt_multi(ev_mflags, und noch viele Parameter)
```

(Da würden Register nicht ausreichen)

Diese AES-Funktion ist eine Zusammenfassung der bisher aufgezählten. Während die anderen Funktionen nur auf jeweils ein Ereignis warteten, kann mit dieser Funktion auf mehrere Signale gewartet werden.

Die Ereignisse, auf die gewartet werden kann, sind durch Bits in ev mflags kodiert.

```
ev_dspeed= evnt(ev_dnew,ev_dgetset)
```

Mit dieser Funktion lässt sich die Zeit für einen Doppelklick von o (lahm) bis 4 (fix) setzen.

Diese Event-Funktion würde auf dem Amiga in der intuition.library eine Äquivaltenz finden. Dazu müßten wir GetPrefs() aufrufen, die Preferences holen, und den Eintrag DoubleClick ändern.

Menu Manager

```
me_breturn = menu_bar(me_btree, me_bshow)
```

Mit dieser Funktion kann die Menüleiste eines Fensters gesetzt (me_bshow=1) oder gelöscht werden.

Das AmigaOS hat zwei verschiedene Funktionen um ein Menü darzustellen bzw. zu löschen. Mit SetMenuStrip (Window, Menu) wird es dargstellt, mit ClearMenuStrip (Window) wieder entfernt.

```
me_creturn = menu_icheck(me_ctree,me_citem,me_ccheck);
```

Das Prüfsymbol (Check Mark) wird einem Menüpunkt (me_citem) hinzugefügt. me_ccheck bestimmt wieder darüber, ob der Check-Mark gesetzt wird (1) oder nicht (Konstante o).

Notwendig ist so ein Befehl beim Amiga nicht, denn er kann einfach simuliert werden, auch durch ein Makro. Zur Identifikation ist natürlich der Menüpunkt wichtig, wenn wir diesen heranziehen, können wir in der Struct des MenuItem die Flags ändern. CHECKIT setzt dazu das Checksymbol, das wir im Gegensatz zum Atari auch selbst definieren können, und durch MENUETOGGLE wird dies automatisch gesetzt und gelöscht. Prüfen wir CHECKED, so können wir erfahren, ob der Punkt abgeharkt ist, oder nicht.

```
me_nreturn = menu_normal(me_ntree, me_ntitle, mennormal)
```

Die Menüleiste des Fensters wird revers oder normal dargestellt.

Dies ist beim Amiga nicht zu implementieren, oder aufwändig durch einen SetPatch (). Der Aufwand ist aber in jedem Fall nicht lohnenswert, sonst würde das AmigaOS dies auch beherrschen.

```
me_treturn = menu_text(me_ttree, me_titem, me_nnormal)
```

Der Texte eines Menüeintrages kann verändert werden.

Auf dem Amiga ist der Vorgang ähnlich wie bei menu_icheck (). Der Benutzer muss den Zeiger auf die MenuItem-Struktur vorweisen, damit weitergearbeitet werden kann. Jetzt einfach den Zeiger von MenuItem. MenuName ändern, und schon ein neuer Name. Sollten wir den Speicherplatz des alten Eintrages nutzen wollen, so darf natürlich der Name nicht größer sein als der vorherige. Aber dies ist ja kein Problem, einfach einen neuen Zeiger einsetzten, und die Länge kann beliebig sein. Hier auch der Nachteil des Atari-OS. Der Menüname wird überschrieben, d. h. der Eintrag hat die maximale Länge des Vorgängers, und man kann nicht Text-toggeln. Durch den Pointereintrag müssen wir lediglich die Textzeiger ändern, und schon haben wir einen neuen Menütext.

```
me_rmenuid = menu_register(me_rapid,me_rpstring)
```

Hier kann eine Accessory im ersten Menükasten aktiviert werden.

Kein Vergleich am Amiga-Markt. Möglichweise Task-Liste durchlaufen, und als Menüpunkt darstellen lassen.

Object Manager

```
ob_areturn = objc_add(ob_atree,ob_aparent,ob_achild)
```

Es wird in den Obkektbaum (ob atree) ein Objekt hinzugefügt.

Etwas komfortabler als beim Atari arbeitet die AmigaOS-Funktion AddGadget (Window, Gadget, Position).

```
ob_dereturn = objc_delete(ob_detree,ob_dlobject)
```

Es wird im Objektbaum (ob detree) ein Objekt mit dem Index ob dlobject entfernt.

Parallel existiert die Funktion RemoveGadget (Window, Gadget). Da bei bei den GEM-Funktionen lediglich ein int-Index zur Verfügung steht, und kein Zeiger auf das Objekt, muss zur Übertragung der beiden Funktionen eine Schleife programmiert werden, die die Gadget-Struct Index-Mal mit dem weiterführenden Zeiger NextGadget durchläuft.

Eine Funktion mit vielen Übergabeparametern. Sie dient zur Darstellung des Objekt-Baumes. Gehen wir einmal die Parameter durch, denn diese Funktion gibt es auf dem Amiga nicht in der Form. Also, ob_drstartob gibt den Startindex an ob_drdepth die Anzahl der Hierarchieebenen, ob_drxclip und ob_dryclip die x/y-Koordinaten des Ausschnittes, ab dem dargestellt werden darf, und ergänzend dazu ob_dtwclip und ob_drhclip, die Breite und Höhe.

Um sie der Commodore Maschine beizubringen muss zu der existierenden Gadget-Liste eine zweite angelegt werden. Dies ist aus dem Grunde notwendig, da die einzige Funktion zum Neuzeichnen von Gadgets, RefreshGadgets (und natürlich auf RefreshWindowFrame), keine Clip-Bereiche erlauben. Das heßt, die bestehende Gadget-Liste muss durchlaufen werden, und es dürfen nur die Objekte in der neuen Übernommen werden, die im richtigen Bereich liegen. Wenn die neue Liste dann gezeichnet wurde, kann sie verworfen werden.

```
ob_ofreturn = objc_offset(ob_oftree,ob_ofobject,&ob_ofxoff, &ob_ofyoff)
```

Eine Routine zum Berechnen der absoluten Objekt-Koordinaten relativ zum Bildschirmnullpunkt.

Die Koordinaten sind immer relativ zum rechten, linken, oberen oder unteren Rand, wenn man beispielsweise ein Objekt verändern will, und dazu die Koordinaten benötigt, muss die Gadget-Struct ausgelesen werden, und zunächst einmal festgestellt werden, "Wozu ist mein Objekt relativ zu?" (Abfragen von Gadget-Relativ (GREL) Konstanten GRELBOTTOM, GRELRIGHT, GRELWIDTH, GRELHEIGH). Dann über die aktuelle Fensterbreite Window. Width und Window. Height die Koordinaten des Objektes berechnen.

```
ob_orreturn = objc_order(ob_ortree,ob_orobject,ob_ornewpos)
```

Ein Objekt wird als Unter-Objekt verschoben.

Sehe ich keine Umsetzung, da wir keine Unter-Objekte haben. Sonst Gadget-Koordinaten holen, und einfach verändern.

Der Benutzer kann im Objekt einen Text eingeben.

Funktionell wie ein String-Gadget.

Es werden Objekte verändert, die sich im Bereich ob_cxclip, ob_cyclip und ob_cxclip+ob_cwclip, ob cyclip+ob chclip befinden.

Form Manager

```
fo_doreturn = form_do(fo_dotree, fo_dostartob)
```

Ein Benutzerdialog erscheint auf den Bildschirm, der mit EXIT zu beenden ist.

Alle Dialoge können als Requester gesehen werden. Bei dieser Funktion ist es denkbar für einfache Rechts-Links-Requester ein AutoRequest () zu benutzen, oder ein komplexeren Requester mit InitRequester (), Request ().

```
fo_direturn = form_dial(fo_diflag,fo_dix,fo_diy,fo_diw,fo_dih)
```

Eine Hilfefunktion für die Formularverwaltung. Sie enthält eigentlich view Funktionen, die in fo diflag angegeben werden.

- o = Bildschrim-Speicher reservieren
- 1 = ausdehnender Kasten
- 2 = schrumpfender Kasten
- 3 = reservierten Grafikbereich wieder freigeben.

Die Funktion unterstützt ein Spezial-Feature, den Flying-Dial, den fliegenden Dialog. Bei einem Fenster, das geschlossen oder geöffnet wird, wird gerne dieser Flieger benutzt.

Auf dem Amiga muss diese Funktion wie viele andere selber gecoded werden. Schwierig ist dies ja nicht, man zeichnet einfach über DrawBorder () ein Rechteck, oder nutzt die Line ()-Funktion. Was etwas Timing und Probieren kostet, ist die Geschwindigkeit des Erscheinens und die der Schrittweite.

```
fo_aexbttn = form_alert(fo_adefbttn,fo_astring)
```

Die bekannte Warnmeldung wird auf dem Bildschirm gebracht. Die Informationen über den Text und über die Buttons werden über den Zeiger fo_astring verwaltet. Das Format des Strings ist "[Piktogramm][Text][Knopf]". Piktogramm ist eine Nummer, die folgenden Icons erscheinen lässt:

- o kein Pictogramm
- 1 NODE-Pic (Ausrufezeichen)
- 2 WAIT-Pic
- 3 STOP-Pic

Der Text, mit max. 5 Zeilen und 30 Zeichen, wird mit |-Zeichen zeilenweise getrennt.

Die Knöpfe, von denen es mehrere geben kann, haben alle ihren eigenen Text. Dieser wird in der Form [Text1|Text2|..] angegeben.

Eine schöne Funktion, die durch Libraries wie requester.lib schon nachgestellt wurde. Zur Selbstprogrammierung ist eine eigene Requester-Struct wieder gefragt. Dabei ist das Icon ein nicht wählbares Gadget, der Text ein Eintrag in Requester.ReqText (bei mehreren Zeilen natürlich verknüpft) und die Buttons ganz normale, umrandete Bool-Gadgets.

```
fo_eexbttn = form_alert(fo_enum)
```

Eine TOS-Warnmeldung wird dargestellt. Grundlage für diesen Dialiog bildet die GEM-Funktion form_alert(), die den Text "TOS error #fo_enum" ausgibt. Als Icon wird das Stoppschild benutzt.

```
fo_cresvd = form_center(to_ctree,%fo_cx,&fo_cy,&fo_cw,&fo_ch)
```

Jeder Objet Baum hat bestimmte Startkoordinaten. Diese Funktion errechnet nun die Größe dieses Komplexes, und liefert als Resultat die Koordinaten des Baumes, wie es zentriert erscheinen würde.

Implementiert hieße dies: Gadgetliste durchlaufen, und die Koordinaten auf einem Rechteck ausdehnen. Das heißt, immer die extremsten Ausdehnungen nach unten, oben rechts und links speichern. Dann dieses Rechteck halbieren, und wir hätten den Mittelpunkt. Die Atari-Routine trägt jetzt noch diese Kooridinaten in der Wurzel des Baumes ein.

Eine Unterroutine von form_do().

So wie beim String-Gadget das input.device angesprochen wird, so ist es auch bei der Umsetztung von form keydb zu nutzen.

```
fo_breturn = form_button(fo_btree,fo_bob,fo_bclks,&fo_bobnxt)
```

Sie arbeitet ähnlich wie form_keybd, nur dass sie die Mausdrücke überwacht. Bei einem Anklicken des Exit-Symbols wird bzw. fo breturn mit o zurückgegeben, andernfalls mit einem Wert ungeleich Null.

Graphics Manager

Alle Funktionen des Graphic Managers müssen selber programmiert werden. Somit werde ich nur die Atari-Funktionen beschreiben, aber keine Umsetztungen. Diese sind in allen Fällen sehr einfach.

Mit der Maus kann der Benutzer ein Rechteck mit den Ausmaßen gr_dstartx, gr_dstarty, gr_dwidth, gr_dheight in einem anderen Rechteck mit den Ausmaßen gr_dboundx, gr_dboundy, gr_dboundw, gr_dboundh verschieben. In den beiden Variablen dfinishx und dfinishy wird die X- und Y-Koordinate beim Loslassen der Maus gesichert.

Diese Funktion wird zum Verschieben der Fenster eingesetzt. Da nur bei sehr wenigen Rechnern (die genug Rechenleistung haben) der komplette Fensterinhalt mit verschobnen wird, (z. B. bei Archimedes (lässt sich aber auch abschalten) wird durch das Rechteck das Fenster angedeutet.

Die Funktion zeichnet einen Kasten, der in der linken oberen Ecke beginnt. Die rechte untere Ecke folgt den Mausbewegungen. Wird die linke Maustaste gedrücket, so ist die Prozedur beendet.

Einsatzbereich: Sizen des Fensters. Auch hier wird das Fenster nicht sofort vergrößert, sonden erst, nachdem der Benutzer die Recheckvorgabe beendet hat. Der Archimeds zeigt auch hier, was möglich ist, bei ihm ist (natürlich wieder optional) eine Vergrößerung mit gleichzeitiger Fensterrefreshung eine Kleinigkeit.

Diese Funktion zeichnet auf dem Schirm ein Rechteck, dass sich von einer Position zur anderen bewegt.

Ein sich ausdehnendes Rechteck mit den Ausmaßen gr_gstx , gr_gsty , $gr_gstwidth$ und $gr_gstheight$ zeichnet diese Funktion. Es wird am Ende so groß sein wir die Box mit der Größe von $gr_gfinwidth$, $gr_grinheight$ ab der Position gr_gfinx/gr_gfiny .

Ähnlich der Funktion graf growbox (), nur, dass das Rechteck schrumpft.

```
gr_wreturn = graf_watchbox(gr_wptree,gr_wobject,gr_winstate,gr_woutstate)
```

Ist der Mauszeiger über einem Objekt, und wird der Mauszeiger gedrückt, so wird dieses Objekt verändert. Mögliche Aktionen sind in gr winstate vermerkt:

0	Normal
1	Selected
2	Crossed
4	Checked
8	Disabeled
16	Outtlined
32	Shadowed

Der Übergabewert gr wreturn ist null, wenn die Maus beim Loslassen auserhalb des Rechecks war, andernfalls eins.

```
gr_slreturn = graf_silderbox(gr_slptree,gr_slparent,sr_slobject,gr_slvh)
```

Ähnlich der Funktion graf_rubberbox(), jedoch erlaubt graf_silderbox() nur die horizontale (gr_slvh = 0) oder vertikale Verschiebung (gr_slvh=1).

Einsatzbereich sind Fenster, die nur in einer Ausrichtung verändert werden dürfen.

```
gr_handle = graf_handle(&gr_hwchar,&gr_hhchar,&gr_hwbox,&gr_hhox)
```

Mit dieser Funktion werden Grafikdaten wie Handle der geöffneten VDI-Station, Breite und Höhe eines Buchstabens, Breite und Höhe eines buchstabenumfassenden Kastens ermittelt.

```
gr_moreturn = graf_mouse(gr_monumber,gr_mofaddr)
```

Die Form des Mauszeigers kann mit dieser Funktion verändert werden. Wenn die Symbole nicht ausreichen, kann ein eigener definiert werden, die Referenz auf den 35 Byte großen Speicherblock sollte in <code>gr_mofaddr</code> stehen. Die Mausform stehend in <code>gr_monumber</code> kann folgendes Aussehen haben:

Table 5. Mausformen

0	Pfeil
1	senkrechter Balken (Cursor)
2	Biene

3	Hand mit Zeigefinge
4	flache Hand
5	dünnes Fadenkreuz
6	dickes Fadenkreuz
7	Fadenfreuz als Umriss
255	Mausform ist durch gr_mofaddr neu defiert worden
256	Maus abschalten
257	Maus anschalten

```
gr_mkresvd = graf_mkstate(&gr_mkmx,&gr_mkmy,&gr_mkmstate,&gr_mkkstate)
```

Der Status der Eingabegeräte Maus und Tastatur werden ermittelt. In den Speicherbereich <code>gr_mkmx</code> und <code>gr_mkmx</code> schreibt die Funktion die Koordinaten, <code>gr_mkmstate</code> ist der Maus-Taste, in dem Bit o gesetzt ist, wenn die linke Maustaste gedrückt ist, <code>gr_mmkstate</code> leztendlich der Status der Tasten. (Bit:o=Shift rechts; 1=Sh.lks, 2=Cntr, 3=Alt)

Scrap Manager

```
sc_rreturn = scrp_read(sc_rpscrap)
```

Ein String aus dem AES-Puffer in die eigende Anwendung schreiben. Der Zeiger, der den eigenden Puffer beschreibt ist sc rpscrap.

```
sc_wreturn = scrp_write(sc_wpscrap)
```

Ein String aus dem eigenen Puffer (sc_wpscrap) wird in globalen Puffer des AES geschrieben.

Beide Funktionen werden von Programmierern nicht sehr häufig benutzt. Als AmigaOS-Programmierer ist man sehr mit AREXX verwöhnt, dass so ein Bim-Bim nicht nötig wird. Die Kommunikation kann schon etwas komfortabler sein.

File Select Manager

```
fs_ireturn = fsel_input_input(fs_iinpath,fs_iinsel,&fs_iexbutton)
```

Diese Funktion stellt einen File-Selector dar. Da dieser aber völlig daneben ist, gehört diese Funktion vermutlich zu den meist gepatcheden überhaupt im Atari-TOS. Übergeben werden der Prozedur lediglich zwei Parameter, ein Zeiger auf den Pfad-Namen (fs_iinpath) und ein Zeiger auf den Dateinamen. Da der Returnwert schon angibt, ob die Funktion an sich fehlerhaft war (z. B. keine Disk), wird eine weitere Variable beschrieben, fs_iexbutton. Ist der Wert o, so ist der ABBRUCH-Knopf gedrückt worden, andernfalls der OK-Knopf.

Window Manager

```
wi_ccreturn = wind_create(wi_crkind,wi_crwx,cr_wy,wi_crww,wi_crwh)
```

Speicher für ein neues Fenster wird von GEM bereitgestellt und es wird eine Window-Struktur erstellt. Den Übergabeparameter kenne wir schon, es ist ein Handle, der in wi_ccreturn zurückgegeben wird, der Window-Handle. Auch das Aussehen des Fensters kann durch eine Konstante (wi_crkind) festgelegt werden. Folgende Möglichkeiten bietet das System:

Table 6. Options zum Steuern des Fenstersaussehens

Bit	Name	Amiga	Bedeutung
0	NAME	Title=0	Titelzeile wird mit Fensternamen belegt
1	CLOSE	WINDOWCLOSE	Eine Close-Gadget
2	FULL	ab 2.0	Ein Feld zum Vergrößern des Bildes
3	MOVE	WINDOWFRAG	Das Window kann am Bildschirm verändert werden
4	INFO	-	Eine Informationsazeile wird mit dargestellt
5	SIZE	-	Die Größe kann modifiziert werden
6	UPARRAW	-	Pfeil nach oben wird beigefügt
7	DNARROW	-	Pfeil nach unten

Wal IDE		1 01:1
VSLIDE	-	vertikaler Schieber
LFARROW	-	Pfeil nach links
RTARROW	-	Pfeil nach rechts
HSLIDE	-	horizontaler Schieber
]		LFARROW - RTARROW -

Neben dem Aussehen ist die Größe des zukünftigen Windows anzugeben.

Im Gegensatz zum Amiga, der mit OpenWindow () ein Fenster erstellt und gleich auch darstellt, sind beim Atari zwei Vorgänge nötig. Denn mit wind create () wird nur Speicher uns Aussehen festgelegt, erscheinen wird das Fenster erst mit dem Befehl:

```
wi_oreturn = wind_open(wi_ohandle,wi_owx,wi_oxy,wi_oww,wi_owh)
```

Das mit win_create Fenster wird dargestellt. Dieses kann jedoch andere Ausmaße und Koordinaten haben. Neue Koordinaten könnte in wi owx und wi oxy übergeben werden, wi oww/wi owh lassen andere Höhen und Breiten zu.

Kann man sich sparen, wenn man allerdings BACKDROP setzt (siehe wind_close (), sollte man das BACKDROP-IDCMP-Flag löschen).

```
wi_clreturn = wind_close(wi_clhandle)
```

Das Fenster, gegeben durch den Handle wi_clhandle, wird vom Bilschirm geholt. Die Strukturen usw. existieren jedoch noch, ein erneuter Aufruf von wind open () würde er wieder hervorkommen lassen.

Auf dem OS von unserem Rechner müsste das Fenster versteckt werden. Dazu könnten es wir in den Hintergrund legen, indem wir das BACKDROP-Flag durch ModifyIDCMP() setzen.

```
wi_dreturn = wind_delete(wi_dhandle)
```

Um das Fenster letztendlich zu verstören, d. h. der Speicherplatz wird freigegeben muss wind_delete() eingesetzt werden. Bei uns ein CloseWindow().

```
wi_sreturn = wind_set(wi_shandle,wi_sfield,wi_sw1,wi_sw2,wi_sw3,wi_sw4)
```

Um das Aussehen der Fenster zu verändern, ist diese Funktion integriert worden. Sie erlaubt es dem Benutzer, aufgrund von gesetzen Bits, die in der Maske wi_sfield zu setzen sind, Komponenten oder Optionen zu gestatten. Die Komponten sind Randbereich und Titelzeile. Druch die Maske können Fensterschieber gesetzt werden, aktive Fenster festgelegt werden, u.a. Ebenso lassen sich der Fenstertitel und der Titel der darunter liegenden Informationszeile verändern.

Eine Übertragung ist lediglich durch direkte Veränderung der Window-Struktur möglich. Eine Inforationszeile gibt es sowieso nicht, sie müsste evtl. als ein unwählbares Gadget dargestellt werden.

Mit Hilfe dieses Unterprogramms können Fensterattribute gelesen werden. Die Variable wi_gfield wird auf eine Zahl zwischen 4 und 16 gesetzt, und dann werden die Datenfelder mit bestimmten Werten gefüllt. Folgende Auflistung zeigt, welche Werte ausgelesen werden können:

Wert	Funktion
4	Koordinaten des Arbeitsbereiches wird übergeben
5	Koordinaten der Gesamtgröße
6	Koordinaten des vorhergehenden Fensters
7	Koordinaten des Fensters in seiner größtmöglichen Form
8	relative Position des horizontalen Schiebers
9	relative Position des vertikalen Schiebers
10	Window Handle des aktiven Fensters wird übergeben
11	Koordinaten des ersten Rechtecks in der Rechteckliste
12	Koordinaten des nächsten Rechtecks in der Rechteckliste
13,14	reserviert
15	Größe des horizonalen Schiebers relativ zu Größe des Kastens
16	Größe des vertikalen Schiebers relativ zu Größe des Kastens

Auslesen der Window-Strukt. Gegebenenfalls Sizer in Prop-Gad-Strukt auslesen.

```
wi_freturn = wind_find(wi_fmx,wi_fmy)
```

In der Variablen wi_freturn wird das Handle des Fensters zurückgegeben über dem sich gerade der Mauszeiger befindet. Bei dem Wert null, so ist, das kann man sich schon denken, kein Fenster unter dem Zeiger, sondern lediglich leerer Desktop.

```
wi_ureturn = wind_update(wi_ubegend)
```

Diese Mehfunktions-Funktion hat die Aufgabe bei den Werten

- GEM AES mittzuteilen, dass die Applikation einen Bildschirmbereich refresht, und daher nicht dazwisckengefummelt werden darf
- wieder GEM AES über das Ende eines Bildaufbaus zu informieren
- der Applikation die Kontrolle über die Mausfunktionen zu entreißen. Somit liefert AES keine Events mehr bei Größenänderungen von Fenstern oder auch keine Infos über die Drop Menüs.
- die Kontrolle wieder dem GEM zu übergeben

Bei bekannter Größe des Fensters errechnet diese Routine die Umrissausmaße des Fensters.

In den einzelnen Variablen werden folgende Werte übergeben, die abhängig sind vom Inhalt wi_ctype, denn ist dieser Wert o, so werden die Ausgaben auf die Gesamtgröße bezogen, andernfalls, bei 1, auf die Außmaße des Arbeitsbereiches. Wenn also die folgenden Werte abhängig von ctype sind, so sind die anderen Übergabewerte ebenfalls angegeben.

wi_cinx	X Koordinate des Arbeitsbereiches/Gesamtfensters
wi_ciny	Y Koordinate des Arbeitsbereiches/Gesamtfensters
wi_cinw	Breite des Arbeitsbereiches/Gesamtfensters
wi_cinh	Höhe des Arbeitsbereiches/Gesamtfensters
wi_coutx	X Koordinate des Gesamtfensters/Arbeitsbereiches
wi_couty	Y Koordinate des Gesamtfensters/Arbeitsbereiches
wi_coutw	Breite des Gesamtfensters/Arbeitsbereiches
wi_couth	Höhe des Gesamtfensters/Arbeitsbereiches

Um die Größe korrekt berechnen zu können, müssen selbtsverstämdlich die Komponenten des Randbereiches mit berücksichtigt werden. Sie sind daher in wi_ckind zu übegeben, die Bedeutung der Bits die aus wind_create bekannt.

Resource Manager

Alle Resource-Funktionen müssen selber programmiert werden, da der Amiga Resource-Dateien nicht bietet.

```
re_lreturtn = rsrc_load(re_lpfname)
```

Eine Datei mit dem Namen re_lpfname wird geladen und vom Zeiger-Format ins Pixel-Format umgewandelt.

```
re_freturn = rsrc_free()
```

Das Resouce-File wird aus dem Speicher verbannt.

```
re_gretrn = rscr_gaddr(re_gtype,re-gindex,&re_gaddr)
```

Die Adresse einer Datenstruktur wird ermittelt.

```
re_sreturn = rsrc_saddr(re_stype,re_sindex,re_saddr)
```

Die Adresse einer Datenstruktur wird in den Baum eingearbeitet.

```
re_oresvd = rsrc_obfix(re_otree,re_oobject)
```

Wie Koordiaten eines Objektes werden umgewandelt. Es ist die Umwandlung, die bei rsrc load () automatisch geschieht.

Shell Manager

```
sh_rreturn = shel_read(&sh_rpcmd,&sh_rptail)
```

Der Kommandostring wird ein einen Speicherplazt kopiert. Der Pfadname wird ebenso übermittelt.

Da ein Zeiger auf den Kommandostring der gestarteten Appliaktion immer in A0 übergeben wird, brauchen wir dazu keine Funktion.

```
sh_wreturn = shel_write(sh_wdoex,sh_wisgr,sh_wiscr,sh_wpcmp,sh_wptail)
```

Sollte eigentlich aus einer Anwendung ein Programm ausführen, und dann zu dieser zurückkehren. Klappt nur leider nicht, das einzige was kommt, ist der Desktop.

Glücklicherweise haben wir ja die Execute () -Funktion unter DOS.

```
sh_greturn = shel_get(sh_glen,sh_gpdata)
```

Aus dem globalen Enviroment-Speicher wird eine bestimmte Anzahl Zeichen sh_glen in einen Puffer sh_gpdata kopiert.

Da die Funktion meistens dazu verwendet wird, das Desktop-Info-File zu lesen, ist auf dem Amiga GetPrefs () vergleichbar.

```
sh_preturn = shel_put(sh_plen,shppdata)
```

Wie shel get (), nur, die Daten werden in den GEM-Puffer geschrieben.

```
sh_freturn = shel_find(sh_fpbuff)
```

Im Hauptverzeichis auf dem aktuellen Laufwerk, oder in Laufwerk $A:\$, wird nach der angegebenen Datei gesucht, die durch sh fpbuff bestimmt ist.

Diskussion

Wir haben das Atari-OS jetzt von den Seiten der Betriebssytemaufrufe kennengelernt. Nun sollte es an der Zeit, einige Punkte zu diskutieren. Was dem Programmierer bestimmt schon auffiel was die Inkonsistenz der Befehle. Um nun auf eine Taste zu warten, kann man über das TOS gehen, das VDI und das AES benutzen. Man weiss allerdings nicht, wo letztendlich der Tastencode herkommt. Beim AmigaOS haben wird das Input.Device, das liefert die Tasten. Das AmigaOS kann über Read () eine Taste holen und über eine Message. Read () ist aber verbunden mit einer Message.

Dieses gibt gleich Anhaltspunkt für den großen Komplex, an dem es meineserachtens scheitert. Der Programmierer kann zwar auf viele Funktionen des Betriebbsystemes zurückgreifen, und für Anwenderzwecke reicht die Organisation aus, jedoch fehlt für tiefergehende Programmierung die Struktur. Ein Beispiel: Das AmigaOS ist hierarchisch strukturiert, die unterste Ebene bildet (das ist natürlich Überall so) die Hardware. Was folgt sind Resourcen. Die Devices sind schon eine Stufe höher, und sie wiederum werden von den Libraries verwendet. Der Programmierer nutzt die Libraries, aber möchte er einmal eine Stufe tiefer steigen, dann nutzt er die Devices. Wem also die dos library nicht reicht, der kann über das trackdisk device mehr machen, z. B. Tracks formatieren. Zu jedem Libraryaufruf kennt man die Strukturen, so kann man immer nachvollziehen was gesetzt wird, und was aufgerufen wird. Im Vergleich dazu das Atari-OS. Die Funktionen sind wirklich sehr leistungsfähig, die Funktionsvielfalt überstiegt in einigen Bereichen die Amiga-Funktionen, aber, sie müssen es sein. Wenn es keine Funktion zum formatieren eines Tracks gäbe, so müsste gleich die Hardware angeknabbert werden, und jetzt sollte der Leser entscheiden, was ist da wohl besser, ein Device, oder die Hardware. Wir merken schnell, die niedrigere Ebene zum Sound, Speicher-Medium ist schon die Hardware, da zwischen ist nichts mehr. Klar, die Grafikausgaben sind wesentlich flexibler als die des Amiga, das GDOS und GIOS sind starke Einheiten, sie können quasi als Device gesehen werden, nur, davon sollte es mehr geben. Wenn es nicht so viele Funktionen gäbe, dann würden sehr viele Probleme auftauchen.

Als normaler Programmierer wird der Unterschied kaum auftauchen, die Funktionen, die sein müssen sind da. Dort haben beide Betriebssysteme reichlich Auswahl, der Atari ist sogar noch im Vorteil wegen der unabhängigen Grafiksteuerung. Vom Verstehen und von der Ästhetik hat das AmigaOS ruckzuck die Nase vor, hier ist eben alles durchscheinend, und das macht es flexibler. Es gibt viele Strukturen mit vielen Verweisen und Eintragungen. Ich habe dem Eindruck, das die Atari-Entwickler bewusst von diesen Strukturen weglenken wollen. Die Anzahl der Funktionen ist eben nicht alles, obwohl die Programmierer von Atari-Software oft das AmigaOS als zu kompliziert empfinden. Da haben sie nicht unrecht, es fehlen manchmal einige Funktionen, die einfach benutzbar sind, wer mal so eben einen Track einlesen muss, der muss das Message-System kennen, ein Device öffnen, ich kann verstehen, dass das für viele abschreckend wirkt.

Ich möchte einige Beispiele nennen, wo es keine Betriebssystemfunktionen und keine frei hängende Strukturen gibt, und der Atari dann ganz schnell ins schleudern kommt. Dazu noch einige Punkte, wo der Atari leichte Nachteile hat:

Exec

- Resources
- Devices
- Libraries nur begrenzt, nicht shared
- das mit den Tasks
- Semaphoren zur Aufteilung der Resourcen
- Interrupts übers System, und nicht über die Hardware
- was ist mit individuellen Vektoränderungen für jedes Programm?

DOS

- Mehr als 8+3 Dateizeichen (wurde selbst bei PCs erst unter Windows 4.0 besser!)
- Einbindung von Untermenüpunkten

Menu

- Grafiken im Menii
- jeweils andere Zeichensätzte im Menü verwendbar

• Menü ziemlich frei in der Größe bestimmbar

Window

- RastPort gibt wichtige Informationen, z. B. über die Bitmap
- GZZ/kein GZZ
- sofort kann die Gadgetliste ausgelesen werden
- Windowliste durchgehen um so Einträge zu finden
- neue Systemgadgets, Prioritäten

Gadgets

- Proportionalgadgets fehlen
- Automatisches Setzen von Gadget-Zuständen

Grafik

• Alle Funktionen zur Animation wie AddAnimObj(), AddBob(), AddVSprite(), Animate(), uvm.

Sonstiges

- Screen gibt es beim Atari gar nicht
- Layers

Hardware

- 4-Kanal-Sound, auch wenn's nur veraltete 8-Bit sind
- HAM-Mode, auch der STE hat 4096 Farben, aber nicht gleichzeitig
- einen Blitter, der nicht nur Blöcke verschiebt und verknüpft, sondern auch noch Flächen füllt und Linien zeichnet
- Hardware-Sprites (auch beim beim STE und größer)
- Einen schönen Copper, mit dem man ganz easy an VSprites kommt, und einen Real-4096-Mode in 700 * 500 Punkten programmiert

Preis/Leistung

Neu ab min. OS 2.0 oder 3.0, dabei AREXX, TrueType-Fonts, Monitortreiber, umfassende Preferences

Tastatur

• Mantel des Schweigens breitet sich aus

Andersherum; was haben die, was wir nicht haben:

- Es gibt beim AmigaOS kein GIOS oder GDOS. Diese Komponenten sind aber wegen der Systemoffenheit einfacher einzubinden als es beim Atari möglich wäre.
- viele Funktionen zur Grafikunterstürzung, die wir, wenn wir sie wirklich brauchen, selber programmieren müssten. Doch mal ehrlich, wann braucht man denn schon einmal eine gefüllte Ellipse (nachbilden mir DrawElipse(), Flood()), oder ein abgerundetes Rechteck. Meines Erachtens Spielerei.
- Viele Dos-Funktionen. Ganz vorteilhaft, wir können den Stress über das trackdisk. device sparen

Dazu Schlusswort: Wenn der Falcon guten Umsatz macht, kann der Amiga in Punkto Hardware einstecken, denn der hat bessere Leistungsdaten, aber warten wir mal ab, das OS muss erst einmal so gut werden.

Büchertipp

Der gesamte Computermarkt macht mit Büchern sehr guten Umsatz. Da er somit für viele Verlage ein Leckerbissen darstellt, sollte man mit der Wahl der Bücher (Bookware) schon vorsichtig sein, um keine "Billigprodukte" ohne Inhalt zu kaufen. Die folgende Kurzvorstellung kann da unter Umständen hilfreich sein.

Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass die Ansicht subjektiv ist. Die Buchwahl ist nur aus einer Auswahl von Werken, die ich gelesen bzw. durchgeblättert habe. In der Aufzählung versuche ich sie nach ihrem sachlichen Inhalt darzustellen.

Amigabücher zum Thema Assembler

AMIGA, Amiga Maschinensprache für Einsteiger, Data Becker

Ein wirkliches Einsteigerbuch, steht wenig drin, man lernt wenig, man weiß nicht, wie man weiter arbeiten muss. Das Buch arbeitet ein wenig in DOS hinein (Datei öffnen, auslesen und ausgeben), Höhepunkt ist ein eigenes Fenster mit Punkt und Text. Über Strukturen erfährt der Programmierer so gut wie nix. Fazit: Dieses Buch ist nicht zu gebrachen. Wer er kauft, kann es höchstens auf dem Flohmarkt wieder verkaufen, aber der Verkaufspreis ist dann höchstens 5 Mark. Tut mit leid für den Autor.

AMIGA, ASSEMBLER-BUCH, Markt und Technik (M&T)

Das Buch mag besser sein als das Data Becker Buch, es hat jedoch noch viele Schwächen. Der Anfang ist schnell, dem Lernenden werden die Mnemoniks um den Kopf geschmissen, und dann los. Die Einführung in die Betriebssystemkomponenten Intuition, Grafik und Diskfont ist gut, nur vom anderen könnte etwas mehr sein, von Exec erfährt der Benutzer auch nicht gerade viel, außer vielleicht, wie man Speicher beschafft. Das letzte Kapitel ist durchaus kopierenswert, der Anwender findet massig Strukturen und wichtige Erklärungen zu den Struktureinträgen.

Die Demos, die auch auf der beigelegten Disk zu finden sind, sind in einem schlechten Assemblerstil geschrieben, wer so programmiert sollte auf Assembler verzichten, C Compiler könnten besser sein. Die Unterprogramme ohne Zusammenhang, einfach drangepappt. Und wenn ich von einer Ellipsenroutine "schnell" höre, dann will ich auch eine schnelle sehen. Die Programmierung ist aber ein Witz. Diese 60 DM müssen nicht sein.

Peter sollte besser bei C und beim PC bleiben, das liegt im wesentlich besser, sagen wir mal, das Assemblerbuch war ein Ausrutscher.

ASSEMBLER, M&T

Ein Assemblerbuch ganz anderer Art. Endlich wird einmal auf die Hardware des Amigas eingegangen, OS Programmierung ist

hier nur Mittel zum Zweck. 40 DM kann man anlegen, Tipps sind allemal zu finden, nur vom Betriebssystemteil darf nicht zu viel verlangt werden. Auf jeden Fall ist es sinnvoll Assemblerkenntnisse mitzubringen.

Prozessorbücher MC680x0

Die 68'000er - Grundlagen und Programmierung, AT Verlag

Das Assemblerbuch aus dem Jahre 1983, hat zum Ziel Assemblersprache und Assemblerprogramm zusammen zu vermitteln. Die Kapitel unterteilen sich in Einführung, Cross-Makro-Assembler, Befehlssatz zum Einstieg, und zur Weiterführung in 6 weite Kapitel. Der Leser erfährt von mathematischen Routinen, und Listen, zwei Abschnitte, die ich zum Vorbild für mein Buch genommen habe. Die letzen vier Kapitel beschreiben die Hardware von Außen, die verschiedensten Zustände (dieses Kapitel hätte chronologisch wo anders besser hingepasst), den Anschluss von Peripheriebausteinen und sonstigen Erweiterung, auch auf Prozessorsysteme ausgeweitet.

Die Erklärungen für die Befehle sind sanft und feinfühlig, viele Tabellen und Skizzen helfen zum Verständnis. Ein schönes Buch, das leider nicht weiter auf die nachfolgenden CPUs der Prozessorreihe eingeht. Zum MC68010 weiß der Autor 17 Seiten zu schreiben, zum 20ger lediglich 12 Seiten. Das ist doch etwas dürftig, aber angesichts des Alters OK.

68000 Mikroprozessorhandbuch, Osborne/McGraw-Hill

Dieses eher etwas untersetzt wirkende Buch, gerade einmal 130 Seiten, widmet sich größtenteils der Hardware des MC68000 Prozessors. Hier erfährt der Leser alles Wissenswerte über die Zeitabläufe auf den Bussen, die CPU-Schnittstellen und weiterem. In Anhang listet Tafel A jeden Befehls mit seinen Operanden, Ausführungszeiten, Status-Beeinflussung sowie der Länge und einer kleinen Befehlsbeschreibung auf. Tabelle B ist für Assemblerbauer ein wichtiges Nachschlagewerk, jeder Befehl wird in seine Adressierungsarten aufgespaltet, und dazu werden die Befehlscodes geliefert. Leider beziehen sich die Tabellen nur auf den 68000 Prozessor, ansonsten sehr gute Informationen. Auf weitere Prozessoren wird im dritten und letzten Anfang eingegangen. Ausreichende Informationen zum MC68020 werden gegeben, der Autor beschreibt Anschlüsse, Bus, und den neuen Befehlssatz. Da das Buch auch schon von 1985 ist, dürfe man es gebraucht oder getragen billig bekommen (ich kaufte es für fünf Mark), und zuschlagen sollte da jeder.

Die M68000 Familie - Band 2, tewi Verlag

Ein weiteres Buch, das hilf, Wissen über 68000er zu vermehren. In erster Linie richtet es sich an (Zitat) "Hardware- und Systementwickler, Fachleute aus Fertigung und Reparatur, 68000- Assembler-Programmierer und Studenten aus den technischen Fachrichtungen". Also für mich spricht nur das 68000-Ass. Prog. an, alles weitere ist mir zu hoch. Aber trotzdem, ein Buch von Leuten mit viel Ahnung und Spitzenwissen, das hat man ja nicht so häufig im Computergeschäft. Na ja. In den Kapiteln werden Anwendungsbeispiele von Motorola Prozessoren aufgezählt und dargestellt. Des Weitern die Prozessorfamilie bis zum 68020. Auch der Matheprozessor kommt nicht zu kurz.

Wer tiefer einsteigen will, kann die 79 DM investieren, notwendig ist es aber nicht, denn vieles ist und bleibt zu speziell und Hardwaregebunden, für uns als Programmierer ehr nebensächlich.

Das PROZESSOR BUCH zum 68000 - Technik und Programmierung, Data Becker

Dieses Buch hat mir besondere Hilfe im Kapitel über Assemblerbau geliefert. Es half mir auch größtenteils Befehlsadressierungsarten des MC68020 zu erklären. Man kann sagen dass es ein richtig gutes Data Becker Werk, dass es auf jeden fall verdient, im Regal zu stehen, und benutzt zu werden. Das Buch ist schon etwas älter, und ich weiß nicht, ob ein Udpate herausgekommen ist, aber die Informationen zum Motorola-Prozessor sind präzise. Nicht umsonst möchte ich dieses Werk etwas näher beschreiben, welches noch so richtig buchmäßig aussieht und gelesen werden kann. Die Seiten sind prall gefüllt mit Informationen, nicht mit so'm Geblubbere. Es unterteilt sich in 8 Kapitel, die folgenden Themengebiete abhandeln:

I	Vorwort (ja, dies ist auch ein Kapitel für sich)
II	Entwicklung zum 68000 (11 Seiten)
III	Der Aufbau des 68000 (38 Seiten)
IV	Signal- und Busbeschreibung (46 Seiten)
V	Weitere Prozessoren der Familie (44 Seiten)
VI	Peripheriebausteine (22 Seiten)
VII	Der Befehlssatz (satte 300 Seiten)
VIII	Der 68000 im Betriebssystem (28 Seiten)
IX	Programmierbeispiele (12 Seiten)

Ein den ersten Kapiteln erfährt der wissensbegierige Leser einiges über die Motorola-Prozessoren, und warum sie in den Markt einzogen. Der Aufbau wird detailliert beschrieben, erstmalig entdeckte ich Informationen über den Mikrocode, wie der abgearbeitet wird, und wie der "Saft" fließt. Strom und Signale sind wesentliche Bestandteile des vierten Kapitels, der Bus, wird auseinanderklamüsert. Schlagwörter sind hier Spannungsversorgung und Systemtakt, asynchrone und synchrone Bussteuerung, Interrupt-Steuerung, Buszuteilungssteuerung, Pinbelegung, asynchroner Buszugriff (Lesen, Schreiben, Read-Modify). Viele Skizzen ermöglichen den Vergleich der Pinzustände, Tabellen ermöglichen ein optimales Verständnis z. B. für die Belegung der Interrupt-Leitungen bei bestimmen Interrupt-Masken im Statusregister. Hardwarebastler, die schon immer mal davon träumten, einen Kleincomputer zu bauen, erfahren im sechsten Kapitel über Peripheriebausteine, die parallel zum Motorola Prozessor entwickelt wurden, oder aus der 6800 Reihe stammen, so dass sie an unseren Chipli passen. Begriffe wie IPC, DMA ("Das Macht An"), BIM, BAM (BIM und BAM heißt nicht Bimbo und Bambi!), MMU, MFP, FPP werden ausreichend erklärt, so dass man sich was unten den Wörtern was vorstellen kann. Kapitel fünf widmet sich den Prozessoren 68008 (kurz), 68010 (68012 (noch kürzer)) und dem 68020. Die Erklärungen zum 68020 sind sehr gut, man wird gleich den Wunsch verspüren, einen 20er zu besitzen. Damit es nicht nur bei der Hardware der Prozessoren bleibt, verschafft Kapitel sieben Klarheit über Adressierungsarten, Flags und die Ausführungszeiten. Ein Extraabschnitt von 3 Seiten widmet sich der schnelleren Ausführung von Befehlen des 68010 im Loop Modus durch den Befehls Prefetch. Wofür man sich dieses Buch eigentlich holen sollte ist wegen dem Kapitel acht. Auf fast 300 Seiten sind alle Befehle vom 68000 bis 68020 alphabetisch sortiert. Der Clou bei dieser Sache ist folgende:

• Es wird der Mnemonik erklärt (warum z. B. ABCD ABCD heißt und nicht WILAW, ganz klar, es heißt "Add Binary Coded Decimals (with extended)", und nicht "Weil Ich Lustig Addieren Will")

- die Operation wird allgemein in einer Symbolsprache dargestellt
- die Operandenlänge wird angegeben
- die Flags, die durch den Befehl verändert werden, werden aufgelistet
- eine Erklärung zu den Flags folgt, warum wird bei einem Befehl der Flag so oder so gesetzt
- das Befehlsformat wird angegeben. In keinem anderen Buch fand ich so eine schöne Auflistung, die mich doch glatt motivierte, einen Assembler zu programmieren.
- die im Befehlsformat vorkommenden Kürzel bekommen eine Bedeutung
- abschließend eine Befehlsbeschreibung

Leider haben sich im Befehlsformat ein paar Fehler eingeschlichen. Sollte ein Leser sich dieses Buch zulegen (vielleicht in einer alten, unverbesserten Version), kann er die fehlerhaften Stellen verbessern. Korrigiert werden muss:

Seite	Befehl	Fehler	Korrektur
286	BTST	0000100011——	0000100000—
302	CMP	1011	
338	EOR	1011	

Am meisten Kopfverbrechen hat mir folgender Fehler gemacht:

Seite 360, MOVE-Befehl. Nicht, dass die Bitbelegung des Befehls falsch wäre, nein, auch noch die Operandenlängen sind anders. Und dann sitzt man vor seinem Rechner, und grübelt, grübelt, flucht (alles Teufelswerk). Man zweifelt ja immer zuerst am eignen Programm, als an der Quelle. Aber damit anderen Lesern dies nicht auch passiert, hier die Verbesserung: Anstatt "0,0,Länge,ModusY,Reg,Y,Reg,X,ModusX" muss es heißen "0,0,Länge,RegY,ModusY,ModusX,RegX" Auch die Längenangaben sind fehlerhaft, wenn man die nimmt, die im Buch stehen, dann kommen trotzdem andere Befehle raus. (PS. Seite 224, Befehl ADDA, Schreibfehler bei Assemblersyntax, es heißt nicht ADDA. X "ea", Dn sondern ADDA. X "ea", An)

Programmierhandbücher zu den Amiga Rechnern

AMIGA TECHNICAL REFERENCE SERIE, Addison-Wesley

Die Originalausgabe der Commodore Dokumentation. Immer wieder aktuell und immer wieder verdienen die Bücher der Trilogie das Prädikat gut, nicht zuletzt dadurch, dass Commodore versucht, die Dokus auf dem neusten Stand zu halten. Alle Bände existieren zurzeit in der dritten Auflage, und sie sind nicht so kleine Büchlein, sondern große, die fast DIN A4-Format haben.

Bücher der Reihe sind:

AMIGA ROM KERNEL REFERENCE MANUAL, Include and Autodocs

Dieses Werk gibt es jetzt in der zweiten Auflage. Es enthält alle Funktionsaufrufe und Datenstrukturen. Diesen Umfang macht es 1000 Seiten stark.

Hilfreich ist das Buch beim ständigen Suchen der unterschiedlichsten Structs, unbedingt nötig aber nicht. Alle Strukturen finden sich auch auf den INCLUDE Disk, ausreichende Erklärungen dazu.

AMIGA ROM KERNEL REFERENCE MANUAL, Devices

Auch in diesem Band ist die Release 2 vom OS berücksichtigt. Es enthält alles über die Programmierung von Devices und in einem Zusatzkapitel alles über die Techniken des Testens und Programm-Debbugings. Hier füllen die Devices 512 Seiten.

AMIGA ROM KERNEL REFERENCE MANUAL, Libraries

Obwohl die Libraries und Devices gerne zusammengewürfelt werden, ist die Libraryprogrammierung in einem extra Band von 960 Seiten erscheinen. Rein Technisch würden 512+960=1472 Seiten auch etwas hoch aussehen. Dieses bullige Band enthält Informationen über alle internen und externen Commodore Libraries. Von 1.3 bis zu 2.0 hat sich die Anzahl ja verdoppelt!

AMIGA HARDWARE REFERNCE MANUAL

Dieser Band gehört mit zu den einzigen Informationsquellen, wo der Programmierer etwas über die Hardware erfährt. Auf 512 Seiten ist die Amigahardware bis zum 3000er beschrieben. Die letzten Spezial-Kapitel widmen sich des Zoro-Buses. Es sei allerdings gleich gesagt, das sich die Informationen, obwohl oft sehr detailliert, im Rahmen halten (nein, das widerspricht sich nicht unbedingt!!), und den Hardware-Hackern nicht alle Wege eröffnet werden. Das dürfte nicht Commodores Ziel dieses Werkes sein. Grafik uns Sound werden groß geschrieben, das Disklaufwerk geht aber fast unter, die paar Seiten sind wirklich etwas wenig. Noch nicht einmal eine Dekodierroutine, die man sich wünschen würde. Und der Matheproz., überhaupt nichts, traurig.

AMIGA intern, Data Becker

Die Intern-Reihe ist wohl beim VC20 angefangen über den C64 bis zum Amiga fortgesetzt worden. Der Preis von 100 DM ist für 1100 Seiten zwar happig, aber das Einschreiben als Entwickler bei Commodore kostet immerhin fast 1000 DM, wenn man's so sieht, hat man schon gespart. Ein Standartwerk ist es allemal, obwohl für meinen Geschmack zeitweise etwas dürftig, so z. B. an den Strukturen, die nicht minder wichtig sind wie die Betriebssystemaufrufe. Was habe ich davon, wenn diese genau geschildert werden, und Inhalte der Strukturen, die beim Aufruf benötigt werden, unerklärt bleiben? Na ja, OK, dieses Makel kann man übersehen. Spärlich ist ebenfalls die 2.0 Dokumentation, denn da man findet man nicht nur wenig, nein, nix. Als Aufbaubuch kann man da folgendes empfehlen:

AMIGA PROFI KNOW-HOW, Vatta Becker

Komisch, 1020 Seiten kosten hier nur 80 DM, na ja, ist noch kein Standartwerk. Dies kann es aber noch werden, denn im Gegensatz zum Intern findet der Programmierer hier alle Libraries und Strukturen von 2.0. Auch die Hardware ist genügend dargestellt worden so wird er neue A3000 und seine Grafikfähigkeiten geschildert. Man kann das Buch als eine Ergänzung zum Intern ansehen.

Über das Amiga OS3.0 sowie den AA Chipsatz und die Rechner A1200 und A400 existiert noch wenig Straßen-Literatur.

Amiga - Das Programmierhandbuch, Sybex Verlag

In diesem 460 Seiten starken Buch erfährt der Programmierer viel über das Betriebssystem. Alle Beispiele sind in C, eine Umsetzung (falls Gewünscht) dürfte nicht so schwierig ausfallen. Da es in erster Linie ein C Buch ist, ist hier nichts über interne Vorgänge zu finden. Leider nicht mehr so ganz aktuell, es fehlt 2.0 und höher, aber immer noch gut.

Das endgültige AMIGA 500 Handbuch, Dadda Becker

Na ja, ein gutes Einsteigerbuch, für ernste Anwendungen überhaupt nicht geeignet. Es beschreibt gut und deutlich die Workbench, nur, die brachen wir nicht! Wer trotzdem 40 DM opfern will, hat dann wenigstens ein dickes Buch im Regal, das nach was aussieht, zwar kein HC (Hardcover) aber immerhin. Seitenpreis 10 Pf.

Sonstiges zum Amiga

Profi-Tips und Power-Tricks für den Amiga, M&T

Oje, wenn der Peter da nicht schon wieder danebengegriffen hat. So powerig uns profimäßig sind die Tipps nicht, nicht umsonst kostete das Buch auf der Messe nur einen Fünfer. Wer sich einen Amiga frisch kauft, der kann vielleicht was mit anfangen, aber spätestens nach einem Jahr Computerpraxis ist jeder findige Benutzer in der Lage selber so ein Buch zu schreiben.

Das neue Supergrafikbuch, Data Becker

Dieses Buch hat sich zum Ziel gesetzt, das grafische Drumherum zu beschreiben. Wer jetzt Assembler oder C Listings verlangt, der ist enttäuscht, hier wird gezeigt, wies s im guten alten Amiga-BASIC und streckenweise GFA-BASIC geht. Das heißt aber nicht, das dies Buh irgendwie schlecht ist, nein, auf keinen Fall. Die Informationen, die gegeben sind, sind sehr gut, die Schreibweise der Strukturerklärungen habe ich so übernommen, auch viele Informationen konnten verwertet werden.

Worauf das Buch nicht eingeht: 3D-Programmierung, BOBS, Sprites, und eben Assembler oder C Programme und Optimierung in Punkte Geschwindigkeit.

Programmierhandbücher anderer Systeme

Atari Profibuch ST-STE-TT, Sybex Verlag

1500 informative Seiten des (meines Erachtens) besten Ataribuches. Ein Muss für jeden Atarianer, und das Wissen kann einem Amiganer auch nicht schaden. Im Gegensatz zum Amiga Intern ist der Preis von 79 DM auch viel besser (Seitenpreis 5 Pf gegenüber 9 Pf!) Diesem Buch entnahm ich die Informationen über den Mathecoprozessor.

Das endgültige Atari ST Handbuch, Data Becker

Auf jeden Fall ist dieses Buch besser als sein Namensvetter. Für 1000 Seiten bezahlt man lediglich 40 DM, ein Preis, über den man bei weitem nicht meckern kann. Wer also einen Überblick über die Ataris haben will, und wem die Referenzen und Betriebssystemaufrufe beim Profibuch stören, dem sei dieses Werk ans Herz gelegt. Leicht und locker wird das Desktop, TOS und GEM Programmierung und die Hardware dargestellt.

PC intern 3.0, Data Becker

Mit 1400 Seiten Muskelstärke und einer Reserve von 1,5 MB auf Disk geht dieses Buch ins Rennen. Der Organismus des PCs wird von Herz über innere Organe auf der Anatomischen Seite, und seine Software auf der anderen, deutlich beschrieben. Hier findet sich alles von DOS, BIOS über Windows uns sonstiges Interna. Für 1400 Seiten ist 100 DM nicht zu viel verlangt.

Sonstiges

Human Interface Guidelines, engl., Addison-Wesley, 166 Seiten

Ein Buch über die Programmierrichtlinien der Apple-Oberfläche. Apple Computer legt großen Wert auf die einheitliche Bedienung und auf das gleiche Aussehen unterschiedlicher Applikationen, um dadurch ein neues Anlernen möglichst zu vermeiden. Dieses Richtlinienbuch beschreibt deutlich, wie Icons uns Fenster auf dem Schirm dargestellt werden sollen, wie die Farbpalette zu wählen ist, und wie groß Objekte zu sein haben. Das Buch ist gut illustriert.

AMIGA user inerface style guide, Addison-Wesly, 200 Seiten

Der Amiga versucht auch im Bereich grafische Oberflächen Zeichen zu setzen. Eine einheitliche Benutzerführung ist da ohne Frage Ziel jedes Projektes. Wie Apple-Computer brachte auch Commodore-Amiga ein Richtlinienbuch heraus, wie die Oberfläche zu designen ist. Das sich vieles um 2.0 dreht dürfte klar sein.

DUDEN Informatik, B.I.-Wissenschafsverlag

Ein Duden, wie es der Mensch kennt, Stichwörter und Erklärungen. Auf jedenfalls sollte es ein Standardwerk im Bücherregal sein. Man findet wichtige Algorithmen, Übersicht über Assembler-Mnemoniks verschiedener Prozessoren, Betriebssystemvergleiche und eine Menge mehr. Im Anschluss des Buches findet der Leser ein Register, in dem auch die nicht aufgezählten Stichwörter einem Überbegriff zugeordnet werden. Ca. 500 Abbildungen auf 770 Seiten machen das Buch fast zum Comic.

Die Geheimnis der der Macintosh-Programmierung, Addison-Wesley

Mit Freude möchte ich meinen Favoriten vorstellen: Scott Knaster und sein Informationsbuch über die Interna der Macs. Ein super Buch mit mehr als 400 Seiten, in einem lockeren, witzigen Stiel geschrieben. Immer wieder Anekdoten und Geheimnisse des Rechners, die es spannend machen, dieses Buch zu lesen. So kommt viel zu Tage, z. B. das der Programmcode vom Typenraddruckertreiber beim Umzug verloren ging. Tja, alles kann dann gegen Mac verwendet werden ...

Liste der Sprungbefehle !nur! für das OS 2.0

jmp	\$F829F8
	\$F829F8
	\$F829F8
	\$F829F8
	\$F80BEE
jmp	\$F80C42
jmp	\$F8269A
jmp	\$F8268C
jmp	\$F826BE
jmp	\$F8269E
jmp	\$F81808
jmp	\$F80CAE
	\$F82C94
qmj	\$F821B8

```
jmp $F821AE
jmp $F821AC
jmp $F821A8
jmp $F81BB4
jmp $F81C64
jmp $F82CB8
jmp $F8093A
jmp $F808EC
jmp $F808D0
jmp $F808A0
jmp $F80C4C ; CacheControll
jmp $F80BE4 ; CacheClearE
jmp $F80BE4 ; CacheClearU
jmp $F829FC ; CopyMemQuick
jmp $F82A00 ; CopyMem
jmp $F81F26 ; AddMemList
jmp $F80E48 ; SumKickstart
jmp $F82C88 ; RemSemaphore
jmp $F82C76 ; AddSemaphore
jmp $F82C8C ; FindSemaphore
jmp $F82C60 ; ReleaseSemaphoreList
jmp $F82BEA ; ObtainSemaphoreList
jmp $F82BBE ; AttemptSemaphore
jmp $F82B20 ; ReleaseSemaphore
jmp $F82ACC; ObtainSemaphore
jmp $F82AA8 ; InitSemaphore
jmp $FC80B2 ; OpenLibrary
jmp $F82A86 ; Vacate
jmp $F82A70 ; Procedure
jmp $F81D16 ; TypOfMem
move CCR, D0 ; GetCC
rts
dc $1578
jmp $F827CC; RawDoFmt
jmp $F82942 ; RawPutChar
jmp $F8291A ; RawMayGetChar
jmp $F82910 ; RawIOInit
jmp $F821C8 ; OpenResource
jmp $F821C4 ; RemResource
jmp $F821BC ; AddResource
jmp $F80892 ; AbortIO
jmp $F8081E ; WaitIO
jmp $F8087A ; CheckIO
jmp $F807F6; SendIO
jmp $F80808 ; DoIO
jmp $FC803C ; CloseDevice
jmp $FC807C ; OpenDevice
jmp $FC8034 ; RemDevice
jmp $F80778 ; AddDevice
jmp $F819F2 ; SumLibrary
jmp $F819B8 ; SetFunction
jmp $FC8040 ; CloseLibrary
jmp $F8196C ; OldOpenLibrary
jmp $FC8038 ; RemLibrary
jmp $F819E6 ; AddLibrary
jmp $F8219E ; FindPort
jmp $F82176; WaitPort
jmp $F820AA ; ReplyMsg
jmp $F82148 ; GetMsg
jmp $F820BC; PutMsq
jmp $F820A6 ; RemPort
jmp $F82090 ; AddPort
jmp $F8260E ; FreeTrap
jmp $F825EE; AllocTrap
jmp $F82650 ; FreeSignal
jmp $F82618; AllocSignal
jmp $F82448 ; Signal
jmp $F824CC; Wait
jmp $F82418 ; SetExcept
jmp $F82422 ; SetSignal
jmp $F823C8 ; SetTaskPri
jmp $F8236C ; FindTask
jmp $F822CC; RemTask
jmp $F821D8 ; AddTask
jmp $F8192A ; FindName
jmp $F81904 ; Enqueue
jmp $F818E4 ; RemTail
jmp $F818D4 ; RemHead
jmp $F818C6 ; Remove
jmp $F8189C ; AddTail
jmp $F8188C ; AddHead
jmp $F81864 ; Insert
jmp $F81EE8 ; FreeEntry
jmp $F81E54 ; AllocEntry
jmp $F81DD2 ; AvailMem
```

```
jmp $F81BBE ; FreeMem
jmp $F81D3A ; AllocAbs
jmp $FC7F74 ; AllocMem
jmp $F81B10 ; Deallocate
jmp $F81C02 ; Allocate
jmp $F81728 ; Cause
jmp $F81634 ; RemIntServer
jmp $F815F4 ; AddIntVector
jmp $F815AE ; SetIntVector
jmp $F815A2 ; UserState
jmp $F81578 ; SuperState
jmp $F8155C ; SetSR
jmp $F82578 ; Permit
jmp $F82572 ; Forbit
jmp $F817F8 ; Enable
jmp $F817EA; Disable
jmp $F82D44 ; Debug
jmp $F8399E ; Alert
jmp $F80F38 ; InitResisent
jmp $F80ECE ; FindResistent
jmp $F81AD0 ; MakeFunctions
jmp $F81A46 ; MakeLibrary
jmp $F80FFE ; InitStruct
jmp $F80EFE; InitCode
jmp $F8141E ; Execption
jmp $F8137A; Dispatch
jmp $F8132C ; Switch
jmp $F82550 ; Reschedule
jmp $F812D2 ; Schedule
jmp $F812B0 ; ExitIntr
jmp $F80AF4 ; Supervisor
jmp $F829F8 ; LIB EXTFUNC
jmp $F829F8 ; LIB_EXPLUNGE
jmp $F829F4 ; LIB CLOSE
jmp $F829EC ; LIB OPEN
```

Aussschnitt aus dem ROM des Amiga 500+

Im folgenden habe ich das ROM meines Amiga 500+ etwas auseinandergenommen. Vielleicht noch einige Zusatzbemerkungen zur Dokumentation: Die Funktionen des Exec sind größtenteils aufgelistet. Zuerst findet man (gefolgt nach drei führenden Sternen) die Betriebssystemfunktion und ihre Sprungadresse. Nach einer Leerzeile sind mitunter Kommentare angefügt. Einige Unterprogramme beginnen nicht mit **. Sie stehen für Funktionen, die es nicht als Betriebssystemfunktion gibt, die allerdings trotzdem intern gebraucht werden. Sie beginnen mit dem Kürzel ++ (Plus wie zugefügt.)

Ist im Text ein SNIP* zu finden, so war das umsetzten zu undurchsichtig und aufwändig. Aus diesem Grund habe ich die Teile weggelassen.

```
*** SumKickData
                                $f80e48
* Prüfsumme der KickMem-Struct und des KickTagPtr-Eintrages
                movem.1 d2-d4,-(SP)
SumKickData
                KickMemPtr(a6), a0; Zeiger auf Mem, der beim
        lea
                        ; Reset wieder belegt wird
        movem.l (a0), d3/d4
                                ; MemList -> d3; KickTagPtr
                (a0)+ ; MemList löschen
        clr.1
                        ; KickTagPtr löschen
        clr.1
                (a0) +
        moveq
                #-1,d0 ; hier kommt die Checksumm rein
        move.1
               d3,d2
                        ; Zeicher auf MemListe= D2
SumKickDatLoop
                        d2
               tst.l
                               ; gibt es Speicher, der bei einem
                        ; Reset belegt wird?
                {\tt SKDNoMemList}
        bea.s
                d2,a0
                       ; MemList als Zeiger nach A0
        move.1
                ml_Succ(a0),d2 ; nächsten
        move.1
        move
                ml NumEntries(a0),d1; Anzahl der Einträge
                       ; mal zwei
                d1,d1
        add
                       ; und vier dazu
        add
                #4,d1
                                ; Checksumme berechnen
        bsr
                SKickMemCheck
        bra.s
                SumKickDatLoop
SKDNoMemList
                move.1 d4,d2
                                ; KickTagPrg nach D2 holen
                                ; keine Resident-Tabelle
                SKDNoTagPtr
        beq.s
        move.1
                d2,a0
                        ; und zum Zeiger machen
                SKDTagInLoop
        bra.s
SKDTagResLoop
                add.1
                        d2,d0
                               ; Resident Modul zur Chechsumm
                        ; addieren
SKDTagInLoop
                move.1
                        (a0) + , d2
        beq.s
                SKDNoTagPtr
        bpl.s
                SKDTagResLoop
        bclr
                #%11111,d2
        move.1
               d2,a0
        bra.s
                SKDTagInLoop
```

```
SKDNoTagPtr
              movem.l d3/d4, KickMemPtr(a6); KickMemPrt und
                         ; KickTagPtr aktualliesieren,
                         ; nicht aber KickCheckSum!
        movem.1 (SP) + d2 - d4
        rts
SKickMemCheck add.l (a0)+,d0 ;
SumKickMemEnd dbra d1,SumKickMemLoop
                                   ; Checksumme in D0
        rts
/* Schnipp */
*** Resident(D0)=FindResident(Name)(A1)
* suche residentes Modul anhand des Namens
FindResident.
                movem.1 a2/a3, -(SP)
        move.l ResModule(a6),a2; Zeiger auf alle ResModule
move.l a1,a3 ; der zu suchende Name in A3 FindResLoop move.l (a2)+,d0 ; ResModul
        beq.s
                FindResEnd ; keiner mehr da
        bgt.s
                FindResFind
        bclr
                #%11111,d0
                               ; untersten 5 Bits löschen
        move.l d0,a2 ; wegen Verkettung nächsten
        bra.s FindResLoop
        Find move.l d0,a1 ; Zeiger von Node move.l a3,a0 ; zu suchender Name in A0
FindResFind
        move.l rt_Name(a1),a1 ; Resident Name aus Node
               cmp.b (a0)+,(a1)+
FindResLoop
FindResStrCmp
        bne.s
        tst.b
                -1(a0) ; stimmt auch das letzte Zeichen?
        bne.s FindResStrCmp
FindResEnd
                movem.1 (SP) + ,a2/a3
                                        ; alles zurückgeben
        rts
; erstaunlicherweise findet sich hier noch ein zeichenweiser Vergleich, die
; Routine FindName kann nicht aufgerufen werden.
*** InitCode(StartClass, Version)(D0,D1)
                                                  $f80efe
* Initialisiert alle Residen-Module, deren Versiosnummer größer oder gleich
* der angegebenen ist, mit Resident Flags
                movem.1 d2/d3/a2, -(SP)
        move.l ResModules(a6),a2; Zeiger auf die residente
                        ; Module, die beim Reset
                        ; aufgerufen werden
        move.b d0,d2 ; Resident-Flags nach d2
move.b d1,d3 ; Version nach d3
move.b d1,d3 ; Version nach d3
InitCodeLoop move.l (a2)+,d0 ; erste Node
                InitCodeEnd ; nichts zu holen
InitCodeFind ; und was gefunden
        beq
        bgt.s
                #%11111,d0
        bclr
        move.l d0,a2 ; Nachfolger
        bra.s InitCodeLoop ; verzweigen
InitCodeFind move.l d0,a1 ; ein gefundenes ResMod
        cmp.b rt_version(a1),d3; übergenene Version mit
                         ; mit der Resident-Struct vergl.
                                ; größer dann weiter
        bgt.s
                InitCodeLoop
        move.b rt Flags(a1),d0
        and.b d2,d0 ; Mit den Flags vergleichen
        beq.s InitCodeLoop ; stimmen die Flags mit überein
        ; dann muß das Modul neu initialisiert werden
        moveq #0,d1 ; keine Segmentliste
        isr
                InitResident(a6) ; und Resident-Modul initialisieren
        bra.s InitCodeLoop
                                ; bis zum bitteren Ende
InitCodeLoop movem.1 (SP) + d2/d3/a2
        rts
*** InitResident (Resident, SegList) (A1, D1)
                                                          $f80f38
                        #7,rt_Flags(a1) ; RTF AUTOINIT gesetzt?
                btst
InitResident
        bne.s
                IResNoAutoInit
        move.l rt_Init(al),al ; Zeiger auf Startcode
        moveq #0,d0
```

```
move.l d1,a0
                         ; Segmentliste übergeben
                          ; und er startet sich selber
         qmj
                  (a1)
IResNoAutoInit movem.l d1/a1/a2,-(SP) ; beliebtes Spiel
    move.l rt_Init(a1),a1 ; Zeiger auf AutoStart Prg.
    movem.l (a1),d0/a0/a1 ; für Library DataSize,
                 ; FuncInit und StructInit a2,a2 ; keine Lib-Init
         sub.1
                 MakeLibrary(a6)
         isr
         movem.1 (SP)+,d1/a0/a2
         move.1 d0, -(SP)
         beq.s InitResEnd
move.l d0,a1
         move.b 12(a0),8(a1)
         move.l 14(a0),10(a1)
        move.b #6,14(a1)
move.b 11(a0),$15(a1)
move.l $12(a0),$18(a1)
         move.1 a0,-(SP)
        move.1 $16(a0),a0
move.1 12(a0),d0
beq.s f80F9A
                 d0,a1
         exa
         move.l d1,a0
         jsr
                  (a1)
         move.1 d0,4(SP)
f80F9A move.l (SP)+,a0
         move.1 (SP),d0
         beq.s
                  InitResEnd
         move.l d0,a1
         move.b 12(a0),d0
         cmp.b
                #3,d0
         bne.s
                 f80FB2
         jsr
                 AddDevice(a6)
         bra.s InitResEnd
f80FB2 cmp.b
                 #9,d0
         bne.s
                 f80FBE
                 AddLibrary(a6)
         isr
         bra.s
                InitResEnd
f80FBE cmp.b
                  #8,d0
         bne.s
                InitResEnd
                 AddResource(a6)
        isr
InitResEnd
                 move.1 (SP) + d0
        rts
/* Schnipp */
*** InitStruct(InitTable, Memory, Size) (A1, A2, D0) $f80ffe
* Speicher nach einer Tabelle initen
* InitTable besteht aus Befehlsbytes und Daten
* Befehlsbyte in Hi- und LoNibble.
* HiNibble = Befehle in den oberen zwei Bits:
* 00 = Daten kopieren, 01 = Daten "Lo" mal kopieren
* 10 = Datenword Offset, 11 = 24-Bit Offset
* unteren Bits, Datengröße
* 00 = Long, 01 = Word, 10 = Byte, 11 = Absturz
* LoNibble = Anzahl Befehlsausführungen
* BeDaRept
* 76543210
                 A2,A0 ; Speicher nach a0
D0 ; Größe durch zwei
         move.1 A2,A0
         lsr
         bra
                 IS ClrMem
IS ClrMemLoop
                  clr
                           (A0) +
                           D0, IS_ClrMemLoop
IS ClrMem
                  dbra
IS_EntryLoop clr
move.b (A1)+,D0
         move.1 A2,A0 ; Speicher noch mal nach A0
                          DO ; schon mal löschen
                                  ; Token aus InitTable lesen
; ist die Tabelle zu Ende?
                 IS EndOfTable
         beq
         bpl
                  IS NoOffset
                                   ; ist das oberste Bit gesetzt?
                           ; prüfen, ob im Befehlsbyte
                           ; Offset-Kombination
         bclr
                  #6,D0 ; sechste Bit löschen, damit
                           ; herausbekommen, ob 10 oder 11
                  IS_Offset10 ; es war der Befehl 10
         beq
         subq.l #1,A1 ; Tabelle -1
                 (A1)+,D1 ; Datenwort holen
#$FFFFFF,D1 ; nur 24 Bit bearbeiten
         move.1
         and.1
```

```
IS_Schreibe
IS Offset10
                moveq #0,D1 ; hier kommt der Offset rein
        move.b (A1)+,D1
                (A1)+,D1 ; Daten lesen move.1 A2,A0 ; Startadresse D1,A0 ; zum Offset addieren
IS Schreibe
                                 ; Startadresse der Tabelle
       add.l
IS NoOffset
                move
                       DO,D1 ; das Token ohne 6. Bit nach d1
        lsr
                #3,D1 ; vier Bits verschwinden,
                         ; genauer gesagt: die Repeat-Anz
                 #%1110,D1
        and
               IS Tab(PC,D1),D1; einer der acht Befehle
                                ; Repeat-Wert, Befehl ausmaskieren
                 #%1111,D0
        and
        qmj
                IS Tab (PC, D1)
IS CopyMem
                move.b (A1) + , (A0) +
        dbra
                D0, IS CopyMem
        move.1 A1,D0
        addq.1 #1,D0
        bclr
                #0,D0
        move.1 DO, A1
                IS_EntryLoop
        bra
                D0,D0
        add
        addq
                #1,D0
        move.1 A1, D1
        addq.1 #1,D1
        and.b
                 #$FE, D1
        move.l D1,A1
                         (A1) + , (A0) +
IS Copymem
                move
                D0, IS Copymem
        dbra
        bra
               IS EntryLoop
IS EndOfTable
                rts
IS_Tab dc
                $FFE8
        dc
                $FFEC
        dc
                $FFD6
        dc
                $FFFE
        dc
                $FF6A
        dc
                $FF7E
        dc
                $FF60
        dc
                $FFFE
        movem.1 D0/D1/A0/A1/A5/A6,-(SP)
                $DFF000,A0 ; Chip Basisadresse
INTENAC(A0),D1 ; Interrupt-Enable-Register
                $DFF000,A0
        move
                #14,D1 ; Ist Master-Interrupt gesetzt?
f8110A ; nein
        btst
        bea
                INTREQR (A0), D1
        move.l 4,A6
                #0,D1
        btst
                f810AC
        movem.l IntVector(A6), A1/A5; Pri 1, Int 1
        move.1 A6,-(SP)
                                  ; Basereg. sichern
        pea
                ExitIntr(A6)
                (A5) ; und iv Code ausführen
        jmp
f810AC btst
                #1,D1
                f810C0
        beq
        movem.l (IntVector+$c)(A6),A1/A5; Pri 1, Int 2
        move.1 A6,-(SP)
        pea
                ExitIntr(A6)
                        ; iv Code ausführen
        jmp
                (A5)
f810C0 btst
              #2,D1
        beq
                 f81104
        movem.1 $6C(A6),A1/A5 ; Pri 1, Int 3
        move.1 A6, -(SP)
        pea
               ExitIntr(A6)
                (A5)
        jmp
        movem.1 D0/D1/A0/A1/A5/A6,-(SP)
                $DFF000,A0
        move
                $1C(A0),D1
        btst
                 #14,D1
        beq
                f8110A
                $1E(A0),D1
        and
        move.1 4,A6
        btst #3,D1
beq f81104
        beq
        movem.1 $78(A6),A1/A5 ; Pri 2, Int 1
```

bra

```
move.l A6,-(SP)
pea ExitIntr
               ExitIntr(A6)
        jmp
               (A5)
f81104 movem.1 (SP)+,D0/D1/A0/A1/A5/A6
f8110A movem.1 (SP)+,D0/D1/A0
        add
               #12,SP
        rte
       movem.1 D0/D1/A0/A1/A5/A6,-(SP)
                $DFF000,A0
                $1C(A0),D1
       move
       btst
               #14,D1
                f8110A
       beq
       and
                $1E(A0),D1
       move.1 4,A6
       btst
               #6,D1
       beq
                f81144
        movem.1 $9C(A6),A1/A5
                               ; Pri 3, Int 3
        move.1 A6,-(SP)
              ExitIntr(A6)
        pea
        jmp
                (A5)
f81144 btst
               #5,D1
        beq
                f81158
                               ; Pri 3, Int 2
        movem.1 $90(A6),A1/A5
        move.1 A6,-(SP)
                ExitIntr(A6)
        pea
                (A5)
        jmp
f81158 btst
               #4,D1
        beq
                f81104
        movem.1 $84(A6),A1/A5
                               ; Pri 3, Int 1
        move.1 A6,-(SP)
               ExitIntr(A6)
        pea
        jmp
                (A5)
       movem.l D0/D1/A0/A1/A5/A6,-(SP)
                $DFF000,A0
       lea
        move
                $1C(A0),D1
       btst
               #14,D1
       beq
               f8110A
       and
                $1E(A0),D1
       move.1 4,A6
f81188 btst
               #8,D1
                f8119E
       beq
        movem.1 $B4(A6),A1/A5 ; Pri 4, Int 2
       move.l A6,-(SP)
pea $F811E6
       jmp
                (A5)
f8119E btst
               #10,D1
               f811B4
       beq
        movem.1 $CC(A6),A1/A5 ; Pri 4, Int 4
        move.1 A6,-(SP)
        pea
               $F811E6
        jmp
                (A5)
              #7,D1
f811B4 btst
                f811CA
        beq
        movem.1 $A8(A6),A1/A5 ; Pri 4, Int 1
        move.1 A6,-(SP)
        pea
               $F811E6
       jmp
                (A5)
f811CA btst
               #9,D1
                f811E0
        movem.1 $C0(A6),A1/A5
                              ; Pri 4, Int 3
        move.1 A6,-(SP)
               $F811E6
        pea
        jmp
                (A5)
f811E0 movem.l (SP)+,D0/D1/A0/A1/A5/A6
        rte
        move.1 (SP) + A6
                              ; $f811e6
                $DFF000,A0
        move
                #$780,D1
                $1C(A0),D1
                $1E(A0),D1
        and
        bne
                f81188
        move.1 A6,-(SP)
               ExitIntr(A6)
        jmp
```

```
f81202 movem.1 (SP)+, D0/D1/A0
        add
               #12,SP
        rte
        movem.l D0/D1/A0/A1/A5/A6, - (SP)
                $DFF000,A0
        move
                $1C(A0),D1
        btst
                #14,D1
                f81202
        beg
        and
                $1E(A0),D1
        move.1 4, A6
        btst
               #12,D1
        beq
                f8123C
        movem.l $E4(A6),A1/A5
                               ; Pri 5, Int 2
        move.1 A6, -(SP)
               ExitIntr(A6)
        pea
        jmp
                (A5)
              #11,D1
f8123C btst
                f81250
        beq
        movem.1 $D8(A6),A1/A5
                               ; Pri 5, Int 1
        move.1 A6, -(SP)
        pea
              ExitIntr(A6)
        jmp
               (A5)
f81250 movem.l (SP)+,D0/D1/A0/A1/A5/A6
        rte
        movem.l D0/D1/A0/A1/A5/A6, -(SP)
               $DFF000,A0
        l ea
        move
                $1C(A0),D1
        btst
                #14,D1
        beq
                f81202
        and
                $1E(A0),D1
        move.1 4,A6
        btst
               #14,D1
        beq
                f81286
                               ; Pri 6, Int 2
        movem.1 $FC(A6),A1/A5
        move.1 A6, -(SP)
              ExitIntr(A6)
        pea
        jmp
                (A5)
f81286 btst
              #13,D1
        beq
                f81250
                                ; Pri 6, Int 1
        movem.1 $F0(A6),A1/A5
        move.1 A6, -(SP)
               ExitIntr(A6)
        pea
        jmp
                (A5)
        movem.1 D0/D1/A0/A1/A5/A6,-(SP)
        move.1 4, A6
        movem.1 $108(A6), A1/A5
                (A5)
        jsr
        movem.1 (SP) + D0/D1/A0/A1/A5/A6
        rte
*** ExitIntr
                                         $f812b0
ExitIntr
                move.1 (SP) + A6
        btst
                #5,$18(SP)
                f812C6
        bne
              TdNestCnt(A6)
        tst.b
        bge
                f812C6
        tst
                SysFlags (A6)
                f812CC
        hmi
f812C6 movem.1 (SP)+,D0/D1/A0/A1/A5/A6
        rte
f812CC move
                #0,SR
        bra
                Schedule 2
*** Schedule
                                         $f812d2
* Zeitverteilung berechnen
Schedule
                movem.l D0/D1/A0/A1/A5/A6,-(SP)
                move.l ThisTask(A6),A1; für unseren Task
Schedule 2
        move
                #0,SR
                       ; kein SR
                #7, SysFlags (A6); ???
        bclr
        btst
                #EXCEPT, tc_Flags (A1)
        bne
               f8130A
        lea
                TaskReady (A6), A0
```

```
8 (A0), A0
        cmp.1
                f812C6
        beq
        move.1 (A0), A0
        move.b 9(A0),D1
        cmp.b
                9(A1),D1
        bat
                f8130A
        btst
                #6, SysFlags (A6)
        beq
                f812C6
f8130A
       lea
                TaskReady (A6), A0
        hsr
                Enqueue
        move.b #TS READY, tc State(A1); Task
        move
                #0,SR
        movem.l (SP) +, D0/D1/A0/A1/A5
        move.1 (SP),-(SP)
        move.1 -$34(A6), 4(SP)
        move.1 (SP) + A6
        rts
*** Switch()
                                          $f8132c
* Task-Umschaltung
                #0,SR
Switch move
        move.1 A5, -(SP)
                USP, A5
        move
        movem.1 A0-A6, -(A5)
        movem.1 D0-D7, -(A5)
        move.1 4,A6
        move
                IDNestCnt(A6),D0
                #-1, IDNestCnt (A6)
        move
        move
                #$C000, INTENA
        move.1 (SP) + , $34 (A5)
        move (SP) +, -(A5)
move.1 (SP) +, -(A5)
f8135A move.1 $230(A6),A4
        move.l ThisTask(A6),A3
        move
                D0,tc IDNestCnt(A3); Anz der unterb. Tasks
        move.1 A5, tc SPReg(A3)
        btst
                #6,tc Flags(A3)
                                  ; TF SWITCH
        beq
                f8138C
        move.1 tc ExpectCode(A3), A5
                (A\overline{5})
        isr
        bra
                f8138C
*** Dispatched
                                          $f8137a
               move.1 $230(A6),A4
Dispatched
                #-1, IDNestCnt (A6)
                #$C000, INTENA
        move
f8138C lea
                TaskReady (A6), A0
f81390 move
                #0,SR
        move.1
                (A0),A3
               (A3),D0
        move.1
                f813AA
        bne
        addq.1 #1,IdleCount(A6)
        bset
                #7, SysFlags (A6)
        ILLEGAL ; STOP
        move.1 D0,D0
        bra
                f81390
f813AA move.1 D0, (A0)
        move.1 D0, A1
        move.1 A0,4(A1)
        move.1 A3, ThisTask(A6)
                Elapsed(A6),Quantum(A6) ; Prozessorzeit jedes
        move
                         ; Tasks in die bisher gebrauchte
                         ; Rechenzeit
        bclr
                #6, SysFlags (A6)
        move.b
                #2,15(A3)
        move
                $10 (A3), IDNestCnt (A6)
        tst.b
                IDNestCnt(A6)
        bmi
                f813DC
        move
                 #$4000, INTENA
f813DC move
                #0,SR
        addq.l #1, DispCount(A6)
        move.b 14(A3),D0
        and.b
                 #$A0, D0
                f813F0
        beg
        bsr
                f81406
f813F0 move.1 $36(A3),A5
        jmp
                (A4)
        lea
                $42(A5),A2
```

```
move
               A2,USP
        move.1 (A5) + , - (SP)
                (A5) + , - (SP)
        movem.1 (A5), D0-D7/A0-A6
f81406 btst
               #7,D0
        beq
                f81416
        move.b D0,D2
        move.1 $46(A3),A5
        jsr
                (A5)
        move.b D2, D0
f81416 btst
               #5,D0
        bne
               f8141E
        rts
*** Exception
                                  ; $141e
Exception
        bclr
                #5,14(A3)
        move
                #$4000, INTENA
        addq.b #1, IDNestCnt(A6)
        move.1 $1A(A3),D0
        and.1
                $1E(A3),D0
        Eor.l
               D0, $1E(A3)
              D0,$1A(A3)
        Eor.1
        subq.b #1,IDNestCnt(A6)
        bge
               f8144E
        move
                #$C000, INTENA
f8144E move.1 $36(A3),A1
        move.1 14(A3), -(A1)
        tst.b
                IDNestCnt(A6)
        bne
                f8146A
        subq.b #1,IDNestCnt(A6)
        bge
               f8146A
                #$C000, INTENA
        move
f8146A move.1 #$F8148A,-(A1)
        move
               A1,USP
               #0, (AttnFlags+1) (A6)
        btst
                f8147E
        beq
        move
                #$20,-(SP)
f8147E move.1 $2A(A3),-(SP)
        clr
                -(SP)
        move.1 $26(A3),A1
        rte
        move.1 4, A6
               f81496(PC),A5
        lea
        jmp
                Supervisor (A6)
f81496
       move.1 $230(A6),A4
        btst
               #0, (AttnFlags+1) (A6)
                f814A4
        beq
        addq.1 #2,SP
f814A4 addq.1 #6,SP
        move.l ThisTask(A6),A3
        or.1
                D0, $1E(A3)
               USP, A1
        move
        move.1 (A1) + , 14(A3)
        move.1 A1, $36 (A3)
                $10(A3), IDNestCnt(A6)
        tst.b
                IDNestCnt(A6)
        bmi
               f814CC
                #$4000, INTENA
        move
f814CC rts
/* Schnipp */
*** OldSR(D0) = SetSR(NewSR, Mask) (D0, D1)
                                                         $f8155c
* Setzt das Status-Register, Mask ist die Maske der Bits,
* die gesetzt werden
SetSR
        move.1 A5, A0
                 _SetSRPrg(PC),A5 ; Programm im
        lea
                Supervisor(A6); Super-Mode ausführen
        jmp
                move.l A0, A5 ; wieder zurückgeben
                (SP),A0 ; Statusreg. in A0
        move
        and
                D1,D0 ; die Mask-Bits setzen die
                        ; anderen
        not
                D1
                       ; negerieren
```

```
{\tt D0,(SP)} ; und vertiefen
        or
        movea
                #0,D0 ; Null zurückgeben
               A0,D0
                      ; alte Statuswerte in D0
        move
                        ; übergeben
                        ; mit rte SR setzen
        rte
*** OldSysStack(D0) = SuperState()
                                                $f81578
* geht mit dem User-Stack in den Supervisor-Mode
               move.l a5,a0
                               ; a5 wird benötigt, daher sichern
SuperState
                SuperStatePrg(PC), a5
        1ea
        jmp
                Supervisor (A6)
*++ Programm, das im Supervisor-Mode ausgeführt wird
                                                      $f81582
SuperStatePrg move.l A0,A5
                DO ; hier kommt der SP rein #5,(SP) ; Supervisor-Bit (Bit 13) setzen
        clr.1
                D0
        bset.
        bne
                SuperStateSet ; schon gesetzt
        move
                (SP) + , SR
                               ; Statusregister setzen
               SP,DO ; alten Stackpointer sichern USP,SP ; User-Stack ist jetzt
        move.1
        move
                        ; Super-Stack
                #0,AttnFlags+1(A6) ; welchen Prozessor
       btst
                       ; haben wir?
                SSP NormProz
        beq
                              ; einen normalen 68000
                      ; Stack für andere Prozessoren
        addq.1 #2,D0
                        ; ist größer
SSP NormProz
                addq.l #4,D0 ; das reicht aus
                        ; gebe in DO alten Stack zurück
       rts
SuperStateSet
               rte
*** UserState(SysStack)(D0)
                                                $f815a2
* Zurück zum Unser-Status
               move.1 (SP) + A0
UserState
                                        ; Sprungadresse
                SP, USP ; Stackpointer ist
        move
        move.1 D0,SP
                       ; den Stackpointer neu setzen
                #%1101111111111111, SR ; Supervisor-Bit
                        ; ausmaskieren, also löschen
                (A0)
                        ; und zum Prg springen
        jmp
*** SetIntVector(IntNr,Interrupt)(D0,A1)
                                                        $f815ae
* ein neuer Interrupt wird eingesetzt, der alte gelöscht
SetIntVector
               mulu
                       #12,D0 ; Int-Vector länge
                IntVector(A6,D0),A0 ; Interrupt holen
        1ea
                #$4000,INTENA ; Ints abschalten
       addq.b #1,IDNestCnt(A6); und kenntlich machen
               iv_Node(A0),D0 ; Int-Node holen
A1,iv_Node(A0) ; Neuer Int eintragen
        move.1
        move.l A1, iv Node(A0)
        bea
                f815DA
        move.l is_Data(A1),iv_Data(A0) ; aus Interrupt nach
                        ; Int-Vector
        move.1 $12(A1),4(A0)
        bra
               f815E4
f815DA moveq
                #-$1,D1
               D1,0(A0)
        move.1
        move.1 D1,4(A0)
f815E4
       subq.b #1,IDNestCnt(A6)
               f815F2
        bae
        move
               #$C000, INTENA
f815F2 rts
**** AddIntServer(IntNumber, Interrupt) (D0, A1)
                                                $f815f4
* dem Sytsem einen Interrupt-Server anfügen. IntNr entspricht den
* Interrupts mit der Priorität (0-15).
* 5 z. B. Rasterstrahlinterrupt
```

D1, (SP); und neu sezten

and

```
move.1 D2,-(SP)
AddIntServer
                       ; Int Nummer nach d2
; und nach d1
        move.1 D0,D2
        move.1 D0,D1
                #12,D0 ; mal 12 = sizeof(IntVector)
        m11 1 11
                 IntVector(A6,D0),A0 ; Zeiger auf Interrupt
        move.l (A0), A0; Interruptzeiger in A0 holen
                #$4000,INTENA ; Interrupts sperren
#1,IDNestCnt(A6) ; Interrupts sperren, Disable
        addq.b
                 Enqueue ; Int-Node in Liste einsortieren
        bsr
                                ; Grundmaske 15 Bit gesetzt,
                #$8000,D0
        move
                         ; d. h. Daten schreiben
                 D2,D0
                        ; Interrupt-Nummer
        bset
                 DO, INTENA
                                 ; und dieses bestimme Bit, also
                         ; den best. Interrupt erlauben
        subq.b #1,IDNestCnt(A6) ; Interrupts erlauben, Enable
                AISNoIntEnable ; keine Interrupts erlaubt
        move
                 #$C000, INTENA
                                 ; Interrupts erlauben
AISNoIntEnable move.1 (SP)+,D2
        rts
**** RemIntServer(IntNumber, Interrupt) (D0, A1)
                                                   $f81634
* Interrupt-Server aus Server-Liste entfernen
RemIntServer move.1 D2, - (SP)
                 D0,D2 ; Int Nummer nach d2 #12,D0 ; mal 12 = sizeof(IntVector)
        move.1 D0, D2
        mulu
                 IntVector(A6,D0),A0 ; Zeiger auf Interrupt
        lea
                (A0), A0 ; Interruptzeiger in A0 holen
        move.1
        move.l A0,D1 ; und in D1
        move #$4000,INTENA ; Interrupts sperren
addq.b #1,IDNestCnt(A6) ; Interrupts sperren, Disable
                Remove ; und die Node entfernen
        bsr
        move.l D1,A0 ; Zeiger auf Interrupt
                is_Type(A0),A0 ; Int-Node-Typ aus is_Node
RIS NichtNull
        cmp.1
        bne.s
               #0,D1 ; Alles löschen
D2,D1 ; den betreffenden Int setzen
        moveq
        bset
                D1, INTENA
        move
                                 ; und die Hardware macht's
RIS NichtNull
                 subq.b #1,IDNestCnt(A6)
                RISNoIntEnable ; man darf noch nicht
        bae
                #$C000, INTENA
                                  ; weiter interrupten
RISNoIntEnable move.1 (SP)+,D2
        rts
/* Schnipp */
**** Cause (Interrupt) (A1)
                                                   $f81728
* löst einen Softwareinterrupt aus
                #$4000, INTENA
Cause
                                ; Ints sperren
        addq.b #1,IDNestCnt(A6) ; Int-Zähler +1
        moveq
                #NT SOFTINT, DO ; 11 ist der Nodetyp für
Ints
                 is Type(A1),D0 ; ist es überhaupt ein
        cmp.b
Iterrupt?
        beq
                 CauseNoInt
                                 ; Nein, dann hör mal schnell auf
        move.b D0,ln_Type(A1) ; NT_SOFTINT in Node
eintragen
        move.b is Pri(A1),D0
                                 ; Priorität des Ints
        and
                 #%11110000,D0
                                 ; ausmaskieren
        ext
                 DO ; auf n Long
        lea
                 SoftIntList+$20(A6),A0 ; IntVektor holen
                         ; Interrupts, mit der Priorität Null
        add D0,A0 ; auf SoftIntList plus Pri drauf addq.l #4,A0 ; und noch vier dazu
        move.1 4(A0),D0
                                 ; aus der IntList den Int holen
        move.1 A1,4(A0)
        move.l A0, (A1) move.l D0,4(A1)
        move.1 DO, AO
        move.1 A1, (A0)
        move
                #$8004,INTREQ
                #5, SysFlags (A6)
        bset
CauseNoInt.
                subq.b #1,IDNestCnt(A6)
                CauseNoIntAkt ; Ints noch gesperrt
                #$C000, INTENA ; und wieder Ints erlauben
        move
CauseNoIntAkt
        rts
```

```
/* Schnipp */
*** Disable()
                                         $f817ea
* Interrupts verbieten
Disable move
                #$4000, INTENA
       addq.b #1,IDNestCnt(A6);
        rts
; Ist IDNestCnt = -1 sind Interrupts erlaubt.
; Task-Switching erlaubt bei IDNestCnt < 0</pre>
; Interrupt Disable Nesting Counter
*** Enable()
                                        $f817f8
* Interrupts wieder erlauben
Enable subq.b #1,IDNestCnt(A6)
                               ; !=
        bge
                IntNichtFrei
        move
               #$C000, INTENA
IntNichtFrei
               rts
; Erst wenn IDNestCnt wieder -1 ist, werden Interrupts wieder ermöglicht
/* Schnipp */
******* Node-Funktionen ********************
*** Insert (Liste, Node, Vorgänger) (A0, A1, A2)
                                                       $f81864
* neue Node (A1) hinter dem Vorgänger (A2) anfügen
Insert move.1 A2,D0
                       ; Vorgänger nach d0
                AddHead ; kein Vorgänger, daher AddHead
        bea
               ln_Succ(A2),D0 ; hat Vorgänger-Node
        move.l
                        ; einen Nachfolger?
                Insert_NoEntry ; wenn nicht, dann einfach
        bea
                        ; hinten anhängen
        move.1 D0, A0
                        ; Vorgänger-Node nach A0,
                        ; d. h. die Liste wird nicht
                        ; benötigt!
        movem.1 D0/A2, (A1)
                             ; Vorgänger und Nachfolger des
                        ; Vorgängers in einzufüg. Node
              A1, ln_Pred(A0) ; die Node ist Nachfolger der
                        ; Vorgänger-Node, und
        move.l A1,ln_Succ(A2) ; Nachfolger des Vorgängers
        rts
Insert_NoEntry move.l A2,ln_Succ(A1) ; Nachfolger der Einzufügenden
                        ; ist die Vorgänger-Node
        move.1 ln Pred(A2),A0
        move.l A0, ln Pred(A1)
        move.l A1,ln_Pred(A2)
        move.l A1, ln Succ(A0)
        rts
*** AddHead(Liste, Node)(A0, A1)
                                       $f8188C
* Node am Kopf anfügen
AddHead move.l (A0),D0 ; Zeiger auf erste (alte) Node move.l A1,(A0) ; neue Node in Liste eintragen
        movem.1 D0/A0, (A1)
                            ; alte Node ist Vorgänger
                        ; der zweiten neuen durch A1
                        ; ln_Pred der neuen Node ist
                        ; Zeiger auf Liste
        move.1 D0,A0 ; Zeiger auf alte Node nach A0
        move.l A1, ln Pred(A0) ; in alter Node ist der
Vörgänger
                        ; die neue Node
       rts
; vier Änderungen sind durchzuführen:
  1) Neue Node in Liste einbinden
; 2) Vorgänger der Neuen Node ist die Liste
; 3) In neuer Node ist Nachfolger die alte Node
; 4) In alter Node ist der Vorgänger die neue Node
*** AddTail(Liste, Node)(A0, A1)
                                       $f8189C
```

```
* Node am Ende einfügen
AddTail addq.l #4,A0 ; Zeiger auf letzte Node Liste move.l lh_Tail(A0),D0 ; letzter Node in D0 move.l A1,lh_Tail(A0) ; neues Ende in Liste
setzen
         move.l A0,ln_Succ(A1) ; Vorgänger der neuen Node
                          ; ist die Liste
         move.l D0, ln Pred(A1) ; alte Node Vorgänger der
         move.1 D0,A0 ; alte Node nun in A0
        ; auch hier sind es vier Schritte
 1) in der Liste neues Ende auf neue Node setzen
; 2) Vorgänger der neuen Node ist die Liste
; 2) die alte Node hat jetzt einen Nachfolger, die neue Node
; 2) in der neuen Node ist nun der Vorgänger die alte Node
*++ RemPort(Port)(A1)
                                            $f818b2
* Port entfernen
RemPort
                 addq.b #1,TdNestCnt(A6)
                                                    ; Ints sperren
        move.l mp_Succ(A1),A0 ; Vorgänger
move.l mp_Pred(A1),A1 ; Nachfolgr
move.l A0,mp_Succ(A1) ; in nachfolger den
         move.l A1, mp Pred(A0) ; und umgekehrt
                 Permit ; Ints wieder erlauben
*** Remove(Node)(a1)
                                            $f818c6
* Node löschen
Remove move.l ln Succ(A1), A0 ; Nachfolger der Node in a0
        move.l ln_Pred(A1),A1 ; Vorgänger der Node in a1
move.l A0,ln_Succ(A1) ; Nachfolger der Node
                          ; in Vorgänger-Node
         move.l Al, ln Pred(A0); Vorgänger der Node
                          ; in Nachfolger-Node
         rts
; alte Node entfernen
*** RemHead(Liste)(A0)
                                            $f818d4
* erste Node aus Liste entfernen
RemHead move.l lh_Head(A0),A1 ; erste Node in Liste
        move.l ln Succ(A1), D0 ; Nachfolger der ersten
Node
                 RemHead_NoSucc ; gibt es einen Nachfolger?
D0,ln_Head(A0) ; Nachfolger in Liste
         bea
         move.l D0, ln_Head(A0)
                 DO, A1 ; Nachfolger (DO) und erste
         exa
                          ; Node (A1) vertauschen
                           ; Al ist dann also der Nachfolger
         move.l A0,ln Pred(A1) ; Vorgänger der jetzt
ersten Node
                          ; ist die Liste
RemHead NoSucc rts
*** RemTail(Liste)(A0)
                                            $f818e4
* letzte Node entfernen
RemTail move.l lh TailPred(A0), A1; letzte Node holen
        move.l ln_Pred(A1),D0 ; Vorgänger der Letzten beq RemTail_NoPred ; es gibt keinen Vorgänger
         move.1 D0,lh_TailPred(A0) ; zweitletzte Node ist
                         ; jetzt die Letzte
                 DO, A1 ; jetzt letzte Node in A1
         exa
         move.l A0, ln Succ(A1) ; Nachfolger in der Node
                          ; ist die Liste
         addq.1
                  #4,ln_Succ(A1) ; Node soll nicht auf lh_Tail
                         ; stehen, sonden auf ln TailPred
RemTail NoPred rts
```

```
*++ Library wird als Node eingefügt
SortInLibrary addq.b #1,TdNestCnt(A6)
        bsr Enqueue
                Permit
        hra
*** Enqueue (Liste, Node) (A0, A1)
                                   $f81904
* Node nach Priorität einsortieren
move.1 D0, A0 ; in ein Adressreg.
Enqueue Such
        move.l (A0),D0 ; Nachfolger der weiteren
                 Enqueue_Letzte ; es geht nicht weiter, hinten
                         ; anfügen
                 ln_Pri(A0),D1 ; Priorität der folgenden kleiner
        ble
                Enqueue Such ; als die der Einzusortierenden
Enqueue_Letzte move.l ln_Pred(A0),D0 ; Aus Node mit höherer Priorität
                         ; den Nachfolger sichern, denn der
                          ; wird Nachfoger der Einzufügenden
        move.l A1,ln_Pred(A0) ; Node mit h.P., hat jetzt einen
                         ; neuen Nachfolger, unsere Node
        move.l A0,ln_Succ(A1) ; Vorgänger sichern
        move.l D0,ln_Pred(A1) ; Nachfolger der alten
        ; ist Vorgänger der Neuen move.l DO,AO ; Vorgänger der jetzt neuen h.P.
        move.l A1,ln_Succ(A0) ; hat als Nachfolger unsere Node
; je höher die Priorität, desto näher am Kopf der Liste
; wenn 3 Nodes existieren mit den Prioritären 132,34,3
; dann wird die mit 44 zwischen 132 und 34 eingefügt, denn (siehe Listing)
; erst der Vergelich 44<=34 ist wahr
*** Node(D0) = FindName(Liste, Name)(A0, A1)
                                                           $f8192a
* die Node mit dem Namen (A1) finden
FindName
                move.1 A2, -(SP)
                                         ; Mal so sichern
        move.l A0,A2 ; Liste zum Bearbeiten wie
move.l A1,D1 ; auch den Namen sichern
        move.1 ln_Head(A2),D0 ; erste Node in der Liste
beq FN_NoNode ; es gibt keine Node
FN_WeiterSuche move.l D0,A2 ; Nodes duchsuchen
move.l ln_Succ(A2),D0 ; schon mal den Nachfolger
beq FN_NoNode ; keinen Nachfolger
tst.l ln_Name(A2) ; hat es einen Namen?
beg FN_WeiterSuche ; keinen Namen?
        beq FN_WeiterSuche; kein Name
move.l ln_Name(A2),A0; Zeiger auf Namen
move.l D1,A1; den ges. Namen nehmen
FN Strcmp
                 cmp.b (A0) + , (A1) +
                                         ; und byteweise vergleichen
        bne.s
                 FN WeiterSuche ; er stimmt nicht überein!
                 -1(A0); Oh, doch, ist denn auch der
        tst.b
                         ; Name der Liste zu Ende?
                bne
        move.1
                move.l D1, A1 ; damit auch A1 wieder so
FN NoNode
                        ; wie früher war
                              ; und das Stackreg. holen
        move.1 (SP) + A2
/* Schnipp */
*** OldOpenLibrary(LibName)(A0)
                                          $f8196c
OldOpenLibrary moveq
                        #0,D0 ; Versionsnummer egal
                OpenLibrary(A6)
        jmp
        move.1 D2, -(SP)
        move.1 D0,D2
lea LibList(A6),A0 addq.b #1,TdNestCnt(A6) f8197E move.l A1,-(SP)
        jsr FindName (A6)
```

```
move.1
                (SP) + , A1
        tst.1
                D0
        beq
                f8199C
        move.1 D0,A0
                $14(A0),D2
        cmp
                f8197E
        bat
        move.1 A6,-(SP)
        move.1 A0,A6
                LIB OPEN(A6)
        jsr
                                 ; Library öffnen
        move.1 (SP)+,A6
f8199C move.1 (SP)+,D2
        bra
               Permit
        move.l A1,D0
        beq
                f819E4
        addq.b #1, TdNestCnt(A6)
        move.l A6,-(SP)
move.l A1,A6
               LIB CLOSE(A6) ; und die Lib schließen
        move.1 (SP) + A6
        bra
                Permit
*** OldFunct(D0) = SetFunction(Library, Offset, FuncEntry)(A1, A0, D0)
                                          $f819h8
* neuen Funktionsvektor setzten
SetFunction
                 addq.b #1,TdNestCnt(A6) ; damit mir keiner an
                          ; die Library geht!
                 #2,lib_Flags(A1); LIBF_CHANGED setzen, denn
        bset
                         ; Lib wird gleich verändert
                 (A1, A0), A0
        1ea
                                ; die alte Sprungadresse
                          ; ermitteln
                              ; und diese auf den Stack sichern
; jmp-Code schreiben
        move.1 2(A0),-(SP)
                #$4EF9, (A0)
        move
                                 ; neue Adresse einsetzen
        move.1 D0,2(A0)
        move.1 A1,-(SP)
                                 ; Librarzeiger auf m Stack
                 CacheClearU(A6); Cachespeicher löschen
        isr
                 Permit ; ??
        bsr
        move.1
                (SP) + , A1
                                 ; wieder brav zurück
                SumLibrary(A6) ; und neu durchrechnen
        jsr
        move.1
                (SP) + , D0
                                 ; alte Funktionsadresse nach D0
f819E4 rts
*** AddLibrary(Library)(A1)
                                                   $f819e6
* Library dem System hinzufügen
AddLibrary
                         LibList(A6), A0 ; Alle Libraries
                 _SortInLibrary ; und unsere hinzunoden SumLibrary(A6) ; und die Checksumme neu
        hsr
        jmp
*** SumLibrary(Library)(A1)
                                                   $f819f2
* neue Checksumme der Library berechnen, bei Fehler Alert
                        #2,lib_Flags(A1) ; ist LIBF_CHANGED gestetzt
SumLibrary
                btst
                 SummLibUnnötig ; nein, dann Arbeit
        bea
sparen
                #1,TdNestCnt(A6) ; keiner stört uns
#1,lib_Flags(A1) ; LIBF_SUMMING, jetzt wird
        addq.b
        bclr
                           ; gerechnet
        beq
                 SumLibNoSumKill ; nicht die Summe löschen
                                 ; Summe löschen, also ganz neu
        clr
                 LibSum(A1)
SumLibNoSumKill move.l A1, A0
                lib NegSize(A1),D0 ; Anzahl Vektoreeinträge
        move
                DO ; durch zwei, da Wordaddition #0,D1 ; unser Zähler
        lsr
                         ; unser Zähler
        movea
        bra
                SubLibEinstieg ; und los
SumLibSumLoop
                add
                         -(A0),D1
                                          ; Eintrag addieren
SubLibEinstieg dbra
                         DO, SumLibSumLoop; bis zum bittren Ende
                lib_Sum(A1),D0 ; alte Summe nach D0
        move
        beq
                 SumLibLenIn
                                 ; gab s nicht, dann nur neue
                 DO,D1 ; ist die alte Länge gleich der
        cmp
                         ; neuen?
                SumLibSumOK
                                 ; ja, dann alles OK.
        movem.1 D7/A5/A6,-(SP)
        move.l #$1000003,D7
move.l 4,A6; können wir uns sparen, oder?
jsr Alert(A6); Tja, Fehler
                                 ; Tja, Fehler
        movem.l (SP) + D7/A5/A6
```

```
move
bsr
                        D1, $1C(A1)
SumLibLenIn
                                          ; neue Länge eintragen
SumLibSumOK
                         Permit
SummLibUnnötig rts
*** Library(D0) = MakeLibrary(FuncInit,StructInit,
                                                           ; $f81a46
                  LibInit, DataSize, CodeSize) (A0-A2, D0, D1)
* Library erstellen Übergabeparameter:
 - FuncInit Zeiger auf Tabelle mit Sprungadressen
* - *InitStruct
* - evtl. eine Routine
* - Datenbereich der Lib
* - Segement Liste
                 movem.1 D2-D7/A2/A3,-(SP)
MakeLibrary
        move.l D0,D2 ; Größe der Library in D2
move.l A0,D4 ; Funk-Adresstabelle
        move.l A1,D5 ; InitStruct
        move.1 A2,D6; eigenes Prg zur Init in d6
move.1 D1,D7; Segment Liste
move.1 A0,D3; Funk-Adresstabelle auch in d3
                MakeLibNoEntry
        bea
        move.1 A0,A3 ; Tabellenzeiger A3
        moveq \#-1,D3 ; Größe der VekTab move.1 D3,D0 ; mit d0 = -1 starten
        cmp
                (A3),D0 ; Relativ-Adresse holen
        bne
                f81A6C
        addq.1 #2,A3
f81A64
                 (A3) + , D0
        cmp
        dbea
               D3, f81A64
        bra
                 f81A72
f81A6C cmp.1 (A3) +, D0
        dbeq
              D3, f81A6C
f81A72 not
                DЗ
        mulu #6,D3
        addq.1 #3,D3
        and
               #$FFFC,D3
MakeLibNoEntry move.1 D2,D0
                                 ; Größe der Library = D0
        add.1
                D3, D0
                                ; Speicherbits
        move.1 #$10001,D1
                 AllocMem(A6)
        jsr
                                 ; und Speicher holen
               D0
        tst.1
        beg.s MakeLibNoMem
        move.l D0,A3 ; Speicher in A3 übertragen
        add.l D3,A3
move D3,lib_NegSize(A3) ; Größe der Vektortabelle
        move.1 A3,A0
                         ; A2 = 0
                 A2, A2
        sub.1
        move.l D4,A1 ; Zeicher auf Adresstabelle
              \#-1, (A1)
        cmp
                 f81AAE
        bne
                #2,A1
        addq.1
        move.l D4, A2
f81AAE bsr
                MakeFunction
        tst.l D5
                MakeLiNoStruct
        beq
        move.1 A3,A2 ; der Speicher
        move.l D5,A1 ; InitTable moveq #0,D0 ; keine Größe
                InitStruct(A6)
        isr
MakeLiNoStruct move.l A3,D0
                         ; gibt es eig. Prg
        tst.l D6
               ML_NoOwnIntiPrg
        beq
        move.l D6,A1 ; Zeiger des Prgs move.l D7,A0
        isr
                 (A1)
                         ; eig. Prg ausführen
ML NoOwnIntiPrg
MakeLibNoMem
                movem.1 (SP) + D2 - D7/A2/A3
        rts
***TableSize(D0=MakeFunction(Target,FuncArray,FuncDispBase)(A0,A1,A2)
* Funktionstabelle aufbauen
                                                    $f81ad0
                move.1 A3,-(SP)
                                           ; A3 sichern
MakeFunction
        moveq #0,D0 ; TableSize kommt hier rein
move.l A2,D1 ; Basisadresse
                 MFNoBasisAdr ; keine Basisadresse
```

```
move (A1)+,D1 ; Funktionsadresse
#-1,D1 ; kein Eintrag mehr?
MakeFuncLoop1
        cmp
               FakeFuncEnd ; nö, dann sind wir fertig (A2,D1),A3 ;
        lea
        move.1 A3,-(A0)
                                 ; Adresse nach Taget schreiben,
                         ; so die Tabelle von unten
                         ; aufbauen
                #$4EF9,-(A0) ; jmp-Code schreiben
#6,D0 ; und ein JMP xxxxx weiter
        move
        hra
                MakeFuncLoop1
MFNoBasisAdr
                move.l (A1)+,D1 ; Fur
#-1,D1 ; kein Eintrag mehr?
MakeFuncLoop1
                                         ; Funktionsadresse
        cmp.1
        beq
                FakeFuncEnd ; dann schon fertig
        move.l D1,-(A0) ; sonst Funk-Adresse und move #$4EF9,-(A0) ; jmp-Code schreiben addq.l #6,D0 ; und ein JMP xxxxx weiter
        bra
               MakeFuncLoop2
                move.l D0,A3 ; Länge noch mal sichern
CacheClearU(A6); und Cache weg
FakeFuncEnd
                move.1 D0, A3
        jsr
        move.1 A3,D0 ; und TableSize wieder in D0
        move.1 (SP) + A3
                             ; A3 wieder zurückgeben
        rts
        dc
/* Schnipp:
*** Deallocate
                                          $f81b10
*** FreeMem (MemBlock, Size) (A1, D0)
                                                   $f81bbe
* belegter Speicher dem System zurückgeben
FreeMem move.l A1,D1
        beq FreeMemEnd ; kein Speicherblock angeg.
lea MemList(a6),A0 ; die ganze Speicherliste
addq.b #1,TdNestCnt(A6) ; keiner darf an den Speicher
                        ; während der Arbeit
               move.l ml_Succ(A0),A0 ; Schon mal Nachfolger
FreeMemLoop
        tst.l
                 (A0) ; gibt es den denn?
                FreeMemErr ; Schluck, dann würde es
        bea
                        ; unseren Block ja nicht geben
                $14(A0),A1
        cmp.1
                              ; mit MemEntrie vergleichen
        bcs
                 FreeMemLoop
        cmp.l $18(A0),A1
                                 ; das auch
        baa
                FreeMemLoop
                       ; A0 = FreeList, A1 = MemoryBlock
                 Deallocate
                                ; in DO wird Größe
                Permit.
        bra
FreeMemErr
                bsr
                        Permit
        movem.1 D7/A5/A6, -(SP)
        move.1 #$100000F,D7 ; Benutzer versucht nicht
        move.1 4,A6 ; belegten Speicher freizugeben
        jsr
              Alert(A6)
                                ; Guru darstellen
        movem.1 (SP) + D7/A5/A6
FreeMemEnd
                rts
               Ω
        dc
*** MemBlock(D0) = Allocate(FreeList, ByteSize)(A0, D0) f81c02
* FreeList nach Speicher der Größe DO durchsuchen
Allocate
                cmp.l mh Free(a0),D0 ; maximale Größe
        bhi
                Alloc_Error ; Fehler, zu hoch
        tst.l
                DO ; ist überhaupt eine Länge
                            ; gefragt?
                Alloc End
        beq
f81C0C move.1 A2, - (SP)
                                 ; Sichern
        addq.1 #7,D0 ; +7
        and
                #$FFF8,D0
                                ; und ausmaskieren, damit
                         ; Grenze durch Acht teilbar
                mh First(A0), A2; erste MemChuck-Liste
AllocGoOneSuch move.l mc_Next(A2),A1 ; und schon nächstes
        move.l A1,D1 ; \overline{g}ibt es nächstes?
                f81C5E
               mc_Bytes(A1),D0 ; sind freie Bytes da?
        cmp.1
               f81C32
```

```
mc Next(A1),A2 ; s.o.
        move.1
        move.l A2,D1
        beq
                f81C5E
        cmp.1 mc_Bytes(A2),D0
        bhi
                AllocGoOneSuch; unser Wunsch nicht erfüllt
              A1,A2
        exg
f81C32 beq
                f81C52
        move.l A3,-(SP)
lea (A1,D0.1),A3
        move.1 A3, (A2)
        move.1 (A1), (A3) + move.1 4(A1), D1 sub.1 D0, D1
        move.1 D1, (A3)
        sub.1 D0,mh_Free(A0) ; jetzt weniger Memory
        move.1 (SP)+,A3
move.1 A1,D0
        move.1 (SP) + A2
        rts
f81C52 move.1 (A1), (A2)
        sub.l DO, mh Free (AO) ; jetzt weniger Memory
        move.1 (SP) + A2
        move.l A1,D0
        rts
f81C5E move.1 (SP)+,A2
Alloc_Error moveq #0,D0
Alloc_End
                rts
/* Schnipp */
/* Schnipp:
 *** TypeOfMem
                                          $f81d16
 *** AllocAbs
                                          $f81d3a
 *** AvailMem
                                          $f81dd2
 *** AllocEntry
                                 $f81e54
 *** FreeEntry
                                          $f81ee8
 *** AddMemList
                                 $f81f26
******* Portfunktionen *********************
*** AddPort
                                         $f82090
AddPort lea
                $14(A1),A0
        move.1 A0,8(A0)
        addq.1 #4,A0
        clr.1
                (A0)
        move.1 A0,-(A0)
        lea PortList(A6),A0
        bra
                SortInLibrary
*** RemPort
                                          $f820a6
RemPort bra
                RemPort
*** ReplyMessage
                                          $f820aa
                       #7,D0
                                 ; ??
ReplyMessage
                moveq
        move.l mp_Flags(A1),D1 ; Message-Flags
        move.l D1,A0 ; Flags nach A0
                RepMesFlags
                                ; es gibt Flags, die
                         ; zu bearbeiten sind
        move.b #NT_FREEMSG,mp_Typ(A1) ; Typ der Node
        rts
                                          $f820bc
*** PutMsq
                #5,D0
PutMsg moveq
              #5,_
A0,D1
                       ; Port in D1
mp_Flags(A0),A0 ; Flags auch nach A0
        move.1
                lea
RepMesFlags
        move
                 #$4000, INTENA
        addq.b #1,IDNestCnt(A6)
move.b D0,8(A1)
        addq.1 #4,A0
        move.1 4(A0),D0
        move.l A1,4(A0)
move.l A0,(A1)
        move.l D0,4(A1)
        move.1 D0, A0
```

```
move.1 A1, (A0)
       move.l D1, A1
       move.1 $10(A1),D1
               f82106
       beq
       move.b 14(A1),D0
       and
              #3,D0
       beq
              f82122
       cmp.b
             #1,D0
              f82116
       bne
       move.l D1,A1
                          ; Interrupt auslösen
       jsr
              Cause (A6)
f82106 subq.b #1,IDNestCnt(A6)
              f82114
       bge
              #$C000, INTENA
       move
f82114 rts
             #2,D0
f82116 cmp.b
              f82106
       beq
       move.l D1, A0
             (A0)
       jsr
       bra
               f82106
f82122 move.b 15(A1),D0
       addq.b #1,TdNestCnt(A6)
       subq.b #1,IDNestCnt(A6)
       bge
              f82138
       move
              #$C000, INTENA
f82138 move.l D1,A1
       moveq
              #0,D1
       bset
               D0, D1
       move.l D1,D0
       jsr
             Exit(A6)
       bra
              Permit
*** GetMsg
                                     $f82148
            $14(A0),A0
#$4000,INTENA
GetMsg lea
       move
       addq.b #1, IDNestCnt(A6)
       move.1 (A0),A1
move.1 (A1),D0
              f82166
       beq
       move.1 D0, (A0)
              D0,A1
       exg
       move.1 A0,4(A1)
f82166 subq.b #1, IDNestCnt(A6)
       bge
             GetMsg NoInt
             #$C000, INTENA
       move
GetMsg NoInt
*** WaitPort
                                     $f82176
              move.1 $14(A0),A1
WaitPort
       tst.l
             (A1)
       bne
               f8219A
       move.b 15(A0),D1
             $14(A0),A0
       lea
       moveq #0,D0
       bset
              D1,D0
       move.1 A2, - (SP)
move.1 A0, A2
f8218E jsr
              Wait (A6)
       move.1 (A2),A1
       tst.l
               (A1)
              f8218E
       beq
       move.1 (SP) + A2
f8219A move.l A1,D0
       rts
*** FindPort
                                     $f8219e
FindPort
               lea
                     PortList(A6),A0
       jmp
              FindName (A6)
dc
       move.l a7,d0
       rts
```

```
move.1 #$10000,D1
        jmp
                 AllocVec(A6)
                 FreeVec(A6)
        jmp
*** AddResource
                                  $f821bc
                lea
                        ResourceList(A6),A0
AddResource
                 SortInLibrary
*** RemResource
                                  $f821c4
RemResource bra
                         RemPort
** OpenResource
                                  $f821c8
                      ResourceList(A6),A0
OpenResource
                 lea
        addq.b #1,TdNestCnt(A6)
                 FindName (A6)
        jsr
                 Permit
        bra
******* Task-Funktionen *********************
*** AddTask
                                           $f811d8
AddTask move.b #1,15(A1)
        moveq
                 #8,D1
                 D1,14(A1)
        and.b
        beq
                 f82222
        moveq #$56,D0
move.1 #$10001,D1
move.1 A1,-(SP)
                AllocVec(A6)
        jsr
        move.1 (SP) + A1
        move.1 D0, $22 (A1)
        beq
                 f822C2
        move.l DO, AO
        move.l ThisTask(A6),$14(A0)
        addq.b #1, TdNestCnt(A6)
addq.l #1, $240(A6)
        BVC
                 f82218
        move.1 #$400,$240(A6)
f82218 move.1 $240 (A6), $18 (A0)
        jsr
                 Permit(A6)
f82222 moveq
               #0,D1
        move
                 #-1,$10(A1)
        move.l TaskSigAlloc(A6),$12(A1)
move.l D1,$16(A1)
move.l D1,$1A(A1)
        move.1 D1, $1E(A1)
        bsr
                f825A6
        move
                 TaskTrapAlloc(A6),D1
                 f825BE
        bsr
        tst.1 $32(A1)
        bne
                 f82254
move.l TaskTrapCode(A6),$32(A1)
f82254 tst.l $2A(A1)
        bne
                 f82260
        move.l TaskExeptCode(A6),$2A(A1)
move.l $36(A1),A0
move.l A3,-(A0)
f82260
                 f8226C
        bne
        move.l TaskExitCode(A6),(A0)
f8226C
        moveq #14,D1
f8226E clr.1
                 -(A0)
               D1,f8226E
        dbra
                 -(A0)
        clr
        move.1 A2,-(A0)
                 #6, (AttnFlags+1) (A6)
        btst
        beq
                 f82284
                 #0,D0
        moveq #0,D0
move.l D0,-(A0)
        moveq
f82284 move.1 A0,$36(A1)
        lea
                 TaskReady (A6), A0
                 #$4000, INTENA
        move
        addq.b #1,IDNestCnt(A6)
        move.b #3,15(A1)
```

bsr

Enqueue

```
move.1 TaskReady(A6),D0
        subq.b #1,IDNestCnt(A6)
              f822B4
               #$C000, INTENA
        move
       move.1 A1,-(SP)
cmp.1 A1,D0
f822B4
            f822BE
       bne
jsr Reschedule(A6)
f822BE move.l (SP)+,D0
        rts
f822C2 moveq
                #0,D0
        rts
*** RemTask
                                         $f822cc
RemTask move.1 4,A6
        sub.l A1, A1
        movem.1 D2-D4, -(SP)
        move.1 A1,D3
        bne
                f822DA
        move.l ThisTask(A6),D3
        bra
              f822FE
f822DA cmp.l ThisTask(A6),A1
        beq
              f822FE
        move
                #$4000, INTENA
        addq.b #1,IDNestCnt(A6)
        bsr
               Remove
        subq.b #1,IDNestCnt(A6)
       bge
              f822FE
       move
               #$C000, INTENA
f822FE move.1 D3,A1
        move.b #6,15(A1)
        btst #3,14(A1)
                f8231A
        beq
        move.l A1,-(SP)
        move.1 $22(A1),A1
        jsr
              FreeVec(A6)
        move.1 (SP) + A1
f8231A cmp.1
                ThisTask(A6),A1
               f82324
        bne
       addq.b #1, TdNestCnt(A6)
f82324 lea
       lea $4A(A1),A0
move.1 (A0),D2
               f82346
        beq
        cmp.1 8(A0),A0
              f82346
        beq
        clr.1
                (A0)
               4(A0),A0
       lea
       move.1 A0,D4
f8233A move.1 D2,A0
       move.1 (A0), D2
ier FreeEntry (A6)
        cmp.1 D2, D4
bne f8233A
f82346 cmp.1 ThisTas
                ThisTask(A6),D3
               f82364
            1bW001354(PC),A5
        lea
        jmp
               Supervisor(A6)
f82354 btst
               #6, (AttnFlags+1) (a6)
        beq.s f8235E
        addq.l #2,SP
f8235E addq.1 #6,SP
        jmp
                Dispatch(a6)
f82364 moveq #0,d0
        movem.1 (SP) +, d2-d4
        rts
*** FindTask(Task)(A1)
                                        $f8236c
* einen Task suchen
               move.l A1,D0 ; Flags setzten
FT_NoAkfTask ; wenn nicht akt
FindTask
                                ; wenn nicht aktueller Task
        move.l ThisTask(A6),D0 ; sonst aus Exec-Base
                        ; den aktuellen Task holen
        rts
               lea TaskReady(A6),A0 ; aus der Task-Ready Liste
FT NoAkfTask
        move.l A1,-(SP) ; den Task sichern
```

```
; Ints-sperren, damit z. B.
                #$4000, INTENA
                        ; der READY-Task nicht nach
                        ; RUNNING geht, oder die Liste
                         ; durcheinander gerät
        addq.b
                #1, IDNestCnt(A6); gehört zum sperren dazu
                FindName (A6) ; jetzt Namen durch Node-Find
        isr
        tst.1
                        ; suchen.
        bne
                FindTaskFound ; gefunden
                TaskWait (A6), A0; auch die wartenden Task
                        ; durchsuchen
        move.l (SP), A1; Namen auf Task wiederholen
                FindName (A6) ; suchen
        jsr
        tst.1
                D0
                FindTaskFound
        bne
        move.l ThisTask(A6), A0; dann nur noch der akt. Task
        move.l tc_Name(A0),A0 ; aus Task Node den Namen
               (SP),A1; wieder den Namen cmpm.b (A0)+,(A1)+; Task-Name vergleichen
        move.1
FindTskStrgCmp
        bne
                FindTskNoFound
        tst.b
                -1(A0)
        bne
                FindTskStrgCmp
        move.l ThisTask(A6),D0 ; dann Zeiger auf AktTask
                         ; als Return übergeben
FindTaskFound
                subq.b #1,IDNestCnt(A6)
        bae
                FTFNoInts
        move
                #$C000, INTENA
FTFNoInts
                addq.l #4,SP
                               ; Namen vom Stack entfernen
        rts
; 1. Ready-Liste durchsuchen
; 2. Waiting-Tasks durchsuchen
; 3. dann evtl. der aktuelle Task, FindTask nicht benutzt
*** OldPri(D0) = SetTaskPri(Task, Priority)(A1, D0) $f823c8
* Neue Priorität setzen
                        #$4000, INTENA
SetTaskPri
                move
        addq.b #1,IDNestCnt(A6)
        move.b tc Pri(A1),-(SP); Priorität des Tasks aus
Node
        move.b D0,tc Pri(A1) ; neue Priorität eintragen
                ThisTask(A6),A1; handelt es sich um den
                        ; aktuellen Task?
                STP OwnTask
                              ; ja, dann muß dieser nicht
        bea
                        ; neu einsortiert werden
                #TS READY, tc State(A1); ein wartender?
        cmp.b
                STP_NoWaitTask
        bne
                A1,\overline{D0} ; Task nach D0
Remove ; Task aus Liste entfernen
        move.1
               A1,\overline{D0}
        hsr
                TaskReady(A6),A0 ; Taskliste
        move.l D0,A1 ; Priorität ja schon eingetragen
        bsr
                Enqueue ; neu Einsortieren
                TaskReady (A6), A1
        cmp.1
                STP_NoWaitTask
        bne
STP_OwnTask jsr Reschedule(A6) ; neue Timer-Tabelle berechnen STP_NoWaitTask subq.b #1,IDNestCnt(A6)
                STP_NoInts
        bge
              #$COOO, INTENA
        move
STP NoInts
                moveq #0,D0
                               ; alte Prioritärt
        move.b (SP) + D0
        rts
*** OldExpt(D0) = SetExept(NewOldE, ExeptSet)
                                                        $f82418
* bestimmte Signale als Execption-Auslöser setzen
                move.l ThisTask(A6),A1; immer den akt. Task
SetExept
        lea
                tc_SigExept(A1),A0 ; Zeiger auf Datenword
                _SetSignal
        bra
*** OldSig(D0) = SetSignal(OldSign, SigntSet)
                                                        $fd82422
* Signale setzen
SetSignal
                move.l ThisTask(A6),A1
                tc_SigRecvd(A1),A0 ; Zeiger auf Signale, die
        lea
                        ; empfangen werden
                        D1,D0 ; durch die Maske aussortieren
                and.1
SetSignal
        not.1
                D1
                        ; das gehört dazu
                #$4000,INTENA ; Ints sperren
        move
        addq.b #1, IDNestCnt(A6); das gehört auch dazu
```

move

```
(A0),-(SP)
                                ; altes Signal auf m Stack
        move.1
        and.1
                (A0),D1; altes Signal mit neuem
        or.l
                D0,D1
                        ; kombinieren
        move.1 D1, (A0)
                tc SigRecvd(A1), D0 ; jetzt Signale senden
        move.1
                Signal ; ThisTask steht in A1
; 1. Signale setzen
; 2. da sich eine Signaländerung vollzog, dies anzeigen
*** Signal(Task, SignalSet)(A1, D0)
                                                  $f82448
* einem Task eine Nachricht signalisieren
Signal
       1ea
                tc SigRecvd(A1), A0
               #1,IDNestCnt(A6)
(A0).-(SD)
        move
        addq.b
        move.1
               (A0), -(SP)
                             ; Signale auf m Stack
                DO, (AO) ; die geg. Signale verknüpfen
        or.l
_Signal move.l tc_SigExcept(A1),D1; Exception auslösende
                        ; Signale nach D1
        and.1
                D0, D1
        bne
                SignalExpect
        cmp.b
                #TS WAIT, to State (A1) ; Wartes der Task?
        bne
                SigNoSigToWait
        and.1
                tc SigWait (A1), D0; Signale, auf die gewartet
        beq
                SigNoSigToWait ; wird
                                ; Task sichern
; Task austragen, siehe
SignalTaskWait move.l A1,D0
                tc_Succ(A1),A0
        move.1
        move.l tc Pred(A1), A1
                                ; Remove
        move.1 A0, tc Succ(A1)
        move.l A1,tc_Prd(A0)
move.l D0,A1; Tas
                       ; Task wieder in A1
        move.b #TS READY, tc State(A1)
                TaskReady(A6), A0; Task-Ready-Liste
        bsr
                Enqueue ; neu Einsortieren
                TaskReady (A6), A1
        cmp.1
                SigNoSigToWait
        bne
SignalEnd
                subq.b #1,IDNestCnt(A6)
                SignalNoInt
        bge
                #$C000, INTENA
        move
                move.1 (SP) + D0
SignalNoInt
                Reschedule (A6)
        jmp
SignalExpect
                bset
                         #TC EXCEPT, tc Flags(A1)
                #TS WAIT, tc_State(A1)
        cmp.b
                SignalTaskWait
        beq
        bra
                SignalEnd
                                 ; Ende und aus
SigNoSigToWait subq.b #1,IDNestCnt(A6)
                f824C8
        bge
                #$C000, INTENA
        move
f824C8
       move.1
               (SP) + , D0
        rts
* Wait
                                 $f824cc
Wait
        move.1
                ThisTask(A6),A1
        move.l D0,$16(A1)
                #$4000, INTENA
        move
        and.1
              $1A(A1),D0
                f8253C
        bne
        addq.b #1, TdNestCnt(A6)
f824E6 move.b #4,15(A1)
        lea
                TaskWait(A6),A0
        addq.1
                #4,A0
        move.l 4(A0),D0
        move.1 A1,4(A0)
        move.1 A0, (A1)
        move.l D0,4(A1) move.l D0,A0
        move.1 A1, (A0)
        move.b IDNestCnt(A6),D1
                #$FF, IDNestCnt(A6)
        move.b
        move
                #$C000, INTENA
        move.l A5, A0
        lea
                Switch(A6),A5
                Supervisor(A6) ; dies im Super-Mode
        jsr
        move.1 A0, A5
                #$4000, INTENA
        move
        move.b D1, IDNestCnt(A6)
        move.1 $16(A1),D0
        and.1
                $1A(A1),D0
                f824E6
        beq
        subq.b #1, TdNestCnt(A6)
```

```
f8253C Eor.1
               D0,$1A(A1)
               IDNestCnt(A6)
       tst.b
       bge
               f8254E
             #$C000, INTENA
       move
f8254E rts
*** Reschedule
                                       $f82550
Reschedule
                      #7, SysFlags (A6)
               bset.
               D0
              TDNestCnt(A6) ; Interrupts erlaubt?
       tst.b
               f82570
       bge
              IDNestCnt(A6) ; Taskswitchin erlaubt
       tst.b
                Reschedule
       blt
               \overline{D}0
       tst.b
               ReschNiInt
       bne
               #$8004, INTREQ
       move
ReschNiInt
              rts
*** Forbit
                                       $f82572
* Task-Switching abschalten
Forbit addq.b #1, TdNestCnt(A6); +1
       rts
*** Permit
                                       $f82578
* Switching wieder zulassen
Permit subq.b #1, TdNestCnt(A6)
       bge
               PermitEnd
                              ; >0, d. h. Ende
       tst.b
              IDNestCnt(A6)
                              ; >0, d. h. Ende
               PermitEnd
       bae
       tst
               SysFlags (A6)
               Reschedule
       bmi
PermitEnd
               rts
; Task-Switching ist möglich, wenn TDNestCnt < 0
*++ _Reschedule
                               $f8258c
Reschedule
               move.1 a5,-(SP)
       lea
                ReschedulePrg(pc), a5; Schedule im
               Supervisor(a6) ; Super-Mode
       jsr
       move.1 (SP) + , a5
       rts
ReschedulePrg btst #5,(SP)
                RePrgNoSched
       bne.s
               Schedule (a6)
       jmp
RePrgNoSched
               rte
; von AddTask benutzt
f825A6 btst
               #3,tc Flags(A1)
               f825B8
       beq
       move.l tc_TrapAlloc(A1),A0
       move
             D1,$2a(A0)
       rts
f825B8 move
             D1,tc_TrapAble(A1)
       rts
               #3,tc_Flags(A1)
f825BE btst
       beq
               f825D0
       move.l tc TrapAlloc(A1), A0
       move
             D1,$28(A0)
                           ; TrapNr setzen?
       rts
f825D0 move
             D1,tc TrapAlloc(A1)
       rts
f825D6 btst
               #3,tc Flags(A1)
       beq
               f825E8
       move.l tc TrapAlloc(A1),A0
       move
             $28(A0),D1
                            ; TrapNr holen?
       rts
f825E8 move
              tc_TrapAlloc(A1),D1
       rts
```

```
*** TrapNr(D0) = AllocTrap(TrapNr)(D0)
                                           $f825ee
* belegt einen System-Trap
                 move.l ThisTask(A6), A1; jetziger Task
AllocTrap
        bsr f825D6 ; belegte Traps holen (?)
cmp.b #-1,D0 ; nächst freier Trap
        beq ATNextFree ; ja, nächst freien Trap belegen bset D0,D1 ; Trapnr. setzen beq f8260C ; alles OK
        bra
                AT AllesVoll ; schon besetzt gewesen
                moveq #16-1,D0
                                          ; kleine Schleife
ATNextFree
                 bset D0,D1 ; setzen und dabei testen EndOfAllOf ; freies Bit suchen
AT SuchFreeBit bset
        bea
                         ; wenn eins gefunden, dann
                          ; Ende der Sucherei
                 DO, AT SuchFreeBit
                 moveq #-1,D0 ; nix mehr frei
bra f825BE ; Trapbelegung sichern (?)
AT AllesVoll
EndOfAllOf
*** FreeTrap(TrapNr)(D0)
                                                    $f8260e
* Prozessor-Trap wieder freigeben
               move.l ThisTask(A6),A1
f825D6 ; belegte Traps holen (?)
D0,D1 ; ausmaskieren
FreeTrap
        bsr
                         ; ausmaskieren
        bclr
               f825BE ; Trapbelegung sichern (?)
        bra
** SigNr(D0) = AllocSignal(SigNr)(D0)
                                                   $f82618
               move.l ThisTask(A6),A1
AllocSignal
        move.l tc_SigAlloc(A1),D1; Long? cmp.b #-1,D0 beq f8262C
        beq
        bset
               D0, D1
             f8263A
f82636
        beq
        bra
/* Schnipp
*** FreeSignal
                                           $f82650
*++ Zahl(D0) = asc2bin(Strg)(a4)
                                                    $df2710
* interne Umwandelroutine von String nach Zahl
asc2bin moveq
                 #0,D0
                 #0,D2
        moveq
a2b Loop
                 move.b (A4) + D2
        cmp.b
               #"0",D2
                 a2b End
        bhs
               #"9",D2
        cmp.b
                 a2b End
        bhi
        add.l D0,D0 move.l D0,D1 add.l D0,D0
        add.1 D0,D0
        add.l D1,D0
                 #"0",D2
        sub.b
                 D2,D0
        add.1
        bra
                a2b Loop
a2b End subq.l #1,A4
        rts
*++ bin2asc(Strg,Zahl)(A5,D4)
                                                    $f82738
* interne Umwandelroutine von Zahl nach String
                 D4
                        ; was für eine Zahl
bin2asc tst.l
        bpl b2a_NoNegZahl ; ist sie negativ?
move.b #"-",(A5)+ ; ja, dann "-"
        neg.l D4 ; und Zahl negerieren
```

```
moveq #"0",D0
b2a NoNegZahl
       lea
              DecTab(PC),A0 ; Dec-Tab
               move.1 (A0)+,D1; 1xx-Zahl
b2a Loop
                b2 End
       beq
        moveq \#"\overline{0}"+1, D2
               addq.1 #1,D2 ; ..Hunderter, Zehner, Einer +1 D1,D4 ; 100xx Block von unserer Zahl -
b2a SuchLoop
       sub.1
                b2a SuchLoop
        bcc
              D1,\overline{D}4
       add.l
        cmp.1 D0, D2
              b2a_Loop
        beq
                \#0,\overline{D}0
        moveq
        move.b D2, (A5) +
        bra
              b2a Loop
                #"0",D0 ; Grundzahl
b2 End moveq
       add.b D0,D4; Stelle hinzu move.b D4,(A5)+; und
                             ; und schreiben
        rts
DecTab dc.l 1000000000 dc.l 100000000
              10000000
        dc.1
              1000000
        dc.1
        dc.1
        dc.1
               10000
              1000
        dc.1
              100
10
        dc.1
        dc.1
        dc.1
*++ bin2hex(Strg,Zahl)(A5,D4)
                                                 $f82790
* interne Umwandelroutine von Zahl nach Hex-String
bin2hex tst.l D4
                       ; ist Zahl da
       beq b2_End ; nö, dann Ende
        clr
              D1
              #2,D3
        btst
        bne
               f827A2
        moveq #3,D2
        swap D4
               f827A4
       bra
f827A2 moveq #7,D2
f827A4 rol.1 #4,D4
       move.b D4,D0
        and.b #15,D0
bne f827B2
        tst
              f827C6
       beq
f827B2 moveq
              #-±,
#9,D0
               \#-1, D1
       cmp.b
               f827C0
       BHI
       add.b #"0",D0
       bra
               f827C4
f827C0 add.b #"7",D0
f827C4 move.b D0, (A5)+
f827C6 dbra
               D2, f827A4
       rts
***RawDoFmt(Formatstring, DataStream, PurChProc, PutChData) (A0, A1, A2, A3) $f827cc
RawDoFmt
              movem.1 D2-D6/A2-A5,-(SP)
                A6,#-$10
       link
        move.1 A1,-(SP)
                               ; Daten auf Stack sichern
        move.1 A0, A4 ; Formatstring nach A4
        bra
               DoTheRawDoFmt
EndRawDoFmt
                jsr (A2)
       move.l (SP),D0
        unlk
               Α6
        movem.1 (SP) + D2 - D6/A2 - A5
DoTheRawDoFmt ; in a4 Zeiger auf Format-String
       ; d3 gibt an, was für Attribute gesetzt
       jsr
               (A2)
RawDoFmt Loop move.b (A4)+,D0
                                       ; Zeichen nach d0
```

```
EndRawDoFmt
        beq
                #"%",D0
        cmp.b
        bne
                DoTheRawDoFmt
                               ; dann weiter
                -$10(A6),A5
        1ea
        clr D3 ; alle Attribute löschen
cmp.b #"-",(A4) ; kommt ein Minus?
        bne.s RDF KeinMinus
                \#0,\overline{D}3; erstes Bit = evtl. Bündig
        bset
                #1,A4 ; minus weg cmp.b #"0",(A4)
        addq.1
               #1,A4
                                        ; führenden Nullen?
RDF KeinMinus
                NoNullVor
                #1,D3 ; zweites Bit = Nullen
        bset
                bsr asc2bin; f8280E
D0,D6; Zeichen nach d6
NoNullVor
        move
        moveq #0,D5
        cmp.b
                #".", (A4)
                RDF_KeinPunkt
        bne
        addq.l #1,A4 ; "." weg
        bsr
                asc2bin
                D0,D5
        move
RDF KeinPunkt
                        #"1", (A4)
                cmp.b
                RDF KeinLong
        bne
                \#2,\overline{D}3; zweites Bit = Long
        bset
        addq.l #1,A4 ; "l" weg
nLong move.b (A4)+,D0
RDF KeinLong
                #"d",D0
        cmp.b
        bne
                RDF NoDezZahl
                f8284E
        bsr
        bsr
                bin2asc
                f828B4
        bra
                       #"x",D0 f82840
RDF NoDezZahl cmp.b
        bne
                RDF NoHexZahl
                f8284E
        bsr
        bsr
              bin2hex
        bra
               f828B4
f8284E btst
                #2,D3 f8284E
                f82862
        bne
        move.1 4(SP),A1
        move
                (A1) + , D4
        move.1 A1,4(SP)
        ext.l D4
        rts
f82862 move.1 4(SP),A1
        move.1
               (A1) + D4
        move.1 A1,4(SP)
        tst.l D4
        rts
RDF NoHexZahl cmp.b #"s", D0 f82870
        bne
                f8287E
        bsr
                f82862
                f828F2
        beq
        move.l D4, A5
        bra
               f828BA
f8287E cmp.b
                #"b",D0
                f8289A
        bne
        bsr
                f82862
                f828F2
        beq
        lsl.l
                #2,D4
        move.l D4, A5
        moveq #0,D2
        move.b
                (A5) + , D2
                -1 (A5, D2)
        tst.b
        bne
                f828C6
        subq
                #1,D2
        bra
                f828C6
f8289A cmp.b #"u",D0
        bne
              f828A8
        bsr
                f8284E
               f82742
        bsr
        bra
               f828B4
                #"c",D0
f828A8 cmp.b
        bne
                f827E6
        bsr
                f8284E
        move.b D4, (A5) +
                                ; Zeichen übertragen
f828B4 clr.b
               (A5)
        lea
                -$10(A6),A5
f828BA move.1 A5,A0
        moveq \#-1, D2
```

```
f828BE tst.b
               (A0) +
              D2,f828BE
        dbeq
       not.l D2
tst D5
f828C6 tst D5
              D5,D2
        cmp
               f828D0
D2,D5
f828CE move D2, D5
sub D5, D6
        BHI
              f828D6
       bpl
f828D6 btst #0,D3
               D6
               f828F6
        bsr
               f828E4
        bra
f828E0 move.b (A5)+,D0
jsr (A2)
f828E4 dbra D5,f828E0
       btst #0,D3
beq RawDoFmt_Loop
bsr f828F6
bra RawDoFmt_Loop
f828F2 bra
f828F6 move.b #" ",D2
        btst #1,D3
        beq
                f8290A
        move.b #"0",D2
               f8290A
        bra
f82906 move.b D2,D0
        jsr
                (A2)
              (AZ)
D6, f82906
f8290A dbra
        rts
*** RawIOInit
                                          $f82910
             move #$174,SERPER
RawIOInit
                                         ; Baud-Rate einstellen
       rts
                                          $f8291A
*** RawMayGetChar
* Status der Seriellen-Schnittstelle holen
RawMayGetChar moveq #-1,D0 move SETDATR,D1
                SETDATR, D1 ; Datenbyte der
                        ; seriellen Schnittstelle
       move.l D1,D0 ; Daten der ser. Schnitt. in d0
RMGC NoChar
              rts
*++ WaitForRawChr
* auf Zeichen bzw. Daten der Ser. Schnittstelle warten
_WaitForRawChr bsr RawMayGetChar ; Zeichen holen tst.l D0 ; ist noch -1?
                WaitForRawChr
        hmi
        rts
*** RawPutChar(char)(d0)
                                                  $f82942
* Zeichen ausgeben
       har tst.b DO ; existiert ein Zeichen?
beq RPC_NoChar ; kein Zeichen empfangen
move DO,-(SP) ; Zeichen sichern
RawPutChar
        cmp.b
                #10,D0 ; ein LF?
        bne RPC_NoLF ; kein Zeilenende
moveq #13,D0 ; LF nach CR wandeln
       bsr RPC_JetztCR ; uns einspringen F move (SP)+,D0 ; Zeichen
RPC_NoLF
RPC_JetztCR
                                         ; Zeichen wiederholen
              nop
                                 ; kurz warten
RPC_Loop
       move SERDATR, D1 ; Zeichen lesen
```

```
#13,D1 ; ist TBE gesetzt, also
        btst
                        ; Sende-Puffer leer?
        beq
                RPC Loop
                                ; warten bis gefüllt
        and
                #%11111111,D0
                                ; Zeichen extrahieren
                #%100000000,D0 ; Stop-Bit setzen
        or
                D0, SERDAT
                               ; Daten senden
        move
                RawMayGetChar ; Zeichen zurück cmp.b #19,D0 ; DC3 vergleichen, kein Ende
                RawMayGetChar
RPC Loop
              PRC_OKZeichen ; brauchbares Zeichen = weiter 
_WaitForRawChr ; bis ein Zeichen kommt
        bne
        bsr
                RPC_Loop_
                                ; bis was kommt
        bra
PRC OKZeichen
                cmp.b
                       #127,D0
        bne
                RPC NoChar
        bsr
                Debug
                       ; Zeichen kamen an, also Debug
                RPC Loop
        bra
RPC NoChar
               rts
*++ RawStrgOut(Strg)(a0)
                                                 $f8298A
* String wegschicken
RawStrgOut
               move.b (A0)+,D0 ; Zeichen holen
                RSO_End ; Kein Zeichen
        beq
                #10,D0 ; LF?
        cmp.b
                RSO_NoLF
        bne
        moveq
               #13,D0 ; CR als Zeichen
               RSO_NoLF
                            ; ausgeben,
        bsr
               #10,D0 ; und dann ein LF
bsr RawPutChar
       moveq
RSO NoLF
              _RawStrgOut
       bra
RSO End
               rts
/* Schnipp */
(LIB OPEN) ???
              move.l A6,D0
               #1, lib OpenCnt(A6); ein Benutzer mehr
        adda
        rts
LIB CLOSE
                subq #1,lib OpenCnt(A6) ; ein Benutzer weniger
LIB EXPLUNGE
LIB_EXTFUNC
                      #0,D0
               moveq
*** CopyMemQuick(source, dest, size) (A0/A1, D0)
                                                        $f829fc
              moveq
CopyMemQuick
                       #0,D1
               _CMQuick
       bra
*** CopyMem(source, dest, size) (A0/A1, D0)
                                                 $f82a00
                #12,D1 ; ab 12 Bytes kopieren, sonst
D1,D0 ; lohn der Auffwand nicht
CopyMem moveq
        cmp.1
        bcs
                CopyMemBytes
        move.l A0,D1 ; Quelle nach D1
btst #0,D1 ; ist Quelle gerade Zahl?
        ; kann auf gearaden Adressen
                        ; kopiert wreden
        subq.1 #1,D0
                       ; da ja schon ein Byte kopiert
; ist, Länge -1 CMemQuellGerad move.l A1,D1 ; das Ziel nach D1
        btst
                #0,D1 ; ist gerade Zahl?
        bne
                CopyMemBytes ; Quelle ist gerade, aber
                        ; Ziel nicht, man muss leider
                        ; byteweise kopieren, Schade!
        move.l D0,D1
                        ; Größe des Blockes
                #%11,D1 ; letzten zwei Bits löschen
        and
                        ; also durch vier teilbar
CMQuick
                move.1 D1, -(SP)
                #120,D1 ; Aufwand abschätzen
                D1,D0 ; sind es mehr als 120 Bytes?
        cmp.1
                CopyMemLong ; nein, dann lohnt s sich nicht
        movem.1 D2-D7/A2-A6,-(SP) ; alte Regs sichern
CopyMem120Loop movem.1 (A0)+,D1-D7/A2-A6; von der Quelle in die Regs
```

```
movem.l D1-D7/A2-A6, (A1) ; von den Regs in das Ziel
               #48.D1
        moveq
        add.l D1,A1 ; Quelle 48 Bytes weiter
        sub.1 D1,D0 ; 48 Bytes von der Länge
cmp.1 D1,D0 ; weitermachen?
        cmp.1 D1,D0 ; weitermachen:
bcc CopyMem120Loop ; ja, dann Loop, sonst
        movem.l (SP)+,D2-D7/A2-A6; Register wiederherstellen
CopyMemLong lsr.1 #2,D0 ; durch Acht beq CpyMemRest120 ; fein, dann alles in Longs
        subq.1 #1,D0
        move.1 D0, D1
        swap D0
CopyMemNo120
                move.1 (A0) + , (A1) +
             D1, CopyMemNo120
        dbra
        dbra D0, CopyMemNo120
CpyMemRest120 move.1 (SP)+,D1
        beg
              CopyMemEnd
               #0,D0
        moveq
        bra
                CopyMemByte
CopyMemBytes
               move D0,D1
       swap
               DO
        bra
               CopyMemByte
CoyMemByteLoop move.b (A0)+, (A1)+
CopyMemByte
              dbra D1, CoyMemByteLoop
              D0,CoyMemByteLoop
        dbra
              rts
CopyMemEnd
*** Procure (semaport, bidMsg) (A0/A1)
                                                $f82a70
* Semaphore mit Message unterbrechen
                #1,sm Bids(A0)
        addq
        bne
                ProcGiveMess
        move.l A1, sm SigTask(A0); Zeiger auf Task, der
                       ; signalisiert werden soll
        moveq #1,D0 ; Return 1, keine Mess
Proc rts
                rts
               jsr PutMsg(A6)
#0,D0 ; Return 0, Mess geputted
ProcGiveMess
               jsr
        moveq
                          ; Oh, Oh, Oh, schwach!
        bra
                Proc rts
*** Vacate (Semaphore) (A0)
                                                 $f82a86
* Unterbrechung rückgängig
Vacate clr.l sm SigTask(A0) ; kein sig. Task
        subq #1,sm_b+cc.
Vacate_GetMess
Vacate rts
              rts
Vacate_GetMess move.l a0,-(SP)
                                       ; Sem sichern
        jsr GetMsg(a6) ; Nachricht holen move.l (SP)+,a0 ; Sem wieder
        move.l d0,sm_SigTask(a0) ; Message sichern
        beq.s Vacate_rts ; keine Message nuß auch nicht
        ; beantwotet werden move.1 d0,a1 ; Antwort nach A1
               ReplyMsg(a6) ; beantworten Vacate_rts ; Schon wieder!
        jsr
        bra.s
/* Schnipp:
*** InitSemaphore
                                        $f82AA8
*** ObtainSemaphore
                                         $f82acc
*** ReleaseSemaphore
                                        $f82b20
*** AttemptSemaphore
                                        $f82bbe
*** ObtainSemaphoreList
                                        $f82bea
*** ReleaseSemaphoreList
                                                 $f82c60
*** AddSemaphore
                                        $f82c76
*** RemSemaphore
                                        $f82c88
*** FindSemaphore
                                        $f82c8c
*** Debug
                                         $f82D44
* /
```

Table 7. Mnemoniks nach Opcode sortiert

Table 7. Mnemoniks nach Opcode sortiert	
Mnemonik	Bitkombination (15-0)
ORI	%00000000——
ANDI	%0000010——
SUBI	%00000100
ADDI	%00000110
EORI	%00001010
СМРІ	%00001100
BTST	%0000-100
BCHG	%0000-101
BCLR	%0000-110
BSET	%0000-111
MOVE	%00
NEGX	%01000000———
CLR	%01000010——
NEG	%01000100
NOT	%01000110
SWAP	%0100100001000—
EXT/EXTB	%0100100-000-
TST	%01001010——
NBCD	%0100100000—
PEA	%0100100001——
TAS	%010010111—
ILLEGAL	%01001011111100
СНК	%0100
LEA	%0100-111
TRAP	%010011100100—-
LINK	%0100111001010—
UNLK	%0100111001011—
RESET	%0100111001110000
NOP	%0100111001110001
STOP	%0100111001110010
RTE	%0100111001110011
RTD	%0100111001110100
RTS	%0100111001110101
TRAPV	%0100111001110110
RTR	%0100111001110111
JSR	%0100111010——
JMP	%0100111011——
SUBQ	%0101-0
See	%010111
DBcc	%0101—-11001—

BRA	%01100000000000
BRA.S	%01100000———
BSR	%0110000100000000
SSR.S	%01100001——
Bec	%0110
MOVEQ	%0111—0———
DIVS	%1000—111——
DIVU	%1000-011
OR	%1000
SUB	%1001———
SUBX	%1001—1-00—-
SUBA	%1001———
СМР	%1011(?)
EOR	%1011——— (?)
СМРА	%1011——— (?)
СМРМ	%1011—1-001—
MULS	%1100—111——
MULU	%1100-011
AND	%1100
ADDQ	%1101—0———
ADD	%1101———
ADDX	%1101—1-00—-
ADDA	%1101———
ASR	%1110000011——
ASL	%1110000111——
ASR	%1110001011——
ASL	%1110001111——
ROXR	%1110010011——
ROXL	%1110010111——
ROR	%1110011011——
ROL	%1110011111——
ASR	%1110-0-00-
ASL	%1110—1—00—
LSR	%1110-0-01-
LSL	%1110—1—01—
ROXR	%1110-0-10-
ROXL	%1110—1—10—
ROR	%1110-0-11-
ROL	%1110—1—11—

Alle Befehle nach Namen sortiert im Überblick

Table 8. Mnemoniks alphabetisch sortiert

Mnemonik	Bitkombination (15-0)

ADD	1101———
ADDA	1101———
ADDI	00000110
ADDQ	1101-0
ADDX	1101—1-00—-
AND	1100
ANDI	00000010
ASL	1110-1-00-
ASL	1110000111—
ASL	1110001111——
ASR	1110-0-00-
ASR	1110000011—
ASR	1110001011—
Bec	0110
BCHG	0000-101
BCLR	0000-110
BRA	01100000000000
BRA.S	01100000———
BSET	0000-111
BSR	011000010000000
BSR.S	01100001——
BTST	0000-100
СНК	0100
CLR	01000010———
CMP	1011(?)
CMPA	1011(?)
СМРІ	00001100
СМРМ	1011—1-001—
DBcc	0101—-11001—
DIVS	1000-111
DIVU	1000-011
EOR	1011(?)
EORI	00001010
EXT/EXTB	0100100-000-
ILLEGAL	0100101011111100
JMP	0100111011——
JSR	0100111010——
LEA	0100-111
LINK	0100111001010—
LSL	1110-1-01-
LSR	1110-0-01-
MOVEQ	0111-0
MULS	1100-111
MULU	1100-011

NBCD	0100100000——
NEG	01000100
NEGX	01000000——
NOP	0100111001110001
NOT	01000110
OR	1000
ORI	00000000——
PEA	0100100001——
RESET	0100111001110000
ROL	1110-1-11-
ROL	1110011111——
ROR	1110-0-11-
ROR	1110011011——
ROXL	1110-1-10-
ROXL	1110010111——
ROXR	1110-0-10-
ROXR	1110010011——
RTD	0100111001110100
RTE	0100111001110011
RTR	0100111001110111
RTS	0100111001110101
Scc	010111
STOP	0100111001110010
SUB	1001———
SUBA	1001———
SUBI	00000100
SUBQ	0101-0
SUBX	1001—1–00—-
SWAP	0100100001000—
TAS	0100101011——
TRAP	010011100100—-
TRAPV	0100111001110110
TST	01001010———
UNLK	0100111001011—

Libraryfunktionen

Im folgenden werden Libraries und einige Devices mit ihren Offsets und Übergabeparametern beschrieben.

arp.library

DOS-Routinen

```
- 30   -$01e    Open(name,accessMode)(D1/D2)
- 36   -$024    Close(file)(D1)
- 42   -$02a    Read(file,buffer,length)(D1/D2/D3)
- 48   -$030    Write(file,buffer,length)(D1/D2/D3)
- 54   -$036    Input()
- 60   -$03c    Output()
- 66   -$042    Seek(file,position,offset)(D1/D2/D3)
```

```
- 72
        -$048
                 DeleteFile(name)(D1)
- 78
        -$04e
                 Rename (oldName, newName) (D1/D2)
- 84
        -$054
                Lock(name, type) (D1/D2)
- 90
        -$05a
                UnLock(lock)(D1)
- 96
        -$060
                 DupLock (lock) (D1)
-102
                Examine(lock, fileInfoBlock) (D1/D2)
        -$066
-108
        -$07c
                ExNext(lock,fileInfoBlock) (D1/D2)
-114
        -$072
                Info(lock,parameterBlock) (D1/D2)
        -$078
-120
                 CreateDir(name)(D1)
-126
        -$07e
                CurrentDir(lock)(D1)
-132
        -$084
                ToErr()
        -$08a
-138
                CreateProc(name,pri,segList,stackSize)(D1/D2/D3/D4)
        -$090
-142
                 Exit (returnCode) (D1)
-150
        -$096
                 LoadSeg(fileName)(D1)
-156
        -$09c
                 UnLoadSeg(segment) (D1)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-162 -$0a2 GetPacket(wait)(D1)
-168 -$0a8 QueuePacket(packet)(D1)
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-174
        -$0ae
                 DeviceProc(name) (D1)
-180
        -$0b4
                 SetComment (name, comment) (D1/D2)
-186
        -$0ba
                 SetProtection (name, mask) (D1/D2)
-192
        -$0c0
                 DateStamp (date) (D1)
-198
        -$0c6
                 Delay(timeout)(D1)
-204
        -$0cc
                 WaitForChar(file, timeout) (D1/D2)
-210
        -$0d2
                 ParentDir(lock)(D1)
-216
        -$0d8
                 IsInteractive(file)(D1)
-222
        -$0de
                 Execute(string, file, file) (D1/D2/D3)
```

Ende der neuen DOS-Funktionen

```
-228 -$0e4 Printf(string, stream) (a0/a1)

-234 -$0ea FPrintf(file, string, stream) (d0, a0/a1)

-230 -$0f0 Puts(string) (a1)

-246 -$0f6 ReadLine(buffer) (a0)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-252 -$0fc GADS(line,len,help,args,tplate)(a0,d0,a1/a2/a3)
-258 -$102 Atol(string)(a0)
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
EscapeString(string)(a0)
-264
        -$108
-270
        -$10e
                 CheckAbort (func) (a1)
-276
        -$114
                 CheckBreak (masks, func) (d1/a1)
-282
        -$11a
                 Getenv(string, buffer, size) (a0/a1, d0)
-288
        -$120
                 Setenv (varname, value) (a0/a1)
-294
        -$126
                 FileRequest (FileRequester) (a0)
-300
        -$12c
                 CloseWindowSafely(Window1, Window2) (a0/a1)
-306
        -$132
                 CreatePort (name, pri) (a0, d0)
-312
        -$138
                 DeletePort(port)(a1)
-318
        -$13e
                 SendPacket(action, args, handler)(d0/a0/a1)
-324
        -$144
                 InitStdPacket(action, args, packet, replyport) (d0/a0/a1/a2)
-330
        -$14a
                 PathName (lock, buffer, component count) (d0/a0, d1)
-336
        -$150
                 Assign(logical, physical)(a0/a1)
-342
        -$156
                 DosAllocMem(size) (d0)
-348
        -$15c
                 DosFreeMem(dosblock)(a1)
-354
        -$162
                 BtoCStr(cstr,bstr,maxlength) (a0,d0/d1)
-360
        -$168
                 CtoBstr(cstr,bstr,maxlength)(a0,d0/d1)
-366
        -$16e
                 GetDevInfo(devnode) (a2)
-372
        -$174
                 FreeTaskResList()
-378
        -$17a
                 ArpExit(rc, result2) (d0/d2)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-384
        -$180
                 ArpAlloc(size) (d0)
-390
        -$186
                 ArpAllocMem(size, requirements) (d0/d1)
-396
        -$18c
                 ArpOpen (name, mode) (d1/d2)
-402
        -$192
                 ArpDupLock(lock) (d1)
-408
        -$198
                 ArpLock(name, mode) (d1/d2)
-414
        -$19e
                 RListAlloc(reslist, size) (a0, d0)
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-420
        -$1a4
                 FindCLT(clinum)(d0)
-426
        -$1aa
                 QSort(base, rsize, bsize, comp) (a0, d0/d1, a1)
-432
        -$1b0
                 PatternMatch (pattern, string) (a0/a1)
-438
        -$1b6
                 FindFirst (pattern, AnchorPath) (d0/a0)
-444
        -$1bc
                 FindNext(AnchorPath)(a0)
-450
        -$1c2
                 FreeAnchorChain (AnchorPath) (a0)
-456
        -$1c8
                 CompareLock(lock1,lock2)(d0/d1)
-462
        -$1ce
                FindTaskResList()
-468
        -$1d4
                 CreateTaskResList()
-474
        -$1da
                 FreeResList(freelist)(a1)
-480
        -$1e0
                 FreeTrackedItem(item)(a1)
```

Nicht freigegebene Funktion

```
-486 -$1e6 GetTracker()
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-492
        -$1ec
                 GetAccess (tracker) (a1)
-498
        -$1f2
                 FreeAccess(tracker)(a1)
-504
        -$1f8
                 FreeDAList(node)(a1)
-510
        -$1fe
                 AddDANode (data, dalist, length, id) (a0/a1, d0/d1)
-516
        -$204
                 AddDADevs(dalist, select)(a0, d0)
-522
        -$20a
                 Strcmp(s1,s2)(a0/a1)
-528
        -$210
                 Strncmp(s1, s2, count)(a0/a1, d0)
-534
        -$216
                 Toupper (character) (d0)
-540
        -$21c
                 SyncRun (name, command, input, output) (a0/a1, d0/d1)
```

Neue Arp-Funktionen

```
-546
        -$222
                 ASyncRun (name, command, pcb) (a0/a1/a2)
-552
        -$228
                 LoadPrg(name) (d1)
-558
        -$22e
                 PreParse (source, dest) (a0/a1)
        -$234
-564
                 StamptoStr(datetime)(a0)
-570
        -$23a
                 StrtoStamp(datetime)(a0)
-576
        -$240
                 ObtainResidentPrg(name)(a0)
        -$246
-582
                 AddResidentPrg(Segment, name) (d1/a0)
        -$24c
-588
                 RemResidentPrg(name) (a0)
-594
        -$252
                UnLoadPrg(segment) (d1)
-600
        -$258
                 LMult(a,b)(d0/d1)
        -$25e
-606
                 LDiv(a,b)(d0/d1)
-612
        -$264
                LMod(a,b)(d0/d1)
-618
        -$26a
                 CheckSumPrg(ResidentNode) (d0)
-624
        -$270
                 TackOn(pathname, filename) (a0/a1)
-630
        -$276
                 BaseName (name) (a0)
-636
        -$27c
                 ReleaseResidentPrg(segment)(d1)
-642
        -$282
                 Sprintf(buffer/string/arg)(d0/a0/a1)
-648
        -$288
                 GetKeyWordIndex(kwrd/tmplate)(a0/a1)
-654
        -$28e
                 ArpOpenLibrary(library/version) (a1/d0)
-660
        -$294
                 ArpAllocFreq()
```

asl.library

```
30
        -$01e
                 AllocFileRequest()
- 36
        -$024
                 FreeFileRequest(FileReq)(a0)
- 42
        -$02a
                 RequestFile((FileReq)(a0)
- 48
        -$030
                AllocAslRequest(type, TagList)(a0)
  54
        -$036
                 FreeAslRequest(request)
  60
        -$03c
                 AslRequest (request, TagList) (a1)
```

diskfont.library

```
- 30 -$01e OpenDiskFont(textAttr)(A0)
- 36 -$024 AvailFonts(buffer,bufBytes,flags)(A0,D0/D1)
```

Neue Funktionen seit der Version 34 (V1.3)

```
- 42 -$02a NewFontContents(fontsLock,fontName)(A0/A1)
- 48 -$030 DisposeFontContents(fontContentsHeader)(A1)
```

Neue Funktionen seit der Version 36 (V2.0)

```
- 54 -$036 NewScaledDiskFont(sourceFont,destTextAttr)(a0/a1)
```

commodities.library

Objektutilities

```
- 30
        -$01e
                CreateCxObj(type, arg1, arg2) (d0/a0/a1)
- 36
        -$024
                CxBroker(nb,error)(a0,d0)
- 42
        -$02a
                ActivateCxObj(co,true)(a0,d0)
                DeleteCxObj(co)(a0)
  48
        -$030
- 54
        -$036
                DeleteCxObjAll(co)(a0)
- 60
        -$03c
                CxObjType(co)(a0)
- 66
        -$042
                CxObjError(co)(a0)
  72
        -$048
                ClearCxObjError(co)(a0)
- 78
        -$04e
                SetCxObjPri(co,pri)(a0,d0)
```

Objekt Attachment

```
- 84 -$054 AttachCxObj(headobj,co)(a0/a1)

- 90 -$05a EnqueueCxObj(headobj,co)(a0/a1)

- 96 -$060 InsertCxObj(headobj,co,pred)(a0/a1/a2)

-102 -$066 RemoveCxObj(co)(a0)
```

Nicht freigegebene Funktion

```
-108 -$07c FindBroker(name)(a0)
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-114 -$072 SetTranslate(translator,ie)(a0/a1)
-120 -$078 SetFilter(filter,text)(a0/a1)
-126 -$07e SetFilterIX(filter,ix)(a0/a1)
-132 -$084 ParseIX(descr,ix)(a0/a1)
```

Messages

```
-138
        -$08a
                CxMsgType(cxm)(a0)
-142
        -$090
                 CxMsgData(cxm) (a0)
-150
        -$096
                CxMsqID(cxm)(a0)
-156
        -$09c
                DivertCxMsg(cxm, headobj, ret) (a0/a1/a2)
-162
        -$0a2
                RouteCxMsg(cxm,co)(a0/a1)
-168
        -$0a8
                 DisposeCxMsg(cxm)(a0)
```

Input-Event-Verarbeitung

```
-174 -$0ae InvertKeyMap(ansicode,ie,km)(d0/a0/a1)
-180 -$0b4 AddIEvents(ie)(a0)
```

Nicht freigegebene Funktion

```
-186 -$0ba CopyBrokerList(blist)(a0)
-192 -$0c0 FreeBrokerList(list)(a0)
-198 -$0c6 BrokerCommand(name,id)(a0,d0)
```

console.device

```
- 42 -$02a CDInputHandler(events, device)(A0/A1)
- 48 -$030 RawKeyConvert(events, buffer, length, keyMap)(A0/A1, D1/A2)
```

dos.library

```
30
        -$01e
                 Open (name, accessMode) (D1/D2)
  36
        -$024
                 Close(file)(D1)
- 42
        -$02a
                 Read(file, buffer, length) (D1/D2/D3)
- 48
        -$030
                 Write (file, buffer, length) (D1/D2/D3)
  54
        -$036
                 Input()
  60
        -$03c
                 Output()
- 66
        -$042
                 Seek(file, position, offset) (D1/D2/D3)
- 72
        -$048
                 DeleteFile(name) (D1)
- 78
        -$04e
                 Rename (oldName, newName) (D1/D2)
```

```
- 84
        -$054
                 Lock(name, type) (D1/D2)
- 90
        -$05a
                 UnLock(lock)(D1)
- 96
        -$060
                 DupLock(lock)(D1)
        -$066
-102
                 Examine (lock, fileInfoBlock) (D1/D2)
-108
        -$06c
                 ExNext (lock, fileInfoBlock) (D1/D2)
-114
        -$072
                 Info(lock,parameterBlock) (D1/D2)
-120
        -$078
                 CreateDir(name)(D1)
-126
        -$07e
                 CurrentDir(lock)(D1)
        -$084
-132
                 IoErr()
        -$08a
                 CreateProc(name,pri,segList,stackSize) (D1/D2/D3/D4)
-138
-144
        -$090
                 Exit (returnCode) (D1)
-150
        -$096
                 LoadSeg(fileName)(D1)
-156
        -$09c
                 UnLoadSeg(segment) (D1)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-162 -$0a2 GetPacket(wait)(D1)
-168 -$0a8 QueuePacket(packet)(D1)
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-174
        -$0ae
                 DeviceProc(name) (D1)
-180
        -$0b4
                 SetComment (name, comment) (D1/D2)
-186
        -$0ba
                 SetProtection(name, mask) (D1/D2)
-192
        -$0c0
                 DateStamp (date) (D1)
-198
        -$0c6
                 Delay(timeout)(D1)
-204
        -$0cc
                 WaitForChar(file, timeout) (D1/D2)
-210
        -$0d2
                 ParentDir(lock)(D1)
-216
        -$0d8
                 IsInteractive(file)(D1)
-222
        -$0de
                 Execute(string, file, file) (D1/D2/D3)
```

Neue Funktionen seit der Version 36 (V2.0)

Objektver waltung

```
-228 -$0e4 AllocDosObject(type,tags)(d1/d2)
-234 -$0ea FreeDosObject(type,ptr)(d1/d2)
```

Pakete

```
-240
        -$0f0
                 DoPkt (port, action, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5) (d1-d7)
-246
        -$0f6
                 SendPkt(dp,port,replyport)(d1/d2/d3)
-252
        -$0fc
                 WaitPkt()()
                 ReplyPkt(dp,res1,res2)(d1/d2/d3)
-258
        -$102
-264
        -$108
                 AbortPkt (port, pkt) (d1/d2)
-270
        -$10e
                 LockRecord(fh, offset, length, mode, timeout) (d1/d2/d3/d4/d5)
-276
        -$114
                 LockRecords (recArray, timeout) (d1/d2)
-282
        -$11a
                 UnLockRecord(fh,offset,length)(d1/d2/d3)
-288
        -$120
                 UnLockRecords (recArray) (d1)
```

Ю

```
-294
        -$126
                 SelectInput(fh)(d1)
-300
        -$12c
                 SelectOutput(fh)(d1)
-306
        -$132
                 FGetC(fh)(d1)
        -$138
-312
                 FPutC(fh, ch)(d1/d2)
-318
        -$13e
                 UnGetC(fh, character) (d1/d2)
-324
        -$144
                 FRead(fh, block, blocklen, number) (d1/d2/d3/d4)
-330
        -$14a
                 FWrite (fh, block, blocklen, number) (d1/d2/d3/d4)
-336
        -$150
                 FGets(fh,buf,buflen)(d1/d2/d3)
                 FPuts (fh, str) (d1/d2)
-342
        -$156
-348
        -$15c
                 VFWritef (fh, format, argarray) (d1/d2/d3)
-354
        -$162
                 VFPrintf(fh, format, argarray) (d1/d2/d3)
-360
        -$168
                 Flush(fh)(d1)
-366
        -$16e
                 SetVBuf(fh,buff,type,size)(d1/d2/d3/d4)
```

DOS Objekte

```
-372
        -$174
                 DupLockFromFH(fh)(d1)
-378
        -$17a
                 OpenFromLock(lock)(d1)
-384
        -$180
                 ParentOfFH(fh)(d1)
-390
        -$186
                 ExamineFH(fh, fib) (d1/d2)
-396
        -$18c
                 SetFileDate(name, date) (d1/d2)
-402
        -$192
                 NameFromLock(lock, buffer, len) (d1/d2/d3)
-408
        -$198
                 NameFromFH(fh,buffer,len)(d1/d2/d3)
-414
        -$19e
                 SplitName (name, seperator, buf, oldpos, size) (d1-d5)
-420
        -$1a4
                 SameLock(lock1, lock2)(d1/d2)
-426
        -$1aa
                 SetMode (fh, mode) (d1/d2)
```

```
-432 -$1b0 ExAll(lock,buffer,size,data,control)(d1/d2/d3/d4/d5)
-438 -$1b6 ReadLink(port,lock,path,buffer,size)(d1/d2/d3/d4/d5)
-444 -$1bc MakeLink(name,dest,soft)(d1/d2/d3)
-450 -$1c2 ChangeMode(type,fh,newmode)(d1/d2/d3)
-456 -$1c8 SetFileSize(fh,pos,mode)(d1/d2/d3)
```

Fehlerbehandlung

```
-462 -$1ce SetIoErr(result)(d1)

-468 -$1d4 Fault(code, header, buffer, len)(d1/d2/d3/d4)

-474 -$1da PrintFault(code, header)(d1/d2)

-480 -$1e0 ErrorReport(code, type, arg1, device)(d1/d2/d3/d4)
```

Nicht belegt

```
-486 -$1e6
```

Prozessverwaltung

```
-492
        -$1ec
                Cli()()
-498
        -$1f2
                CreateNewProc(tags)(d1)
-504
        -$1f8
                RunCommand(seg, stack, paramptr, paramlen) (d1/d2/d3/d4)
-510
        -$1fe
                GetConsoleTask()()
        -$204
-516
                SetConsoleTask(task)(d1)
        -$20a
-522
                GetFileSysTask()()
-528
        -$210
                SetFileSysTask(task)(d1)
-534
        -$216
                GetArgStr()()
-540
        -$21c
                SetArgStr(string)(d1)
-546
        -$222
                FindCliProc(num) (d1)
-552
        -$228
               MaxCli()()
-558
        -$22e
                SetCurrentDirName(name)(d1)
-564
        -$234
                GetCurrentDirName (buf, len) (d1/d2)
-570
        -$23a
                SetProgramName (name) (d1)
-576
        -$240
                GetProgramName (buf, len) (d1/d2)
-582
        -$246
                SetPrompt(name)(d1)
-588
        -$24c
                GetPrompt(buf, len) (d1/d2)
-594
        -$252
                SetProgramDir(lock)(d1)
-600
        -$258
                GetProgramDir()()
```

Deviselisten verarbeiten

```
-606
        -$25e
                SystemTagList (command, tags) (d1/d2)
        -$264
-612
                AssignLock(name, lock) (d1/d2)
                AssignLate(name, path) (d1/d2)
-618
        -$26a
-624
        -$270
                 AssignPath(name, path) (d1/d2)
        -$276
-630
                AssignAdd (name, lock) (d1/d2)
-636
        -$27c
                RemAssignList(name, lock) (d1/d2)
                GetDeviceProc(name, dp) (d1/d2)
-642
        -$282
-648
        -$288
                 FreeDeviceProc(dp)(d1)
-654
        -$28e
                LockDosList(flags)(d1)
-660
        -$294
                UnLockDosList(flags)(d1)
-666
        -$29a
                AttemptLockDosList(flags)(d1)
-672
        -$2a0
                RemDosEntry(dlist)(d1)
-678
        -$2a6
                AddDosEntry(dlist)(d1)
-684
        -$2ac
                FindDosEntry(dlist, name, flags) (d1/d2/d3)
-690
        -$2b2
                NextDosEntry(dlist, flags) (d1/d2)
-696
        -$2b8
                 MakeDosEntry(name, type) (d1/d2)
                 FreeDosEntry(dlist)(d1)
-702
        -$2be
-708
        -$2c4
                 IsFileSystem(name) (d1)
```

Handler Interface

```
-714 -$2ca Format(filesystem, volumename, dostype) (d1/d2/d3)

-720 -$2d0 Relabel(drive, newname) (d1/d2)

-726 -$2d6 Inhibit(name, onoff) (d1/d2)

-732 -$2dc AddBuffers(name, number) (d1/d2)
```

Date, Time Routines

```
-738 -$2e2 CompareDates(date1,date2)(d1/d2)
-744 -$2e8 DateToStr(datetime)(d1)
-750 -$2ee StrToDate(datetime)(d1)
```

Image Management

```
-756 -$2f4 InternalLoadSeg(fh,table,funcarray,stack)(d0/a0/a1/a2)
```

```
-762
        -$2fa
                 InternalUnLoadSeg(seglist, freefunc) (d1/a1)
-768
        -$300
                 NewLoadSeg(file,tags) (d1/d2)
-774
        -$306
                 AddSegment (name, seg, system) (d1/d2/d3)
-780
        -$30c
                 FindSegment (name, seg, system) (d1/d2/d3)
-786
        -$312
                 RemSegment(seg)(d1)
-792
        -$318
-798
        -$31e
-802
        -$324
```

exec.library

```
- 30 -$01e Supervisor(userFunction)(a5)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
- 36
        -$024
                 ExitIntr()
- 42
        -$02a
                 Schedule()
- 48
        -$030
                 Reschedule()
  54
        -$036
                 Switch()
- 60
        -$03c
                 Dispatch()
        -$042
                 Exception()
  66
```

Wieder freigegebene Funktionen

Modulfunktionen

```
- 72
        -$048
                 InitCode(startClass, version) (D0/D1)
        -$04e
  78
                 InitStruct(initTable, memory, size) (A1/A2, D0)
- 84
        -$054
                 MakeLibrary(fucIni,strctIni,libIni,datSiz,codSiz)(A0-A2,D0-D1)
- 90
        -$05a
                 MakeFunctions (target, functionArray, funcDispBase) (A0-A2)
- 96
        -$060
                 FindResident (name) (A1)
-102
        -$066
                 InitResident(resident, segList) (A1, D1)
```

Disagnose

```
-108 -$06c Alert(alertNum, parameters) (D7, A5)
-114 -$072 Debug()
```

Interrupts

```
-120
        -$078
                 Disable()
-126
        -$07e
                 Enable()
-132
        -$084
                Forbid()
-138
        -$08a
                 Permit()
        -$090
-144
                 SetSR (newSR, mask) (D0/D1)
-150
        -$096
                 SuperState()
-156
        -$09c
                 UserState(sysStack)(D0)
-162
        -$0a2
                 SetIntVector(intNumber,interrupt)(D0/A1)
-168
        -$0a8
                 AddIntServer(intNumber,interrupt)(D0/A1)
-174
        -$0ae
                 RemIntServer(intNumber, interrupt) (D0/A1)
-180
        -$0b4
                 Cause (interrupt) (A1)
```

Speicherverwaltung

```
-186
        -$0ba
                 Allocate(freeList,byteSize)(A0,D0)
-192
        -$0c0
                 Deallocate (freeList, memoryBlock, byteSize) (A0/A1, D0)
-198
        -$0c6
                 AllocMem (byteSize, requirements) (D0/D1)
-204
        -$0cc
                 AllocAbs(byteSize, location)(D0/A1)
-210
        -$0d2
                 FreeMem (memoryBlock, byteSize) (A1, D0)
-216
        -$0d8
                 AvailMem (requirements) (D1)
-222
        -$0de
                 AllocEntry(entry)(A0)
        -$0e4
-228
                 FreeEntry(entry)(A0)
```

Listen

```
-234
        -$00ea
                 Insert(list, node, pred) (A0/A1/A2)
-240
        -$0F0
                 AddHead(list, node)(A0/A1)
-246
        -$0F6
                 AddTail(list, node)(A0/A1)
-252
        -$0FC
                 Remove (node) (A1)
-258
        -$102
                 RemHead(list)(A0)
        -$108
                 RemTail(list)(A0)
-2.64
-270
        -$10E
                 Enqueue (list, node) (A0/A1)
-276
        -$114
                 FindName (list, name) (A0/A1)
```

Tasks

```
-282
        -$11A
                AddTask(task,initPC,finalPC)(A1/A2/A3)
-288
        -$120
                RemTask(task)(A1)
        -$126
-294
                FindTask(name) (A1)
-300
        -$12C
                 SetTaskPri(task,priority)(A1,D0)
-306
        -$132
                 SetSignal(newSignals, signalSet)(D0/D1)
-312
        -$138
                 SetExcept (newSignals, signalSet) (D0/D1)
-318
        -$13E
                Wait(signalSet)(D0)
-324
        -$144
                Signal (task, signalSet) (A1, D0)
-330
        -$14A
                 AllocSignal(signalNum)(D0)
-336
        -$150
                FreeSignal(signalNum)(D0)
-342
        -$156
                AllocTrap(trapNum)(D0)
-348
        -$15C
                FreeTrap(trapNum) (D0)
```

Messages

```
-354
        -$162
                 AddPort (port) (A1)
-360
        -$168
                 RemPort (port) (A1)
-366
        -$16e
                 PutMsg(port, message) (A0/A1)
-372
        -$174
                 GetMsg(port) (A0)
-378
        -$17a
                 ReplyMsg (message) (A1)
                 WaitPort(port)(A0)
-384
        -$180
-390
        -$186
                 FindPort(name)(A1)
```

Libraries

```
-396
        -$18c
                 AddLibrary(library)(A1)
-402
        -$192
                 RemLibrary(library)(A1)
-408
        -$198
                 OldOpenLibrary(libName)(A1)
        -$19e
-414
                 CloseLibrary (library) (A1)
-420
        -$1a4
                 SetFunction(library, funcOffset, funcEntry) (A1, A0, D0)
-426
        -$1aa
                 SumLibrary(library)(A1)
```

Devices

```
-432
        -$1b0
                 AddDevice (device) (A1)
-438
        -$1b6
                 RemDevice (device) (A1)
-444
        -$1bc
                 OpenDevice(devName, unit, ioRequest, flags) (A0, D0/A1, D1)
-450
        -$1d2
                 CloseDevice (ioRequest) (A1)
-456
        -$1d8
                 DoIO(ioRequest)(A1)
-462
        -$1de
                 SendIO (ioRequest) (A1)
-468
        -$1d4
                 CheckIO(ioRequest)(A1)
-474
        -$1da
                 WaitIO(ioRequest) (A1)
-480
        -$1e0
                 AbortIO(ioRequest)(A1)
```

Resources

```
-486 -$1e6 AddResource(resource)(A1)
-492 -$1ec RemResource(resource)(A1)
-498 -$1f2 OpenResource(resName, version)(A1, D0)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-504 -$1f8 RawIOInit()
-510 -$1fe RawMayGetChar()
-516 -$204 RawPutChar(char)(d0)
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-522
        -$20a
                 RawDoFmt()(A0/A1/A2/A3)
-528
        -$210
                 GetCC()
-534
        -$216
                 TypeOfMem(address)(A1);
-540
        -$21c
                 Procure (semaport, bidMsg) (A0/A1)
-546
        -$222
                 Vacate (semaport) (A0)
-552
        -$228
                 OpenLibrary (libName, version) (A1, D0)
```

Semaphoren Unterstützung seid 1.2

```
-558
        -$22e
                InitSemaphore(sigSem) (A0)
-564
        -$234
                ObtainSemaphore(sigSem)(A0)
-570
        -$23a
                ReleaseSemaphore(sigSem)(A0)
-576
        -$240
                AttemptSemaphore(sigSem)(A0)
-582
        -$246
                ObtainSemaphoreList(sigSem)(A0)
-588
        -$24c
                ReleaseSemaphoreList(sigSem)(A0)
-594
        -$252
                FindSemaphore(sigSem) (A0)
-600
        -$258
                AddSemaphore(sigSem)(A0)
-606
        -$25e
                RemSemaphore(sigSem)(A0)
```

Neu ab 1.3

-612 -\$264 SumKickData() -618 -\$26a AddMemList(size,attributes,pri,base,name) (D0/D1/D2/A0/A1) -624 -\$270 CopyMem(source,dest,size) (A0/A1,D0) -630 -\$276 CopyMemQuick(source,dest,size) (A0/A1,D0)

Funktionen in V36 (OS 2.0)

Cache

```
-636 -$27c CacheClearU()()
-642 -$282 CacheClearE(address,length,caches)(a0,d0/d1)
-648 -$288 CacheControl(cacheBits,cacheMask)(d0/d1)
```

Misc

```
-654 -$28e CreateIORequest(port,size)(a0,d0)
-660 -$294 DeleteIORequest(iorequest)(a0)
-666 -$29a CreateMsgPort()()
-672 -$2a0 DeleteMsgPort(port)(a0)
-678 -$2a6 ObtainSemaphoreShared(sigSem)(a0)
```

Neue Speicherverwaltungroutinen

```
-684
        -$2ac
                AllocVec(byteSize, requirements) (d0/d1)
-690
        -$2b2
                FreeVec(memoryBlock) (a1)
-696
        -$2b8
                CreatePrivatePool(requirements, Size, Thresh) (d0-d2)
-702
        -$2be
                DeletePrivatePool(poolHeader)(a0)
-708
        -$2c4
                AllocPooled (memSize, poolHeader) (d0/a0)
-714
        -$2ca
                FreePooled(memory,poolHeader)(a1,a0)
```

Sonstiges

Nicht freigegeben

```
-720 -$2d0 ExecReserved00(nothing)(d0)
```

Das kann jeder benutzen

```
-726 -$2d6 ColdReboot()()
-732 -$2dc StackSwap(newSize,newSP,newStack)(d0/d1/a0)
```

Task-Bäume

```
-738 -$2e2 ChildFree(tid)(d0)

-744 -$2e8 ChildOrphan(tid)(d0)

-750 -$2ee ChildStatus(tid)(d0)

-756 -$2f4 ChildWait(tid)(d0)
```

Für später privat

```
-762 -$2fa ExecReserved01 (nothing) (d0)

-768 -$300 ExecReserved02 (nothing) (d0)

-774 -$306 ExecReserved03 (nothing) (d0)

-780 -$30c ExecReserved04 (nothing) (d0)
```

expansion.library

```
-30 -$01e AddConfigDev(configDev)(A0)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-36 -$024 expansionUnused()
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
- 42 -$02a AllocBoardMem(slotSpec)(D0)
- 48 -$030 AllocConfigDev()
- 54 -$036 AllocExpansionMem(numSlots,SlotAlign,SlotOffset)(D0-D2)
- 60 -$03c ConfigBoard(board,configDev)(A0/A1)
```

```
-$042
- 66
                 ConfigChain(baseAddr)(A0)
- 72
        -$048
                FindConfigDev(oldConfDev,manufacturer,product)(A0,D0/D1)
- 78
        -$04e
                 FreeBoardMem(startSlot, slotSpec) (D0/D1)
        -$054
- 84
                FreeConfigDev(configDev)(A0)
- 90
        -$05a
                 FreeExpansionMem(startSlot, numSlots) (D0/D1)
- 96
        -$060
                 ReadExpansionByte (board, offset) (A0, D0)
-102
        -$066
                 ReadExpansionRom(board, configDev) (A0/A1)
-108
        -$06c
                RemConfigDev(configDev)(A0)
        -$072
-114
                 WriteExpansionByte (board, offset, byte) (A0, D0/D1)
                ObtainConfigBinding()
-120
        -$078
-126
        -$07e
                ReleaseConfigBinding()
-132
        -$084
                SetCurrentBinding(currentBinding,bindingSize) (A0,D0)
-138
        -$08a
                 GetCurrentBinding(currentBinding,bindingSize)(A0,D0)
-144
        -$090
                MakeDosNode(parmPacket)(A0)
-150
        -$096
                AddDosNode (bootPri, flags, dosNode) (D0/D1/A0)
```

graphics.library

Text Routinen

```
- 30
         -$01e
                  BltBitMap (srcBitMap, srcX, srcY, destBitMap, destX, destY,
                  sizeX, sizeY, minterm, mask, tempA) (A0, D0/D1, A1, D2-D7/A2)
- 36
         -$024
                  BltTemplate(source, srcX, srcMod, destRastPort, destX, destY,
                 sizeX, sizeY) (A0, D0/D1/A1, D2-D5)
        -$02a
- 42
                 ClearEOL (rastPort) (A1)
  48
         -$030
                  ClearScreen (rastPort) (A1)
- 54
         -$036
                  TextLength (RastPort, string, count) (A1, A0, D0)
- 60
         -$03c
                 Text(RastPort, string, count) (A1, A0, D0)
  66
         -$042
                 SetFont(RastPortID, textFont) (A1, A0)
         -$048
  72
                 OpenFont (textAttr) (A0)
  78
         -$04e
                  CloseFont (textFont) (A1)
- 84
         -$054
                 AskSoftStyle(rastPort)(A1)
- 90
         -$05a
                 SetSoftStyle(rastPort, style, enable) (A1, D0/D1)
```

Gels Routinen

```
- 96
        -$060
                AddBob (bob, rastPort) (A0, A1)
        -$066
-102
                AddVSprite(vSprite, rastPort) (A0/A1)
        -$06c
-108
                 DoCollision(rasPort)(A1)
-114
        -$072
                 DrawGList(rastPort, viewPort) (A1, A0)
-120
        -$078
                InitGels(dummyHead, dummyTail, GelsInfo) (A0/A1/A2)
-126
        -$07e
                 InitMasks(vSprite)(A0)
-132
        -$084
                 RemIBob(bob, rastPort, viewPort) (A0/A1/A2)
-138
        -$08a
                 RemVSprite(vSprite)(A0)
        -$090
-144
                 SetCollision(type, routine, gelsInfo)(D0/A0/A1)
-150
        -$096
                 SortGList(rastPort) (A1)
-156
        -$09c
                 AddAnimOb(obj, animationKey, rastPort) (A0/A1/A2)
-162
        -$0a2
                 Animate (animationKey, rastPort) (A0/A1)
                 GetGBuffers(animationObj,rastPort,doubleBuffer)(A0/A1,D0)
-168
        -$0a8
-174
        -$0ae
                 InitGMasks(animationObj)(A0)
-180
        -$0b4
                 DrawEllipse(rastPort,cx,cy,a,b) (A1,D0/D1/D2/D3)
-186
        -$0ba
                 AreaEllipse(rastPort,cx,cy,a,b)(A1,D0/D1/D2/D3)
```

Restliche Graphics-Routinen

```
-192
        -$0c0
                LoadRGB4 (viewPort, colors, count) (A0/A1, D0)
-198
        -$0c6
                 InitRastPort(rastPort) (A1)
-204
        -$0cc
                InitVPort(viewPort)(A0)
        -$0d2
-210
                MrgCop(view)(A1)
-216
        -$0d8
                MakeVPort (view, viewPort) (A0/A1)
-222
        -$0de
                LoadView(view)(A1)
-228
        -$0e4
                WaitBlit()
-234
        -$0ea
                SetRast(rastPort, color) (A1, D0)
-240
        -$0f0
                Move(rastPort,x,y)(A1,D0/D1)
-246
        -$0f6
                 Draw(rastPort,x,y) (A1,D0/D1)
-252
        -$0fc
                AreaMove(rastPort,x,y)(A1,D0/D1)
-258
        -$102
                AreaDraw(rastPort,x,y)(A1,D0/D1)
-264
        -$108
                AreaEnd(rastPort)(A1)
-270
        -$10e
                WaitTOF()
-276
        -$114
                OBlit(blit)(A1)
-282
        -$11a
                InitArea(areaInfo, vectorTable, vectorTableSize) (A0/A1, D0)
-288
        -$120
                SetRGB4(viewPort,index,r,g,b)(A0,D0/D1/D2/D3)
-294
        -$126
                 QBSBlit(blit)(A1)
-300
        -$12c
                BltClear(memory, size, flags) (A1, D0/D1)
-306
        -$132
                RectFill(rastPort, xl, yl, xu, yu) (A1, D0/D1/D2/D3)
-312
        -$138
                BltPattern(rastPort,ras,xl,yl,maxX,maxY,fillBytes)(a1,a0,D0-D4)
-318
        -$13e
                 ReadPixel(rastPort,x,y)(A1,D0/D1)
-324
        -$144
                WritePixel(rastPort,x,y)(A1,D0/D1)
-330
        -$14a
                Flood(rastPort, mode, x, y) (A1, D2, D0/D1)
        -$150
                PolyDraw(rastPort,count,polyTable)(A1,D0,A0)
-336
```

```
-342
        -$156
                 SetAPen(rastPort, pen)(A1, D0)
-348
        -$15c
                 SetBPen(rastPort, pen)(A1, D0)
-354
        -$162
                 SetDrMd(rastPort, drawMode) (A1, D0)
-360
        -$168
                 InitView(view)(A1)
-366
        -$16e
                 CBump (copperList) (A1)
-372
        -$174
                 CMove (copperList, destination, data) (A1, D0/D1)
-378
        -$17a
                 CWait (copperList, x, y) (A1, D0/D1)
-384
        -$180
                 VBeamPos()
-390
        -$186
                 InitBitMap(bitMap, depth, width, height) (A0, D0/D1/D2)
-396
        -$18c
                 ScrollRaster(rp,dX,dY,minx,miny,maxx,maxy)(A1,D0-D5)
-402
        -$192
                 WaitBOVP(viewport)(a0)
-408
        -$198
                 GetSprite(simplesprite, num) (a0, d0)
-414
        -$19e
                 FreeSprite(num)(d0)
-420
        -$1a4
                 ChangeSprite (vp, simplesprite, data) (a0/a1/a2)
-426
        -$1aa
                 MoveSprite(viewport, simplesprite, x, y) (a0/a1, d0/d1)
-432
        -$1b0
                 LockLayerRom(layer)(a5)
-438
        -$1b6
                 UnlockLayerRom(layer)(a5)
-444
        -$1bc
                 SyncSBitMap(1)(a0)
-450
        -$1c2
                 CopySBitMap(1)(a0)
-456
        -$1c8
                 OwnBlitter()()
-462
        -$1ce
                 DisownBlitter()()
-468
        -$1d4
                 InitTmpRas(tmpras,buff,size)(a0/a1,d0)
-474
        -$1da
                 AskFont (rastPort, textAttr) (A1, A0)
-480
        -$1e0
                 AddFont (textFont) (A1)
-486
        -$1e6
                 RemFont (textFont) (A1)
-492
        -$1ec
                 AllocRaster (width, height) (D0/D1)
-498
        -$1f2
                 FreeRaster(planeptr, width, height) (A0, D0/D1)
-504
        -$1f8
                 AndRectRegion(rgn, rect)(A0/A1)
-510
        -$1fe
                 OrRectRegion(rgn, rect)(A0/A1)
-516
        -$204
                 NewRegion()()
-522
        -$20a
                 ClearRectRegion(rgn)(A0/A1)
                 ClearRegion(rgn)(A0)
-528
        -$210
-534
        -$216
                 DisposeRegion(rgn)(A0)
-540
        -$21c
                 FreeVPortCopLists(viewport)(a0)
-546
        -$222
                 FreeCopList(coplist)(a0)
-552
        -$228
                 ClipBlit(srcrp, srcX, srcY, destrp, destX, destY, sizeX, sizeY,
                 minterm) (A0, D0/D1, A1, D2/D3/D4/D5/D6)
-558
        -$22e
                 XorRectRegion(rgn, rect) (a0/a1)
-564
        -$234
                 FreeCprList(cprlist)(a0)
-570
        -$23a
                 GetColorMap(entries)(d0)
-576
        -$240
                 FreeColorMap(colormap)(a0)
-582
        -$246
                 GetRGB4 (colormap, entry) (a0, d0)
-588
        -$24c
                 ScrollVPort(vp)(a0)
-594
        -$252
                 UCopperListInit(copperlist, num) (a0, d0)
        -$258
-600
                 FreeGBuffers(animationObj,rastPort,doubleBuffer)(A0/A1,D0)
-606
        -$25e
                 BltBitMapRastPort(srcbm, srcx, srcy, destrp, destX, destY,
                 sizeX, sizeY, minterm) (A0, D0/D1, A1, D2/D3/D4/D5/D6)
-612
        -$264
                 OrRegionRegion(src, dst)(a0/a1)
-618
        -$26a
                 XorRegionRegion(src,dst)(a0/a1)
-624
        -$270
                 AndRegionRegion(src, dst)(a0/a1)
        -$276
-630
                 SetRGB4CM(cm,i,r,g,b) (a0,d0/d1/d2/d3)
-636
        -$27c
                 BltMaskBitMapRastPort(srcbm, srcx, srcy, destrp, destX, destY,
                 sizeX, sizeY, minterm, bltmask) (A0, D0/D1, A1, D2-D6, A2)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
-642 -$282 GraphicsReserved1()()
-648 -$288 GraphicsReserved2()()
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
-654 -$28e AttemptLockLayerRom(layer)(a5)
```

icon.library

```
- 30  -$01e    GetWBObject()()
- 36    -$024    PutWBObject()()
- 42    -$02a    GetIcon()()
- 48    -$030    PutIcon()()
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
- 54 -$036 FreeFreeList(freelist)(A0)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
- 60 -$03c FreeWBObject(WBObject)(A0)
```

```
- 66 -$042 AllocWBObject()()
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
- 72 -$048 ddFreeList(freelist,mem,size)(A0/A1/A2)
```

Normale Funktionen

```
- 78
        -$04e
                 GetDiskObject(name) (A0)
        -$054
  84
                 PutDiskObject (name, diskobj) (A0, A1)
- 90
        -$05a
                 FreeDiskObject(diskobj)(A0)
- 96
        -$060
                 FindToolType(toolTypeArray,typeName) (A0/A1)
-102
        -$066
                 MatchToolValue(typeString, value) (A0/A1)
-108
        -$06c
                 BumpRevision (newname, oldname) (A0/A1)
```

intuition.library

```
OpenIntuition()()
- 30
        -$01e
        -$024
- 36
                 Intuition(ievent)(A0)
        -$02a
                 AddGadget (AddPtr, Gadget, Position) (A0/A1, D0)
  42
- 48
        -$030
                 ClearDMRequest (Window) (A0)
- 54
        -$036
                 ClearMenuStrip (Window) (A0)
- 60
        -$03c
                 ClearPointer(Window) (A0)
  66
        -$042
                 CloseScreen (Screen) (A0)
  72
        -$048
                 CloseWindow (Window) (A0)
        -$04e
- 78
                 CloseWorkBench()()
        -$054
- 84
                 CurrentTime (Seconds, Micros) (A0/A1)
  90
        -$05a
                 DisplayAlert(AlertNumber, String, Height) (D0/A0, D1)
- 96
        -$060
                 DisplayBeep (Screen) (A0)
-102
        -$066
                 DoubleClick(sseconds, smicros, cseconds, cmicros) (D0-D3)
-108
        -$06c
                 DrawBorder(RPort, Border, LeftOffset, TopOffset) (A0/A1, D0/D1)
-114
        -$072
                 DrawImage(RPort,Image,LeftOffset,TopOffset)(A0/A1,D0/D1)
-120
        -$078
                 EndRequest (requester, window) (A0/A1)
        -$07e
-126
                 GetDefPrefs (preferences, size) (A0, D0)
-132
        -$084
                 GetPrefs (preferences, size) (A0, D0)
-138
        -$08a
                 InitRequester(req)(A0)
-144
        -$090
                 ItemAddress (MenuStrip, MenuNumber) (A0, D0)
-150
        -$096
                 ModifyIDCMP(Window,Flags)(A0,D0)
-156
        -$09c
                 ModifyProp(Gadget,Ptr,Req,Flags,HPos,VPos,HBody,VBody)
                 (A0-A2, D0-D4)
        -$0a2
-162
                 MoveScreen (Screen, dx, dy) (A0, D0/D1)
-168
        -$0a8
                 MoveWindow (window, dx, dy) (A0, D0/D1)
-174
        -$0ae
                 OffGadget (Gadget, Ptr, Req) (A0/A1/A2)
-180
        -$0b4
                 OffMenu (Window, MenuNumber) (A0, D0)
-186
        -$0ba
                 OnGadget (Gadget, Ptr, Req) (A0/A1/A2)
-192
        -$0c0
                 OnMenu (Window, MenuNumber) (A0, D0)
-198
        -$0c6
                 OpenScreen (OSargs) (A0)
-204
        -$0cc
                 OpenWindow (OWargs) (A0)
-210
        -$0d2
                 OpenWorkBench()()
-216
        -$0d8
                 PrintIText(rp,itext,left,top)(A0/A1,D0/D1)
-222
        -$0de
                 RefreshGadgets (Gadgets, Ptr, Req) (A0/A1/A2)
        -$0e4
-228
                 RemoveGadget (RemPtr, Gadget) (A0/A1)
-234
        -$0ea
                 ReportMouse (Boolean, Window) (D0/A0)
-240
        -$0f0
                 Request (Requester, Window) (A0/A1)
-246
        -$0f6
                 ScreenToBack(Screen) (A0)
-252
        -$0fc
                 ScreenToFront(Screen) (A0)
-258
        -$102
                 SetDMRequest (Window, req) (A0/A1)
-2.64
        -$108
                 SetMenuStrip(Window, Menu) (A0/A1)
-270
        -$10e
                 SetPointer(Window, Pointer, Height, Width, Xoffset, Yoffset) (A0/A1, D0-D3)
-276
                 SetWindowTitles(window, windowtitle, screentitle)(A0/A1/A2)
        -$114
-282
        -$11a
                 ShowTitle (Screen, ShowIt) (A0, D0)
        -$120
-288
                 SizeWindow(window, dx, dy) (A0, D0/D1)
-294
        -$126
                 ViewAddress()()
-300
        -$12c
                 ViewPortAddress (window) (A0)
-306
        -$132
                 WindowToBack(window) (A0)
-312
        -$138
                 WindowToFront(window) (A0)
-318
        -$13e
                 WindowLimits (window, minwidth, minheight, maxwidth,
                 maxheight) (A0, D0-D3)
-324
        -$144
                 SetPrefs(preferences, size, flag) (A0, D0/D1)
-330
        -$14a
                 IntuiTextLength(itext)(A0)
        -$150
-336
                 WBenchToBack()()
-342
        -$156
                 WBenchToFront()()
-348
        -$15c
                 AutoRequest (Window, Body, PText, NText, PFlag, NFlag, W, H)
                  (A0, A1, A2, A3, D0, D1, D2, D3)
-354
        -$162
                 BeginRefresh (Window) (A0)
-360
        -$168
                 BuildSysRequest (Window, Body, PosText, NegText, Flags, W, H)
                  (A0, A1, A2, A3, D0, D1, D2)
-366
        -$16e
                 EndRefresh(Window, Complete) (A0, D0)
-372
        -$174
                 FreeSysRequest (Window) (A0)
-378
        -$17a
                 MakeScreen (Screen) (A0)
```

```
-384
        -$180
                 RemakeDisplay()()
-390
        -$186
                 RethinkDisplay()()
-396
        -$18c
                 AllocRemember (RememberKey, Size, Flags) (A0, D0, D1)
-402
        -$192
                 AlohaWorkbench (wbport) (A0)
-408
        -$198
                 FreeRemember (RememberKey, ReallyForget) (A0, D0)
        -$19e
-414
                 LockIBase (dontknow) (D0)
-420
        -$1a4
                 UnlockIBase(IBLock)(A0)
-426
        -$1aa
                 GetScreenData(buffer, size, type, screen) (A0, D0, D1, A1)
-432
        -$1b0
                 RefreshGList (Gadgets, Ptr, Req, NumGad) (A0/A1/A2, D0)
        -$1b6
-438
                 AddGList (AddPtr, Gadget, Position, NumGad, Requester)
                  (A0/A1,D0/D1/A2)
-444
        -$1bc
                 RemoveGList (RemPtr, Gadget, NumGad) (A0/A1, D0)
-450
        -$1c2
                 ActivateWindow (Window) (A0)
-456
        -$1c8
                 RefreshWindowFrame (Window) (A0)
-462
        -$1ce
                 ActivateGadget (Gadgets, Window, Req) (A0/A1/A2)
-468
        -$1d4
                 NewModifyProp (Gadget, Ptr, Req, Flags, HPos, VPos, HBody, VBody,
                 NumGad) (A0/A1/A2, D0/D1/D2/D3/D4/D5)
```

layers.library

```
- 30
        -$01e
                 InitLavers(li)(A0)
        -$024
- 36
                 CreateUpfrontLayer(li,bm,x0,y0,x1,y1,flags,bm2)
                 (A0/A1, D0-D4, A2)
        -$02a
- 42
                 CreateBehindLayer(li,bm,x0,y0,x1,y1,flags,bm2)
                 (A0/A1, D0/D1/D2/D3/D4, A2)
- 48
        -$030
                 UpfrontLayer(li, layer) (A0/A1)
        -$036
  54
                 BehindLayer (li, layer) (A0/A1)
- 60
        -$03c
                 MoveLayer(li, layer, dx, dy) (A0/A1, D0/D1)
  66
        -$042
                 SizeLayer(li,layer,dx,dy)(A0/A1,D0/D1)
        -$048
  72
                 ScrollLayer(li,layer,dx,dy)(A0/A1,D0/D1)
  78
        -$04e
                 BeginUpdate(layer)(A0)
- 84
        -$054
                 EndUpdate(layer,flag)(A0,d0)
- 90
        -$05a
                DeleteLayer(li, layer) (A0/A1)
- 96
        -$060
                LockLayer(li, layer) (A0/A1)
-102
        -$066
                UnlockLayer(layer)(A0)
-108
        -$06c
                 LockLayers(li)(A0)
-114
        -$072
                UnlockLayers(li)(A0)
-120
        -$078
                LockLayerInfo(li)(A0)
-126
        -$07e
                 SwapBitsRastPortClipRect(rp,cr)(A0/A1)
-132
        -$084
                 WhichLayer(li,x,y) (a0,d0/d1)
-138
        -$08a
                 UnlockLayerInfo(li)(A0)
-144
        -$090
                 NewLayerInfo()()
-150
        -$096
                 DisposeLayerInfo(li)(a0)
-156
        -$09c
                 FattenLayerInfo(li)(a0)
-162
        -$0a2
                 ThinLaverInfo(li)(a0)
-168
        -$0a8
                MoveLayerInFrontOf(layer to move, layer to be infront of) (a0/a1)
-174
        -$0ae
                 InstallClipRegion(layer, region) (a0/a1)
```

Neue Funktionen seit V2.0

```
-180 -$0b4 MoveSizeLayer(layer,dx,dy,dw,dh)(a0,d0/d1/d2/d3)
-186 -$0ba CreateUpfrontHookLayer(li,bm,x0,y0,x1,y1,flags,hook,bm2)(a0/a1,d0/d1/d2/d3/d4/a3,a2)
-192 -$0c0 CreateBehindHookLayer(li,bm,x0,y0,x1,y1,flags,hook,bm2)(a0/a1,d0/d1/d2/d3/d4/a3,a2)
-198 -$0c6 InstallLayerHook(layer,hook)(a0/a1)
```

mathffp.library

```
- 30
        -$01e
                 SPFix(float)(D0)
  36
        -$024
                 SPFlt(integer)(D0)
  42
        -$02a
                 SPCmp(leftFloat, rightFloat)(D1, D0)
- 48
        -$030
                 SPTst(float)(D1)
- 54
        -$036
                 SPAbs(float)(D0)
- 60
        -$03c
                 SPNeg(float)(D0)
  66
        -$042
                 SPAdd(leftFloat, rightFloat)(D1, D0)
  72
        -$048
                 SPSub(leftFloat, rightFloat)(D1, D0)
        -$04e
- 78
                 SPMul(leftFloat, rightFloat)(D1, D0)
- 84
        -$054
                 SPDiv(leftFloat, rightFloat)(D1, D0)
```

Neue Funktionen, die seit V1.2 hinzukamen

```
- 90 -$05a SPFloor(float)(D0)
- 96 -$060 SPCeil(float)(D0)
```

mathieeedoubbas.library

```
- 30
        -$01e
                IEEEDPFix (double) (D0/D1)
  36
        -$024
                 IEEEDPFlt(integer)(D0)
- 42
               IEEEDPCmp (double, double) (D0/D1/D2/D3)
        -$02a
- 48
        -$030
               IEEEDPTst (double) (D0/D1)
- 54
        -$036
               IEEEDPAbs (double) (D0/D1)
        -$03c
  60
                 IEEEDPNeg(double) (D0/D1)
- 66
        -$042
                IEEEDPAdd(double, double) (D0/D1/D2/D3)
- 72
        -$048
               IEEEDPSub (double, double) (D0/D1/D2/D3)
- 78
        -$04e
                IEEEDPMul(double, double) (D0/D1/D2/D3)
        -$054
  84
                IEEEDPDiv (double, double) (D0/D1/D2/D3)
```

Funktionen, die ab V1.2 kamen

```
- 90 -$05a IEEEDPFloor(double)(D0/D1)
- 96 -$060 IEEEDPCeil(double)(D0/D1)
```

mathieeedoubtrans.library

```
- 30
        -$01e
                 IEEEDPAtan (double) (D0/D1)
  36
        -$024
                TEEEDPSin(double)(D0/D1)
- 42
        -$02a
                IEEEDPCos (double) (D0/D1)
- 48
        -$030
               IEEEDPTan(double)(D0/D1)
- 54
        -$036
               IEEEDPSincos (double, pf2) (A0, D0/D1)
  60
        -$03c
                IEEEDPSinh (double) (D0/D1)
  66
        -$042
                 IEEEDPCosh (double) (D0/D1)
- 72
        -$048
               IEEEDPTanh (double) (D0/D1)
- 78
        -$04e
               IEEEDPExp(double) (D0/D1)
- 84
        -$054
                IEEEDPLog(double)(D0/D1)
- 90
        -$05a
                 IEEEDPPow(exp, arg) (D2/D3, D0/D1)
- 96
        -$060
               IEEEDPSqrt(double)(D0/D1)
-102
        -$066
               IEEEDPTieee (double) (D0/D1)
-108
        -$06c
                IEEEDPFieee(single)(D0)
-114
        -$072
                 IEEEDPAsin (double) (D0/D1)
        -$078
-120
                 IEEEDPAcos (double) (D0/D1)
-126
        -$07e
                IEEEDPLog10 (double) (D0/D1)
```

mathtrans.library

```
-$01e
- 30
                 SPAtan(float)(D0)
- 36
        -$024
                 SPSin(float)(D0)
- 42
        -$02a
                 SPCos(float)(D0)
  48
        -$030
                 SPTan(float)(D0)
  54
        -$036
                 SPSincos(leftFloat, rightFloat) (D1, D0)
- 60
        -$03c
                 SPSinh(float)(D0)
- 66
        -$042
                SPCosh(float)(D0)
  72
        -$048
                SPTanh (float) (D0)
  78
        -$04e
                 SPExp(float)(D0)
- 84
        -$054
                SPLog(float)(D0)
- 90
        -$05a
                 SPPow(leftFloat, rightFloat) (D1, D0)
- 96
        -$060
                 SPSqrt(float)(D0)
-102
        -$066
                 SPTieee (float) (D0)
-108
        -$06c
                 SPFieee (integer) (D0)
```

Neue Funktionen, die seit V1.2 hinzukamen

```
-114 -$072 SPAsin(float)(D0)
-120 -$078 SPAcos(float)(D0)
-126 -$07e SPLog10(float)(D0)
```

Requester.library

```
- 30 -$01e Center(nw,x,y)(a0/d0/d1)

- 36 -$024 SetSize(MaxValue,ViewSize)(d0/d1)

- 42 -$02a SetLocation(MaxValue,ViewSize,Value)(d0/d1/d2)

- 48 -$030 ReadLocation(MaxValue,ViewSize,PotValue)(d0/d1/d2)

- 54 -$036 Format(Buffer,string,values)(a2/a0/a1)
```

Nicht freigegebene Funktionen

```
- 60 -$03c FakeFunction1
- 66 -$042 FakeFunction2
```

```
- 72 -$048 FakeFunction3
- 78 -$04e FakeFunction4
```

Wieder freigegebene Funktionen

```
- 84
        -$054
                FileRequester(FileRequesterStructure) (a0)
- 90
        -$05a
                ColorRequester (DesiredColor) (d0)
- 96
        -$060
                DrawBox(rp,MinX,MinY,MaxX,MaxY)(a0/d0/d1/d2/d3)
-102
        -$066
                MakeButton
-108
        -$06c
                MakeScrollBar(Buffer, Flags, Size, X, Y) (a0/d0/d1/d2/d3)
-114
        -$072
                PurgeFiles(FileRequesterStructure)(a0)
-120
        -$078
                GetFontHeightAndWidth
-126
        -$07e
                MakeGadget(Buffer, String, X, Y) (a0/a1/d0/d1)
-132
        -$084
                 MakeString (Buffer, StringBuff, UndoBuff, MaxWidthBits,
                MaxNumChars, X, Y) (a0/a1/a2/d0/d1/d2/d3)
-138
        -$08a
                MakeProp
-144
        -$090
                LinkGadget(Buffer, String, nw, X, Y) (a0/a1/a3/d0/d1)
-150
        -$096
                 LinkStringGadget (Buffer, StringBuf, UndoBuf, nw, WidthBits,
                 NumChars, X, Y) (a0/a1/a2/a3/d0/d1/d2/d3)
-156
        -$09c
                 LinkPropGadget (Buffer, nw, Width, Height, Flags,
                LeftEdge, TopEdge) (a0/a3/d0/d1/d2/d3/d4)
-162
        -$0a2
                 GetString (buffer, title, window, visiblechars,
                maxchars) (a0/a1/a2/d0/d1)
-168
        -$0a8
                RealTimeScroll(ScrollStruct)(a0)
-174
        -$0ae
                TextRequest
-180
        -$0b4
                GetLong(GetLongStruct) (a0)
-186
        -$0ba
                RawKeyToAscii (Code, Qualifier, IAddress) (d0/d1/a0)
-192
        -$0c0
                ExtendedColorRequester(ExtendedColorRequester)(a0)
-198
        -$0c6 NewGetString(getstringstruct)(a0)
```

timer.device

```
- 42 -$02a AddTime(dest,src)(A0/A1)

- 48 -$030 SubTime(dest,src)(A0/A1)

- 54 -$036 CmpTime(dest,src)(A0/A1)
```

translator.library

```
- 30 -$01e Translate(inputString,inputLength,outputBuffer,bufferSize)(A0,D0/A1,D1)
```

Strukturoffsets

```
AnimComp
  $026
          38 sizeof(AnimComp)
  $000
           0 Flags
  $002
          2 Timer
4 TimeSet
  $004
           6 NextComp
  $006
         10 PrevComp
  $00a
  $00e
         14 NextSeq
  $012
          18
              PrevSeq
          22 AnimCRoutine
  $016
  $01a
         26 YTrans
  $01c
         28 XTrans
         30 HeadOb
34 AnimBob
  $01e
  $022
AnimOb
  $02a
         42 sizeof(AnimOb)
           0 NextOb
  $000
  $004
          4 PrevOb
  $008
           8 Clock
  $00c
          12 AnOldY
14 AnOldX
  $00e
          16 Any
  $010
  $012
          18 AnX
  $014
          20
              YVel
              XVel
  $016
          22
  $018
          24 YAccel
  $01a
         26 XAccel
         28 RingYTrans
30 RingXTrans
  $01c
  $01e
         32 AnimORoutine
  $020
  $024
         36 HeadComp
  $028
         40 AUserExt
```

```
AreaInfo
  $018
          24 sizeof(AreaInfo)
         0 VctrTbl
4 VctrPtr
8 FlagTbl
  $000
  $004
  $008
         12 FlagPtr
  $00c
  $010
         16 Count
         18 MaxCount
20 FirstX
  $012
  $014
         22 FirstY
  $016
AudChannel
        16 sizeof(AudChannel)
  $010
          0 ptr
  $000
  $004
           4 len
  $006
          6 per
         8 vol
10 dat
  $008
  $00a
  $00c
        12 pad[4]
AvailFonts
         10 sizeof(AvailFonts)
  $00a
          0 af Type
  $002
           2 af_Attr
AvailFontsHeader
        2 sizeof(AvailFontsHeader)
  $000
           0 afh_NumEntries
BitMap
  $028
          40 sizeof(BitMap)
  $000
           0 BytesPerRow
           2 Rows
4 Flags
  $002
  $004
           5 Depth
  $005
  $006
          6 pad
  $008
           8 Planes[8]
Bob
  $020
        32 sizeof(Bob)
         0 Flags
2 SaveBuffer
6 ImageShadow
  $000
  $002
  $006
  $00a
         10 Before
         14 After
18 BobVSprite
  $00e
  $012
         22 BobComp
  $016
  $01a
         26 DBuffer
  $01e
         30 BUserExt
BoolInfo
  $00a
         10 sizeof(BoolInfo)
  $000
         0 Flags
2 Mask
  $002
           6 Reserved
  $006
BootBlock
        12 sizeof(BootBlock)
0 id[0]
  $00c
  $000
  $004
           4 chksum
           8 dosblock
  $008
BootNode
         20 sizeof(BootNode)
  $014
          0 bn_Node
  $000
         14 bn_Flags
16 bn_DeviceNode
  $00e
  $010
Border
         16 sizeof(Border)
0 LeftEdge
  $010
  $000
           2 TopEdge
  $002
  $004
           4 FrontPen
           5 BackPen6 DrawMode
  $005
  $006
  $007
           7 Count
  $008
          8 XY
  $00c
         12 NextBorder
CTA
  $f02 3842 sizeof(CIA)
        0 ciapra
1 pad0[255]
256 ciaprb
  $000
  $001
  $100
  $101
         257 pad1[255]
```

```
$200
        512
             ciaddra
  $201
         513
             pad2[255]
  $300
         768 ciaddrb
  $301
        769 pad3[255]
       1024
  $400
             ciatalo
  $401 1025
             pad4[255]
  $500 1280 ciatahi
       1281
  $501
             pad5[255]
  $600
       1536
             ciatblo
  $601 1537
             pad6[255]
  $700 1792 ciatbhi
  $701
       1793 pad7[255]
  $800
       2048
             ciatodlow
  $801 2049 pad8[255]
  $900 2304
             ciatodmid
  $901 2305 pad9[255]
  $a00
       2560
             ciatodhi
       2561 pad10[255]
  $a01
  $b00 2816 unusedreg
  $b01 2817 pad11[255]
  $c00
        3072
             ciasdr
       3073
             pad12[255]
  $c01
  $d00 3328
             ciaicr
  $d01
       3329 pad13[255]
        3584
             ciacra
  $e00
       3585
              pad14[255]
  $e01
  $f00 3840
             ciacrb
ClipRect
  $024
          36 sizeof(ClipRect)
          0 Next
  $000
  $004
          4 prev
          8 lobs
12 BitMap
  $008
  $00c
  $010
          16
             bounds
             _p1
  $018
          24
             _p2
reserved
  $01c
          28
  $020
          32
ClipboardUnitPartial
  $012
        18 sizeof(ClipboardUnitPartial)
  $000
          0
             cu Node
  $00e
          14 cu UnitNum
ColorMap
  $008
           8
             sizeof(ColorMap)
           0 Flags
  $000
  $001
          1 Type
          2 Count
4 ColorTable
  $002
  $004
CommandLineInterface
        64 sizeof(CommandLineInterface)
  $040
  $000
          0
             Result2
          4 SetName
  $004
  $008
          8 CommandDir
  $00c
         12 ReturnCode
  $010
          16
             CommandName
             FailLevel
         20
  $014
  $018
         24 Prompt
  $01c
         28 StandardInput
  $020
          32
             CurrentInput
  $024
          36
             CommandFile
  $028
         40
             Interactive
  $02c
         44 Background
  $030
          48
             CurrentOutput
             DefaultStack
  $034
          52
  $038
         56 StandardOutput
  $03c
         60 Module
ConUnit
         296 sizeof(ConUnit)
  $128
  $000
          0 MP
  $022
          34
             Window
             XCP
  $026
          38
  $028
         40
             YCP
  $02a
          42
             XMax
  $02c
          44
             YMax
             XRSize
  $02e
          46
  $030
          48
             YRSize
  $032
          50
             XROrigin
  $034
          52
             YROrigin
             XRExtant
  $036
          54
             YRExtant
  $038
          56
  $03a
          58 XMinShrink
```

```
$03c
         60 YMinShrink
             XCCP
  $03e
          62
  $040
          64 YCCP
  $042
         66 KeyMapStruct
  $062
          98
             TabStops[160]
         258 Mask
  $102
  $103
         259 FgPen
  $104
         260 BgPen
  $105
         261
             AOLPen
         262 DrawMode
  $106
  $107
         263 AreaPtSz
  $108
         264 AreaPtrn
  $10c
         268
             Minterms[8]
         276 Font
  $114
  $118
         280 AlgoStyle
  $119
         2.81
             TxFlags
  $11a
         282
             TxHeight
             TxWidth
         284
  $11c
  $11e
         286 TxBaseline
  $120
         288 TxSpacing
  $122
         290
             Modes[3]
  $125
         293
             RawEvents[3]
ConfigDev
        68
  $044
             sizeof(ConfigDev)
             Node
  $000
          Ω
  $00e
          14 Flags
  $00f
         15 Pad
  $010
          16
             Rom
             BoardAddr
  $020
          32
  $024
         36 BoardSize
  $028
         40 SlotAddr
             SlotSize
Driver
  $02a
         42
  $02c
         44
  $030
         48 NextCD
  $034
         52 Unused[14]
CopIns
  $006
          6 sizeof(CopIns)
  $000
          0 OpCode
          2 u3
2 u3.nxtlist
  $002
  $002
          2 u3.u4
  $002
  $002
          2 u3.u4.u1
  $002
           2 u3.u4.u1.VWaitPos
  $002
             u3.u4.u1.DestAddr
          4 u3.u4.u2
  $004
  $004
          4 u3.u4.u2.HWaitPos
  $004
          4 u3.u4.u2.DestData
CopList
  $022
          34 sizeof(CopList)
  $000
         0 Next
             _CopList
_ViewPort
  $004
          4
  $008
          8
  $00c
         12 CopIns
  $010
         16 CopPtr
  $014
          20
             CopLStart
          24 CopSStart
  $018
  $01c
          28 Count
  $01e
          30 MaxCount
  $020
          32 DyOffset
CurrentBinding
         16 sizeof(CurrentBinding)
  $010
  $000
             ConfigDev
          4 FileName
  $004
  $008
          8 ProductString
  $00c
        12 ToolTypes
Custom
         448 sizeof(Custom)
  $1c0
  $000
          0 bltddat
          2 dmaconr
4 vposr
  $002
  $004
          6 vhposr
  $006
  $008
          8 dskdatr
         10 joy0dat
  $00a
  $00c
          12
              joy1dat
             clxdat
  $00e
         14
  $010
         16 adkconr
  $012
          18 pot0dat
  $014
          20
             pot1dat
          22 potinp
  $016
  $018
          24 serdatr
```

```
$01a
           26
               dskbytr
           28
  $01c
               intenar
  $01e
           30
               intreqr
  $020
           32
               dskpt
  $024
           36
               dsklen
  $026
           38
               dskdat
  $028
           40
               refptr
  $02a
           42
               vposw
  $02c
           44
               vhposw
  $02e
           46
               copcon
  $030
           48
              serdat
  $032
           50
               serper
  $034
           52
               potgo
  $036
           54
               joytest
  $038
           56
               strequ
  $03a
               strvbl
           58
  $03c
           60
               strhor
  $03e
               strlong
           62
  $040
           64
              bltcon0
  $042
           66
              bltcon1
  $044
           68
               bltafwm
  $046
           70
               bltalwm
  $048
           72
               bltcpt
  $04c
           76
               bltbpt
  $050
           80
               bltapt
  $054
           84
               bltdpt
  $058
           88
               bltsize
  $05a
           90
               pad2d[6]
  $060
           96
               bltcmod
  $062
           98
               bltbmod
  $064
          100
               bltamod
  $066
          102
               bltdmod
               pad34[8]
  $068
          104
  $070
          112
               bltcdat
  $072
          114
              bltbdat
  $074
          116
              bltadat
  $076
          118
               pad3b[8]
  $07e
          126
               dsksync
               cop11c
  $080
          128
  $084
          132
               cop21c
  $088
          136
               copjmp1
  $08a
          138
               copjmp2
  $08c
          140
               copins
  $08e
          142
               diwstrt
  $090
          144
               diwstop
  $092
          146
               ddfstrt
  $094
               ddfstop
          148
  $096
          150
               dmacon
  $098
          152
               clxcon
  $09a
          154
               intena
          156
  $09c
               intreq
  $09e
          158
               adkcon
  $0a0
          160
               aud[0]
  $0a0
          160
               aud[0].ac ptr
               aud[0].ac len
  $0a4
          164
  $0a6
          166
               aud[0].ac_per
  $0a8
          168
               aud[0].ac_vol
               aud[0].ac_dat
aud[0].ac_pad[0]
  $0aa
          170
          172
  $0ac
  $0e0
          224
               bplpt[4]
  $0f8
          248
               pad7c[0]
  $100
          256
               bplcon0
  $102
          258
               bplcon1
               bplcon2
  $104
          260
  $106
          262
               pad83
  $108
          264
               bpl1mod
  $10a
          266
               bp12mod
  $10c
          268
               pad86[0]
  $110
          272
              bpldat[0]
          284
  $11c
               pad8e[0]
  $120
          288
               sprpt[0]
  $140
          320
               spr[0]
  $140
          320
               spr[0].pos
               spr[0].ctl
spr[0].dataa
  $142
          322
  $144
          324
               spr[0].datab
  $146
          326
  $180
          384
               color[0]
DBufPacket
  $00c
          12
               sizeof(DBufPacket)
  $000
            0
              BufY
  $002
            2
               BufX
  $004
            4
               BufPath
  $008
            8 BufBuffer
```

```
DateStamp
           12 sizeof(DateStamp)
  $00c
  $000
          0 Days
           4 Minute
8 Tick
  $004
  $008
DevInfo
          44 sizeof(DevInfo)
0 Next
  $02c
  $000
           4 Type
  $004
           8 Task
  $008
  $00c
         12 Lock
16 Handler
  $010
          20 StackSize
  $014
  $018
        24 Priority
        28 Startup
32 SegList
36 GlobVec
  $01c
  $020
  $024
        40 Name
  $028
Device
         34 sizeof(Device)
  $022
          0 dd Library
  $000
DeviceData
         52 sizeof(DeviceData)0 Device34 Segment
  $034
  $000
  $022
         38 ExecBase
  $026
        42 CmdVectors
46 CmdBytes
50 NumCommands
  $02a
  $02e
  $032
DeviceList
  $02c
          44 sizeof(DeviceList)
  $000
          0 Next
           4 Type
8 Task
  $004
  $008
         12 Lock
  $00c
  $010
        16 VolumeDate
        28 LockList
32 DiskType
36 unused
  $01c
  $020
  $024
        40 Name
  $028
DeviceNode
         44 sizeof(DeviceNode)
0 Next
  $02c
  $000
           4 Type
  $004
           8 Task
  $008
  $00c
        12 Lock
16 Handler
20 StackSize
  $010
  $014
  $018
         24 Priority
        28 Startup
32 SegList
36 GlobalVec
  $01c
  $020
  $024
  $028
         40 Name
DiagArea
           14 sizeof(DiagArea)
  $00e
  $000
           0 Config
           1 Flags
2 Size
4 DiagPoint
  $001
  $002
  $004
           6 BootPoint
  $006
  $008
           8 Name
         10 Reserved01
12 Reserved02
  $00a
  $00c
DiscResource
  $090 144 sizeof(DiscResource)
$000 0 Library
          34 Current
  $022
          38 Flags
  $026
          39 pad
40 SysLib
  $027
  $028
          44 CiaResource
  $02c
          48 UnitID[0]
  $030
```

```
$040
          64 Waiting
          78 DiscBlock
  $04e
  $064
         100 DiscSync
         122 Index
  $07a
DiscResourceUnit
  $056
         86 sizeof(DiscResourceUnit)
           0 Message
20 DiscBlock
  $000
  $014
          42 DiscSync
  $02a
  $040
         64 Index
DiskFontHeader
  $06a   106   sizeof(DiskFontHeader)
  $000
          0 DF
          14 FileID
16 Revision
18 Segment
  $00e
  $010
  $012
  $016
          22 Name[0]
  $036
          54 TF
DiskObject
         78 sizeof(DiskObject)
  $04e
  $000
          0 Magic
           2 Version
4 Gadget
  $002
  $004
         48 Type
  $030
  $032
         50 DefaultTool
         54 ToolTypes
58 CurrentX
  $036
  $03a
         62 CurrentY
  $03e
  $042
          66 DrawerData
         70 ToolWindow
74 StackSize
  $046
  $04a
DosEnvec
          68 sizeof(DosEnvec)
0 TableSize
  $044
  $000
           4 SizeBlock
  $004
           8 SecOrg
  $008
          12 Surfaces
16 SectorPerBlock
  $00c
  $010
          20 BlocksPerTrack
  $014
  $018
          24 Reserved
         28 PreAlloc
32 Interleave
  $01c
  $020
          36 LowCyl
  $024
  $028
         40 HighCyl
         44 NumBuffers
48 BufMemType
  $02c
  $030
          52 MaxTransfer
  $034
  $038
          56 Mask
          60 BootPri
64 DosType
  $03c
  $040
DosInfo
          20 sizeof(DosInfo)
0 McName
4 DevInfo
  $014
  $000
  $004
  $008
           8 Devices
          12 Handlers
16 NetHand
  $00c
  $010
DosLibrary
        54 sizeof(DosLibrary)
0 lib
34 Root
  $036
  $000
  $022
  $026
          38 GV
  $02a
          42 A2
          46 A5
50 A6
  $02e
  $032
DosList
           44 sizeof(DosList)
0 Next
  $02c
  $000
           4 Type
  $004
           8 Task
  $008
           12 Lock
16 misc
  $00c
  $010
          16 misc.handler
  $010
  $010
          16 misc.handler.Handler
          20 misc.handler.StackSize
24 misc.handler.Priority
28 misc.handler.Startup
  $014
  $018
  $01c
  $020
          32 misc.handler.SegList
```

```
$024
          36 misc.handler.GlobVec
  $010
          16
              misc.volume
  $010
          16 misc.volume.VolumeDate
  $01c
          28 misc.volume.LockList
  $020
          32
              misc.volume.DiskType
  $028
          40
             Name
DosPacket
  $030
          48
             sizeof(DosPacket)
          0 Link
  $000
  $004
           4 Port
  $008
           8 Туре
  $00c
          12
              Res1
          16 Res2
  $010
  $014
          20 Arg1
  $018
          2.4
             Arg2
  $01c
          28
              Arg3
  $020
          32
              Arg4
  $024
          36 Arg5
  $028
          40 Arg6
  $02c
          44
              Arg7
DrawerData
          56
              sizeof(DrawerData)
  $038
  $000
           Ο
              NewWindow
             CurrentX
  $030
          48
  $034
          52 CurrentY
ExecBase
         588 sizeof(ExecBase)
  $24c
  $000
          0 LibNode
  $022
          34 SoftVer
             LowMemChkSum
ChkBase
  $024
          36
  $026
          38
  $02a
          42 ColdCapture
  $02e
          46 CoolCapture
  $032
          50
              WarmCapture
  $036
          54
              SysStkUpper
          58 SysStkLower
  $03a
  $03e
         62 MaxLocMem
             DebugEntry
  $042
          66
  $046
          70
              DebugData
             AlertData
  $04a
          74
  $04e
          78 MaxExtMem
             ChkSum
IntVects[0]
  $052
         82
  $054
          84
         276 ThisTask
  $114
  $118
         280 IdleCount
  $11c
         284
             DispCount
  $120
         288
              Quantum
         290 Elapsed
  $122
  $124
         292 SysFlags
              IDNestCnt
TDNestCnt
  $126
         294
  $127
         295
         296 AttnFlags
  $128
  $12a
         298 AttnResched
         300 ResModules
  $12c
  $130
         304
              TaskTrapCode
             TaskExceptCode
  $134
         308
  $138
         312 TaskExitCode
         316 TaskSigAlloc
320 TaskTrapAlloc
  $13c
  $140
  $142
         322 MemList
  $150
         336 ResourceList
         350 DeviceList
  $15e
         364 IntrList
378 LibList
  $16c
  $17a
  $188
         392 PortList
  $196
         406 TaskReady
  $1a4
         420
              TaskWait
             SoftInts[0]
  $1b2
         434
  $202
         514 LastAlert[0]
  $212
         530 VBlankFrequency
  $213
         531
              PowerSupplyFrequency
              SemaphoreList
  $214
         532
  $222
         546 KickMemPtr
  $226
         550 KickTagPtr
              KickCheckSum
  $22a
         554
  $22e
         558
              ExecBaseReserved[0]
  $238
         568 ExecBaseNewReserved[0]
ExpansionBase
  $1c8
         456 sizeof(ExpansionBase)
          0 LibNode
  $000
  $022
          34 Flags
```

```
$023
           35 pad
           36 ExecBase
  $024
  $028
          40 SegList
  $02c
          44 CurrentBinding
60 BoardList
  $03c
          74 MountList
  $04a
  $058
          88 AllocTable[0]
  $158
          344 BindSemaphore
  $186
          390
               Int2List
         412 Int6List
  $19c
  $1b2
         434 Int7List
ExpansionControl
        16 sizeof(ExpansionControl)
  $010
  $000
           0 Interrupt
           1 Reserved11
2 BaseAddress
3 Shutup
  $001
  $002
  $003
  $004
           4 Reserved14
           5 Reserved15
6 Reserved16
7 Reserved17
  $005
  $006
  $007
  $008
          8 Reserved18
          9 Reserved19
10 Reserved1a
11 Reserved1b
  $009
  $00a
  $00b
  $00c
          12 Reserved1c
  $00d
         13 Reserved1d
         14 Reserved1e
15 Reserved1f
  $00e
  $00f
ExpansionInt
         6 sizeof(ExpansionInt)
0 IntMask
  $006
  $000
  $002
           2 ArrayMax
  $004
           4 ArraySize
ExpansionRom
  $010
        16 sizeof(ExpansionRom)
  $000
           0 Type
           1 Product
2 Flags
  $001
  $002
           3 Reserved03
  $003
  $004
           4 Manufacturer
          6 SerialNumber
10 InitDiagVec
  $006
  $00a
          12 Reserved0c
  $00c
  $00d
         13 Reserved0d
         14 Reserved0e
15 Reserved0f
  $00e
  $00f
FileHandle
         44 sizeof(FileHandle)
0 Link
  $02c
  $000
           4 Port
  $004
  $008
           8 Type
  $00c
          12 Buf
               Pos
  $010
           16
          20 End
  $014
  $018
           24 Funcs
  $01c
           28 Func2
  $020
           32
               Func3
           36 Args
  $024
  $028
         40 Arg2
FileInfoBlock
         260 sizeof(FileInfoBlock)
  $104
  $000
          0 DiskKev
  $004
           4 DirEntryType
         8 FileName[0]
116 Protection
  $008
  $074
         120 EntryType
  $078
  $07c
         124 Size
  $080
         128
               NumBlocks
  $084
         132
               Date
  $090
         144
              Comment[0]
  $0e0
         224 Reserved[0]
 FleLock
  $014
          20 sizeof(FileLock)
  $000
          0 Link
           4 Key
8 Access
  $004
  $008
           12 Task
  $00c
           16 Volume
  $010
```

```
FileSysStartupMsg
  $010
        16 sizeof(FileSysStartupMsg)
          0 Unit
4 Device
  $000
  $004
          8 Environ
  $008
  $00c
         12 Flags
 FontContents
        260 sizeof(FontContents)
  $104
  $000
          0 FileName[0]
         256 YSize
258 Style
  $100
  $102
        259 Flags
  $103
FontContentsHeader
        4 sizeof(FontContentsHeader)
0 FileID
  $000
  $002
          2 NumEntries
 FreeList
         16 sizeof(FreeList)
  $010
  $000
          0 NumFree
  $002
           2 MemList
Gadget
  $02c
         44 sizeof(Gadget)
  $000
         0 NextGadget
           4 LeftEdge
6 TopEdge
  $004
  $006
          8 Width
  $008
  $00a
         10 Height
         12 Flags
14 Activation
  $00c
  $00e
         16 GadgetType
  $010
  $012
         18 GadgetRender
         22 SelectRender
26 GadgetText
  $016
  $01a
         30 MutualExclude
  $01e
  $022
         34 SpecialInfo
         38 GadgetID
40 UserData
  $026
  $028
GamePortTrigger
        8 sizeof(GamePortTrigger)
0 Keys
  $008
  $000
           2 Timeout
  $002
           4 XDelta
  $004
  $006
           6 YDelta
GelsInfo
  $026
          38 sizeof(GelsInfo)
  $000
          0 sprRsrvd
1 Flags
  $001
          2 gelHead
  $002
          6 gelTail
  $006
  $00a
         10 nextLine
         14 lastColor
18 collHandler
  $00e
  $012
  $016
         22 leftmost
         24 rightmost
26 topmost
  $018
  $01a
         28 bottommost
  $01c
  $01e
         30 firstBlissObj
  $022
         34 lastBlissObj
GfxBase
         328 sizeof(GfxBase)
  $148
  $000
          0 LibNode
          34 ActiView
38 copinit
  $022
  $026
  $02a
         42 cia
  $02e
          46 blitter
              LOFlist
SHFlist
  $032
          50
  $036
          54
          58 blthd
  $03a
  $03e
          62 blttl
  $042
          66
              bsblthd
          70 bsblttl
  $046
  $04a
         74 vbsrv
  $060
         96 timsrv
         118 bltsrv
140 TextFonts
  $076
  $08c
         154 DefaultFont
  $09a
  $09e
         158 Modes
```

```
$0a0
        160
             VBlank
  $0a1
         161
              Debug
  $0a2
        162 BeamSync
  $0a4
         164
             system_bplcon0
  $0a6
         166
              SpriteReserved
  $0a7
        167
             bytereserved
  $0a8
        168 Flags
  $0aa
        170
             BlitLock
  $0ac
        172
             BlitNest
        174 BlitWaitQ
  $0ae
  $0bc
        188 BlitOwner
  $0c0
         192 TOF_WaitQ
  $0ce
         206
              DisplayFlags
  $0d0
         208
             SimpleSprites
  $0d4
         212 MaxDisplayRow
  $0d6
         214 MaxDisplayColumn
  $0d8
         216
             NormalDisplayRows
             NormalDisplayColumns
  $0da
         218
  $0dc
         220 NormalDPMX
  $0de
         222 NormalDPMY
  $0e0
         224
             LastChanceMemory
             LCMptr
  $0e4
         228
  $0e8
         232 MicrosPerLine
  $0ea
         234 MinDisplayColumn
  $0ec
         236 reserved[0]
IOAudio
         68 sizeof(IOAudio)
  $044
             Request
  $000
          0
             AllocKey
  $020
          32
  $022
         34 Data
  $026
         38 Length
  $02a
         42
             Period
             Volume
  $02c
          44
  $02e
          46 Cycles
  $030
          48 WriteMsg
IOClipReq
  $034
          52
             sizeof(IOClipReq)
  $000
          0 Message
  $014
          20
             Device
  $018
          24
             Unit
  $01c
          28 Command
  $01e
          30 Flags
  $01f
          31
             Error
  $020
          32
              Actual
  $024
         36
             Length
  $028
         40 Data
  $02c
         44 Offset
  $030
          48
             ClipID
IODRPReq
  $03e
          62
             sizeof(IODRPReq)
  $000
          0 Message
  $014
          20 Device
  $018
          24
             Unit
             Command
  $01c
          28
  $01e
          30 Flags
  $01f
          31
             Error
  $020
          32
             RastPort
  $024
          36
             ColorMap
  $028
         40
             Modes
  $02c
         44 SrcX
  $02e
          46
             SrcY
             SrcWidth
  $030
          48
  $032
          50 SrcHeight
  $034
          52 DestCols
  $038
          56
             DestRows
  $03c
          60
             Special
IOExtPar
  $03e
          62
             sizeof(IOExtPar)
  $000
          0
             IOPar
  $030
          48 PExtFlags
  $034
          52
             Status
  $035
          53
              ParFlags
  $036
          54
             PTermArray
IOExtSer
             sizeof(IOExtSer)
IOSer
  $052
          82
  $000
          0
          48 CtlChar
  $030
  $034
          52 RBufLen
```

```
$038
          56 ExtFlags
          60 Baud
  $03c
  $040
          64 BrkTime
          68 TermArray
76 ReadLen
  $044
  $04c
  $04d
          77 WriteLen
  $04e
          78 StopBits
          79 SerFlags
80 Status
  $04f
  $050
 IOExtTD
         56 sizeof(IOExtTD)
  $038
  $000
           0
              Req
          48 Count
  $030
  $034
          52 SecLabel
IOPArray
           8 sizeof(IOPArray)
  $008
  $000
           0 PTermArray0
  $004
           4 PTermArray1
IOPrtCmdReq
         38 sizeof(IOPrtCmdReq)
  $026
  $000
           0 Message
          20 Device
24 Unit
  $014
  $018
  $01c
          28 Command
  $01e
         30 Flags
              Error
PrtCommand
  $01f
          31
  $020
          32
  $022
         34 Parm0
  $023
         35 Parm1
          36 Parm2
37 Parm3
  $024
  $025
IORequest
        32
           32 sizeof(IORequest)
0 Message
  $020
  $000
          20 Device
  $014
  $018
         24 Unit
          28 Command
30 Flags
  $01c
  $01e
  $01f
          31 Error
IOStdReq
  $030
          48 sizeof(IOStdReq)
           0 Message
  $000
  $014
          20 Device
         24 Unit
28 Command
  $018
  $01c
          30 Flags
  $01e
  $01f
          31 Error
  $020
          32 Actual
  $024
          36
              Length
          40 Data
  $028
  $02c
          44 Offset
IOTArray
           8 sizeof(IOTArray)
  $008
  $000
           0 TermArray0
  $004
           4 TermArray1
Image
  $014
          20 sizeof(Image)
          0 LeftEdge
2 TopEdge
4 Width
  $000
  $002
  $004
          6 Height
  $006
  $008
           8 Depth
          10 ImageData
14 PlanePick
  $00a
  $00e
  $00f
          15 PlaneOnOff
  $010
         16 NextImage
InfoData
  $024
          36 sizeof(InfoData)
  $000
          0 id_NumSoftErrors
           4 id_UnitNumber
8 id_DiskState
  $004
  $008
         12 id NumBlocks
  $00c
  $010
          16 id_NumBlocksUsed
          20 id_BytesPerBlock
24 id_DiskType
  $014
          20
  $018
              id VolumeNode
  $01c
          28
  $020
          32 id InUse
```

```
InputEvent
        22 sizeof(InputEvent)
  $016
  $000
         0 NextEvent
  $004
           4
              Class
           5 SubClass
  $005
  $006
          6 Code
  $008
          8 Qualifier
         10 position
10 position.xy
  $00a
  $00a
  $00a
         10 position.xy.x
  $00c
        12 position.xy.y
         10 position.addr
14 TimeStamp
  $00a
  $00e
IntVector
         12 sizeof(IntVector)
  $00c
           0 Data
  $000
  $004
           4 Code
  $008
           8 Node
Interrupt
         22 sizeof(Interrupt)
  $016
  $000
          0 Node
         14 Data
18 Code
  $00e
  $012
IntuiMessage
        52
              sizeof(IntuiMessage)
  $034
           0 ExecMessage
  $000
  $014
         20 Class
  $018
         24 Code
          26 Qualifier
28 IAddress
  $01a
  $01c
  $020
         32 MouseX
  $022
         34 MouseY
         36
          36 Seconds
40 Micros
  $024
  $028
  $02c
         44 IDCMPWindow
  $030
         48 SpecialLink
IntuiText
  $014
          20 sizeof(IntuiText)
  $000
          0 FrontPen
           1 BackPen
2 DrawMode
  $001
  $002
           4 LeftEdge
  $004
  $006
          6 TopEdge
          8 ITextFont
12 IText
  $008
  $00c
         16 NextText
  $010
IntuitionBase
        80 sizeof(IntuitionBase)
  $050
          0 LibNode
  $000
  $022
         34 ViewLord
         52 ActiveWindow
56 ActiveScreen
60 FirstScreen
  $034
  $038
  $03c
  $040
         64 Flags
  $044
          68 MouseY
  $046
          70
              MouseX
          72 Seconds
  $048
  $04c
         76 Micros
Isrvstr
          30 sizeof(Isrvstr)
  $01e
  $000
          0 Node
  $00e
          14 Iptr
             code
ccode
  $012
          18
  $016
          22
         26 Carg
  $01a
KeyMap
          32 sizeof(KeyMap)
  $020
          0 LoKeyMapTypes
  $000
  $004
          4 LoKeyMap
  $008
           8 LoCapsable
  $00c
          12
              LoRepeatable
          16 HiKeyMapTypes
  $010
  $014
          20 HiKeyMap
          24 HiCapsable
28 HiRepeatable
  $018
  $01c
```

KeyMapNode

```
$02e
          46 sizeof(KeyMapNode)
          0 Node
  $000
  $00e
         14 KeyMap
KeyMapResource
         28 sizeof(KeyMapResource)
  $01c
  $000
           0 Node
  $00e
         14 List
Layer
  $0a0
         160 sizeof(Layer)
        0 front
4 back
8 ClipRect
  $000
  $004
  $008
  $00c
         12 rp
  $010
        16 bounds
         24 reserved[0]
28 priority
30 Flags
  $018
  $01c
  $01e
        32 SuperBitMap
36 SuperClipRect
  $020
  $024
         36 SuperCl
40 Window
  $028
  $02c
         44 Scroll X
  $02e
         46 Scroll_Y
         48 cr
52 cr2
  $030
  $034
  $038
         56 crnew
        60 SuperSaveClipRects
  $03c
         64 _cliprects
68 LayerInfo
  $040
                cliprects
  $044
         72 Lock
  $048
  $076
        118 reserved3[0]
        126 ClipRegion
130 saveClipRects
  $07e
  $082
        134 reserved2[0]
  $086
  $09c
        156 DamageList
LayInfo
         102 sizeof(LayerInfo)
  $066
          0 top_layer
  $000
         4 check_lp
8 obs
12 FreeClipRects
  $004
  $008
  $00c
         24 Lock
  $018
         70 gs_Head
84 longreserved
  $046
  $054
         88 Flags
  $058
  $05a
         90 fatten count
        91 LockLayersCount
92 LayerInfo_extra_size
94 blitbuff
  $05b
  $05c
  $05e
  $062
         98 LayerInfo_extra
Library
  $022
          34 sizeof(Library)
  $000
          0 Node
  $00e
        14 Flags
         15 pad
16 NegSize
  $00f
  $010
  $012
         18 PosSize
         20 Version
22 Revision
24 IdString
  $014
  $016
  $018
  $01c
         28 Sum
  $020
         32 OpenCnt
List
  $00e
         14 sizeof(List)
          0 Head
  $000
          4 Tail
8 TailPred
  $004
  $008
         12 Type
  $00c
  $00d
         13 pad
MathIEEEBase
  $03c 60 sizeof(MathIEEEBase)
  $000
          0 MathIEEEBase_LibNode
        34 MathIEEEBase_Flags
35 MathIEEEBase_reserved1
  $022
  $023
         36 MathIEEEBase_68881
  $024
  $028
        40 MathIEEEBase_SysLib
         44 MathIEEEBase_SegList
48 MathIEEEBase_Resource
  $02c
  $030
          52 MathIEEEBase_TaskOpenLib
  $034
  $038
         56 MathIEEEBase TaskCloseLib
```

```
MathIEEEResource
  $02c
        44 sizeof(MathIEEEResource)
          0 MathIEEEResource_Node
14 MathIEEEResource_Flags
16 MathIEEEResource_BaseAddr
  $000
  $00e
  $010
  $014
         20 MathIEEEResource DblBasInit
         24 MathIEEEResource_DblTransInit
28 MathIEEEResource_SglBasInit
32 MathIEEEResource_SglTransInit
  $018
  $01c
  $020
  $024
         36 MathIEEEResource ExtBasInit
  $028
         40 MathIEEEResource ExtTransInit
MemChunk
           8 sizeof(MemChunk)
  $000
           0 Next
  $004
            4 Bytes
MemEntry
            8 sizeof(MemEntry)
  $008
  $000
               Un
            0 Un.meu_Reqs
  $000
            0 Un.meu Addr
  $000
  $004
            4 Length
MemHeader
  $020
           32 sizeof(MemHeader)
  $000
           0 Node
           14 Attributes
16 First
  $00e
  $010
          20 Lower
  $014
  $018
           24 Upper
          28 Free
  $01c
MemList
  $018
          24 sizeof(MemList)
           0 Node
14 NumEntries
  $000
  $00e
          16 ME[0]
  $010
Menu
  $01e
           30 sizeof(Menu)
           0 NextMenu
  $000
  $004
           4 LeftEdge
           6 TopEdge
8 Width
  $006
  $008
  $00a
          10 Height
  $00c
          12 Flags
  $00e
          14 MenuName
  $012
           18
               FirstItem
          22 JazzX
  $016
  $018
          24 JazzY
  $01a
           26 BeatX
  $01c
           28
               BeatY
MenuItem
  $022
          34 sizeof(MenuItem)
  $000
               NextItem
           4 LeftEdge
  $004
  $006
           6 TopEdge
          8 Width
10 Heigh
  $008
  $00a
               Height
           12 Flags
  $00c
  $00e
          14 MutualExclude
  $012
          18 ItemFill
  $016
           22
               SelectFill
           26 Command
  $01a
  $01c
          28 SubItem
  $020
          32 NextSelect
Message
  $014
           20 sizeof (Message)
  $000
           0 Node
          14 ReplyPort
18 Length
  $00e
  $012
MinList
           12 sizeof(MinList)
0 Head
  $00c
  $000
  $004
           4 Tail
           8 TailPred
  $008
MinNode
  $008
            8 sizeof(MinNode)
  $000
            0 Succ
```

```
$004
          4 Pred
MiscResource
         50 sizeof(MiscResource)
0 Library
  $032
  $000
           34 AllocArray[0]
  $022
MsqPort
          34 sizeof(MsgPort)
0 Node
  $022
  $000
  $00e
          14 Flags
          15 SigBit
16 SigTask
20 MsgList
  $00f
  $010
  $014
narrator_rb
         70
               sizeof(narrator rb)
           0 message
  $000
           48 rate
  $030
  $032
          50 pitch
  $034
           52
               mode
          54 sex
  $036
  $038
          56 ch masks
  $03c
         60 nm_masks
          62 volume
64 sampfreq
  $03e
  $040
          66 mouths
  $042
         67 chanmask
68 numchan
69 pad
  $043
  $044
  $045
NewScreen
         32 sizeof(NewScreen)
0 LeftEdge
  $020
  $000
           2 TopEdge
  $002
  $004
           4 Width
          6 Height
8 Depth
  $006
  $008
          10 DetailPen
  $00a
  $00b
         11 BlockPen
  $00c
          12 ViewModes
14 Type
  $00e
          16 Font
  $010
  $014
          20 DefaultTitle
          24 Gadgets
28 CustomBitMap
  $018
  $01c
NewWindow
        48 sizeof(NewWindow)
0 LeftEdge
2 TopEdge
  $030
  $000
  $002
  $004
           4 Width
            6 Height
8 DetailPen
  $006
  $008
           9 BlockPen
  $009
  $00a
         10 IDCMPFlags
        14 Flags
18 FirstGadget
22 CheckMark
  $00e
  $012
  $016
  $01a
          26 Title
         30 Screen
34 BitMap
38 MinWidth
  $01e
  $022
  $026
  $028
         40 MinHeight
  $02a
        42 MaxWidth
44 MaxHeight
46 Type
  $02c
  $02e
Node
          14 sizeof(Node)
0 Succ
  $00e
  $000
           4 Pred
  $004
  $008
           8 Type
          9 Pri
10 Name
  $009
  $00a
Preferences
  $0e8 232 sizeof(Preferences)
$000 0 FontHeight
           1 PrinterPort
  $001
  $002
          2 BaudRate
           4 KeyRptSpeed
12 KeyRptDelay
  $004
  $00c
           20 DoubleClick
  $014
  $01c
          28 PointerMatrix[0]
```

```
$064
         100
             XOffset
             YOffset
  $065
         101
  $066
         102
             color17
  $068
         104
             color18
  $06a
         106
             color19
  $06c
         108
             PointerTicks
  $06e
         110 color0
  $070
         112
             color1
  $072
         114
             color2
  $074
         116
             color3
  $076
         118 ViewXOffset
  $077
             ViewYOffset
         119
  $078
         120
             ViewInitX
  $07a
             ViewInitY
         122
  $07c
        124 EnableCLI
  $07e
         126
             PrinterType
  $080
         128
             PrinterFilename[0]
             PrintPitch
  $090
         158
  $0a0
         160 PrintQuality
  $0a2
         162 PrintSpacing
  $0a4
         164
              PrintLeftMargin
  $0a6
         166
              PrintRightMargin
  $0a8
         168
             PrintImage
  $0aa
         170
             PrintAspect
  $0ac
         172
             PrintShade
             PrintThreshold
         174
  $0ae
  $0b0
         176 PaperSize
  $0b2
         178 PaperLength
  $0b4
         180
             PaperType
  $0b6
         182
             SerRWBits
  $0b7
         183
             SerStopBuf
  $0b8
         184
             SerParShk
  $0b9
         185
             LaceWB
             WorkName[0]
  $0ba
         186
  $0d8
         216 RowSizeChange
  $0d9
         217
             ColumnSizeChange
  $0da
         218
             PrintFlags
  $0dc
         220
             PrintMaxWidth
  $0de
         222
             PrintMaxHeight
  $0e0
         224
             PrintDensity
  $0e1
         225
             PrintXOffset
  $0e2
         226
             wb Width
  $0e4
         228
             wb Height
  $0e6
         230
             wb Depth
  $0e7
         231
             ext_size
PrinterData
  $aa2 2722
             sizeof(PrinterData)
  $000
             Device
          0
  $034
          52
             Unit
  $056
          86
             PrinterSegment
  $05a
          90 PrinterType
  $05c
          92
             SegmentData
  $060
          96
              PrintBuf
  $064
         100
             PWrite
  $068
         104
             PBothReady
  $06c
             ior0
         108
  $06c
         108
              ior0.p0
             ior0.s0
  $06c
         108
  $0be
         190
             ior1
             ior1.p1
  $0be
         190
  $0be
         190
              ior1.s1
  $110
         272
             TIOR
  $138
         312
             IORPort
  $15a
         346
             TC
  $1b6
         438
              Stk[0]
       2486
  $9b6
             Flags
  $9b7
       2487
              pad
       2488
  $9b8
             Preferences
  $aa0 2720
             PWaitEnabled
PrinterExtendedData
  $042
          66 sizeof(PrinterExtendedData)
  $000
          0
             PrinterName
             Init
  $004
          4
          8 Expunge
  $008
  $00c
          12 Open
  $010
          16
             Close
  $014
          20
              PrinterClass
  $015
          21
             ColorClass
  $016
          22 MaxColumns
  $017
          23
             NumCharSets
  $018
          24
             NumRows
  $01a
          2.6
             MaxXDots
  $01e
          30 MaxYDots
```

```
$022
          34 XDotsInch
          36 YDotsInch
  $024
  $026
          38 Commands
         42 DoSpecial
  $02a
  $02e
          46
             Render
  $032
          50
             TimeoutSecs
  $036
          54 8BitChars
  $03a
          58 PrintMode
  $03e
          62 ConvFunc
PrinterSegment
        78 sizeof(PrinterSegment)
0 NextSegment
  $04e
  $000
          4 runAlert
  $004
  $008
          8 Version
  $00a
          10 Revision
  $00c
          12
Process
  $0bc
         188 sizeof(Process)
  $000
          0
              Task
          92 MsgPort
  $05c
  $07e
         126 Pad
  $080
         128 SegList
         132 StackSize
136 GlobVec
  $084
  $088
  $08c
         140 TaskNum
  $090
         144 StackBase
  $094
         148
             Result2
  $098
         152
             CurrentDir
  $09c
        156
             CIS
  $0a0
        160
             COS
  $0a4
         164
             ConsoleTask
             FileSystemTask
  $0a8
         168
  $0ac
         172
             CLI
  $0b0
         176 ReturnAddr
  $0b4
         180
              PktWait
             WindowPtr
  $0b8
         184
PropInfo
          22 sizeof(PropInfo)
0 Flags
  $016
  $000
          2 HorizPot
  $002
  $004
          4 VertPot
          6 HorizBody
8 VertBody
  $006
  $008
  $00a
          10 CWidth
  $00c
         12 CHeight
  $00e
          1 4
             HPotRes
  $010
          16
              VPotRes
         18 LeftBorder
  $012
  $014
         20 TopBorder
PrtInfo
  $072
         114 sizeof(PrtInfo)
  $000
         0 render
          4 rp
8 temprp
  $004
  $008
          12 RowBuf
  $00c
  $010
          16 HamBuf
  $014
          20 ColorMap
  $018
          24
             ColorInt
          28 HamInt
  $01c
  $020
          32 Dest1Int
  $024
         36 Dest2Int
          40 ScaleX
44 ScaleXAlt
  $028
  $02c
  $030
          48 dmatrix
  $034
          52 TopBuf
  $038
          56
             BotBuf
          60 RowBufSize
  $03c
  $03e
         62 HamBufSize
  $040
         64 ColorMapSize
  $042
          66
             ColorIntSize
             HamIntSize
  $044
          68
  $046
          70 DestlIntSize
  $048
          72 Dest2IntSize
             ScaleXSize
  $04a
          74
             ScaleXAltSize
  $04c
          76
  $04e
          78 PrefsFlags
  $050
          80 special
          84 xstart
86 ystart
  $054
  $056
  $058
          88 width
  $05a
          90 height
```

```
$05c
              рс
  $060
          96
              pr
  $064
         100 ymult
  $066
         102
             ymod
  $068
         104
              ety
  $06a
         106
              xpos
  $06c
         108 threshold
  $06e
         110 tempwidth
  $070
         112
              flags
RasInfo
  $00c
         12 sizeof(RasInfo)
  $000
              Next
          4 BitMap
  $004
  $008
          8 RxOffset
  $00a
          10 RyOffset
RastPort
  $064
         100 sizeof(RastPort)
  $000
          0 Layer
           4 BitMap
8 AreaPtrn
  $004
  $008
  $00c
          12 TmpRas
  $010
          16 AreaInfo
  $014
          20
              GelsInfo
             Mask
  $018
          2.4
  $019
          25 FgPen
  $01a
          26 BgPen
          27 AOlPen
28 DrawMode
  $01b
  $01c
  $01d
         29 AreaPtSz
  $01e
         30
             linpatcnt
              dummy
Flags
  $01f
          31
  $020
          32
  $022
          34
             LinePtrn
  $024
          36 cp x
  $026
          38
              ср_у
  $028
          40
              minterms[0]
  $030
          48
              PenWidth
  $032
          50
             PenHeight
  $034
          52
              Font
  $038
          56
              AlgoStyle
              TxFlags
  $039
          57
  $03a
         58 TxHeight
  $03c
          60
              TxWidth
              TxBaseline
  $03e
          62
  $040
              TxSpacing
          64
  $042
          66 RP User
  $046
          70
              longreserved[0]
  $04e
          78
              wordreserved[0]
          92 reserved[0]
  $05c
Rectangle
  $008
              sizeof(Rectangle)
           0 MinX
  $000
  $002
           2 MinY
  $004
           4 MaxX
  $006
           6 MaxY
Region
         12 sizeof(Region)
0 bounds
  $00c
  $000
           8 RegionRectangle
  $008
RegionRectangle
         16 sizeof(RegionRectangle)
0 Next
  $000
  $004
           4 Prev
  $008
           8 bounds
Remember
          12 sizeof(Remember)
  $00c
  $000
          0 NextRemember
           4 RememberSize
8 Memory
  $004
  $008
Requester
        112 sizeof(Requester)
  $070
  $000
           0
              OlderRequest
           4 LeftEdge
  $004
  $006
          6 TopEdge
          8 Width
10 Height
  $008
  $00a
  $00c
          12 RelLeft
  $00e
          14 RelTop
```

```
$010
             ReqGadget
  $014
          20
              ReqBorder
  $018
          24 ReqText
  $01c
          28
             Flags
  $01e
          30
              BackFill
  $020
          32
             ReqLayer
  $024
          36
             ReqPad1[0]
  $044
          68
             ImageBMap
  $048
          72
              RWindow
         76 ReqPad2[0]
  $04c
Resident
  $01a
          26 sizeof(Resident)
          0 MatchWord
  $000
  $002
          2 MatchTag
  $006
          6 EndSkip
  $00a
          10
             Flags
             Version
  $00b
          11
  $00c
          12 Type
  $00d
          13
             Pri
  $00e
          14
              Name
  $012
          18
              IdString
  $016
          22
             Init
RomBootBase
             sizeof(RomBootBase)
  $044
         68
  $000
          0 LibNode
  $022
          34 ExecBase
          38 BootList
52 Reserved[0]
  $026
  $034
RootNode
  $020
          32 sizeof(RootNode)
             TaskArray
  $000
           0
  $004
          4
             ConsoleSegment
  $008
          8 Time
             RestartSeg
  $014
          20
  $018
          24
              Info
          28 FileHandlerSegment
  $01c
Screen
  $15a
         346 sizeof(Screen)
          0 NextScreen
  $000
  $004
          4 FirstWindow
          8 LeftEdge
10 TopEdge
  $008
  $00a
          12 Width
  $00c
  $00e
         14
             Height
  $010
         16 MouseY
  $012
          18
             MouseX
          20 Flags
  $014
  $016
         22 Title
  $01a
         26
             DefaultTitle
  $01e
          30
              BarHeight
             BarVBorder
  $01f
          31
  $020
         32 BarHBorder
  $021
         33 MenuVBorder
  $022
          34
             MenuHBorder
  $023
          35
             WBorTop
  $024
             WBorLeft
         36
  $025
          37
             WBorRight
  $026
          38
             WBorBottom
  $028
         40
             Font
  $02c
         44
             ViewPort
  $054
         84 RastPort
         184 BitMap
224 LayerInfo
  $0b8
  $0e0
         326 FirstGadget
  $146
  $14a
         330 DetailPen
  $14b
         331
              BlockPen
  $14c
         332
             SaveColor0
  $14e
         334
             BarLayer
  $152
         338
             ExtData
  $156
         342
             UserData
Semaphore
  $024
         36 sizeof(Semaphore)
  $000
             MsgPort
          0
  $022
          34
             Bids
SemaphoreRequest
        12 sizeof(SemaphoreRequest)
0 Link
  $00c
  $000
  $008
          8 Waiter
```

```
SignalSemaphore
        46 sizeof(SignalSemaphore)
  $02e
  $000
          0 Link
        14 NestCount
16 WaitQueue
  $00e
  $010
         28 MultipleLink
  $01c
  $028
         40 Owner
  $02c
         44 QueueCount
SimpleSprite
  $00c
         12 sizeof(SimpleSprite)
         0 posctldata
4 height
6 x
  $000
  $004
  $006
  $008
          8 y
  $00a
         10 num
SoftIntList
  $010
16 sizeof(SoftIntList)
  $000
         0 List
         14
  $00e
              Pad
SpriteDef
           8 sizeof(SpriteDef)
  $008
          0 pos
2 ctl
4 dataa
  $000
  $002
  $004
  $006
         6 datab
StandardPacket
        68 sizeof(StandardPacket)
  $044
  $000
          0 Msg
  $014
         20 Pkt
StringInfo
  $024
         36 sizeof(StringInfo)
         0 Buffer
4 UndoBuffer
  $000
  $004
          8 BufferPos
  $008
  $00a
        10 MaxChars
        12 DispPos
14 UndoPos
  $00c
  $00e
         16 NumChars
  $010
  $012
         18 DispCount
         20 CLeft
  $014
  $016
          22
              CTop
         24 LayerPtr
  $018
  $01c
         28 LongInt
  $020
         32 AltKeyMap
TDU PublicUnit
  $036
        54 sizeof(TDU PublicUnit)
          0 Unit
38 Comp01Track
  $000
  $026
         40 ComplOTrack
  $028
  $02a
         42 CompliTrack
  $02c
         44 StepDelay
         48 SettleDelay
52 RetryCnt
  $030
  $034
Task
         92 sizeof(Task)
0 Node
  $05c
  $000
  $00e
         14 Flags
         15 State
16 IDNestCnt
17 TDNestCnt
  $00f
  $010
  $011
         18 SigAlloc
  $012
  $016
         22 SigWait
             SigRecvd
SigExcept
  $01a
          26
  $01e
          30
         34 TrapAlloc
  $022
  $024
         36 TrapAble
         38
             ExceptData
ExceptCode
  $026
  $02a
         42
         46 TrapData
  $02e
  $032
         50 TrapCode
             SPReg
SPLower
  $036
          54
  $03a
          58
         62 SPUpper
  $03e
  $042
         66 Switch
         70 Launch
74 MemEntry
  $046
  $04a
         88 UserData
  $058
```

```
TextAttr
  $008
           8 sizeof(TextAttr)
  $000
           0 Name
           4 YSize
6 Style
  $004
  $006
           7 Flags
  $007
TextFont
  $034
          52 sizeof(TextFont)
          0 Message
  $000
  $014
          20 YSize
        22 Style
23 Flags
  $016
  $017
         24 XSize
  $018
  $01a
         26 Baseline
  $01c
         28 BoldSmear
         30 Accessors
32 LoChar
  $01e
  $020
  $021
         33 HiChar
         34 CharData
38 Modulo
  $022
  $026
         40 CharLoc
  $028
  $02c
         44 CharSpace
  $030
        48 CharKern
TmpRas
  $008
         8 sizeof(TmpRas)
        0 RasPtr
4 Size
  $000
  $004
UCopList
          12 sizeof(UCopList)
  $00c
           0 Next
4 FirstCopList
  $000
  $004
  $008
          8 CopList
Unit
  $026
          38 sizeof(Unit)
           0 MsgPort
  $000
  $022
         34 flags
         35 pad
36 OpenCnt
  $023
  $024
VSprite
          60 sizeof(VSprite)
0 NextVSprite
  $03c
  $000
           4 PrevVSprite
  $004
  $008
          8 DrawPath
         12 ClearPath
16 OldY
  $00c
  $010
         18 OldX
  $012
  $014
         20 Flags
         22
  $016
              Χ
  $018
          24
         26 Height
  $01a
  $01c
         28 Width
  $01e
         30 Depth
         32 MeMask
34 HitMask
  $020
  $022
  $024
         36 ImageData
         40 BorderLine
  $028
  $02c
          44
              CollMask
         48 SprColors
  $030
  $034
         52 VSBob
         56 PlanePick
  $038
  $039
          57
              PlaneOnOff
         58 VUserExt
  $03a
View
         18 sizeof(View)
0 ViewPort
  $012
  $000
          4 LOFCprList
  $004
  $008
          8 SHFCprList
          12 DyOffset
14 DxOffset
  $00c
  $00e
  $010
         16 Modes
ViewPort
  $028
          40 sizeof(ViewPort)
          0 Next
  $000
  $004
          4 ColorMap
          8 DspIns
12 SprIns
  $008
  $00c
          16 ClrIns
  $010
  $014
          20 UCopIns
```

```
$018
               DWidth
           26
  $01a
               DHeight
  $01c
           28
               DxOffset
  $010
           30
               DyOffset
  $020
           32
               Modes
  $022
           34
               SpritePriorities
  $023
           35
               reserved
  $024
           36
               RasInfo
WBArg
  $008
            8
              sizeof(WBArg)
  $000
            Λ
               Lock
  $004
            4
               Name
WBStartup
           40
               sizeof(WBStartup)
  $028
  $000
            0
               Message
           20
  $014
               Process
  $018
               Segment
  $01c
           28
               NumArgs
  $020
           32
               ToolWindow
  $024
           36
               ArgList
Window
  $084
          132
               sizeof(Window)
  $000
            Ω
               NextWindow
  $004
               LeftEdge
  $006
            6
               TopEdge
  $008
            8
               Width
  $00a
           10
               Height
  $00c
           12
               MouseY
  $00e
           14
               MouseX
  $010
           16
               MinWidth
  $012
           18
               MinHeight
  $014
           20
               MaxWidth
  $016
           22
               MaxHeight
  $018
           24
               Flags
               MenuStrip
  $01c
           28
  $020
           32
               Title
  $024
           36
               FirstRequest
  $028
           40
               DMRequest
  $02c
           44
               ReqCount
  $02e
           46
               WScreen
  $032
           50
               RPort
               BorderLeft
  $036
           54
  $037
           55
               BorderTop
  $038
           56
               BorderRight
  $039
           57
               BorderBottom
  $03a
           5.8
               BorderRPort
  $03e
           62
               FirstGadget
  $042
           66
               Parent
  $046
           70
               Descendant
           74
  $04a
               Pointer
  $04e
           78
               PtrHeight
  $04f
           79
               PtrWidth
  $050
           80
               XOffset
  $051
           81
               YOffset
  $052
           82
               IDCMPFlags
  $056
           86
               UserPort
  $05a
           90
               WindowPort
  $05e
           94
               MessageKey
           98
  $062
               DetailPen
  $063
           99
               BlockPen
  $064
          100
               CheckMark
  $068
          104
               ScreenTitle
  $06c
          108
               GZZMouseX
  $06e
          110
               GZZMouseY
  $070
          112
               GZZWidth
  $072
          114
               GZZHeight
  $074
          116
               ExtData
  $078
          120
               UserData
  $07c
          124
               WLaver
  $080
          128
               IFont
```

Glossar

.info

Immer wenn eine Datei oder ein Verzeichnis auf der Workbench erscheinen soll, muss ein .info-Datei vorhanden sein. In diesen .info-Dateien sind die Ausmaße und die Grafikdaten des →Icons gesichert. Beim →OS 2.0 brauchen keine Icons mehr erstellt werden, damit sie auf der Workbench erscheinen.

68000

Unter der Bezeichnung 680x0 wird eine Prozessorreihe der Motorola-Familie geführt, die in Amiga-Rechnern und anderen

Computern, wie Apple, Next, Atari eingesetzt werden. Der MC68000 ist der Nachfolger des 8-Bit Prozessors 6800. In seiner Form ist er veraltet, und wird daher zwar noch eingesetzt, aber es wird keine Computerhardware mehr damit entwickelt. Nachfolger sind die →Prozessoren 68008, 68012, 68020, 68030, 68040, 68060. Ab dem 68030 wird die Reihe interessant. Der MC68000 ist ein typischer CISC-Prozessor.

A-Trap

Der A-Trap ist einer von zwei →Trap-Möglichkeiten. Der Macintosh verwendet sie zum Aufruf der Betriebssystemaufrufe.

Absturz

Manchmal kann es vorkommen, dass der Amiga so durcheinandergerät, dass ein Weiterarbeiten unmöglich ist. Um dann wieder mit ihm arbeiten zu können, muss ein →Reset ausgelöst werden. Ein Absturz macht sich im Regelfall durch eine →Guru-Meldung bemerkbar. Auch ein Task-Finisch-Held ist ein Zeichen für einen Absturz, ihm folgt dann normalerweise ein Guru.

Adresse

Eine Adresse ist eine eindeutige Kennzeichnung einer Speicherzelle, an der ein Speicher \rightarrow Byte zu finden ist. Eine Adresse ist immer im Bereich von Null bis zum Ende des Speicherbereiches.

Adressierungsarten

Um an den Speicherinhalt einer →Variablen zu gelangen, muss der Programmierer die Adresse angeben, an der die →Variable liegt. Diese absolute Adresse (physikalische Adresse genannt) kann nun auf verschiedene Weisen berechnet werden, die wir Adressierungsarten nennen. Der MC68000 kennt 16 verschiedene Adressierungsarten. Die wichtigsten Adr. Arten sind absolute Adressierung und indirekte Adressierung.

Adressbus

Der Adressbus ist direkt mit dem →Speicher verbunden, und spricht die Speicherzellen an. Der Adressbus des MC -68000 ist 24 Leitungen breit (Adressleitungen), die Nachfolger ab dem MC68020 haben 32 Adressleitungen.

Agnus

Einer der drei wichtigsten Zusatzprozessoren, ein →Custom-Chip. Agnus ist nicht nur für eine Aufgabe zuständig, er enthält den →Blitter, den →Copper, und die →DMA-Einheit. Man darf nicht denken, und das wird gerne gemacht, das der Blitter oder der Copper eigenständige IC's sind, sie sind vielmehr in einem einzigen →IC untergebracht.

Aiken-Code

Der Aiken-Code ist ein spezieller Code, in dem Dezimalzahlen von 0-9 einem bestimmten Bitwert (0000 bis 1111) zugeordnet werden. Beim Amiga OS in keiner Weise unterstützt.

Akkumulator

Der Akkumulator ist ein Register, in dem fast alle Operationen ablaufen. Es gibt also keine gleichberechtigten Register wie beim MC68000 die Register D0-D7, sondern nur ein einziges. Der Nachteil dieser Akkumulatormaschinen: er muss häufig gesichert werden, die Abarbeitung wird langsam. Aus diesem Grunde haben neue Prozessoren immer mehrere Register, die alle die gleichen Fähigkeiten wie ein Akkumulator haben. →RISC-Prozessoren haben oft mehr als 16 Register.

Algorithmus

Ein Algorithmus ist eine Abarbeitungsvorschrift, die so formuliert ist, dass ein Compiler oder ein Prozessor das dadurch aufgebaute Programm verarbeiten kann.

AmigaDOS

Das Amiga Disk-Operating-System ist die Einheit, die für die Verwaltung der Speichermedien zuständig ist. AmigaDOS greift auf das trackdisk.

device zurück, das die grundlegendsten Funktionen bietet. AmigaDOS ist vergleichbar mit MS DOS.

ANSI

Was ANSI (American National Standart Institute) für die Amerikaner ist, ist DIN (Deutsche Industrienorm) für uns. Neuerdings unterliegt alles dem ANSI Standart, auch der C Compiler muss heute schon ANSI sein, damit ein Programmaustausch möglich wird, und die Übertragung nicht an irgendwelchen compiler-spezifischen Kleinigkeiten scheitert.

APTR

Bevor die Programmiersprache →C in die Geschichte einging, wurde speziell am AmigaDOS viel mit BCPL gearbeitet, einem Vorgänger von C. Die Vorgängersprache unterscheidet sich in einigen Punkten von C, so in den Zeigern, der APTR genannt wird.

ASCII

Der ASCII (American Standart Code for Information Interchange) Code ist ein weit verbreiteter 7-Bit Kode, der ursprünglich von Fernschreibern verwendet wurde. Dann zog er in den Heimcomputerbereich ein, und wird dort immer noch verwendet. Da die Anzahl der Zeichen, 127 durch 7 Bit darstellbar, nicht ausreichte, wurden 8 Bit verwendet, man spricht dann vom erweiterten ASCII Code. Leider ist dieser nicht genormt, und bei Übertragung von Texten sieht man meist bei Umlauten, dass der Code nicht derselbe ist.

Attribut-Byte

Das Attribut-Byte ist ein →Byte, das Informationen über verschiedene Attribute einer Datei enthält. Verschiedene Attribute werden von →AmigaDOS bereitgestellt, aber nicht immer unterstützt. Beispiele: Verstecken der Datei oder sie vor dem Löschen schützen.

Auflösung

Die Auflösung, eng. Resolution, ist die Anzahl der horizontalen und vertikalen Punkte des Bildschirms. Die Auflösung eines →NTSC →HiRes- Bildes ist 640 * 256 Punkte. Diese Auflösung ist aber nicht unbedingt hoch, CAD-Schirme arbeiten mit 1280 * 1024 Punkten, oder sogar noch höher. Allgemein: je höher die Anzahl der Punkte ist, desto höher ist die Auflösung.

Aufwärtskompatibel

Programme sind aufwärtskompatibel, wenn alte Software auch auf neuen Rechnermodellen läuft. Leider ist das bei Amiga Software nicht so toll mit der Aufwärtskompatibilität. Als ich von 1.3 auf 2.0 umstieg, lief ca. 2/3 meiner Software nicht mehr (Musikprogramme, Grafikprogramme, Demos).

Assembler

Ist die Programmiersprache, die wir nach dem Lesen dieses Buches beherrschen sollten.

Assembler

Ein Programm, das die →Mnemoniks in Maschinensprache Opcode übersetzt.

Attach-Mode

Ist die Bezeichnung für die Möglichkeit durch zwei →DMA-Kanle die Anzahl der Farben von Sprites zu erhöhen.

Austastlücke

Siehe →Blanking-Intervall.

Autoboot

Wenn Erweiterungskarten sich selbst konfigurieren, oder wenn Festplatten automatisch starten, spricht man von einem Autoboot-Vorgang.

b-Baum

b-Baum steht für binärer →Baum.

Bandbreite

Um die Pixel, die für ein Bild notwendig sind, zu übertragen, muss eine bestimmte Frequenz vorhanden sein. Je höher die →Auflösung, desto höher die Bandbreite.

Barrel-Shifer

In einem →Prozessor ist der Barrel-Shifter eine Aufgabeneinheit, die die →Bits an gewünschte Stellen schiebt. Erst höhere Prozessoren und →RISC-CPU's haben diese Einheit. Die →Blitter-Einheit ist ebenfalls mit einem Barrel-Shifter ausgestattet, um an jeder Bitposition Bilder abzulegen.

Basisadresse

Beim Öffnen von Libraries erhalten wir als Return-Wert die Basisadresse. Sie sind notwendig für die →Betriebssystemaufrufe. Die Basisadresse sollte immer im Adress-→Register A6 stehen. Exec nimmt eine Sonderstellung ein, siehe dazu SysBase.

Batchprogramm

Eine Batchdatei (Datei mit einem Batchprogramm) ist eine Textdatei, in der die Schritte abgelegt sind, die normalerweise manuell eingetippt würden. Diese Textdate kann ausgeführt werden, und das →CLI interpretiert die Zeichenfolgen.

Rand

Ist die Einheit für die Änderungsrate eines Datensignals pro Sekunde. Oft auch nur Einheit für die Bits, die den seriellen Port in einer Sekunde verlassen.

Baum

Ein Baum ist nicht nur für das ökologische Gleichgewicht auf der Erde wichtig, die Informatik könnte auch nicht ohne Bäume leben. Bäume sind dynamische Datenstrukturen, die aus Knoten und Blättern bestehen. Am Wichtigsten sind die →binären Bäume, die immer einen rechten und linken Knoten haben.

BCD

Ein Code (Binary Codes Dezimal) zur Darstellung von Binärzahlen, der nicht zu verwechseln ist mit Aiken-Code. Jeder Zahl o-9 wird ein 4-Bit Wert (→Nibble) zugeordnet.

Betriebssystem

Der Begriff für alle Benutzerprogramme, die den Benutzer das Arbeiten mit dem Rechner möglich macht. Da mir aber das Wort zu lang ist, schreibe ich fast immer OS (Operating System), was das selbe ist. Selten verwendet man auch das Wort Systemsoftware. Beispiele für Betriebssysteme sind System 7 (Apple); MS-DOS und DR-DOS, Windows (NT) für PC's; UNIX, OS für gehobenere PC's oder Workstations; VM, VS 2000 für Großrechner.

Betriebssystemaufrufe

Um Funktionen des →Betriebssystems nutzen zu können, muss eine Library oder ein Device angesprochen werden. Die Aufrufe, die die Libraries oder Devices über interne Sprungtabellen regeln, werden Betriebssystemaufrufe genannt. Sie sind immer mit einem negativen Offset verbunden, der letztendlich als Konstante den Offset-Tabellen zu entnehmen ist.

Bidirektional

Eine Datenübertragung ist bidirektional, wenn die Signale in beiden Richtungen übertragen werden können. Das Gegenteil von unidirektional.

Binär

Ein Zustand heißt binär, wenn er nur zwei Zustände annehmen kann. Die Zustände sind entweder gesetzt oder nicht gesetzt.

Bit

Die kleinste Darstellungseinheit für Daten ist Bit. Da ein Bit die Werte Null oder Eins darstellen kann, können 2 Informationen gespeichert werden. Die Basis des binären Zahlensystems ist daher zwei.

Bitmap

Ein Bild, das aus →Pixeln aufbaut wird, wird Bitmap genannt. Ein →Bit im Speicher entspricht einem Pixel auf dem Bildschirm. Die Struktur Bitmap enthält die →Bitplanes und weitere Informationen über die Speicherung.

Bitplane

Eine Bitplane ist ein rechteckiger Speicherbereich, der zur Darstellung der Grafik verwendet wird. Wird eine Bitplane hinzugefügt, erhöht die Anzahl der darstellbaren Farben um das doppelte.

Blanking-Interval

Ist der Zeitraum, indem der →Rasterstahl keinen Grafikbereich darstellt. Es ist dementsprechend die obere und unterer Bildschirmhälfte, und die Ränder. Neben den Begriff Blanking-Intervall verwendet man die Wörter horizontale- und vertikale →Austastlücke. Diese Austastlücke ist der nicht dargestellte Bildschirm.

Blitter

Ist den Hardware-Programmierern liebstes Spielzeug. Er ist ein →Coprozessor im Amiga, der Daten kopieren und verknüpfen, Linien zeichnen und Flächen füllen kann. Doch ein Blitter ist nichts besonderes, auch andere Rechner haben einen Blitter-Chip (Atari, viele Grafikkarten), aber dieser kann nur das klassische Kopieren und Verknüpfen, die eigentliche Aufgabe, die sich aus dem Wort Blitter — Block Transfer — ergibt. Um seine Aufgabe schnell durchzuführen, muss er Zugriff zum Speicher haben. Daher begann er einen eigenen →DMA-Kanal, um schnell auf den →Chip-Mem zuzugreifen.

Blitting

Unter blitting versteht man einen Blockkopiervorgang. Blitting wird dann vorgenommen, wenn z. B. ein Menü auf den Schirm erscheint. Der Hintergrund muss gesichert werden, damit später, nach dem verschwinden des Menüs, der alte Hintergrund wieder hergestellt werden kann. Das Kopieren wird durch den →Blitter vorgenommen, der die rechteckige Bereiche schnell vom Bildschirm in einen freien Bereich verschiebt.

Bus

Ein Bus ist eine Sammelleitung für Funktionseinheiten, die im inneren des Rechners Daten austauschen.

Bus-Zyklus

Ein Buszyklus ist eine komplette Aktion auf dem \rightarrow Bus.

Booten

Beim Starten des Amigas wird ein →ROM-Programm ausgeführt, das den Rechner und seine →Strukturen initialisiert.

Bootsektoren

Die ersten Blöcke (o und 1) auf der Diskette sind die Bootsektoren, auf dem sich der Diskettentyp und eine Checksumme befindet. Alle Amiga Disketten werden darüber hinaus mit einem kleinen Boot-Programm formatiert, das dann beim →booten abgearbeitet wird. Das Programm kann natürlich selber erstellt werden, eine Gefahr von Boot-Viren droht. Neben dem Begriff Bootsektoren, die speziell die Anfangssektoren betonen, dürfte der Begriff Boot-Block häufiger vorkommen.

Brückenkarte

Der Amiga bietet durch sein offenes System die phantastische Möglichkeit, Steckkarten aller Art anzuschließen. Eine besondere Karte ist die Brückenkarte, die den Amiga um einen PC-Teil ergnzt. Dieses Konzept wird auch Januskonzept genannt. Auf einer Brückenkarte finden wir nicht mehr als einen Hauptprozessor und ein paar Controller, alles andere, was die PC-Karte benötigt, wird vom Amiga System her verwendet.

Byte

Eine Zusammenfassung von 8 →Bits wird Byte genannt. Sie ist die kleinste ansprechbare Speicher-Einheit. Da ein Byte immer noch ziemlich klein ist, setzt man Größenangaben wie KB (1024, nicht 1000, sonst wäre es kB) vor.

C

C ist wohl die wichtigste Programmiersprache unserer Zeit. Sie wurde Ende der sechziger Jahre von Kerighan und Ritchie entworfen. Die Bedeutung von C liegt in der Portierbarkeit von Programmen. UNIX ist ein →Betriebssystem, das größtenteils in C programmiert wurde.

Chip-RAM

Der gesamte Speicher ist in Chip-RAM und dem Fast-RAM aufgeteilt. (Vom Zwitter-Speicher sehen wir mal ab, denn ist halt keins von beidem.) Jeder der beiden Speicherarten hat verschiedene Aufgabengebiete, so ist der Chip-RAM den →Coprozessoren vorbehalten, die dort ihre Grafik- oder Musikdaten bearbeiten können. Wichtig ist, dass sie nur im Chip-RAM werkeln können, und nirgendwo anders. Das Chip-RAM sollte also nur für Daten sein, und nicht für Programme.

CIA

Ein CIA (Complex Interface Adapter) ist ein komplexer Schnittstellenbaustein, der im System für viele Gebiete verwendet wird. Seine Hauptaufgabe ist das Timing. Mit ihm kann man Uhrenfunktionen und Zeitschleifen programmieren. Er kann →Interrupts auslösen, quasi wie ein Wecker, wenn ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist.

CISC

Ein CISC →Prozessor ist eine spezielle Prozessorart, die in den 70iger Jahren oft von Prozessorbauern verwendet wurde. CISC ist eine Technik, nicht jeden Befehl sofort durch eine Art sture Verkabelung auszuführen. Vielmehr werden die Befehle in Mikrocode zerlegt, der dann Ausgeführt wird. Im Gegensatz zu CISC steht RISC→.

CLI

Ist die Abkürzung für "Command Line Interpreter" (oder auch "Command Line Interface"). Dieses Programm interpretiert die Kommando-Zeilen, wie die Übersetzung des englischen Ausdruckes in Kommando Zeilen Interpreter schon sagt. Die Kommando-Zeilen bestehen aus →AMIGA-DOS-Befehlen. Während die grafische Oberfläche →Workbench alles über →Icons, →Menüs und →Fenstern erledigt, muss im →CLI mit der Tastatur gearbeitet werden. Das CLI gehört mit zu den drei internen built-in unser inferfaces. Eine Erweiterung des CLIs ist die →Shell. Dies kann man aber oft nicht auseinanderhalten, da die Begriffe parallel benutzt werden.

Clipping

"Clip" heißt abschneiden, und beschreibt einen Vorgang, in den nicht dargestellte Bildschirmteile abgeschnitten werden. Clipping muss immer dann durchgeführt werden, wenn sich überlagernde Windows in die Quere kommen, oder wenn das Fenster zu Ende ist, aber die Zeichenoperation darüber hinaus gehen.

Color Cycling

Viele Präsentationen oder Demos nutzen in Interrupts die Möglichkeit, die Farben der →Farbregister zu vertauschen. Das Farbregister Nr. x wird mit dem Wert Farbregister x+1 geladen, dies geht dann so weiter.

Color-Descriptor-Words

Unter diesem Begriff versteht man das Word-Paar, welches eine Linie des Sprites verschlüsselt.

Color-Register

Siehe →Farbregister.

Composite Signal

Wenn das Video-Signal die Bildinformation und die Synchronisations-Signale enthält spricht man von einem Composite-Signal. Das gesamte Signal wird von Cunmputer zum Darstellungsgerät über ein einziges Coax-Kabel übertragen. Im Gegensatz dazu stehen Chinc-Stecker, bei dem alle Informationen auf getrennten Leitungen übergeben werden. Dadurch sind höhere Bandbreiten möglich.

Controller

Ein Controller ist eine Zwischeneinheit, um Daten von einem Eingabemedium (Maus, Tastatur, Festplatte, Joystick) zum Rechner kommen zu lassen.

Copper

Abkürzung für COP(P)rozEssoR, der die Grafikdarstellung übernimmt. Er ist über das System synchronisiert, und erlaubt dem Programmierer Programme in einer einfachen Sprache zu verfassen, die drei leistungsfähige Befehle zählt. Der Copper ist so gesehen der einzige wahre →Coprozessor, denn nur er kann neben dem →Hauptprozessor eigene Programme unabhängig abarbeiten.

Copper-Liste

Eine Art Programm, welches der Copper verarbeitet, wird in einer Copper-Liste abgelegt. Die Programme können aus drei Befehlen geformt werden, die der Copper dann sequenziell abarbeitet, daher auch das Wort Liste. Die Befehle haben Einfluss auf die Custom-Chips, und können Registerwerte verändern. Ein Copper-Programm endet gewöhnlich mit -2.

Coprozessor

Um den Rechner bei seiner Arbeit zu unterstürzen bringt man gerne Koprozessoren ins System ein. Sie sind spezielle Einheiten, die oft nur für besondere Arbeiten geeignet sind. Als Beispiels werden immer Matheprozessor und Grafikprozessoren genannt, ein programmierbarer Sound-Chip ist aber ebenso ein Zusatzchip. Um den Amiga bei seiner Arbeit unter die Arme zu greifen, stehen drei Coprozessoren zu Seite: →Paula, →Agnus und →Denies. In neueren Systemen sind aber andere Bezeichnungen eingeführt worden wie bzw. Alise.

CPU

siehe \rightarrow Mikroprozessor.

CSI

Das CSI (Controll Sequence Introducer) Zeichen, eine Konstante mit dem Wert \$9B, ist ein Steuerzeichen, das erweiterte Funktionen einleitet. Auf dem →CLI können dann beispielsweise Texte fett dargestellt werden, oder Zeilen gelöscht werden.

Custom-Chip

Engl. Wort für →Coprozessor.

Denise

Ist der →Custom-Chip, der die Aufgabe der Farb- und Bilddarstellung der Sprites übernimmt.

DAC (Digital-to-Analog Converter)

Eine Schalteinheit, die Binärwerte in Spannungsschwankungen, also Analogwerte umsetzt. Wenn Sound abgespielt wird, oder wenn Messwerte ausgegeben werden, müssen die intern digital gespeicherten Informationen in analoge umgewandelt werden. Im Deutschen wird DAC selten verwendet, der Begriff D/A-Wandler ist in unseren Breiten bekannter. Die Abk. D/A steht für Digital-Analog.

Debugging

Bei der Programmerstellung kommen immer Fehler vor, das ist normal. Statistiken sagen aus, das 80 % der Programmentwicklung nur zum Suchen der Fehler aufgewendet wird. Da das Suchen oft schwierig ist, kann ein Debugger zur Verfolgung und Beseitigung der Fehler dienen, indem er Programme traced, also schrittweise abarbeitet. Debugging hat den Wortkern "bug", was so viel wie "Wanze" bedeutet, debugging ist also Wanzensuche.

digital

Finger kann man zählen. Das ist genau das was digital bedeutet: "Finger". Dieses lateinische Wort drückt daher aus, was man unter digital verstehen kann, abzählbare Werte. Als Gegensatz wird →analog verwendet.

Directory

Ein Directory, auch Verzeichnis oder Ordner genannt, ist eine Ebene im Dateisystem, im dem Dateien abgelegt werden. Im Gegensatz dazu steht ein flaches Dateisystem, welches keine Unterverzeichnisse kennt. Flache Dateisysteme sind ausschließlich bei Kleinrechnern zu finden. Der C-64 und sein Floppy bzw. der alte Apple hatte ein flaches Dateisystem.

Disassembler

Ein Assembler wandelt ein Assembler-Programm ein Maschinensprache-Programm um. Es liegt dann in der direkten Form vor, alle Sprungadressen und →Konstanten sind entfernt worden. Den umgekehrten Weg geht ein Disassembler, er macht aus einem "hart" codierten Programm eine Textdatei. Die ROM-Dokumentation dieses Buches wurde auch mit einem Disassembler erstellt.

Diskette

Die Diskette ist ein magnetisches Speichermedium, das Daten mit einer bestimmten Kapazität aufnimmt. Im Regelfall ist es mit dem →MFM Format Formatiert, und bietet Platz für ca. 880 KB.

DMA

Das Wort DMA (Direct Memory Access) beschreibt eine Technik, um Coprozessoren ohne Hauptprozessorunterbrechung auf den Speicher zugreifen zu lassen. Ein DMA-Kanal ist eine Buslinie für eine Speicheraktion. Insgesamt gibt es sechs DMA Kanle: Bit-Plane-DMA, Sprite-DMA, Disk-DMA, Audio-DMA, Copper-DMA, Blitter-DMA.

Drucker

Ein Drucker ist ein Peripheriegerät zur Ausgabe von Daten. Diese Daten können Programmlistings, Texte, Tabellen oder Grafiken sein. Man unterscheidet verschiedene Druckerarten, die sich oft wesentlich in den Punkten Geschwindigkeit, Druckqualität und Kosten bzw. Wartung unterscheiden. Unterschiedliche Drucker, die sich alle einer anderen Methode bedinen sind: Typendrucker, Matrixdrucker (auch Tintenstrahldrucker), Laserdrucker, Thermodrucker, Magnetdrucker.

Dual-Playfield-Mode

Eine Technik, die es erlaubt, zwei unabhängige Grafikbildschirme zu verwalten. Die Playfield sind transparent, also durchscheinend, die meisten Jump-And-Run Spiele machen davon Gebrauch.

Duplex

Bezeichnung für eine Übertragungsart, bei der beide kommunizierenden Stellen senden und empfangen können.

ECS

Die ECS (Enhanced Chip Set) Chips sind eine Neuauflage von Agnus und Denise. Durch die neuen Bauteile werden, besonders unter OS 2.0, neue Grafikauflösungen möglich. Doch nicht nur die Auflösungen sind gestiegen, das ganze Grafiksystem ist nun flexibler geworden. Neue Features sind: Blitterblock 32 k * 32 k, Bild-Frequenzen frei programmierbar.

Editor

Ein Editor ist vergleichbar mit einer kleinen Textverarbeitung, nur ist der Zweck der Texterstellung ein anderer. Während bei einer Textverarbeitung der Wert auf ein äußeres Erscheinungsbild gelegt wird, und die optische Akzeptanz gut sein muss, verfolgt ein Editor den Zweck, Programme oder Tabellen zu bearbeiten. Aus diesem Grunde ist auch die Anforderung und die Programmierung eines Editors eine ganz andere. Ein Editor muss beispielsweise bestimmte Zeilen anspringen, eine Option, die nicht typisch für ein Textverarbeitungsprogramm ist.

Emulation

Bei der großen Anzahl der verschiedenen Rechnertypen und Betriebssystemen möchte man oft Programme übernehmen. Um sie zu portieren, das heißt auf anderen Rechnern zu übertragen, ist es oft notwendig wegen eines anderen Prozessors oder wegen eines anderen Betriebssystems die Verhaltensweisen des Originalsystems nachzubilden (engl. emulate = nachbilden). Dieses Nachbilden wird Emulieren genannt.

Exec

Die elementarste →Library im Amiga OS ist die exec.library. Sie regelt das Libraryhandling und das →Device-Handling, die Verwaltung von →Tasks, →Speicher, →Semaphoren und noch einiges mehr. Exec ist das eigentliche Multitasking-OS, alle anderen Libraries regeln lediglich das drum-herum, wie die Ausgabe auf dem Bildschirm. Ausschnitte aus dem ROM-Listing von Exec werden im Anhang beschrieben.

Farbregister

Ein Farbregister ist eine Speicherzelle im Bereich \$DFF180 bis \$DFF1BE. Das Farbregister \$DFF180 ist der Hintergrundfarbe vorbehalten. Eine Änderung dieser Register im →Multitasking bedeutet nicht gleichzeitig eine Änderung der Farben. Sie werden vielmehr über die →Copperliste gesetzt.

Fast-File-System (FFS)

Der Diskettenzugriff ist wegen der recht verworrenen Speicherverwaltung sehr langsam. Neben dem normalen Zugriffssystem gibt daher das Fast-File-System, das speziell für Festplatten entwickelt wurde, aber auch auf Disketten übertragen werden kann. Mit dem FFS wird eine höhere Geschwindigkeit erreicht, und eine etwas bessere Platzausnutzung.

Fast-RAM

Im Gegensatz zum →Chip-MEM ein Speicherbereich, auf dem die →Custom-Chips nicht zugreifen können. Daher ist der Datentransfer →CPU und Speicher und die Ausführung der Programme schneller.

Fat Agnus

Der Fat-Agnus ist ein erweiteter Agnus-Chip, der in der 500er Reihe eingesetzt wurde. Neue Amigas werden nur noch mit Fat-Agnus ausgeliefert, oder sogar mit ganz einem ganz neuem Agnus in den A1200 oder 4000 Rechnern. Wer wissen will, ob er einen Faten hat, der kann einmal den Rechner aufschrauben (Garantieverlust!) und nachschauen, ob ein Chip mit der Typenbezeichnung 8370 NTSC oder 8371 PAL zu finden ist. Wenn ja, hat er einen, und kann einen Hauptvorteil genießen: er kann einen MB →Chip-RAM ansprechen.

Festplatte

Ist ein anderes Medium zur Sicherung von Daten. Sie ist wesentlich schneller als eine →Diskette, die Zugriffszeiten guter Platten bewegen sich zwischen 9-12 ms.

Floppy disc

Ein anderes Wort für →Diskette.

Fragmentierung

Bei der Aufteilung des Speichers kommt es früher oder später zur einer Fragmentierung. Ist beim Start des Rechners der ganze Speicherblock als ein großer zusammenhängender Bereich verwaltet, ist schon nach ein paar Aufrufen der Speicher von den benutzenden Funktionen zerstückelt. Nach Freigabe der belegten Blöcke ist in den seltensten Fällen wieder ein großer Block zusammengefügt, es verbleiben Fragmente.

Genlock

Es ist möglich, den Amiga durch eine externe Videoquelle zu synchronisieren, und ihm ein Bild auf den Monitor vorzuspielen. Dieses Bild wirkt als Hintergrund, die normale Computer-Grafik ist aufgesetzt. Die Farbe des eingespielten Bildes ist die der Hintergrundfarbe.

Gemultiplexte Adressierung

Um Speicher aller Art ansprechen zu können, muss man über Adressleitungen verfügen. Diese werden von einem →Prozessor über den Bus zu den Speicherbauteilen gelegt. Je größer der Speicher wird, desto größer muss daher die Anzahl der Adressleitungen sein. Um die Anzahl der Leitungen zu reduzieren kann nun die Adressierung gemultiplext werden. Nehmen wir an, wir haben 64KB Speicher, also 65536 =2¹⁶ Speicherbytes. Dann benötigen wir 16 Adressleitungen. Aber man kommt auch mit 8 Leitungen aus, und zwar dann, wenn man zuerst die oberen acht Adressbits, und dann die unteren 8 Adressbits überträgt. Diese Aufspaltung in Lo und Hi wird gemultiplexte Adr. genannt. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit einem 2³² Bit Speicher und 16 Adressleitungen. Die Kosten werden damit gesenkt, und der Computer billiger. Leider ist der Speicherzugriff dann doppelt so langsam.

Gleitpunktdarstellung

Da die normalen →CPUs keine Fließkommazahlen verarbeiten, müssen reelle Zahlen nachgebildet werden. Eine reelle Zahl wird daher als Produkt zweier Werte dargstellt. Der eine Faktor ist die Mantisse, uns gibt den Zahlenwert an, und der andere Faktor ist der Exponent.

Globale Variable

Eine Variable ist global, wenn sie im ganzen Programm benutzbar ist. Das Gegenteil ist →lokal, wenn ihr Geltungsbereich nur auf eine Prozedur oder einem Block beschränkt ist.

Guru

Bei einem Absturz ist der Rechner noch so freundlich, und gibt einen kleinen roten blinkenden Kasten aus. In diesem sind Informationen über die Absturzart zu finden. Man sollte die Meldung nicht verwerfen und überlesen, sondern sie zur Fehlersuche heranziehen. Die Nummer wird Guru Meditation genannt. Sie gibt wertvolle Hinweise, ob z. B, kein Speicher vorhanden war, oder ob der Prozessor eine Aktion auf eine ungerade Speicheradresse durchführte, oder ob ein nichtmöglicher Befehl auftrat. Das Wort Guru steht natürlich auch für einen Insider in einem bestimmten Fachgebiet.

Halbduplex

Das Gegenteil von →duplex. Die Übertragung ist nur in eine Richtung vorhanden. Eine Stelle ist entweder nur Empfänger.

HAM

Aus den 32 Farbregistern generiert der Amiga durch Einbeziehung von Nachbarpixeln eine Farbauflösung von 4096 Punkten. HAM aus Hold and Modify.

Hardware

Die Geräte, die an einem Computer angeschlossen werden können, werden Hardware genannt. Typische Vertreter dieser Rasse sind Festplatten, Drucker, Monitor, Erweiterungskarten, Maus.

Hash-Suche

Dieses Suchverfahren ist eines der effizientesten. Durch einen Suchschlüssel wird ein Datensatz errechnet. Man ist bestrebt, die Berechnung möglichst einfach zu gestalten, damit das Suchen schnell ist.

HiRes

Eine Auflösung von 640 Punkten in der Horizontalen wird HiRes (High Resolution genannt. 1280, also das doppelte wird →Superhires genannt.

Hunk

Assemblierte Programme, so wie sie im Speicher stehen, können natürlich nicht so auf Diskette übertragen werden. Damit sie später als geladene Dateien ablauffähig sind müssen sie vielmehr in eine spezielle Form gebracht werden. Die Programme müssen überall im Speicher ablauffähig sein, absolute Adressen müssen also gelöscht, und kenntlich gemacht werden. Später dann, wenn das Programm an dem Speicherbereich steht, wo gerade Platz war, müssen die Bezüge wieder hergestellt werden. In den Hunks werden nun die Adressen gesichert, wo absolute Sprünge auftraten, um sie später zu restaurieren. Aber in den Hunks steht noch mehr. Wenn die Assemblerzeile SECTION BSS auftaucht, heißt es: Es wird Speicher einer bestimmten Größe angefordert. Dieser freie Block wird nicht abgespeichert, was Platz spart, sondern in den Hunks vermerkt. Später dann, wird dieser Platz allokiert und beschrieben.

IC

Ein IC (integated circuit) ist eine integrierte Schaltung. Im Deutschen wird sie daher auch IS genannt. Ein IC ist eine miniaturisierte Schaltung, in der Bauteile wir Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Spulten untergebracht sind. Im Laufe der Zeit nahm die Integrationsstufe, also die Anzahl der Bauteile pro Chip, immer weiter zu, so dass wir heute über 2 Millionen dieser Bauteile unterbringen können.

Icon

Ein anderes Wort für Icon ist Sinnbild. Dieses Bildchen, eine kleine rechteckige Grafik, steht stellvertretend für eine →Datei oder ein →Verzeichnis. Auf der →Workbench kann mit diesen Icons gearbeitet werden, ab bekanntesten ist der Doppelklick, mit dem eine Applikation gestartet wird.

IFF

Die Firma Electronic Arts hat im Anfang des Jahres 1985 ein Austausch-Format auf den Markt bebracht, das Grafik-, Musik-, Zeichen-, Textprogrammem den Austausch von Daten erleichtern sollte. Am bekanntesten dürfte das IFF-Format als

Grafikformat sein. Jedes IFF (Interchange File Format)-File hat einen Kopf und Chunks.

Inhaltsverzeichni

Das Inhaltsverzeichnis einer Diskette ist die Gesamtheit aller Dateien und Ordern in dem Verzeichnis.

Initialisieren

Um eine Variable benutzen zu können, muss sie vorher mit einem Wert geladen werden. Meistens ist das Null. Bei Compilern entsteht häufig das Problem, dass in Unterprogrammen, wo häufig der Stack benutzt wird, die Variablen nicht initialisiert werden. Somit sind sie mit zulässigen Werten geladen, und das bringt zusätzlich Ärger.

Interlace

Um die Zeilenanzahl zu verdoppeln (also von 200 auf 400 und 256 auf 512) kann man die Grafikhardware dazu bringen, die Bildschirmdarstellung in zwei Seiten aufzuspalten, die dann getrennt übergeben werden. Zuerst wird das Long-Frame übergeben (ungerade Zeitennummer), und dann das Short-Frame. Da es natürlich länger dauert zwei Seiten als nur eine zu übermitteln, kommt es zu einem Interlace-Fackern, das recht unangenehm ist. Zur Lösung können Flicker-Fixer eingesetzt werden. Eine Normalauflösung ist →Non-Interlaced.

Interrupts

Interrupts sind kleine Unterbrecher, die den Prozessor immer anhalten, und ihn dazu bewegen, andere Programme auszuführen. Viele Komponenten können Interrupts erzeugen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ist der Blitter fertig, ein Interrupt, ein Block geladen, Interrupt, Wecker schellt, Interrupt. Natürlich lassen sich die Komponenten vorschreiben, ob sie einen Interrupt erzeugen dürfen, oder nicht.

Iteration

An anderes Wort für Repetition oder Durchlauf ist Iteration. Ein Schleifendurchlauf ist nichts anderes als eine Iteration.

Kickstar

Ein anderes Wort für Kickstart ist →Betriebssystem. So wie Windows "Windows" heißt, heißt unser OS eben Kickstart, vielleicht, weil man es erst kicken muss, damit es läuft?

Kommandosprache

Eine Kommandosprache ist nichts anderes als ein Befehlssatz für Kommunikation zwischen →Betriebssystem und Anwender. Durch die Kommandos werden Aufträge an den Computer gestellt, die ihn z. B das Inhaltsverzeichnis einer Diskette ausgeben lässt.

Konfigurieren

Der Amiga ist ein Ausbau- und Umbaucomputer. Um die große Anzahl der Erweiterungskarten in den Rechner anzufügen, muss dieser konfiguriert werden. Wenn keine manuelle Einstellung nötig ist, und die Karten es (das Konfigurieren) automatisch machen, spricht man von einer Auto-Konfiguration. Auch Programme müssen u.U. konfiguriert werden, damit sie auf dem Rechner laufen. Einige besondere Programme verlangen Angaben über den Rechentyp, den Speicher oder die Festplatte.

Konstante

Konstanten sind nichts anderes als Bezeichner mit einem festen Wert. Für uns Assemblerprogrammierer sind Konstanten sehr wichtig, denn sie ermöglichen es uns, nicht die Zahlen zu sehen, sondern einen Platzhalter, einen Text. Konstanten zum Amiga-OS sind in den →INCLUDE-Files zu finden.

Laufzeitfehler

Ein Programm, das richtig compiliert wurde, enthält zwar keine syntaktischen Fehler mehr, es kann aber immer noch im Ablauf fehlerhaft sein. Eine Division durch Null kann beispielsweise nur beim Ablauf getestet werden, was wir dann haben ist ein Fehler, der beim Lauf des Programms auftrat, ein Laufzeitfehler.

Library

Libraries sind wichtige Einheiten im →Betriebssystem. Neben den →Devices stellen die Libraries →Betriebssystemfunktionen bereit. Die Libraries sind alle shared, d. h. mehrer Benutzer oder Programme können eine Library benutzen. Das stellt natürlich Ansprüche an die Programmierung, aber machen sie in einer →Multitasking-Umgebung unentbehrlich. Hin und wieder wird auch die dtsch. Übersetzung Bibliothek benutzt.

Local Bus

An einem lokalen Bus hängen alle Komponenten, wie die Haltestellen an einer Buslinie. Die Haltestellen sind im Rechnersystem →CPU, →Speicher, Video-Chips und auch Erweiterungskarten. Anders als bei PC's, bei denen nicht (unbedingt) die gesamte Kommunikation über einen zentralen Bus geht, sodern über Schnittestellen. Diese sind vergleichbar sind mit der seriellen Schnittstelle, und die ist bekanntlich langsam. Es ist nun einmal ein Unterschied, ob Daten mit Bustakt, verarbeitet werden, oder sich erste durch die Schnittstelle quengeln müssen.

LoRes

Die einfache Auflösung von 320 Punkten in der Breite.

Makro

Durch ein Makro (engl. macro) kann der Assemblerprogrammierer noch einfacher und schneller arbeiten. Ein Makro ist eine Reihe von Befehlen, die an entsprechende Stelle kopiert werden. Ein Makro wird durch seinen Macronamen aufgerufen. Man darf ein Makro nicht mit einem →Unterprogramm verwechseln, denn dieses wird nur einmal angelegt, und dann immer per Assembler-Befehl aufgerufen. Ein Makro wird nicht durch einen Sprungbefehl angesprochen, sondern die Befehle Zeile für Zeile übernommen.

Mikroprozessoi

Ein Mikroprozessor ist ein programmierbarer Mikrochip. Dieser kann im Speicher stehende Programmteile abarbeiten. Dazu besitzt er einen bestimmten Befehlsvorrat. Siehe auch \rightarrow CPU

MIDI

Wichtige Hersteller von elektronischen Musikinstrumenten haben einen Standart (MIDI aus Musical Instrument Digital Interface) für die Überragung von Daten geschaffen. Somit können alle MIDI-fähigen Gerte gekoppelt und benutzt werden.

Message

Programme können Nachrichten über →Ports schicken und empfangen. Damit wird das →Betriebssystem so richtig multitaskingfähig, denn von jeder Seite können Events entgegengenommen werden. Höhere Instanten, wie z. B. Intuition senden regelmäßig Nachrichtenpakete, wenn das Fenster bewegt wird, oder wenn Tasten gedrückt werden.

Mmnemonil

Mnemonics stehen für "mnemonische Symbole" und sind die Assembler-Befehle, wie MOVE, ADD. Enwickler müssen sich also keine Zahlen für den Maschinencode merken, sondern nur die Befehle.

Multitasking

Die Eigenschaft mehrere Programme quasi gleichzeitig auszuführen zu können wird Multitasking genannt. Die Programme

(Tasks) werden vom →Scheduler umgeschaltet, dieser Vorgang wird als →Task-Switching bezeichnet.

Moden

Das Wort Modem ist ein Kunstwort aus den Begriffen Modulator und Demodulator. Mit ihm kann man Daten über die Telefonleitung übertragen. Die Daten werden vom Computer digital an das Modem gegeben, dieses moduliert das Signal auf eine bestimmte Trägerfrequenz. Wenn die Daten ankommen, übersetzt das Empfänger-Modem die analogen Frequenzen wieder in digitale, es demoduliert.

Motherbord

Ist die Hauptplatine eines Rechners.

Nihhe¹

Vier Bits, oder eine Halbbyte werden als Nibble bezeichnet. Ein Nibble entspricht eine \rightarrow Hex-Zahl. Nicht verwechseln mit Nippel!

Non-Interlaced

Ein nicht geinterlaces Bild. Also mit einer Höhe von 200 bzw. 256 Punkten. Nicht nur Computer senden das Bild, Monitore müssen es auf die Scheibe werfen. Einige Monitore können hohe Auflösungen, wie z.B. 600 Punkte Höhe nicht mehr darstellen, und müssen es interlacen. Beim Monitorkauf sollte man darauf achten, einen Non-Interlace-Monitor zu erwerben.

NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) ist eine Norm für das →Composite Video Signal. Es ist ein Stardart der USA, und mach sich hier bei uns dadurch bemerkbar, dass nur eine Zeilenzahl von 200 erreicht wird. Im Gegensatz zum NTSC-Mode ist der europäische →PAL-Mode mit 256 Punkten non-intelaced.

Objektcode

Ein Assembler kann im Normalfall zwei unterschiedliche Wege der Codeerzeugung gehen. Zum einen kann er ein Programm direkt in den Speicher schreiben, oder auf ein Medium. Das schreiben in den Speicher ist verhältnismäßig einfach, Sprungadressen, Labels, Referenzen können direkt eingefügt werden. Wird das Programm aber auf Diskette geschrieben, so muss man weiter unterscheiden. a) Möchte man ein ablauffähiges Programm haben, also mit →Hunks usw., oder soll es ein Objektprogramm werden. Objektprogramme sind nicht ablauffähig sie in einer speziellen Form. Um sie ablauffähig zu machen, müssen sie durch einen →Linker fertig gemacht werden.

OS (Operating System)

Anderes Wort für →Betriebssystem, nur eben kürzer!

PAL

Eine Übertragungsart (Phase Alternate Line), die Europaweit eingesetzt wird. Mit ihr ist eine Zeilenhöhe von 256 Punkten normal. In Amerika wird →NTSC genutzt.

Paralle²

Werden Arbeitsschritte gleichzeitig und unabhängig ausgeführt, so spricht man von parallelen Abläufen. Die Programme im Amiga sind nicht richtig parallel, sonst müsste man eine Mehrprozessorstation haben, sondern nur quasi parallel, das Wort →Multitasking kann da täuschen. Parallel ist auch ein Begriff, den man bei Druckern verwendet. Die Daten werden nicht hintereinander ausgegeben, wie bei →seriellen Druckern, sondern es wird immer ein →Byte gleichzeitig übermittelt.

Pass

Ein Pass, engl. Durchlauf, ist eine Stufe der Codeerzeugung. Im Regelfall benötigen Compiler immer mehrere Durchläufe, bis ein Programm ablauffertig ist. Ein Assembler braucht mindestens 2 Pässe, in einem werden die Labeladressen bestimmt, und im anderen der Opcode ersetzt.

Paula

Ist ein →Custom-Chip, der drei Aufgabenbereiche hat. Er macht die Musik, die Diskettenoperationen und das →Interrupt-Handling.

PIC

Eine Erweiterungskarte wird einfach PIC (Pic-In-Card) genannt. Der Amiga 600 ist ein Steckcomputer mit freiem Port.

Pipeline-Verarbeitung

Immer wieder ist man bestrebt, die Ausführungszeiten von Mikroprozessorbefehlen weiter zu minimieren. Ein Konzept der Beschleunigung ist die Pipeline-Verarbeitung. Ein →Mikroprozessor muss zur Ausführung eines Befehles verschiedene Stufen durchlaufen: Holphase, Decodierphase und Ausführungsphase. Innerhalb des Steuerwerkes werden jetzt diese drei Stufen gleichzeitig für drei Befehle angewendet, während der erste Befehl geholt und dekodiert wurde, ist gleichzeitig der zweite schon in den Prozessorspeicher geladen worden. Nach weiteren Durchläufen wird sich folgendes Bild ergeben: erster Befehl geholt, zweiter Befehl decodiert, dritter Befehl ausgeführt. Und das alles gleichzeitig. Damit dies funktioniert, muss der Chip erheblich aufwendiger konstruiert werden, denn es sind drei verschiedene Funktionseinheiten für drei Befehle notwendig.

Pixel

Ein Pixel (auch "Dot" genannt) ist die kleinste Grafikeinheit, ein Punkt auf dem Bildschirm. Der Name Pixel kommt von PIcure(X)ELement. Der Pixel ist ein Bit in der →Bitmap.

Port

Ein Port ist eine Schnittstelle, die den Computer mit der Außenwelt verbindet. Ein Port ist aber auch in der Betriebssystemprogrammierung ein Begriff. Es ist ein Briefkasten, in dem Messages abgelegt werden, im Allgemeinen spricht man dann von einem MessagePort.

Programmiersprache

Eine Programmiersprache ist eine Spreche zur Formulierung von →Algorithmen. Auch Assembler ist eine Programmiersprache, nur, keine hohe. Bekannte Sprachen sind: C (Betriebssystemprogrammierung), PASCAL und MODULA (Lehrsprache), BASIC (veraltete Beginner-Programmiersprache), FORTH (Stack-Sprache), PROLOG (KI-Sprache), ADA (vom Verteidigungsministerium der USA geförderte Sprache)

Prozessor

Siehe \rightarrow CPU.

RAD

Eine resetfeste →RAM-Disk wird RAD genannt. Sie ist ein virtuelles Laufwerk, uns muss mit mount RAD: angemeldet werden.

RAM

RAM (Random Access Memory) ist eine Speicherart, die beliebig beschreibbar ist. Dummerweise ist der Inhalt nach dem Ausschalten weg. Dieses Nach-Strom-Ist-Dann-Weg wird auch flüchtig genannt, der Speicherinhalt flüchtet. Im Gegensatz dazu sind nicht-flüchtige Speicher, oder →ROMs.

Rechenwerk

Ein Prozessor benötigt ein Rechenwerk, um arithmetische und logische Operationen wie Addition, Subtraktion und Verknüpfung ausführen zu können. Abgekürzt wird das Rechenwerk meist mit ALU, das für Arithmetisch-Logische-Einheit (Unit) steht.

Register

Ein Register ist ein Speicherplatz auf dem Prozessor, in dem Daten und Adressen gesichert werden können. Alle Register des MC860x0 Prozessors haben eine Länge von 32 Bit.

Reset

Ein Reset ist ein zurücksetzen des Rechners, in den Zustand, in dem er sich beim Einschalten befand. Unterschieden wird häufig noch zwischen Warmstart und Kaltstart, allerdings selten bei Amiga. Dem Kaltstart kommt einem Ausschalten oder eine Druck auf die Reset-Taste gleich, der →Warmstart wird durch Tastaturdrücken, wie Ctrl-LAmiga+RAmiga, durchgeführt. Der Kaltstart ist ein Zurücksetzen des Prozessors, ein Warmstart ein Programm, das alles wieder ins Lot rückt.

Resolution

Unter diesem engl. Wort verstehen wir →Auflösung.

RISC

RISC ist eine →Prozessor-Technik, die im Gegensatz zu CISC steht. Während CISC Prozessoren oft viele Befehle und Adressierungsarten kennen, wurde bei einer RISC-CPU zurückgeschraubt, und nur das implementiert, was oft verwendet wird. RISC Prozessoren haben sehr hohe Ausführungszeiten, die über den CISC-Chips liegen.

ROM

Ein Nur-Lese-Speicher. Wichtige Programme sind im ROM (Read-Only-Memory) jedes Rechners abgelegt. Große Teile unseres OS wird im ROM vor dem Überschreiben gesichert.

Root-Block

Neben den →Boot-Sektoren sind weitere Sektoren für das Disketten-File-System reserviert. Üblicherweise auf Seite o, Track 40, Sektor Null (d. h. eigentlich Sektor 880) finden wir den Root-Block. Er enthält die Informationen über die Diskette, und das oberste →Directory.

RS 232

Siehe →Serielle Schnittstelle.

Sample

Eine digitalisierte Tonfolge wird Sample genannt. Sample ist wieder englisch und heißt Probe, wir nehmen also, z. B. bei der Musik, beim →digitalisieren von einem minutenlangen Lied eine Probe auf.

Sample Rate

Die Rate, mit der ein →Sample aufgenommen wird.

Scrolling

Wenn Grafikdaten auf einer Seite verschwinden, und neue auf neue hineinkommen, spricht man von Scrolling. Wenn die Scrollschritte stufenlos sind und das Ergebnis ruckelfrei ist, dann sind spricht man von Soft-Scrolling.

SCSI

SCSI (Small Computer System Interface) ist eine Schnittstelle für Peripheriegeräte, hauptsächlich Festplatten.

Sektorer

Jeder →Track ist in 11 Sektoren unterteilt. Ein Sektor fasst 512 Bytes, also passt auf eine Umrundungsspur 512*11=5632 Bytes. Insgesamt hat dann eine Diskette 512 * 11 * 80 * 2 = 901120 Bytes.

Semaphorer

Die Kommunikation der Tasks wird durch →Messages und den →Ports geregelt. Wenn jedoch mehrer Tasks auf einmalige Einheiten, wie z. B. Blitter zugreifen wollen, ist die Regelung mit Messages unzureichend. Hier greifen Semaphoren ein, die die Systemressources auf die Task verteilen.

Seriell

Wenn auf einer Schnittstelle die →Bits nacheinander ausgegeben werden, spricht man von einer seriellen Kommunikation. Modems und Datenfernübertragungsgeräte können bisher nur seriell senden. Die Zeit der seriellen Druckes ist vorbei, →parallel ist's.

Shell

Oft wird anstatt →CLI der Begriff Shell verwendet. Im Prinzip ist er mit dem CLI gleichzusetzen ist, nur ist er im Umgang etwas freundlicher und hilfsbereiter, so sind durch die Cursortasten vorher getippte Befehle zugängig. Der Begriff Shell und CLI ist oft verwirrend.

Slot

Ein →Port, in dem Erweiterungskarten eingesteckt werden können, wird auch Slot genannt. Der Amiga 2000 hat fünf 100polige Slots.

Software

Weiche Ware ist das Gegenteil von →Hardware. Man versteht unter Software alle →Programme oder →Dateien.

Speiche

Der Speicher ist ein Ort, an dem Daten aufbewahrt werden. Man unterscheidet Speicher nach einigen Kriterien: Zugriffszeit (70 ns, 20 ns?), Speicherkapazität (256 MB?), Energieabhängigkeit (1 Watt pro MB?).

Speicherschutz (Memory Protection)

Wenn verschiedene →Tasks im System werkeln, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, das bei einem →Absturz oder Endlosschleifen versehendlich Speicher überschrieben wird. Um dieses Problem zu lösen haben moderne Prozessoren eine MMU (Memory Management Unit), die den Speicher in Blöcke einteilt, die sich nicht überschreiben können.

Sprite

Ein Sprite ist eine kleine Grafik mit einer Breite von 16 Punkten und fast beliebiger Höhe. Sie wird durch die Hardware verwaltet, und ist daher besonderes schnell. Es gibt 8 →DMA Kanäle, um die Sprite-Daten aus dem Speicher lesen zu können.

Spur

Siehe →Tracks

Stack

Auf den Stack (engl. Stapel) wird die Rücksprungadresse des aufrufenden Programms gesichert. Der Stack ist ein Zeiger (durch das Register A7 verwaltet) auf den Bereich, in dem diese Rücksprungadressen abgelegt werden können. Neben Stack wird der Begriff Head (engl. Haufen) verwendet. Für Compiler ist der Stack eines der wichtigsten Datenablageeinrichtungen.

Statusregister

Ein Statusregister ist ein spezielles Prozessorregister, das Informationen über Ablaufart oder Flags enthält. Die Flags werden bei bedingten Sprüngen verwendet.

Stobe-Registe

Ein Register, das man beschreiben muss, damit etwas passiert. Der Inhalt des Registers ist egal, und man kann es auch nicht lesen.

Struktur

Eine Struktur (engl. structure) ist eine Zusammenfassung von Einträgen. Strukturen sind wichtige Angelpunkte des Betriebssystems, denn in ihnen ist alles, aber auch wirklich alles zu erfahren. Viele →Betriebssystemaufrufe verlangen Zeiger auf Strukturen.

Superhires

Eine Auflösung von 1280 Punkten mit dem →ESC Chip.

Supervisor

Der Prozessor kann in zwei Gängen gefahren werden, den User-Mode und den Supervisor-Mode. Im ersten laufen die normalen Programme, und die meisten Betriebssystemfunktionen. Der Supervisor-Mode ist den Interrupts oder den Programmen in Ausnahmebedingungen vorbehalten.

SvsBase

→Exec nimmt unter den →Libraries eine Sonderstellung ein, denn sie muss nicht wie jede andere Library mir OpenLibrary() geöffnet werden, sondern steht sofort bereit. Einen Zeiger auf die →Basisadresse ist im RAM an der Speicherstelle 4.

Task

Der Task (engl. Aufgabe) ist ein selbstständig laufendes Programm. Tasks können quasi parallel ablaufen, dies wird →Multitasking genannt. Wenn man das Wort Multitasking aufspaltet in Multi und Tasking weiß man auch woher der Name eigentlich kommt. Multi heißt viel, und das bedeutet eben viele (mehrere) Task laufen lassen.

Trap

Ein Trap ist ein Ausnahmezustand des Prozessors. Er kann mit dem TRAP Befehl künstlich erzeugt werden. Unterschieden werden →A-TRAP und B-TRAP.

Track

Jede Diskette ist in →Spuren oder Tracks eingeteilt. Die normale Amiga Diskette ist in 80 Spuren unterteilt, wobei sich Track Nr. o ganz außen befindet, und Track 70 ganz innen. Tracks werden wiederum in →Sektoren geteilt.

Übersetzter

Man verwendet das Wort Übersetzer meist als Synonym für →Compiler. Unter Umständen wird der Begriff Übersetzter auch als Programm verstanden, dass Programme aus einer Zielsprache in eine Quellsprache übersetzt. So z. B. Übersetzer, die aus PASCAL-Code C-Code basteln.

HART

Universalbauteil.

ver/Transmitter

Diese Abkürzung steht für eine Bauteil, welches die Verwaltung der →seriellen Schnittstelle übernimmt.

Variable

Eine Variable ist ein Speicherplatz, an dem Werte abgelegt werden. Der Speicherplatz ist durch einen Symbolnamen anzusprechen. Da der Speicherinhalt jederzeit verändert werden kann, ist der Inhalt variabel, daher der Name.

Video-Priorität

Sie definiert, welches Objekt im Vordergrund liegt. Das Objekt ist entweder ein \rightarrow Playfield oder ein \rightarrow Sprite. Durch die Video Priorität wird besonders bei sich überlagernden Objekten die Darstellung geklärt.

Verzeichnis

Alle Dateien, die auf einem Datenträger sind, sind in Verzeichnissen angeordnet. Ein Unterverzeichnis ist eine neue Ebene im Verzeichnis.

Warmstart

Eine Restart.

Wildcard

Ist in einem Dateinamen ein Ausschnitt oder ein Buchstabe nicht gekannt, so kann ein Wildcard dazu verwendet werden, Dateigruppen zu bilden. Die Anwendung liegt in der Shell um z. B. alle Datein mit der Endung bak zu löschen, der Befehl laufet dann mit dem Wildcard delete #?.bak.

ZORRO

Ist der Name für den Erweiterungsport der Amiga Rechner. Der Amiga 1000 hatte einen Zorro I Bus, A2000 Rechner einen Zorro II und der Amiga 300 einen Zorro III Bus.

Nachwort

Die letzten Worte eines Buches gehören immer in das Nachwort. Ich möchte nicht versäumen, dem Leser meine Schreibtätigkeit vorstellen, um ihn zu motivieren, auch einmal ein Buchprojekt ins Auge zu fassen.

Historie: Als ich geboren wurde, ... Und dann bekam ich einen C-64. Die Programmierung in Assembler und das ROM-Listing interessierten mich damals so sehr, dass ich immer das C-64-intern dabei hatte, und jede freie Minute (sei es Zuhause oder auf dem Fahrrad) damit verbrachte. Schon damals hatte ich die Idee ein Assembler-Buch zu schreiben. Doch mein Vorhaben schlief ein, denn Weihnachten war nicht mehr fern. Von diesem Zeitpunkt an, würde ich so viel Geld zusammen haben, dass ich mir einen Amiga zulegen konnte. (Weihnachten und Geburtstag waren sowieso große Tage in meinem Leben, ohne sie hätte ich keine zwei C-64, Datasette, Floppy, Monitor, Drucker, Amiga, Monitor, Drucker.)

Den Amiga habe ich damals gebraucht gekauft, und kann mich noch genau an der Gesicht des Mädchens erinnern, als ich sie frage: "Welche Auflösungen hat der denn?" Oder: "Zeig mal ein paar Demos!" Na ja, leider daneben, das einzige was dabei war waren Spiele, die ich gleich löschte.

Als ich vom C-64 auf den Amiga umstieg wollte ich gleich mit Assembler beginnen. Das Umsteigen selber war nicht so schwierig, denn wenn einmal die Denkweise von Maschinensprache sitzt, geht's schneller. Problematisch sind dann lediglich die Feinheiten. Leider fehlte mit anfänglich Literatur, bis zum Kauf des Amiga Intern, das jetzt mein ständiger Begleiter wurde. Weiteres Wissen musste ich mir zusammensuchen. Ich kam in Assembler nur durch auseinandernehmen von C-Listings, durchforsten von

unzähligen Zeitschriften und Besuchen von Büchereien weiter.

Da die Lösung von irgendwelchen Assembler-Problemen, Scrolling, Musik, Demos, mit immer Spaß machte, kam irgendwann der Tick, ein Buch zu schreiben. Der Gedanke, endlich anzufangen, kam mir im Deutschunterricht, als wir (wie so oft) nichts zu tun hatten. Ich glaube, wir haben uns einen Film angeschaut, und der Lehrer war nicht da. Ich schrieb ganze zwei Seiten auf Papier, und Zuhause übertrug ich es in ein Textverarbeitungsprogramm. Das war übriges das erste und letzte Mal, dass ich etwas von Hand vorschrieb. Langsam machte das Schreiben Spaß, und ich überlegte mir eine Reihenfolge, wie ich den Lesern Assembler nahe legen könnte. Nach einem Konzept und vielen Ideen ging die Arbeit erst richtig los. Ich wusste was ich schreiben sollte, aber nicht, welchen Inhalt es haben sollte! Der erste und zweite Abschnitt waren schnell fertig. Andere Assemblerbücher gaben mir Ideen für Routinen im dritte Abschnitt. Der vierte Teil war einer der Schwierigsten. Da kamen mir alte Kopien zur Hilfe, die ich immer von Artikeln machte, die mir interessant erschienen. Ich kopierte mir in meiner Zivildienstzeit viel zusammen, und konnte mir ein Kopier-Reich aufbauen (Das darf aber keiner verraten!). Sechs Ordner sind prall gefüllt. Die Kopien sind kapitelweise in zwei Betriebssystemordnern, einem Hardware- und Programmiersprachen- und Sonstiges-Ordner eingeordnet. Als ich mit dem Schreiben eines jeweiligen Kapitels begann, nahm ich mir einen Ordnerabschnitt heraus, und arbeitete ihn durch. Wichtige Zusammenhänge, und Wörter, die unbedingt fallen müssen, markierte ich mit einem Textmarker. Dann kam das Verfassen in die eigenen Worte. Ich nahm mir die Seiten, und fügte alle hervorgehobenen Wörter und Satzteile in einer Stichwortliste ein. Der letzte Schritt ist, aus der Stichwortliste Sätze zu bilden, und sie in Zusammenhang zu setzten. Parallel programmierte ich kleine Programmteile, die ich erstmalig in meinen Leben gut dokumentierte. Auch die Abtrennung der Unterroutinen kam erst durch das Buch, ich habe vorher keine sonderlichen Kennzeichnungen gemacht. Aber das hat mich zum einem ordentlichen Stil gebracht.

Das Schreiben eines Buches bringt wirklich viel. Das meiste lernt man beim Verfassen und Schreiben selber, weil man immer auf der Suche ist. Wie funktioniert dies und das, wie sind die Zusammenhänge? Nach den ersten Kapiteln möchte man immer mehr und immer mehr schreiben, am liebsten alles erklären, was man weiß. Leider muss ich nach mehr als 700 Seiten aufhören, da die Zeit zum Schreiben fehlt. Wenn man viel recherchiert benötigt man Zeit, das Projekt "Mein erstes Assemblerbuch" läuft anderthalb Jahre. Und ich wollte doch so gerne 1000 Seiten schaffen. Na ja. Ich beginne bald mein Studium, und dann werde ich nur noch sehr wenig Zeit haben, zu wenig, um dieses Buch weiter zu verfassen. Und immer wieder wird mir bewusst: Es fehlt viel, zu viel. Mein Assemblerbuch ist endlich. Daher auch der Name: "Das endliche Assemblerbuch". Jetzt ist es zu Ende. Schluss, Fertig, Ende, Aus! Bevor dieser Name von mir gewählt wurde, hatte ich "Die unendliche Assemblergeschichte" im Gedanken, aber der neue Titel gefällt mir besser. Wunderschöne Kapitel, die geplant waren, und wofür Listings existieren, musste ich auslassen. Exec und das Task-Switching, Grafik näher beleuchtet, externe Libraries wie reqtool-, requester.library, OS 2.0, und, was am meisten schmerzt, die Hardware. Für die Hardware sind massig Programme vorgesehen: Diashow, Linien mit dem Blitter, Abspielroutinen für Sound- Tracker, u.s.v.m.

Ich würde mich ich freuen, wenn animierte Leser weiterschreiben, denn: Schreiben macht Spaß. Ich hatte auch kein Deutsch-Leistung, ich habe es sogar nach der 11 abgewählt! Wenn man motiviert ist, etwas zu machen, wenn man Ideen und Anregungen, Verbesserungen und Mängel ins Auge sieht, dann ist Schreiben genau das Richtige.

Ich würde mich freuen, einen Leser bald als Buch-Schreiber begrüßen zu können, es ist nicht schwer.

Auf ein Wiedersehen (-lesen), bis zum nächsten Buch.