## Chapitre

# Transformation chimique et équilibre chimique

## 1 Description d'un système isgège d'une transformation chimique

## 1.1. Description d'un système

- · Au repos : On considère que le système est immobile
- Fermé : n'échange pas de matière avec l'extérieur mais échange d'énergie : exemple : montage au reflux/becher
- En contact avec une seule source de chaleur à température constante

#### Variables pour décrire l'état physique

Température, Pression, Volume. Il suffit d'obtenir 2 des 3 pour connaitre l'évolution du système

#### Variables pour décrire la composition

On écrit les constituants physicochimiques, notés  $A_i$  avec leur état en indice.



Définition 1.1: Fraction molaire

$$x_i^{(\alpha)} = \frac{n_i^{(\alpha)}}{\sum n_j^{(\alpha)} = n_{tot}} \le 1$$

avec  $\alpha$  la phase



#### Phase

Pour le nombre total de mole, il faut bien cacluler les quantités de matière présente dans la phase et non dans tout le milieu : pour un gaz, on ne prend que les gaz et pour un liquide qu'un liquide!



#### Définition 1.2: Grandeur intensive

Grandeur indépendante de la quantité de matière : Température, Pression, Concentration, Fraction molaire



#### Définition 1.3: Grandeur extensive

Grandeur dépendante de la quantité de matière : Quantité de matière, masse

## 1.1. Pression partielle

On utilise le modèle des gaz parfaits. La pression peut indiquer des éléments stoechiométriques.  $^{\mathbb{Q}}$ 



#### Théorème 1.1: Mélange des gaz parfaits

On écrit pour chaque gaz i la même relation. Tout se passe comme si chaque gaz occupait la totalité du volume.

$$p_i V = n_i RT$$

La pression totale p est la somme des pressions partielles  $p_i$ .

## 1.1. Modélisation de la transformtion

On prend en compte les proportions dans lesquelles sont consommés les réactifs et sont formés les produits, les charges et les éléments

#### Attention

Dans le modèle des gaz parfaits, les molécules n'ont pas d'influence sur les autres sauf quand elles se rentrent dedans.



#### Astuce

En effet, si la quantité de matière reste contsante durant la réaction, la pression reste constante. Il faut alors que la somme des coefficient stoechiométriques des gaz soit nulle. π

#### Définition 1.4 : Écriture formelle et coefficient

 $0 = \sum \nu_i A_i$  avec  $\nu_i$  le coefficient stoechiométrique algébrisé de  $A_i$ . Si  $A_i$  est un produit  $(\nu_i > 0)$  ou un réactif  $(\nu_i < 0)$ .

Écriture formelle :

### 1.1. Avancement d'une réaction



Définition 1.5 : Avancement molaire

$$\frac{n_i - (n_i)_0}{\nu_i} = \xi \iff n_i = (n_i)_0 + \nu_i \xi$$

De

Définition 1.6 : Avancement volumétrique

$$x = \frac{\xi}{V_{tot}}$$

On peut donc écrire  $[A_i] = [A_i]_0 + \nu_i x$ .

L'avancement maximal, noté  $\xi_{max} \geq 0$  est l'avancement calculé si la transformation est totale dans le sens direct.  $^{\mathbb{Q}}$ 

L'avancement minimal, noté  $\xi_{min} \leq 0$  est l'avancement calculé si la transformation est totale dans le sens indirect. On peut également se servir du taux d'avancement : !



Définition 1.7: Taux d'avancement

$$\alpha = \frac{\xi - \xi_{min}}{\xi_{max} - \xi_{min}}$$

#### Astuce

Pour le trouver, on compare le rapport  $|\frac{n_0}{\nu}|$  de chaque réactif et on prend le plus petit, qui est l'avancement maximal.

#### ! Attention

En effet, à un instant  $t, \alpha_t = \frac{\xi_t}{\xi_{max}}$ , donc  $\xi_t = \alpha_t \xi_{max}$ . C'est utile quand on n'a pas la valeur des quantités initiales de matière.

### 1.1. Jaux de conversion



Taux de conversion

Le taux de conversion  $\alpha_i$  est défini par rapport à un constituant

CHIMIE DES SOLUTIONS & Transformation chimique et équilibre chimique , Composition du système dans l'état final

alors que le taux d'avancemet est le même pour tous les réactifs.

Si les proportions initiales de A et de B sont différentes des proportions stoechiométriques , seul le taux de conversion du réactif minoritaire sera égal au taux d'avancement de réaction.

On peut cependant l'utiliser pour obtenir une nouvelle expression de l'avancement. On a  $\alpha_{i,t}=\frac{n_{i,0}-n_{i,t}}{n_{i,0}}$ 



#### Taux de conversion

Le taux de conversion est défini par rapport à un constituant alors que le taux d'avancemet est le même pour tous les réactifs. On peut cependant l'utiliser pour obtenir une nouvelle expression de l'avancement. On a  $\alpha_{i,t} = \frac{n_{i,0} - n_{i,t}}{n_{i,0}}$ 

## 1. Composition du système dans l'état final

## 1.2. Transformtion totale/limitée

Dans une transformation totale, un des réactif est totalement consommé.

- · dans le sens direct :  $\xi_{EF} = \xi_{max}$  et  $\alpha = 1$
- dans le sens indirect :  $\xi_{EF} = \xi min$  et  $\alpha = 0$

En revanche, dans une transformation limitée, toues les réactifs sont encore présents à l'état final :  $\xi_{min} < \xi_{EF} < \xi_{max}$  et  $0 < \alpha_{EF} < 1$ 

#### Constante d'équilibre d'une réaction chimique

Il y a équilibre quand le milieu n'évolue plus alors que tous les réactifs et produits sont présents. Il y a un équilibre dynamique.



Définition 2.1 : Constante d'équilibre

$$K = \Pi a(A_i)_{eq}^{\nu_i}$$



La constante d'équilibre se calcule toujours à la fin de la réaction et n'évolue pas! (C'est le quotient de réaction qui évolue) avec  $a(A_i)_{eq}$  est l'activité du constituant physicochimique  $A_i$  à l'équilibre et  $\nu_i$  le coefficient stoechiométrique algébrisé.

$A_i$	$a(A_i)$
Gaz parfait	$rac{p_i}{p^0}$
Soluté	$\frac{C_i}{C^0}$
Solvant	1
Solide pur	1
Mélange	$x_i$

## 1.2. Calcul de K

On la calcule à partir des éléments de la réaction pour une tenpérature donnée et elle ne dépend pas des quantités de matière initiales.

En mumtipliant les réaction par des coefficients, on peut trouver le K d'une réaction avec des combinaisons linéaires. Si on a  $K_1$  pour une réaction et qu'on multiplie l'équation par 2, on a  $K_1^2$ . On écrit le K de la réaction.

Si on peut écrire l'équation l'équation de réaction (1) comme  $(2) \times n + (3) \times m$ , alors  $K(1) = K(2)^n \times K(3)^m$ .

Pour de petites valeurs, on a  $pK = -\log(K)$ .



#### En pratique pour les gaz

On a : $a=\frac{p_i}{P_0}=\frac{x_iP_t}{P_0}=\frac{n_iP_t}{n_tP_0}$ . Il faut que la pression soit en bar pour être dans le même unité que  $P_0$ .

## 1.2. Composition dans l'état final

Si  $K>10^4$ , la réaction est considérée comme totale et  $\xi_{EF}=\xi_{max}$ , si  $K>10^{-4}$  la réaction est considérée comme totale dans le sens indirect et  $\xi_{EF}=\xi_{min}$ . Si K est entre les deux valeurs, on doit résoudre une équation.