
## SQL Server – Alterei o Max Server Memory para 0 e agora não consigo conectar na instância

Tempo de Leitura: 4 minutos Visualizações: 54

## Fala pessoal!

Nesse post, eu gostaria de compartilhar com vocês a solução de um problema que é até comum de acontecer e de vez em quando, alguém surge nos grupos do Whatsapp e Telegram com esse problema, que é configuração incorreta do parâmetro Max Server Memory, definindo um valor baixo demais e como consequência disso, você não consegue mais se conectar na instância:



Esse tipo de problema ocorre muito por conta de confusão na hora de especificar o tamanho e coloca 128 MB achando que é 128 GB, por exemplo, ou especialmente devido o valor 0 na configuração do max server memory:

- Se você alterou a configuração para 0 utilizando a interface do SSMS, ele irá ajustar automaticamente o tamanho máximo para 16 MB (SQL 2005-2008 R2), 64 MB (SQL 2012 32 bits) ou 128 MB (SQL 2012+ 64 bits)
- Se você alterou a configuração para 0 utilizando T-SQL (sp\_configure), ele ira ajustar o tamanho máximo para o padrão (2.147.483.647 MB = 2 Petabytes)

## Solução 1 – Iniciando o SQL em modo mínimo

Existerii varias iorinas de se resolver esse problema, como iniciando o binario do						
SQL Server via linha de comando, mas eu acho mais fácil alterar o parâmetro de						
inicialização do serviço no SQL Server Configuration Manager:						

Caso você não localize o SQL Configuration Manager no seu servidor, basta abrir o Menu Iniciar > Executar (WinKey + R) e digitar:
<ul> <li>SQLServerManager10.msc (SQL Server 2008)</li> <li>SQLServerManager11.msc (SQL Server 2012)</li> <li>SQLServerManager12.msc (SQL Server 2014)</li> <li>SQLServerManager13.msc (SQL Server 2016)</li> <li>SQLServerManager14.msc (SQL Server 2017)</li> <li>SQLServerManager15.msc (SQL Server 2019)</li> </ul>
Agora que o SQL Configuration Manager foi aberto, localize o serviço do SQL Server que está com problemas e clique com o botão direito e Propriedades:

Na tela que foi aberta, selecione a aba "Startup parameters" e adicione o

Agora abra o Prompt de comando como Administrador:
Utilize o SQLCMD para se conectar à sua instância através do comando "sqlcmd -S servidor\instancia" ou "sqlcmd -S servidor,porta" (Quero aprender mais sobre o SQLCMD):
Caso você tente se conectar pelo SSMS, você irá se deparar com a seguinte mensagem de erro:
Login failed for user 'dirceu.resende'. Reason: Server is in single user mode. Only one administrator can connect at this time. (Microsoft SQL Server, Error: 18461)


Uma vez que você conseguiu se conectar na instância, agora é possível alterar os parâmetros de memória:

```
1 sp_configure 'show advanced options', 1;
2 GO
3 RECONFIGURE;
4 GO
5 sp_configure 'max server memory', 4096; -- Altere para a quantidade desejada
6 GO
7 RECONFIGURE;
8 GO
```

	Res	u	lta	d	0	i
--	-----	---	-----	---	---	---

I and the second		
I and the second		
I and the second		
I and the second		

Após conseguir realizar a alteração, remova o parâmetro -f que adicionamos e reinicie o serviço:



Após reiniciar o serviço sem o parâmetro -f, a instância voltou a funcionar normalmente:



Uma outra forma (e até mais prática) é utilizando a Dedicated Admin Connection, também conhecida como DAC, que é uma conexão especial para resolver problemas onde o login não está sendo mais possível de ser realizado, seja uma configuração de memória muito baixa, uma trigger de logon impedindo os logins, etc.. Por padrão, a conexão DAC **remota** é desativada, então você deve habilitar a conexão remota DAC ou precisará estar logado no servidor para conseguir utilizá-la (DAC local).

Para saber mais sobre a conexão DAC e como habilitar o uso dessa conexão remotamente, acesse o artigo Habilitando e utilizando a conexão remota dedicada para administrador (DAC) no SQL Server e também o artigo SQL Server – Como conectar utilizando a conexão DAC (Dedicated Admin Connection) sem o SQL Browser.

Para se conectar na instância travada utilizando o DAC pelo SQLCMD, basta adicionar o parâmetro -A:

Nos testes que realizei com pouca memória (128 MB), o serviço do SQL não conseguia ficar nem 10s online e já parava.. Então eu subia o serviço e logo em seguida, já utilizava a conexão DAC para alterar a configuração de memória:

```
net start "SQL Server (SQL2017)"
sqlcmd -S localhost\sql2017 -A -Q "EXEC sys.sp_configure 'show advanced options'
```

**Observação:** Em muitas tentativas, mesmo eu executando os comandos rapidamente, o SQL não aguentava abrir a conexão e o serviço parava, mesmo a conexão DAC e por isso, acredito que a solução 1 é mais eficaz.