Умные указатели

ЛЕКЦИЯ №6



RAII

Resource Acquisition Is Initialization

Получение ресурса есть инициализация (RAII) — программная идиома объектноориентированного программирования, смысл которой заключается в том, что с помощью тех или иных программных механизмов получение некоторого ресурса неразрывно совмещается с инициализацией, а освобождение — с уничтожением объекта.

Типичным (хотя и не единственным) способом реализации является организация получения доступа к ресурсу в **конструкторе**, а освобождения — в **деструкторе** соответствующего класса.

Поскольку деструктор автоматической переменной вызывается при выходе её из области видимости, то ресурс гарантированно освобождается при уничтожении переменной. Это справедливо и в ситуациях, в которых возникают исключения.



Пара слов о шаблонах (template)

подробнее на следующей лекции

Шабло́ны (англ. template) — средство языка С++, предназначенное для кодирования обобщённых алгоритмов, без привязки к некоторым параметрам (например, типам данных, размерам буферов, значениям по умолчанию).

Шаблоны позволяют создавать **параметризованные классы и функции**. Параметром может быть любой тип или значение одного из допустимых типов (целое число, enum, указатель на любой объект с глобально доступным именем, ссылка)

Использование шаблонов классов:

имя_шаблона<параметр_шаблона_1,параметр_шаблона2> имя_объекта



Шаблон std::shared_ptr<T>

#include<memory>

- 1. Предоставляет возможности по обеспечению автоматического удаления объекта, за счет подсчета ссылок указатели на объект;
- 2. Хранит ссылку на один объект;
- 3. При создании std::shared_ptr<T> счетчик ссылок на объект увеличивается;
- 4. При удалении std::shared_ptr<T> счетчик ссылок на объект уменьшается;
- 5. При достижении счетчиком значения 0 объект автоматически удаляется;




SharedPtr Example38_SharedPtr

```
1.void Foo(std::shared_ptr<A> a) { //shared_ptr передаем по значению, сам объект не копируется
2. std::shared_ptr<A> b(a); // Копируем ссылку
3. a->DoSomething(); // C shared_ptr мы можем работать как с обычным указателем
4. b->DoSomething();
5.}
6.int main(int argc, char** argv) {
7. std::shared_ptr<A> a(new A()); //В передаем указатель на нужный объект
8. Foo(a);
9. return 0;
10.}
```



Простой подсчет ссылок на объекты (то есть, копий shared_ptr)





Более реалистичный пример

Example39 SharedPtr2

```
1.class A {
2. private:
      std::shared ptr<A> next;
4. public:
      A() {
          std::cout << "I'm alive!" << std::endl;</pre>
     A(A* next ptr) : A(){
          next = std::shared ptr<A>(next ptr);
10.
     virtual ~A() {
11.
           std::cout << "O no! I'am dead!" << std::endl;</pre>
12.
13.
       }
14.};
15.int main(int argc, char** argv) {
       std::shared ptr<A> a(new A(new A(new A(new A())))); // Ни один объект не потеряется
16.
17.
       return 0;}
```



Наследование работает как обычно

Example45_SharedPtrInheretance

```
1.class A {
2.private:
3. const char* name;
4.public:
5. A(const char*value) : name(value) {};
6.};
7.
8.class B : public A {
9.public:
10. B(const char*value) : A(value) {};
11.};

12.int main(int argc, char** argv) {
13.std::shared_ptr<A> b(new B("My name is B!"));
14.b->Print();}
```



Swap — обмениваемся указателями Example40 SharedPtr3

```
1.int main(int argc, char** argv) {
2.    std::shared_ptr<A> a(new A("My name is A"));
3.    std::shared_ptr<A> b(new A("My name is B"));
4.    std::swap(a,b);

5.//template <class T>
6.//void swap (shared_ptr<T>& x, shared_ptr<T>& y) noexcept;

7.    a->WhoAmI();
8.    b->WhoAmI();
9.    return 0;
10.}
```



Внешний деструктор Example41 SharedPtr4

```
1.void deleter(A *a){
2.    std::cout << "Nobody kills in my ship!" << std::endl;
3.}
4.int main(int argc, char** argv) {
5.    A a("My name is A");
6.    std::shared_ptr<A> a_ptr(&a,&deleter); // Вместо деструктора вызывается наша функция
7.    return 0;
8.}
```



shared_ptr в списке параметров функций Example48 SharedPtr5

```
1.try{
2. //* Так плохо!
3. A *a=new A("A");
4.
   foo(foofoofoo(),std::shared ptr<A>(a));
5.
     /*/
6.
     std::shared ptr<A> a(new A("B"));
7.
     foo(foofoofoo(),a);
8.
   //*/
9.
    }catch(...){
10.
```



std::dynamic_pointer_cast<T> example42_dynamicpointercast

```
std::shared ptr<B> b(new B());
std::shared ptr<C> c(new C());
std::shared ptr<A> ptr = b;
if (std::shared ptr<B> ptr b = std::dynamic pointer cast<B>(ptr)) {
  ptr b->Do();
if (std::shared_ptr<C> ptr_c = std::dynamic_pointer cast<C>(ptr)) {
  ptr_c->Do();
```




std::make_shared<T> example42_makeshared

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main () {
std::shared ptr<int> foo = std::make shared<int> (10);
// same as:
std::shared ptr<int> foo2 (new int(10));
std::cout << "*foo: " << *foo << '\n';
std::cout << "*foo2: " << *foo2 << '\n';
return 0;
```



Перекрестные ссылки и std:shared_ptr Example42_SharedPtrDeadlock

Если зациклить объекты друг на друга, то появится «цикл» и объект ни когда не удалится! Т.к. деструктор не запустится!



Слабый указатель std::weak_ptr

shared_ptr представляет *разделяемое владение*, но с моей точки зрения разделяемое владение не является идеальным вариантом: значительно лучше, когда у объекта есть конкретный владелец и его время жизни точно определено.

- 1. Обеспечивает доступ к объекту, только когда он существует;
- 2. Может быть удален кем-то другим;
- 3. Содержит деструктор, вызываемый после его последнего использования (обычно для удаления анонимного участка памяти).



Теперь без dead lock Example43 Weak Ptr

```
1.class A {
2.private:
      std::weak ptr<B> b;
4. public:
5.
      void LetsLock(std::shared ptr<B> value) {
6.
          b = value;
7.
8.
   ~A(){
            std::cout << "A killed!" << std::endl;</pre>
10.
11.};
```



Объекты, не являющиеся владельцем Example44 Weak Ptr2

```
1.class WeakPrint {
2.private:
      std::weak ptr<A> array[5];
4. public:
      WeakPrint(std::shared ptr<A> value[5]) {
5.
6.
          for (int i = 0; i < 5; i++)
              array[i] = value[i];
7.
8.
     void Print() {
9.
10.
           for (int i = 0; i < 5; i++)
               if (std::shared_ptr<A> a = array[i].lock())
11.
                  a->Print();
12.
13.
14.};
```



unique_ptr<T>

unique_ptr (определен в <memory>) и обеспечивает семантику строгого владения.

- Владеет объектом, на который хранит указатель.
- He CopyConstructable и не CopyAssignable, однако MoveConstructible и MoveAssignable.
- При собственном удалении (например, при выходе из области видимости (6.7)) уничтожает объект (на который хранит указатель) с помощью заданного метода удаления (с помощью deletera).

Использование unique_ptr дает:

- безопасность исключений при работе с динамически выделенной памятью,
- передачу владения динамически выделенной памяти в функцию,
- возвращения динамически выделенной памяти из функции,
- хранение указателей в контейнерах



Исключительное право владения Example46 UniquePtr

```
1.A* unsafe_function(){
2.    A* a = new A("I', only one!");
3.    return a;
4.std::unique_ptr<A> safe_function(){
5.    std::unique_ptr<A> a(new A("I', only one!"));
6.    return a;
7.}
```



Почему unique_ptr не копируется? Example47 UniquePtr2

Единственные доступные операторы копирования:

```
unique_ptr& operator= (unique_ptr&& x) noexcept; // копируем из rvalue assign null pointer (2) unique_ptr& operator= (nullptr_t) noexcept
```

Для явного перемещения содержимого можно использовать std::move



std::move

```
template< class T >
typename std::remove_reference<T>::type&& move( T&& t );
```

Возвращает объект LValue с помощью шаблона структуры std::remove_reference, которая помогает получить тип без ссылок:





Спасибо!

ВСЕ ИДЕМ НА ПЕРЕРЫВ