Стек

Стинек — это область памяти, специально выделяемая для временного хранения данных.

Для работы со стеком предназначены три регистра:

- ss сегментный регистр стека;
- sp/esp регистр указателя стека;
- bp/ebp регистр указателя базы кадра стека.

В каждый момент времени доступен только один стек, адрес сегмента которого содержится в регистре ss. Этот стек называется *текущим*. Для того чтобы обратиться к другому стеку, необходимо загрузить в регистр ss другой адрес. Регистр ss автоматически используется процессором для выполнения всех команд, работающих со стеком.

Особенности работы со стеком:

- запись и чтение данных в стеке осуществляется в соответствии с принципом **LIFO** (Last In First Out "последним пришел, первым ушел");
- по мере записи данных в стек последний растет в сторону младших адресов. Эта особенность заложена в алгоритм команд работы со стеком;
- при использовании регистров **esp/sp** и **ebp/bp** для адресации памяти ассемблер автоматически считает, что содержащиеся в нем значения представляют собой смещения относительно сегментного регистра **ss**.

Регистр **esp/sp** всегда указывает на вершину стека, то есть содержит смещение, по которому в стек был занесен последний элемент. Команды работы со стеком неявно изменяют этот регистр так, чтобы он указывал всегда на последний записанный в стек элемент. Если стек пуст, то значение **esp** равно адресу последнего байта сегмента, выделенного под стек.

При занесении элемента в стек процессор уменьшает значение регистра **esp**, а затем записывает элемент по адресу новой вершины.

При извлечении данных из стека процессор копирует элемент, расположенный по адресу вершины, а затем увеличивает значение регистра указателя стека **esp**. Таким образом, получается, что стек растет вниз, в сторону уменьшения адресов.

Для доступа к элементам внутри стека используется регистр **ebp**.

Например, при входе в подпрограмму передача параметров осуществляется путем записи их в стек. Если подпрограмма тоже активно работает со стеком, то доступ к этим параметрам затруднен. Поэтому после записи данных в стек нужно сохранить адрес вершины стека в регистре **ebp**. Значение в **ebp** в дальнейшем можно использовать для доступа к переданным параметрам.

Стек используется

- 1. при вызове подпрограмм;
- 2. для временного сохранения значений регистров;
- 3. для локальных переменных

Команды для работы со стеком

1. Запись слова в стек

PUSH operand onto the stack

PUSH источник R16, M16, I16

Алгоритм работы:

sp:=sp-2

ss:[sp] := источник

Выполнение команды не влияет на флаги

Описание:

Уменьшает указатель вершины стека на 2 и записывает значение источника по адресу новой вершины стека. Размер записываемых значений — слово. В стек можно записывать непосредственные значения.

```
Пример,
push ax
push bx
   2. Извлечение слова из стека
   POP operand from the stack
                                  РОР приемник
                                        R16, M16
                                          CS
Алгоритм работы:
приемник:=ss:[sp];
sp:=sp+2;
Выполнение команды не влияет на флаги
Описание:
Замещает прежнее значение слова в памяти или в регистре значением из вершины стека,
которая адресуется регистрами ss:sp. После чего значение указателя вершины стека
увеличивается на 2. Нельзя в качестве приемника использовать сегментный регистр сѕ.
Пример,
    push ax
    push bx
    pop
          bx
    pop
          ax
   3. Размещение всех регистров общего назначения в стеке
   PUSH All general registers onto stack
                                     PUSHA
Алгоритм работы:
   Temp:=sp
   Push ax
   Push cx
   Push dx
   Push bx
   Push temp
   Push bp
   Push si
   Push di.
Описание:
Записывает в стек восемь РОН, уменьшая sp на 16. В стек помещается содержимое sp по
состоянию до выполнения команды.
выполнение команды не влияет на флаги
Пример,
.386
Pusha
   4. Извлечение всех регистров общего назначения из стека
   POP All general registers from the stack
                                      POPA
Алгоритм работы:
   di := Pop
   si := Pop
   bp := Pop
```

Рор (пропуск значения, соответствующего sp)

bx := Pop dx := Pop cx := Pop ax := Pop Описание:

Содержимое **di** восстанавливается первым. Содержимое sp извлекается, но не восстанавливается. Значение указателя стека **sp** увеличивается на 16. Выполнение команды не влияет на флаги. Эту команду можно использовать в процедурах и программах обработки прерываний.

.386

pusha

•••

popa

5. Размещение регистра флагов в стеке

PUSH Flags register onto the stack

PUSHF

Алгоритм работы:

sp:= sp-2 ss:[sp] := flags

Выполнение команды не влияет на флаги

Описание:

Значение указателя вершины стека уменьшается на 2 и по новому адресу записывается значение регистра флагов. Команда pushf может использоваться для получения содержимого регистра флагов. Для этого регистр флагов записывается в стек и затем извлекается в обычный регистр.

Команда используется в программах обработки прерываний для сохранения состояния процессора.

Пример,

.386

pushf

pop ax

6. Извлечение регистра флагов из стека

POP Flags register from the stack

POPF

Алгоритм работы:

Flags:= ss:[sp]

sp:=sp+2

Описание:

Считывает слово из вершины стека и записывает его значение в регистр флагов.

Значение указателя вершины стека увеличивается на 2

Содержимое регистра флагов:

14	1312	11	10	09	08	07	06	04	02	00
NT	IOPL	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	AF	PF	CF
r	R	r	R	r	R	r	r	r	r	r

NT- флаг вложенности задачи

IOPL – уровень привилегий ввода вывода.

Из-за того, что регистр **eflags/flags** непосредственно недоступен, команда **popf** является одной из немногих возможностей влияния на его содержимое.

```
Пример,
;установить флаг трассировки
.386
pushf
pop ax
or ax,100h
push ax
popf
```