

Narcystyczne zaopatrzenie

Paliwo, którego pacjent potrzebuje stale — bo wewnętrzny mirroring nie działa. Bez supply: pustka, depresja narcystyczna, gniew. Cel terapii: **wewnętrzny mirroring**.

CZAS: 12 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Fenichel (1938); Kohut (1971); Kernberg (1975)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz cztery typowe formy *narcissistic supply* (sekcja 01): podziw, dominacja, perfekcja, atrakcyjność. **2** · Zrozumiesz *bieżnię hedoniczną* (sekcja 02) — dlaczego supply *nigdy* nie wystarcza. **3** · Wykonasz **dziennik supply** — krok 1 zmiany (sekcja 03). **4** · Poznasz drogę: od zewnętrznego do *wewnętrznego mirroringu* (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Narcissistic supply to napływ podziwu, uwagi i potwierdzenia z zewnątrz, którego pacjent z NPD potrzebuje do regulacji własnej wartości — bez niego pojawia się **pustka, depresja narcystyczna lub gniew**. To *nie kaprys*: to **deficyt regulacyjny** opisany przez Kohuta (1971) jako brak intrapsychicznej zdolności *mirroringu*. Termin pochodzi z psychoanalizy — Otto Fenichel (1938) jako pierwszy opisał *narcissistic supplies*. Kohut rozwinął koncepcję jako *self-object needs*: dziecko, które nie dostaje empatycznego odbicia, jako dorosły kompulsywnie go **szuka**. **Mechanizm**: brak internalizacji „jestem wartościowy/-a” oznacza, że pacjent nie ma **wewnętrznego buforu**. Każda neutralna sytuacja (cisza, samotność wieczorem) jest interpretowana jako brak wartości. Stąd ciągła potrzeba: mediów społecznościowych, kontaktów, sukcesów, podziwu. **Cztery typowe formy supply**: (1) **podziw** — „jesteś niesamowity/-a”; (2) **dominacja** — kontrola nad innymi, władza; (3) **perfekcja** — osiągnięcia, status; (4) **atrakcyjność** — wygląd, seksualność, magnetyzm. **Paradoks**: supply jest *nigdy* wystarczające. To klasyczna **bieżnia hedoniczna** (ang. *hedonic treadmill*) — potrzebujesz *coraz więcej* dla tego samego efektu. Gdy supply znika — *narcissistic collapse*: depresja lub gniew. **Konsekwencja kliniczna**: otoczenie traktuje narcissistic supply jako egoizm i próżność („tylko by się chwalił”). Konfrontacja moralna („musisz mniej myśleć o sobie”) **nie** działa — pacjent nie ma alternatywy. Wycofanie supply skutkuje narcissistic collapse. Cel terapii: **wewnętrzny mirroring**. Praca w trzech krokach: (1) **walidacja** potrzeby (uniwersalna), (2) różnicowanie *jakościowego* i *ilościowego* supply, (3) budowanie wewnętrznych źródeł — CFT, dziennik dokonań, realistyczna samoocena. Skala potrzeby *maleje* z latami terapii.

01

Cztery typowe formy supply

1 · PODZIW

„Jesteś niesamowity/-a.” Lajki, komplementy, owacje. Łatwo dostępne. *Mikrodawki* wielokrotnie dziennie.

3 · PERFEKCJA

Osiągnięcia i perfekcyjny wygląd są wyidealizowanymi obrazami. Każda błąd = brak wartości. Nagroda = nowa dawka. Bez kolejnych — niepokój.

2 · DOMINACJA

Kontrola nad innymi, władza, hierarchia. Pozycja szefa, eksperta, mentora. Decydowanie. *Potwierdza* grandiozyjną pozycję.

4 · ATRAKCYJNOŚĆ

Wygląd, seksualność, magnetyzm. Uwaga otoczenia, podboje. Starzenie = utrata tej formy.

02 ☉ Bieżnia hedoniczna — supply nigdy nie wystarcza

Zwykle dominują 1–2 formy. **Rzecz w jakości, nie ilości** — jeden bliski człowiek > 100 lajków.

MECHANIZM BIEŻNI

Mózg *adaptuje się* do każdej dawki supply. To, co kiedyś dawało euforię (10 lajków), dziś nie wystarcza. Potrzeba 100, potem 1000. **Tolerancja**, jak w uzależnieniach.

KONSEKWENCJA

Pacjent *nigdy* nie ma „dosyć”. Każdy sukces = przelotna euforia, potem powrót do bazowej pustki. Gdy supply znika — *narcissistic collapse*: depresja albo gniew.

Telefonowe porównanie (klasyczne): narcyz bez supply jak telefon bez ładowarki. Nie sama bateria jest problemem — problemem jest *brak własnego źródła zasilania*. Cel terapii: zainstalować **baterię własną**, by mózg umiał się ładować bez ciągłego podłączenia z zewnątrz.

03 ✎ Dziennik supply — krok 1 zmiany

Przez tydzień zapisuj każdą sytuację, w której *szukałeś/-aś* supply. Cel: zobaczyć **częstotliwość i jakość** wzorca. Wiele osób z NPD odkrywa, że szuka supply 20–40 razy dziennie.

GODZINA	CO ZROBIŁEM/-AM? post, wiadomość, telefon, próba dominacji	JAKI TYP SUPPLY? podziw / dominacja / perfekcja / atrakcyjność	JAK SIĘ CZUŁEM/-AM PO?

04 🗨 Droga: od zewnętrznego do wewnętrznego mirroringu

KROK 1 · WALIDACJA

„Potrzeba uznania jest *uniwersalna*.” Bez wstydu, bez moralizowania. Problem nie w potrzebie, tylko w jej skali.

KROK 2 · JAKOŚĆ > ILOŚĆ

Jedna głęboka relacja, w której Cię znają naprawdę, daje więcej niż 100 lajków. Skoncentruj się na *autentycznych* źródłach.

KROK 3 · WEWNĘTRZNY MIRRORING

CFT (self-compassion), dziennik dokonań, realistyczna samoocena. **Sam się ładuje**. Nie potrzebuję ciągłego dopływu z zewnątrz.

Klucz: narcissistic supply to *nie* próżność — to **deficyt regulacyjny** (Kohut 1971). Pacjent *nie umie* się ładować wewnątrz. Konfrontacja moralna („musisz mniej myśleć o sobie”) *nie* działa, bo nie ma alternatywy. Skuteczne podejście: *nie* moralizować, ale uznać, że **potrzeba jest realna**. Cel to *jakościowa* zmiana źródła (jeden bliski człowiek > 100 lajków) oraz budowa wewnętrznego mirroringu przez CFT, dziennik dokonań, realistyczną samoocenę. Skala potrzeby *maleje* z latami terapii — to jeden z głównych wskaźników postępu w pracy z NPD (Ronningstam 2011). **Narcyz bez supply jak telefon bez ładowarki — terapia uczy mózg, jak być akumulatorem własnym.**