

Kliniczny *perfekcjonizm*

Gdy poczucie wartości opiera się na spełnianiu wysokich standardów — mimo kosztów. To nie „dbałość o jakość”, lecz sztywny mechanizm napędzający cierpienie.

CZAS: 25 min **POZIOM:** średni **ŹRÓDŁO:** Shafran i wsp. (2002); Egan i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Karta pomaga odróżnić zdrowe wysokie standardy od klinicznego perfekcjonizmu, w którym wartość siebie zależy od osiągania standardów, mimo negatywnych skutków. Pokazuje mechanizmy podtrzymujące i kierunki pracy. To czynnik wspólny dla wielu trudności (depresja, lęk, zaburzenia odżywiania).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Kliniczny perfekcjonizm (Shafran, Cooper i Fairburn, 2002) to nadmierne uzależnienie poczucia wartości od osiągnięć w co najmniej jednym obszarze, mimo negatywnych konsekwencji. Różni się od zdrowych wysokich standardów: jest sztywny, rządzi życiem i powoduje cierpienie. Mechanizmy podtrzymujące: rygorystyczne standardy, skupienie na błędach, unikanie zadań grożących porażką, nadmierne sprawdzanie/odkładanie, myślenie zero-jedynkowe. To czynnik transdiagnostyczny (Egan i wsp., 2014); ukierunkowana CBT istotnie go obniża (Handley i wsp., 2015).

01



Kierunki pracy

1 • Oddziel wartość od wyników „jestem wartościowy” nie może zależeć od „osiągnąłem standard”.

2 • Zauważ skupienie na błędach perfekcjonizm widzi jedną skazę, ignorując całość.

3 • Testuj „obniżone” standardy eksperyment: zrób coś na 80% i sprawdź realne skutki.

4 • Ogranicz zabezpieczenia nadmierne sprawdzanie i odkładanie podtrzymują problem.

02 Często pułapka

PUŁAPKA

Mylenie klinicznego perfekcjonizmu ze „zdrową ambicją” — przekonanie „dzięki wysokim standardom osiągam więcej”, które ignoruje koszty (lęk, wypalenie, unikanie, cierpienie) i sztywność mechanizmu.

CO POMAGA

Różnica jest w warunkowości i sztywności: zdrowe standardy nie warunkują Twojej wartości i dają się elastycznie obniżyć. Eksperymenty z „niedoskonałym” wykonaniem pokazują, że obniżenie standardu nie oznacza katastrofy.

03 Moja praktyka

W JAKIM OBSZARZE MOJA WARTOŚĆ ZALEŻY OD STANDARDÓW

— *praca, wygląd, role?*

Klucz: kluczowe rozróżnienie: zdrowe wysokie standardy *nie* warunkują Twojej wartości i można je elastycznie dostosować — kliniczny perfekcjonizm robi z wartości stawkę w każdym zadaniu i jest sztywny mimo kosztów. To nie „dbałość o jakość”, lecz pułapka napędzająca lęk i wypalenie. Praca polega na oddzieleniu wartości od wyników i sprawdzeniu w działaniu, że „wystarczająco dobre” naprawdę wystarcza.

NARZĘDZIA POWIĄZANE Z TEGO MODUŁU

⊕ **Samocena warunkowa vs bezwarunkowa** — rdzeń perfekcjonizmu

⊕ **Eksperymenty behawioralne** — *testowanie obniżonych standardów*