
2023-06-10

## Kompilacja jądra systemu Linux

"Stara" i "Nowa" metoda



Paweł Paluch 304611

## Stara metoda

1. cd /usr/src/- zmienia bieżący katalog na /usr/src/.

```
root@localhost:~# cd /usr/src/
root@localhost:/usr/src#
```

2. wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.3.2.tar.xz-pobiera plik linux-6.3.2.tar.xz z podanego adresu URL.

3. tar -xvpf linux-6.3.2.tar.xz - rozpakowuje plik linux-6.3.2.tar.xz.

root@localhost:/usr/src# tar \_xvnf linux\_6 3 2

4. cd linux-6.3.2/ - zmienia bieżący katalog na linux-6.3.2/.

tinux-6.3.2/vtrt/ttb/trqbypass.c root@localhost:/usr/src# cd linux-6.3.2/

zcat /proc/config.gz > .config-kopiuje zawartość pliku /proc/config.gz do pliku .config.



6. make localmodconfig-tworzy plik konfiguracyjny dla bieżącej konfiguracji systemu.



7. make -j6 bzImage-buduje obraz jądra bzImage, używając 6 wątków.

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2#
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2#
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2#
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make -j6 bzImage
```

8. make -j6 modules - buduje moduły jądra, używając 6 wątków.

```
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#2)
    root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make -j6 modules
9. make -j6 modules install-instaluje moduły jądra, używając 6 wątków.
      LD [M] net/rfkill/rfkill.ko
    root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make -j6 modules_install
             cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp-kopiuje obraz
10.
    jądra
                                                                                         katalogu /boot/
                                                do
       INSTALL /lib/modules/6.3.2-smp/kernel/net/rfkill/rfkill.ko
      DEPMOD /lib/modules/6.3.2-smp
    root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp
             cp System.map /boot/System.map-old-6.3.2-smp-kopiuje mape symboli
11.
    do katalogu /boot/
      oot@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp
     root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp System.map /boot/System.map-old-6.3.2-smp
             cp .config /boot/config-old-6.3.2-smp - kopiuje plik konfiguracyjny do
12.
    katalogu /boot/
    root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp System.map /boot/System.map-old-6.3.2-sm
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp .config /boot/config-old-6.3.2-smp
             cd /boot/ - zmienia bieżący katalog na /boot/
13.
    root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp .config /boot/config-old-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cd /boot/
root@localhost:/boot#
14.
             rm System.map - usuwa mapę symboli.
      oot@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cd /boot/
     root@localhost:/boot# rm System.map
    root@localhost:/boot#
                                                                  System.map - tworzy dowiązanie
15.
                          System.map-old-6.3.2-smp
             1 n
    symboliczne do nowej mapy symboli.
    root@localhost:/boot# rm System.map
root@localhost:/boot# ln -s System.map-old-6.3.2-smp System.map
```

16. /usr/share/mkinitrd/mkinitrd\_command\_generator.sh -k 6.3.2-smpgeneruje polecenie do utworzenia initrd dla wersji jądra 6.3.2-smp

```
root@localhost:/boot# ln -s System.map-old-6.3.2-smp System.map
root@localhost:/boot# /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 6.3.2-smp
```

17. mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd-old-6.3.2-smp.gz - tworzy initrd dla wersji jądra 6.3.2-smp.



- 18. nano /etc/lilo.conf- otwiera plik konfiguracyjny bootloadera LILO w edytorze tekstu nano.
- 19. Dodanie wpisu do lilo.conf:

```
image = /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp
  root = /dev/sda1
  initrd = /boot/initrd-old-6.3.2-smp.gz
  label = "stara_metoda"
  read-only
```

```
# VESA framebuffer console @ 640x480x256

#vga=769
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda1
label = "Slackware 15"
read-only
image = /boot/vmlinuz-custom-6.3.2-smp
root = /dev/sda1
initrd = /boot/initrd-custom-6.3.2-smp.gz
label = "kernel-custom"
read-only
image = /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp
root = /dev/sda1
initrd = /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp
roat = /dev/sda1
initrd = /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp
roat = /dev/sda1
initrd = /boot/initrd-old-6.3.2-smp
roat = /dev/sda1
initrd = /boot/initrd-old-6.3.2-smp.gz
label = "stara_metoda"
read-only

**G Pomoc **O Zapisz **W Wyszukaj **K Wytnij **T Wykonaj **C Lokalizacja **M-U Odwołaj **M-A Ustaw znaczn**-] Do nawiasu
**X Wyjdź **R Wczyt.plik **Vasatap **O Wylustuj **O Do linit **M-E Odtwórz **M-6 Kopiuj **Q Gdzie było
```

Ten wpis w pliku konfiguracyjnym bootloadera LILO określa opcję uruchamiania systemu z jądrem znajdującym się w pliku /boot/vmlinuz-old-6.3.2-smp, z partycją root /dev/sda1, initrd /boot/initrd-old-6.3.2-smp.gz, etykietą stara\_metoda i opcją read-only, która montuje partycję root tylko do odczytu podczas uruchamiania systemu.

20. lilo i reboot - polecenie lilo aktualizuje bootloader LILO zgodnie z wpisami w pliku konfiguracyjnym /etc/lilo.conf. Polecenie reboot restartuje system. Po restarcie systemu można wybrać opcję uruchamiania systemu z nowym jądrem, korzystając z menu bootloadera LILO.



21. uname -r- polecenie uname z opcją -r wyświetla wersję aktualnie uruchomionego jądra systemu.



## Nowa metoda

- 1. cd /usr/src/ zmienia bieżący katalog na /usr/src/.
- 2. rm -R linux-6.3.2 usuwa katalog linux-6.3.2 wraz z jego zawartością.
- 3. tar -xvpf linux-6.3.2.tar.xz-rozpakowuje plik linux-6.3.2.tar.xz.
- 4. cd linux-6.3.2/-zmienia bieżący katalog na linux-6.3.2/.
- 5. cp /boot/config .config kopiuje plik konfiguracyjny z katalogu /boot/ do bieżącego katalogu.

```
root@localhost:/usr/src# cp /boot/config .config root@localhost:/usr/src#
```

6. ./scripts/kconfig/streamline\_config.pl > config\_strip- uruchamia skrypt streamline\_config.pl, który usuwa niepotrzebne opcje z pliku konfiguracyjnego i zapisuje wynik do pliku config strip.

```
root@localhost:/usr/src# cd linux-6.3.2
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# ./scripts/kconfig/streamline_config.pl > config_strip
using config: '/proc/config.gz'
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2#
```

7. mv .config config.bak - zmienia nazwę pliku .config na config.bak.

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp /boot/config .config
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# mv .config config.bak
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# mv config_strip .config
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make oldconfig
```

8. mv config strip .config-zmienia nazwę pliku config strip na .config

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp /boot/config .config
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# mv .config config.bak
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# mv config_strip .config
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make oldconfig
```

9. make oldconfig - aktualizuje plik konfiguracyjny dla nowej wersji jądra

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp /boot/config .config
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# mv .config config.bak
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# mv config_strip .config
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make oldconfig
```

10. make -j6 bzImage - buduje obraz jądra bzImage, używając 6 watków

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make oldconfig

HOSTCC scripts/basic/fixdep

HOSTCC scripts/kconfig/conf.o

HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o

HOSTCC scripts/kconfig/expr.o

LEX scripts/kconfig/exer.lex.c

YACC scripts/kconfig/lexer.lex.o

HOSTCC scripts/kconfig/menu.o

HOSTCD scripts/kconfig/menu.o

HOSTCD scripts/kconfig/conf

#

configuration written to .config

#

root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make -j6 bzImage
```

11. make -j6 modules - buduje moduły jądra, używając 6 wątków.

```
BUILD arch/x86/boot/bzImage
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2#

BUILD arch/x86/boot/bzImage
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make -j6 modules
```

12. make -j6 modules\_install-instaluje moduły jądra, używając 6 wątków

```
LD [M] net/llc/llc.ko
LD [M] net/8021q/8021q.ko
LD [M] net/rfkill/rfkill.ko
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# make -j6 modules_install
```

13. cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp-kopiuje obraz jądra
 do katalogu /boot/

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp System.map /boot/system.map-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp .config /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cd /boot/
root@localhost:/boot#
```

14. cp System.map /boot/System.map-new-6.3.2-smp - kopiuje mapę symboli do
 katalogu /boot/

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp System.map /boot/System.map-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp .config /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cd /boot/
root@localhost:/boot#
```

15. cp .config /boot/config-new-6.3.2-smp- kopiuje plik konfiguracyjny do katalogu /boot/

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp System.map /boot/system.map-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp .config /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cd /boot/
root@localhost:/boot#
```

16. cd /boot/ - zmienia bieżący katalog na /boot/

```
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp System.map /boot/System.map-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cp .config /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root@localhost:/usr/src/linux-6.3.2# cd /boot/
root@localhost:/boot#
```

17. rm System.map - usuwa mapę symboli.



18.ln -s System.map-new-6.3.2-smp System.map-tworzy dowiązanie symboliczne do nowej mapy symboli



19./usr/share/mkinitrd/mkinitrd\_command\_generator.sh -k 6.3.2-smp-generuje polecenie do utworzenia initrd dla wersji jądra 6.3.2-smp

```
root@localhost:/boot# /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 6.3.2-smp

#
# mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45

#
# This script will now make a recommendation about the command to use
# in case you require an initrd image to boot a kernel that does not
# have support for your storage or root filesystem built in
# (such as the Slackware 'generic' kernels').
# A suitable 'mkinitrd' command will be:

mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd.gz
root@localhost:/boot#
```

20. mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd-new-6.3.2-smp.gz-tworzy initrd dla wersji jądra 6.3.2-smp

```
root@localhost:/boot# ln -s System.map-new-6.3.2-smp System.map
root@localhost:/boot# /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 6.3.2-smp

# mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45

# This script will now make a recommendation about the command to use
# in case you require an initrd image to boot a kernel that does not
# have support for your storage or root filesystem built in
# (such as the Slackware 'generic' kernels').
# A suitable 'mkinitrd' command will be:

mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd.gz
root@localhost:/boot# mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd-new-6.3.2-smp.gz
50955 bloków
/boot/initrd-new-6.3.2-smp.gz created.
Be sure to run lilo again if you use it.
root@localhost:/boot# nano lilo.conf
```

21. nano /etc/lilo.conf - otwiera plik konfiguracyjny bootloadera LILO w edytorze tekstu nano

```
root@localhost:/boot# ln -s System.map-new-6.3.2-smp System.map
root@localhost:/boot# /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 6.3.2-smp

# mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45

# This script will now make a recommendation about the command to use
# in case you require an initrd image to boot a kernel that does not
# have support for your storage or root filesystem built in
# (such as the Slackware 'generic' kernels').
# A suitable 'mkinitrd' command will be:

mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd.gz
root@localhost:/boot# mkinitrd -c -k 6.3.2-smp -f ext4 -r /dev/sda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd-new-6.3.2-smp.gz
50955 bloków
# or volumental support for you use it.
root@localhost:/boot# nano lilo.conf
```

22. Dodanie rekordu w lilo.conf:

```
image = /boot/vmlinuz-new-6.3.2-smp
root = /dev/sda1
initrd = /boot/initrd-new-6.3.2-smp.gz
label = "nowa_metoda"
read-only
```

23. Podczas wykonania lilo nastąpił Fatal error, czyli można śmiało stwierdzić, że nowa metoda zakończyła się fiaskiem i niepowodzeniem.

## Wnioski

Przedstawiłem polecenia dotyczące procesu aktualizacji jądra systemu Linux. W pierwszej części pokazałem kroki związane z pobraniem i rozpakowaniem archiwum z nową wersją jądra oraz przygotowaniem pliku konfiguracyjnego. Następnie opisałem proces budowania nowego jądra oraz instalacji modułów. W kolejnych krokach przedstawiłem proces aktualizacji bootloadera LILO oraz dodanie wpisu umożliwiającego uruchomienie systemu z nowym jądrem.

W drugiej części pokazałem alternatywną metodę aktualizacji jądra, która polega na usunięciu niepotrzebnych opcji z pliku konfiguracyjnego za pomocą skryptu streamline\_config.pl. Następnie przedstawiłem kroki analogiczne do tych z pierwszej części, ale z użyciem zmodyfikowanego pliku konfiguracyjnego.

Zgodnie z moją informacją, nowa metoda zajmuje około 50% mniej miejsca w porównaniu do starej metody. Oznacza to, że obraz jądra oraz moduły zajmują mniej miejsca na dysku. Jest to korzystne, ponieważ pozwala mi zaoszczędzić miejsce na dysku oraz przyspieszyć proces uruchamiania systemu.

Niestety, w moim przypadku nowa metoda miała niepowodzenie. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak niekompatybilność sprzętu lub oprogramowania z nową wersją jądra lub błędami w pliku konfiguracyjnym.

Podsumowując, przedstawiłem polecenia dotyczące procesu aktualizacji jądra systemu Linux. Pokazałem dwie metody aktualizacji: starą i nową. Nowa metoda pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku, ale w moim przypadku miała niepowodzenie.