
Uczenie maszynowe

ZADANIE KLASYFIKACJI CZ. 1


Typy uczenia

Supervised learning



Uczenie z nadzorem

Unsupervised learning



Uczenie bez nadzoru

Uczenie z nadzorem – zadanie klasyfikacji

Przykład: klasyfikacja kosaćców







Iris setosa (kosaciec szczecinkowy)


Iris virginica

Iris versicolor (kosaciec różnobarwny)

Zbiór - IRIS

Atrybuty Etykiety

SL	sw	PL	PW	Klasa	
5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa	
4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa	
4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa	
7.7	3.8	6.7	2.2	Iris-virginica	
7.7	2.6	6.9	2.3	Iris-virginica	
6.0	2.2	5.0	1.5	Iris-virginica	
6.1	2.9	4.7	1.4	Iris-versicolor	
5.6	2.9	3.6	1.3	Iris-versicolor	
6.7	3.1	4.4	1.4	Iris-versicolor	
_					





SL (sepal length) - długość działki kielicha kwiatu (w cm); SW (sepal width) - szerokość działki kielicha (cm);

PL (petal length) - długość płatka (w cm);


PW (petal width) - szerokość płatka (w cm)


Histogramy dla zbioru Iris 1/2






Histogramy dla zbioru Iris 2/2






Wizualizacja tSNE dla zbioru Iris



Legenda: 1 – setosa, 2 – versicolor, 3 - virginica



Klasyfikator kNN (*k*–*nearest neighbour classifier*)

kNN- klasyfikator k-najbliższych sąsiadów

Pochodzenie nazwy metody: poszukiwanie przez algorytm *k* przypadków w najbliższym sąsiedztwie nowego punktu.


Zadanie klasyfikacji: przypisanie etykiety do rozpatrywanego przypadku, znając jego k-najbliższych sąsiadów w przestrzeni.

Dobór liczby *k***:** na tyle duże, by minimalizować prawdopodobieństwo błędnych klasyfikacji i na tyle małe, aby odnaleźć dostatecznie bliskich sąsiadów nowego punktu.


kNN – leniwy klasyfikator....

Zasada działania kNN

1-Nearest Neighbor



3-Nearest Neighbor




Miary odległości między punktami x i y

Miara euklidesowa

$$d_e(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{(y_1-x_1)^2+\cdots+(y_n-x_n)^2}$$

Miara Manhattan (znana również jako miejska, taksówkowa)

$$d_m(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|$$



Porównanie metryki Manhattan z euklidesową

Głosowanie - klasyfikacja nowego przypadku

- Większościowe równoprawne punkt przypisywany jest do klasy o największej liczności
- •Ważone odległością wartości wag obliczane są jako odwrotność odległości między szukanym punktem a najbliższymi sąsiadami:

 $w(x,p_i)=\frac{1}{d_{xp_i}},$

gdzie: d_{xpi} - odległość między punktem x a i-tym punktem przykładowym. Dla każdej z klas sumuje się wagi i klasyfikowanemu przykładowi przypisuje się klasę z najwyższą sumą.

•Ważone kwadratem odległości - wartości wag obliczane są jako odwrotność kwadratu odległości między szukanym punktem a najbliższymi sąsiadami:

$$w(x,p_i)=\frac{1}{d_{xp_i}^2},$$

gdzie: d_{xpi} - odległość między punktem x a i-tym punktem przykładowym. Dla każdej z klas sumuje się wagi i klasyfikowanemu przykładowi przypisuje się klasę z najwyższą sumą.

Problem: parzysta liczba sąsiadów

- Losowe przyporządkowanie do klasy
- Zmniejszanie/zwiększanie liczby k aż do ustalenia "zwycięzcy"
- Ważenie odległości

•..

Problem: czułość na strukturę danych

Rozwiązanie - standaryzacja atrybutów (zmienna uzyskuje średnią wartość oczekiwaną zero i odchylenie standardowe jeden)

Standaryzacja Z (najczęstsza):

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

gdzie: x – zmienna niestandaryzowana, μ – średnia z populacji, σ – odchylenie standardowe populacji.

Miary jakości klasyfikacji

Macierz pomyłek (confusion matrix)

W zależności od działania klasyfikatora wyróżnia się cztery przypadki:

- o liczba prawdziwie rozpoznanych przypadków pozytywnych (ang. True Positive
- TP),
- · liczba nieprawdziwie rozpoznanych przypadków pozytywnych (ang. False Positive
- FP),
- o liczba nieprawdziwie rozpoznanych przypadków negatywnych (ang. False Negative
- FN),
- o liczba prawdziwie rozpoznanych przypadków negatywnych (ang. True Negative
- TN).

Prawdziwa klasyfikacja

wynik kiasynkacj	Wynik	klasyfikacji	i
------------------	-------	--------------	---

	Klasa pozytywna	Klasa negatywna
Klasa pozytywna	TP	FP
Klasa negatywna	FN	TN



Macierz pomyłek - przykład

Klasyfikacja wiadomości e-mail - SPAM i dobre wiadomości

Klasa pozytywna: SPAM

Dane wejściowe: 37 SPAM, 63 dobrych

Wynik klasyfikacji: 33 wiadomości uznanych za SPAM (w tym 27 to rzeczywisty SPAM), 67 wiadomości uznanych za dobre (w tym 57 rzeczywiście dobrych)

SPAM Prawdziwa klasyfikacja Dobre

Wynik klasyfikacji

SPAM	Klasa pozytywna	Klasa negatywna	
Klasa pozytywna	TP = 27	FP = 6	
Klasa negatywna	FN = 10	TN = 57	

Dobre

Miary jakości klasyfikacji

Dokładność klasyfikacji (ang. accuracy - ACC) określa procent poprawnie sklasyfikowanych przypadków: TD + TN

$$ACC\% = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \cdot 100\%$$

Specyficzność (ang. True Negative Rate - TNR lub specificity) określa stosunek poprawnie rozpoznanych przypadków negatywnych do liczby wszystkich przypadków negatywnych:

$$TNR = 1 - FPR = 1 - \frac{FP}{FP + TN} = \frac{TN}{TN + FP}$$

Czułość (ang. True Positive Rate - TPR lub sensitivity), definiowana również jako miara recall określa stosunek poprawnie rozpoznanych przypadków pozytywnych do liczby wszystkich przypadków pozytywnych:

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

Miary jakości klasyfikacji SPAM

$$ACC\% = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \cdot 100\%$$
 ACC = 84/100 = 0,84

$$ACC = 84/100 = 0.84$$

$$TNR = \frac{TN}{TN + FP}.$$

$$TNR = 57/(57+6) \approx 0.90$$

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$TPR = 27/(27+10) \approx 0.73$$

SPAM Prawdziwa klasyfikacja Dobre

Wynik klasyfikacji


SPAM	Klasa pozytywna	Klasa negatywna	
Klasa pozytywna	TP = 27	FP = 6	
Klasa negatywna	FN = 10	TN = 57	

Dobre

Nakładanie się rozkładów dwóch klas


Nakładanie się rozkładów dwóch klas

Rozwiązanie: wybór progu/punktu odcięcia (cutpoint)



Krzywa ROC (Receiver Operating Characteristic)


- Odróżnienie sygnału będącego informacją (np. sygnały z maszyn, organizmów żywych) od wzorców przypadkowych nie zawierających informacji (szum, tło, aktywność losowa)
- Statystyka: "Krzywa ROC jest graficzną reprezentacją efektywności modelu predykcyjnego poprzez wykreślenie charakterystyki jakościowej klasyfikatorów binarnych powstałych z modelu przy zastosowaniu wielu różnych punktów odcięcia."



FPR = False Positive Rate = P(1|0) = 1-P(0|0) = 1-TNR


1-specyficzność

Krzywa ROC




AUROC (Area Under the ROC)

- Całość pola powierzchni pod krzywą ROC w odniesieniu do pola idealnego modelu (pola kwadratu o boku 1)
- Interpretacja: "prawdopodobieństwo, że badany model predykcyjny oceni wyżej losowy element klasy pozytywnej od losowego elementu klasy negatywnej."



FPR = False Positive Rate = P(1|0) = 1-P(0|0) = 1-TNR 1-specyficzność

ROC przykład – choroby tarczycy



Próg odcięcia T4 = 5

T4 value	Hypothyroid	Euthyroid
5 or less	18	1
> 5	14	92
Totals:	32	93

$$TNR = \frac{TN}{TN + FP}$$

$$TNR = 92/(92+1) \approx 0.99$$

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$TPR = 18/(18+14) \approx 0.56$$

$$TNR = \frac{TN}{TN + FP}$$

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

ROC przykład – choroby tarczycy

Próg odcięcia T4 = 7

T4 value	Hypothyroid	Euthyroid
7 or less	25	18
> 7	7	75
Totals:	32	93

Próg odcięcia T4 = 9

T4 value	Hypothyroid	Euthyroid
< 9	29	54
9 or more	3	39
Totals:	32	93

$$TNR = 75/(75+18) \approx 0.81$$

$$TPR = 25/(25+7) \approx 0.78$$

$$TNR = 39/(39+54) \approx 0.42$$

$$TPR = 29/(29+3) \approx 0.91$$

ROC przykład

Odcięcie	TPR	TNR	1-TNR
5	0,56	0,99	0,01
7	0,78	0,81	0,19
9	0,91	0,42	0,58

