BaTBU: tenere i vostri dati al sicuro.

Bertera Pietro, Giangualano Matias, Branca Luca

v0.1 settembre 2004

Questo documento spiega come e' possibile mantere delle copie di dati importanti ottimizzando le risorse di calcolo e di spazio. Per approfondire l'argomento verra' spiegato e commentato il funzionamento di BaTBU's Not Trivial Backup Utility

Contents

1 II succo						
	1.1	Perchè?	2			
2	Usa	re rsync per creare i backup	3			
	2.1	Copiare con rsync	3			
	2.2	Usare -delete	3			
	2.3	Siete pigri? usate cron	3			
3	Bac	kup incrementali con rsync	3			
	3.1	1000 file nello spazio di 1: gli hard links	4			
		3.1.1 E se uso rm ?	4			
	3.2	Risparmiare spazio: cp -al	4			
	3.3	Il minestrone è pronto	4			
4	Isolare il backup					
	4.1 Partizione/disco/macchina					
		4.1.1 In una partizione separata	5			
		4.1.2 In un disco separato	5			
		4.1.3 In una macchina separata	5			
5	Nessuno scriva!					
	5.1	Montare in rw solo quando serve	6			
	5.2	Creare un wrapper con una condivisione	6			
6 BaTBU's Not Trivial Backup Utility						
	6.1	Specifiche	6			
	6.2	Sintassi	7			
		6.2.1 Frampi	7			

1. Il succo

7	Ese	mpio d	li Utilizzo in ambienti di produzione	uzione				
7.1 Backup di due alberi di directory automatizzato:								
		7.1.1	Topologia:		8			
		7.1.2	Spazio:		9			
		7.1.3	Tempo:		9			
		7.1.4	Risultati:		9			
8	Cod	lice: B	atBU		11			
8.1 Appendice A: autenicazione SSH tramite chiave RSA								

1 Il succo

Questo documento descrive un metodo per gestire degli snapshot-style backup a rotazione automatici in un sistema Unix, con esempi specifici su un sistema GNU/Linux.

Gli snapshot backup sono una feature di molti file server industriali di alto livello: creano backup completi multipli durante la giornata senza overhead di spazio o di potenza di calcolo.

Tutti gli snapshot **devono** essere salvati su un file system in sola lettura e devono essere accessibili agli utenti tramite delle directory speciali.

Ottimizzando le techinche e gli strumenti utilizzati durante il processo di backup e' possibile avere un numero a piacere di copie dei dati occupando poco piu' dello spazio occupato da una copia dei dati. Tutto questo utilizzando solamente delle utility stanard e il programma rsync.

Se configurato correttamente questo metodo puo' proteggere da guasti hardware, da compromissioni del file system, da accessi indesiderati, pio' anche e ettuare il backup di una intera rete di macchine in modo automatico.

1.1 Perchè?

Immaginate

- Se sovrascrivete o cancellate un file importante su cui dovete lavorare
- Se perdete tutti i dati di un disco a causa di un guasto
- Se il vostro web server viene violato da un cracker
- Se esportate delle directory Samba e il virus sulla macchina del vostro collega giocherella con qualche bit dei vostri file

Non mi sarebbe utile una directory /**backups** in cui trovate le copie complete dei vostri file salvati ad intervalli di un ora?

Non vi sarebbero utili delle copie dei vostri dati di ieri, l'altro ieri e due giorni fa ? o magari delle copie di settimana scorsa e due settimane fa?

2 Usare rsync per creare i backup

rsync e' un software GPL scritto da Andrew Tridgell e Paul Mackerras. E' possibile prelevarne i sorgenti all' URL http://rsync.samba.org. La peculiarita' di rsync è l'e cenza nella sinconizzazione di alberi di file su reti ma lavora benissimo anche in locale.

2.1 Copiare con rsync

Sopponiamo di avere una direcotory chiamata **sorgente** e di volerne creare il backup in **destinazione**. Per realizzare questo:

rsync -c sorgente/ destination/

Il comando e' equivalente a:

cp -a sorgente/. destinazione/

l'unica di erenza è che rsync e' molto piu' ottimizzato: copia due file solamente se sono diversi.

Una cosa interessante e' la possibilita' di eseguire la stessa cosa tra due macchine remote sopra ssh:

rsync -a -e ssh sorgente/ user@host:/destinazione

2.2 Usare -delete

Se un file si trova sia in **sorgente**/ che in **destinazione**/ e il file viene eliminato da **sorgente**/ probabilmente e' utile che venga eliminato anche in **destinazione**/.

rsync -a --delete sorgente/ destinazione/

2.3 Siete pigri? usate cron

Il primo ostacolo in una buona strategia di backup e' la pigrizia umana. Fortunatamente si puo' rimediare a questo facendo lavorare **cron** per noi.

Ad esempio se si desidera e ettuare il backup alle 2 e 40 AM basta editare la crontable nel seguente modo:

40 2 * * * root rsync -a --delete source/ destination/

3 Backup incrementali con rsync

Ovviamente creare una intera copia di un grosso file system ha bisogno di un processo oneroso sia di tempo che di risorse computazionali e di banda se si lavora con 2 macchine separate.

E' buona pratica creare un backup intero una volta alla settimana o una volta al mese e poi salvare solo le di erenze negli altri giorni. Questa tecnica prende il nome di backup incrementali.

3.1 1000 file nello spazio di 1: gli hard links

Quando si pensa al nome di un file si pensa che sia il file stesso ma in realta' il nome e' un **hard link** overo un riferimento all'inode relativo a quel file. Lo stesso file puo' avere uno o piu' hard link verso se stesso. Ad esempio una directory ha almeno 2 hard link: il nome della directory e il . Anche i file . . contenuti in una eventuale sottodirectory sono degli hard link alla directory madre. E' possibile vedere quantio hard link ha un file tramite il comando **stat**.

Si possono creare hard link con il comando **ln**. Si puo' verificare che due file sono in realta' degli hard link perche' puntano allo stesso **inode**.

```
scrofa: ~# touch pippo
scrofa: ~# ln pippo pluto
scrofa: ~# ls -i pippo
130341 pippo
scrofa: ~# ls -i pluto
130341 pluto
scrofa: ~#
```

Fare In pippo pluto ha lo stesso risultato di cp pippo pluto ma con delle fondamentali di erenze:

- Il contenuto del file e' immagazzinato una sola volta, non si utilizza il doppio dello spazio
- Se si modifica pippo la modifica avviene anche su pluto e vice versa
- · Questo vale anche se si modificano i permessi
- Se si sovrascrive **pippo** copiandoci un terzo file sopra si sovrascrve anche **pluto**. Per evitare questo si puo' dire a **cp** di fare l'**unlink** prima di sovrascriverlo con l'opzione --**renove-destination**.

3.1.1 E se uso **rm**?

rmnon rimuove realmente il contenuto del file ma solamente l'hard link al contenuto, quindi un file viene rimosso quando il suo numero di link e' 0.

3.2 Risparmiare spazio: cp -al

E' stato detto prima che creare un hard link e' simle al processo copia, nelle standard GNU coreutils il comando cp ha l'opzione -1 che crea un hard link anziche' una copia.

Un'altra opzione interessante e' -a (archivio) che copia ricorsivamente e mantiene i permessi, il proprietario e la data dei file.

Quindi la combinazione **cp** - **al** sembra che faccia una copia di un intero albero di directory ma in realta crea solo degli hard link e occupa molto meno spazio. Se si restringe l'operazione di copia in aggiungere e rimuovere (unlink) solo i file che cambiano sia ha l'illusione di avere un backup completo. Per l'utente finale l'unica di erenza e' che occupa molto meno spazio e ci vuole molto meno tempo a generarlo.

3.3 Il minestrone è pronto

E' possibile combinare **rsync** e **cp** -**al** per creare completi backup multipli in un filesystem senza avere bisogno di dischi multipli e di gradi quantita' di spazio.

4. Isolare il backup

```
rm - rf backup. 3

mv backup. 2 backup. 3

mv backup. 1 backup. 2

cp - al backup. 0 backup. 1

rsync - a - - delete sorgente/ backup. 0/
```

Se i comandi sopra vengono eseguiti giornalmente allora **backup. 0, backup. 1, backup. 2,** e **backup. 3** sono rispettivamente la copia completa di **sorgente** di oggi, ieri, l'altro ieri e di 2 giorni fa.

Il vantaggio e' che lo spazio occupato non e' 4 volte **sorgente** ma una volta **sorgente** piu' lo spazio totale delle modifiche negli ultimi tre giorni. Inoltre da **sorgente**/ a **destinazione**/ vengono copiati solo i file che hanno subito modifiche.

4 Isolare il backup

Se si pensa di mantenre i backup in una directory dello stesso filesystem questo il modo migliore per perdere sia i dati che i backup.

4.1 Partizione/disco/macchina

4.1.1 In una partizione separata

Se il backup e' in una partizione separata sara' al riparo da danni subiti al filesystem principale; se lo spazio della partizione di backup viene riepito totalmente il sistema non cessera' di funzionare. E' importante mantenere i backup in una partizioe separata e montata in read only per evitare cancellazioni o sovrascritture involontarie.

4.1.2 In un disco separato

Se i backup stanno in un disco separato si e' al riparo anche da guasti hardware sul dispositivo: se un disco vi prende fuoco tutte le partizioni di esso verranno compromesse. Spesso puo' essere utile valutare di configurare un sitema RAID.

RAID e' ben supportato da Linux e il metodo qui descritto permette di creare anche degli snapshot su un sistema RAID.

4.1.3 In una macchina separata

Se si possiede una macchina inutilizzata anche di basse prestazioni puo' essere trasformata tranquillamente in backup server dedicato. Rendendola standaolne, mettendola in un posto separato, in una stanza o magari un edificio separato.

La macchina sorgente puo' esportare le directory che si vogliono copiare via NFS o Samba su di un interfaccia dedicata collegata al backup server oppure molto meglio sulla macchina sorgente viene configurato un server ssh.

5 Nessuno scriva!

Per essere utile un backup deve essere accessibile ababstanza facilmente. Ovviamente non e' una buona idea avere la directory di backup in un posto pubblico e accessibile in read-write. Putroppo il processo di backup

implica una scrittura, quindi richiede i permessi di write.

In un mondo ideale si potrebbe montare il backup in sola lettura in un mount-point pubblico e allo stesso tempo avere montato il backup in rw in un mount-point privato.

5.1 Montare in rw solo quando serve

Una soluzione puo' essere quella di montare il backup in rw prima di eseguire il backup e al termine dell'operazione rimontarlo in ro. Questa soluzione introduce una vulnerabilità: se durante la fase di backup qualche processo apre un file del backup in scrittura impedisce al processo di backup di rimontare in ro il filesystem.

Si puo' ovviare a questo in due modi:

- Utilizzare **fuser** per uccidere i processi che stanno usando il dispositivo di backup
- · Montare il dispositivo durante la fase di backup in un luogo privato non accessibile agli utenti

A seconda della frequenza delle esecuzioni dei backup e degli accessi degli utenti su puo' valutare di scegliere una o l'altra opzione

5.2 Creare un wrapper con una condivisione.

Un'altra soluzione un po' macchinosa potrebbe essere quella di montare in rw il dispositivo e poi condividerlo con Samba o NFS impedendo la scrittura.

6 BaTBU's Not Trivial Backup Utility

6.1 Specifiche

BaTBU's Not Trivial Backup Utility è uno script per la gestione di backup completi, incrementali a rotazione periodica. Permette anche di sincronizzare delle directory remote in modo sicuro.

Di seguito una lista delle features dello script

- L'interfaccia con l'utente è la linea di comando per permettere l'inclusione dello script all'interno di altri script o di file di configurazione per l'automazione dell'esecuzione (ad es. cron).
- I backup devono essere salvati su di un dispositivo di erente dalla sorgente per evitare che compromissioni del filesystem della sorgente possano danneggiare i backup (è fortemente consigliato utilizzare un disco di erente per salvaguardarsi da eventuali hardware failure).
- Il dispositivo su cui vengono memorizzati i backup viene montato in sola lettura (tranne durante le operazioni di backup).
- Il trasferimento dei dati avviene in modo sicuro tramite il protocollo Open SSH e l'autenticazione con chiavi RSA (o DSA).
- La copia dei dati avviene in modo incrementale trasferendo solo i file modificati rispetto al backup precedente.
- Gestisce la rotazione dei backup in modo automatico creando dei nomi sequenziali.

- Tutta l'attivita' di backup viene registrata nei log di sistema e tramite stampe sullo stdout.
- Permette di escludere determinati file dall'operazione di backup.
- Permette di configurare la directory di destinazione ed il nome di ogni backup.

6.2 Sintassi

backup device mount_point source_dir [-d destination_dir] [-N backup_name] [-m max_backups] [-f eclu

BaTBU prevede tre parametri obbligatori:

- device: dispositivo a blocchi su cui viene archiviato il backup
- nount_point: mount point in cui viene montato il dispositivo device
- **source_dir**: radice dell'albero di directory di cui occorre fare il backup, puo' essere una directory locale o remota, in questo caso si veda l'opzione **s**

I parametri opzionali sono:

- -d destination_dir: specifica la directory di destinazione (sotto nount_point)
- -N backup_nane: il nome da assegnare al backup (una sottodirectry di destination_dir se esite)
- - m nax_backups: il numero massimo di backup
- -f exclude_file: il file contenente la lista dei file da escludere durante la sincronizzazione
- -s utente@host: utente e host per l'accesso alla macchina remota tramite ssh (utente deve avere i permessi di lettura di source_dir su host)
- -w mantiene il device montato in read/write (il device deve giÀ essere montato in rw)
- -v: rende piu' prolisso l'output dello script

6.2.1 Esempi


Seguono alcuni esempi di utilizzo:

Backup in locale: Backup di "/home/" sul disco hdd1 nella directory "backup-home" con nome "homebk", montare hdd1 in "/mnt/hdd1"

batbu /dev/hdd1 /mt/hdd1 /hone -d backup-hone -N honebk

Backup di "/home/" sul disco hdd1 nella directory "backup-home" con nome pari alla data odierna nel formato "yyyy-mm-gg", montare hdd1 in "/mnt/hdd1"

batbu /dev/hdd1 /mt/hdd1 /hone -d backup-hone -N 'date +"%Y-%m %d"'



Backup in remoto Backup della directory "/var/lib/mysql" della macchina "vacca.casera.ntw" sul disco hdd1 nella directory "vacca-database", sulla macchina remota occorre fare il login come utente "pastore". hdd1 deve essere montato in /home/disk

batbu /dev/hdd1 /hone/disk /var/lib/nysql -s pastore@vacca.casera.ntw -d vacca-database

7 Esempio di Utilizzo in ambienti di produzione

7.1 Backup di due alberi di directory automatizzato:

7.1.1 Topologia:

Occorre mantere gli snapshot delle directory /var/www/ e /var/lib/mysql/ su vacca. Il backup server è scrofa. stalla. ntwil dispositivo su cui e ettuare i backup e' /dev/hddl e il suo mount-point e' /backupsl. I due backup verranno chiamati rispettivamente vacca-wwwe vacca-mysql.

Le due macchine sono separate da un firewall. Su **vacca** è installato e configurato per l'autenticazione tramite certificato RSA il server Open SSH.

7.1.2 Spazio:

/var/www/

vacca: ~# du -sh /var/ww/ 405M /var/ww/

/var/lib/mysql

vacca: ~# du -sh /var/lib/mysql/ 33M /var/lib/mysql/

Quindi /var/www/ occupa 405 MB e /var/lib/mysql occupa 33MB.

7.1.3 Tempo:

Per quanto riguarda /var/www/ si pensa di eseguire i backup orari dalle 8:30 alle 20:30 ad intervalli di tre ore. Il backup giornaliero avviene alle 12:30.

La directory /bar/lib/mysql viene salvata sempre ogni tre ore ma partendo dalle 8:00 fino alle 20:00. Il daily-backup avviene alle 12:00.

La rotazione dei backup orari avviene su di un numero massimo di 10 backup. Mentre i massimi backup giornalieri sono 5.

Per eseguire automaticamente i backup occorre aggiungere le seguenti linee ala cron-table (/etc/crontab):

```
30 8-20/3 * * * * root batbu /dev/hdd1 /backups1 /var/www -d vacca-www -N hourly -m 10 -s r 0 8-20/3 * * * root batbu /dev/hdd1 /backups1 /var/lib/mysql -d vacca-mysql -N hourly -m 10 -s r 30 12 * * * root batbu /dev/hdd1 /backups1 /var/www -d vacca-www -N daily -m 5 -s root@192.16 0 12 * * * root batbu /dev/hdd1 /backups1 /var/lib/mysql -d vacca-mysql -N daily -m 5 -s root
```

Per rendere e ettive le modifiche occorre fare ripartire il demone cron:

scrofa: /# /etc/init.d/cron restart Restarting periodic command scheduler: cron.

7.1.4 Risultati:

Dopo due giorni di uptime di **scrofa**:

```
scrofa: /# ls -lh /backups1/vacca-mysql/
total 52K
drwx----- 35 mysql mysql 4. 0K Sep 18 12: 00 daily. 0
drwx----- 35 mysql mysql 4. 0K Sep 17 12: 00 daily. 1
drwx----- 35 mysql mysql 4. 0K Sep 19 11: 00 hourly. 0
```

 drwx---- 35 mysql mysql 4.0K Sep 19 08:00 hourly.1

 drwx---- 35 mysql mysql 4.0K Sep 18 20:00 hourly.2

 drwx---- 35 mysql mysql 4.0K Sep 18 17:00 hourly.3

drwx----- 35 mysql mysql 4.0K Sep 18 11:00 hourly. 4

```
      drwx-----
      35 mysql mysql 4. 0K Sep 18 08: 00 hourly. 5

      drwx-----
      35 mysql mysql 4. 0K Sep 17 20: 00 hourly. 6

      drwx-----
      35 mysql mysql 4. 0K Sep 17 17: 00 hourly. 7

      drwx-----
      35 mysql mysql 4. 0K Sep 17 11: 00 hourly. 8

      drwx-----
      35 mysql mysql 4. 0K Sep 17 08: 00 hourly. 9
```

Lo spazio occupato da un solo backup:

```
scrofa: ~# du -sh /backups1/vacca-mysql/hourly. 2
33M /backups1/vacca-mysql/hourly. 2
```

Mentre lo spazio occupato da 13 backup di /var/lib/mysql

```
scrofa: /# du -sh /backups1/vacca-mysql/
68M /backups1/vacca-mysql/
```

Giustamente e' il doppio perche' ci sono i backup orari e i giornalieri.

Per quando riguarda /var/ww/

```
scrofa: ~# ls -lh /backups1/vacca-www/
```

```
total 48K
```

```
      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 18 12:49 daily.0

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 17 12:41 daily.1

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 19 11:41 hourly.0

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 19 08:41 hourly.1

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 18 20:48 hourly.2

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 18 17:44 hourly.3

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 18 11:43 hourly.4

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 18 08:41 hourly.5

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 17 20:41 hourly.6

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 17 17:42 hourly.7

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 17 11:43 hourly.8

      drwxr-xr-x
      40 www data www data 4.0K Sep 17 08:42 hourly.9
```

Un singolo backup di /var/www/ occupa:

```
scrofa: ~# du -sh /backups1/vacca-www/hourly. 4
405M /backups1/vacca-www/hourly. 4
```

I dodici backup occupano:

```
scrofa: ~# du -sh /backups1/vacca-www/
1.7G /backups1/vacca-www/
```

In /var/www/ l'overhead introdotto dallo spazio occupato da un singolo hard link seppur poco si fa sentire a causa del gran numero di file:

```
scrofa: ~# find /backups1/vacca-www/hourly. 8 - type f |wc - l 44141
```

```
Mentre in /var/lib/mysql/:
scrofa: ~# find /backups1/vacca-mysql/hourly. 2 -type f |wc -l
La directory /backups1 e' accessibile agli utenti tramite rete con una condivisione Samba in read-only
/etc/samba/smb.conf
[backups]
       coment = Backups
       path = /backups1
       read only = yes
       valid users = @rolando, @pietro
    Codice: BatBU
8
#!/bin/bash
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.
 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  GNU Library General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program, if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
# log : stampa errori, warning e nessaggi.
# parametri:
              - $1 nessaggio
              - $2 codice d'errore:
                                    se -1 stampa cone prefisso "ERROR:" e termina lo script con
#
                                    se O stampa il nessaggio senza alcun prefisso
#
                                    se 1 stampa il nessaggio con il prefisso "WARNING:"
#
#
       la stampa dei messaggi avviene sia a video che nei log di sistema.
       Nella stampa nei log di sistema il messaggio viene anteceduto dal prefisso "BaTBU" per facil
#
```

Es.: ricerca in /var/log/nessages di errori generati dallo script

eta:/hone/pietro/backup# cat /var/log/nessages | grep BaTBU

Sep 17 09: 37: 57 eta pietro: BaTBU:: Starting backup script...

#

#

#

```
Sep 17 09: 37: 57 eta pietro: BaTBU:: ERROR: no args
function log()
{
        PREFIX="BaTBU"
        if [ $2 ]
        then
                case $2 in
                        -1)
                                MESSAGE="ERROR: "
                        0)
                                MESSAGE=""
                        1)
                                MESSAGE="WARNING: "
                                ;;
                esac
                logger "$PREFIX $MESSAGE $1"
                echo "$MESSAGE $1"
                if [ \$2 = -1 ]
                then
                        logger "$PREFIX Exit with status $2"
                        echo "Exit."
                        exit
                fi
        else
                logger "SPREFIX $1"
        fi
}
#start
#stampa nessaggio di start
log "Starting backup script..." 0
#controlla se ci sono parametri tramite la variabile speciale $#
#se non ci sono stampa un nessaggio d'errore e termina
if [ \$\# = 0 ]; then
        log "no args" -1
fi
#nette in TEMP le opzioni da linea di conando
TEMP='getopt -o hvw:d:N:mf:s: -- "$@"'
#se l'operazione precedente non è andata a buon fine stampa l'errore e termina
if [ $? != 0 ]; then
        log "Parameters parsing error" -1
fi
#nette nei paranetri posizionali $TEMP
```

```
eval set -- STEMP
while [ true ]
do
        #valuta il primo parametro e a seconda se è ammesso un secondo parametro imposta la relativa
        #tramite il comando shift sposta indietro i parametri posizionali
        case $1 in
                -d) DESTINATION_DIR="$2"
                        shift 2
                        ;;
                -N) BACKUP_NAME="$2"
                        shift 2
                        ;;
                -m) case $2 in
                        [0-9]*) BACKUP_NUMBER="$2"
                                if [ $BACKUP_NUMBER -1t 2 ]; then
                                         log "max backups < 2" -1
                                shift 2;;
                        *)
                                log "nax backups incorrect" -1
                                ;;
                        esac
                        ;;
                -f) EXCLUDE_FILE="$2"
                        shift 2
                        ;;
                - w)
                        NO_MOUNT="true"
                        shift 2
                #l'opzione per i backup renoti imposta SSH_USER e SSH_HDST: l'opzione -s deve essere
                # user@host tramite cut viene diviso questo paranetro
                -s) SSH_USER='echo $2 | cut -d @ -f 1'
                        if [ -z $SSH_USER ]
                        then
                                log "ssh syntax incorrect: no user" -1
                        fi
                        SSH_HDST='echo $2 | cut -d @ -f 2'
                        if [ -z $SSH_HOST ]
                        then
                                log "ssh syntax incorrect no host" -1
                        fi
                        SSH ENABLE="true"
                        shift 2
                        ;;
                -v)
                        VERBOSE="on"
                        shi ft
                        ;;
```

--) shift; break;;

```
-h) echo "
Utilizzo: $0 device mount_point sourcedir [-d destination_dir]
        [-N backup_nane] [-m max_backups] [-f eclude_file] [-s utente@host] [-w] [-v]
Opzioni:
 -d destination_dir
                        La directory in cui salvare il backup
 -N backup_nane
                        Il none da assegnare al backup
                        Il numero massino di backup
 - m nax_backups
 -f exclude_file
                        exclude file deve esere un file contenete un elenco di file da escludere dal
 -s utente@host
                        indica a BaTBU di prelevare i dati da un host remoto facendo il login come '
                        forza BaTBU a non nontare in ro il file system (sconsigliato)
                        elenca i valori assegnati tranite le opzioni
        exit;;
                *)
                        log "bad options, type $0 -h for help" -1
                        ;;
        esac
done
#controlla che ci siano alneno 3 paranetri
if [ $# != 3 ]
then
        log "Invalid paranters number" -1
fi
#il prino paranetro e' il dispositovo da nontare
MOUNT_DEVICE=$1
#il secondo è il punto di nount
MOUNT_POINT_RW#$2
#il terzo paranetro è la directory sorgente
SOURCE_DIR=$3
if [ "$VERBOSE" = "on" ]
then
        if [ -n "$MOUNT_DEVICE" ]; then
                log "device: $MDUNT_DEVICE" 0
        if [ -n "$MOUNT_POINT_RW ]; then
                log "nountpoint: $MOUNT_POINT_RW 0
        fi
        if [ -n "$SOUCE_DIR" ]; then
                log "source dir: $SOURCE_DIR' 0
        fi
        if [ -n "$DESTINATION_DIR" ]; then
                log "destination dir: $DESTINATION_DIR" 0
        fi
        if [ -n "$BACKUP_NAME" ]; then
                log "backup nane: $BACKUP_NAME" 0
        fi
        if [ -n "$BACKUP_NUMBER" ]; then
```

```
log "max number of backups: $BACKUP_NUMBER" 0
        fi
        if [ -n "$EXCLUDE_FILE" ]; then
                log "exclude file: $EXCLUDE_FILE" 0
        fi
        if [ -n "$NO_MOUNT" ]; then
                log "no nount in ro: $NO_MOUNT" 0
        fi
        if [ -n "$SSH_ENABLE" ]; then
                log "ssh enable: $SSH_ENABLE" 0
                log "ssh user: $SSH_USER" 0
                log "ssh host: $SSH_HOST" 0
        fi
fi
#verifica che l'utente che eseque lo script e' root tramite il comando id -u
#altrimenti notifica l'errore
if [ 'id -u' != 0 ]
then
        log "Mist be root user" -1
fi
#controlla che $MOUNT_DEVICE sia un dispositivo a blocchi (un disco)
if [ ! -b $MOUNT_DEVICE ]
then
        log "$MOUNT_DEVICE is not a valid block device" -1
fi
#se $MDUNT_POINT_RW non e' una directory
if [ ! -d $MOUNT_POINT_RW]
then
        if [ -e $MDUNT POINT RW]
        then
                #Se $MDUNT_POINT_RW esiste genera un errore grave
                log "$MOUNT_POINT_RW is not a directory" -1
        fi
                #altrimenti genera un warning e crea $MDUNT_POINT_RW
                log "$MOUNT_POINT_RW not exist, making..." 1
        nkdir -p -m 755 $MOUNT_POINT_RW
fi
#se $NO_MOUNT vuota non nontare
if [ -z $NO_MOUNT ]
then
        log "nounting $MOUNT_DEVICE on $MOUNT_POINT_RW 0
        #nonta
        nount -o renount, rw $MOUNT_DEVICE $MOUNT_POINT_RW
        #test su valore di ritorno
        if (( $? ))
        then
```

```
log "can't nount $MOUNT_POINT_RW in rw" -1
        fi
fi
#controlla se $MOUNT_DEVICE A nontato in $MOUNT_POINT_RW
if [ -n "$NO_MOUNT" ]
then
        MOUNT_POINT_RW_TEST='nount | grep $MOUNT_DEVICE | cut -d \ -f 3'
        if [ "$MOUNT_POINT_RW != "$MOUNT_POINT_RW_TEST" ]
        then
                log "SMOUNT_DEVICE is not nounted on SMOUNT_POINT_DEVICE" -1
        fi
        RW_TEST='nount | grep $MOUNT_DEVICE | cut -d \ -f6 | cut -d \ ( -f2 | cut -d \) -f 1'
        if [ "$RW_TEST" != "rw" ]
        then
                log "$MOUNT_DEVICE is not nounted in rw node" -1
        fi
fi
#controlla che $SOURCE_DIR sia una directory
#if [ ! -d $SOURCE_DIR ]
#then
        if [ -z $SSH_ENABLE ]
                log "$SOURCE_DIR not is a directory" -1
#
#
        fi
#fi
#controlla che non sia abilitato ssh
if [ ! $SSH_ENABLE ]
then
        #controlla che la $SOURCE_DIR esista e sia una directory
        if [ ! -d $SOURCE_DIR ]
        then
                log "$SOURCE_DIR not is a directory" -1
        fi
fi
#se non è stato impostato un none di backup dai il none di default "BACKUP"
if [ -z "$BACKUP_NAME" ]
then
        BACKUP_NAME=BACKUP
        log "not -N option specified, assuming \"BACKUP\" name" 1
fi
# se $DESTINATION_DIR non e' una directory
if [ ! -d $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/ ]
then
        #se $DESTINATION_DIR esiste
        if [ -e $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/ ]
```

```
then
                #genera un errore fatale
                log "$MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR is not a directory" -1
        fi
                #altrinenti la crea
                log "$MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR not exist, making..." 1
        nkdir -p -m 755 $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR
fi
#se non è impostato il massimo numero di backup utilizza 5 come default
if [ -z "$BACKUP_NUMBER" ]
then
        BACKUP_NUMBER=5
        log "not -m option specified, assuming 5 for maximum backup" 1
fi
#elimina il backup piu' vercchio
if [ -d $MOUNT POINT RW $DESTINATION DIR/$BACKUP NAME, $(($BACKUP NUMBER-1)) ]
then
        log "noving $MDUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. $((BACKUP_NUMBER-1)) to \
                SMDUNT_POINT_RW SDESTINATION_DIR/SBACKUP_NAME. $((BACKUP_NUMBER-1)). delete" 0
        my SMOUNT POINT RW SDESTINATION DIR/SBACKUP NAME. S((SBACKUP NUMBER-1)) \
                SMOUNT POINT RW SDESTINATION DIR/SBACKUP NAME. delete
        log "deleting $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. delete" 0
        rm-rf $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. delete &
fi
#shifto i backup da 2 in poi di una posizione
for i in 'seq 2 SBACKUP NUMBER |sort -r'
do
        #echo $i
        #if [ $i -eq $BACKUP_NUMBER ]
        #then
                break
        #echo "pipp"
        #fi
        iminus=$(($i-1))
        if [ -d $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. $iminus ]
        then
                log "rotating $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. Siminus to \
                SMOUNT POINT RW SDESTINATION DIR/SBACKUP NAME. Si" O
                my $MDUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. $iminus $MDUNT_POINT_RW $DESTINATIO
        fi
done
#creo degli hard link ricorsivamente al backup piu'recente in $MDUNT_POINT_RW\$DESTINATION_DIR/\$BAC
```

if [-d \$MOUNT_POINT_RW \$DESTINATION_DIR/\$BACKUP_NAME. 0]

```
then
        log "copying $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. 0 to \
        $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. "O
        cp -al SMOUNT_POINT_RW SDESTINATION_DIR/SBACKUP_NAME. 0 SMOUNT_POINT_RW SDESTINATION_DIR/SBACK
fi
#tengo conto dei file da escludere
if [ ! -z $EXCLUDE_FILE ]
then
        #se sono impostati dei file da escludere crea l'opzione per rsync
        if [ -f $EXCLUDE_FILE ]
        then
                EXCLUDE_LINE="--exclude-from=\"$EXCLUDE_FILE\""
        else
                log "$EXCLUDE_FILE is not a valid file" 1
        fi
fi
#se ssh e' abilitato crea l'opzione da passare cone parametro a rsync
if [ $SSH_ENABLE ]
then
        SSH_LINE="-e ssh $SSH_USER@$SSH_HD$T:"
fi
log "synking SSSH LINESSOURCE DIR/ to SMOUNT POINT RW SDESTINATION DIR/SBACKUP NAME. 0 excluding SEXC
#sincronizza SMDUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. 0 con la sorgente
#copiando solo le differenze
rsync -va --delete-excluded SEXCLUDE_LINE SSSH_LINESSOURCE_DIR/ SMDUNT_POINT_RW/SDESTINATION_DIR/SBA
#imposta la data di modifica alla data corrente
touch $MOUNT_POINT_RW $DESTINATION_DIR/$BACKUP_NAME. 0
wait
#se non è specificato rinonta in ro
if [ -z $NO_MOUNT ]
then
        log "nounting ro $MDUNT_DEVICE to $MDUNT_POINT_RW 0
        nount -o renount, ro $MOUNT_DEVICE $MOUNT_POINT_RW
        if (( $? ))
        then
                log "Error when nounting ro $MOUNT_POINT_RW -1
        fi
fi
log "Backup done." 0
```

8.1 Appendice A: autenicazione SSH tramite chiave RSA

Per evitare l'interazione con l'utente nella fase di autenticazione sulla macchina remota occorre configurare Open SSH per l'autenticazione con chiavi crittografiche.

La procedura passo passo:

- Generare una coppia RSA: ssh-keygen -t rsa
- In questo modo vengoni generati due file: id_rsa e id_rsa. pub che contengono ciascuno la chiave privata e pubblica
- Sull'host remoto creare nella directory /root/.ssh/ il file authorized_keys2
- Inserire la chiave pubblica nel file (in append) cat id_rsa. pub >> authorized_keys2