Documentation technique sur l'utilisation des sockets

Table des matières

<i>1</i> .	INTRODUCTION	3
<i>2</i> .	PARAMETRES UTILISÉS DANS LES PROCEDURES	4
<i>3</i> .	LES PROCEDURES DE l'INTERFACE	6
3.1.	Renseignement des adresses d'une socket⊡" ☐ dr_socket ☐	6
3.2.	Création d'une socket⊡"h_socket	
3.3.	Association d'une socket à ses adresses□"h_bind "	
3.4.	Demande de connexion□"团_connect□	9
3.5.	Mise en état d'écoute⊡" ☐	
3.6.	Acceptation de connexion (12	
3.7.	Lecture de données sur une socket en mode connecté : "In_reads "	12
3.8.	Ecriture de données sur une socket en mode connecté⊡ " II _writes I '	12
3.9.	Lecture d'une socket en mode non connecté⊡ "团_recvfrom 🗹	13
3.10.	Ecriture sur une socket en mode non connecté⊡ "☐_sendto☐	
3.11.	Désallocation d'une socket⊡ "□n_close□	14
3.12.	Fermeture d'une socket⊡" I _shutdown□	15
4. CLIENT - SERVEUR⊡algorithmes de programmation		
4.1.	Modes de communication	
4.2.	Types de serveurs	16
4.3.	Serveur itératif	16
	.1. Mode connecté.2. Mode déconnecté	16
	erveur parallèle	
	.1. Mode connecté	19 19
	.2. Mode déconnecté	
4.5.	Cas multi-clients	
ANNEXES		22
PROCEDURES SECONDAIRES RELATIVES AUX SOCKETS		22
	PELS CONCERNANT LES CRÉATIONS DE PROCESSUS ET LEURS CHRONISATIONS DANS UNIX	26
	ÉRATION D'EXÉCUTABLE	
	CÉDURES DE CESTION DU SON SUR LES STATIONS SUN	 28

1. INTRODUCTION

L'interface d'accès au réseau que nous utiliserons s'appelle les Sockets. L'interface socket d'accès au transport Internet a été développée dans la version BSD du système Unix (Berkeley Sofware Distribution) sous l'impulsion de l'Advanced Research Project Agency (ARPA) à l'université de Californie à Berkeley. Elle est de fait au cours des années devenue un standard de communication dans le monde Unix et donc dans le monde des stations de travail. En fait les architectes de Berkeley en définissant les sockets ont choisi d'offrir une interface qui permette d'accéder non seulement au transport d'Internet, mais également à des à des communications utilisant d'autres protocoles. Les primitives disponibles sur les sockets permettent au programmeur de spécifier le type de service qu'il demande plutôt que le nom d'un protocole spécifique qu'il désire utiliser.

Pour vous simplifier le travail (programmation de la gestion des erreurs, des aides à la mise au point ...), pour chaque procédure de l'interface a été développé une procédure que vous pourrez utiliser.

Ainsi, chaque procédure à votre disposition (voir fon.h)

- encapsule une primitive UNIX en conservant la même sémantique⊡la procédure de nom *h_ primitive()* encapsule la procédure Unix de nom *primitive()* (sauf adr_socket).
- réalise les manipulations de données fastidieuses.
- réalise des contrôles sur les paramètres et rend des messages d'erreur.
- permet d'obtenir avec une option de compilation (voir makefile) des traces à l'exécution des primitives

* Le concept de socket

Un *socket* est un point d'accès a un service de communication qui peut être réalisé par différentes familles¹ de protocole. Il est créé dynamiquement par un processus et est désigné par ce processus par un nom local qui est l'index de son descripteur dans la table des descripteurs du processus.

Lorsque l'on crée un socket, on doit préciser la famille de protocoles de communication que l'on désire utiliser, ainsi que la type de service que l'on veut obtenir.

TP réseaux: Documentation sur les Sockets

On dit également domaine, on parle ainsi du domaine Internet, du domaine ISO etc...

2. PARAMETRES UTILISÉS DANS LES PROCEDURES

Ces paramètres apparaissent dans les différentes procédures. Pour chacun d'eux, nous donnons la signification, le type en C et les différentes valeurs qu'il peut prendre.

• <u>Le domaine d'utilisation</u> (int domaine)


Il indique la famille de protocoles de communication⊡ pour TCP/IP, il prendra la valeur **AF_INET**.

• <u>Le mode de communication</u> (int mode)

C'est un entier qui représente le type de protocole transport utilisé sur une socket⊡

- mode connecté⊡ **SOCK_STREAM** (TCP⊡ flot d'octets)
- mode non connecté⊡SOCK_DGRAM (UDP⊡datagrammes)
- <u>L'identificateur de socket (int num_soc)</u>

L'ensemble des points d'accès aux diverses communications en cours pour un processus donné est accessible à travers un tableau de pointeurs de descripteurs. Chacun de ces descripteurs de Socket contient les différents paramètres propres à une communication⊡mode de communication, adresses IP source et destination ...



Les primitives de l'interface manipulent l'indice dans ce tableau pour faire référence à un point d'accès donné, cet indice est l'identificateur de socket.

Remarque L'identificateur de socket de valeur nulle correspond au clavier et peut être utilisé de la même manière que toutes les autres sockets.

• Les adresses socket (struct sockaddr_in *p_adr_socket)

Le couple d'adresses (@IP, numéro de port) permet d'identifier la socket au niveau réseau INTERNET. Ce couple sera appelé par la suite <u>adresse socket</u>. Ce couple (@IP, numéro de port) doit être contenu dans une structure *sockaddr_in*. (dans le cas particulier d'Internet) qui sera passée en paramètre aux différentes procédures de l'interface \subseteq




Figure: structure d'adresses d'une socket

La convention de notation des différents pointeurs de cette structure sera⊡

```
p_adr_client pointeur sur l'adresse socket du processus client p_adr_distant pointeur sur l'adresse socket du processus distant p_adr_local pointeur sur l'adresse socket du processus local
```

Remarque ■ Vous n'aurez normalement pas à manipuler directement cette structure, une procédure d'instanciation est à votre disposition pour cela (voir adr_socket plus loin).

• *name* (char *name)

C'est une chaîne de caractère correspondant à un nom de machine (alias de @IP dans le fichier /etc/hosts). Pour une utilisation sans modification du fichier /etc/hosts, on pourra passer ce type de paramètre sous la forme adresse IP en décimale (ex: 192.0.0.11).

• *service* (char *service)

C'est le nom du service (alias du n° de port dans /etc/services)⊡ il s'agit d'une chaîne de caractères qui identifie le numéro de port. Pour une utilisation sans modification du fichier

/etc/services, on pourra passer ce type de paramètre sous la forme numéro de port en décimal (ex□"□234□).

3. LES PROCEDURES DE l'INTERFACE

3.1. Renseignement des adresses d'une socket□" \(\overline{\text{\sigma}} dr_{\text{socket}} \overline{\text{\sigma}} \)

Cette procédure est spécifique à la boîte à outils, il n'y a pas de primitive UNIX équivalente. Elle permet d'affecter les différents champs d'un descripteur d'adresse de socket (structure sockaddr_in) avant que celui-ci soit passé à différentes procédures (bind, sendto, connect).

void adr_socket (service, name, protocole, p_adr_socket, type_proc)

```
char *service | /* nom du service lié au port socket à renseigner */
char *name | /* chaine de caractère correspondant à une adresse IP, soit figurant
dans le fichier /etc/hosts soit sous la forme décimal pointé (« 192.0.0.1 */
char *protocole | /* protocole de communication */
struct sockaddr_in *p_adr_socket | /* pointeur sur les adresses socket à renseigner
*/
int type_proc | /* type du processus local CLIENT ou SERVEUR ) */
```

Cette procédure renseigne les adresses de la socket (@IP, port) à partir

- du nom du service : nom dans /etc/services ou numéro de port en décimal
- du nom: nom dans /etc/hosts ou @ IP en décimal pointé
- du protocole de la socket : «□dp□ ou «□cp□
- Le type du processus : CLIENT ou SERVEUR qui va utiliser localement cette socket est nécessaire. Dans le cas d'un programme client (resp. serveur) ce sera CLIENT (resp. SERVEUR) pour toutes les structures manipulées. (voir source de **fon.c** pour plus de détails).

La structure sockaddr_in se présente comme suit⊡

Elle est en fait la forme particulière d'un champs de la structure plus générale **sockaddr** qui est prévue pour différentes familles de protocole et d'adresse.

Dans le cas d'un processus client, on peut laisser le choix de numéro de port au système (allocation dynamique) qui gère l'affectation de ces numéros, il faut alors donner la valeur «DDI au numéro de port.


Si l'on veut récupérer le nom de la machine sur laquelle s'exécute le programme, on peut utiliser la procédure **gethostname** (voir plus loin sur l'utilisation de cette procédure).

```
Exemple: gethostname (myname, lg); adr_socket ("IIII, myname, "IIIIdpII, p_adr_socket, CLIENT);
```

Dans le cas d'un processus serveur, le port du service ne doit pas changer afin d'être toujours connu par les clients potentiels. Il doit donc être défini une fois pour toute par le processus serveur. Dans ce cas la machine doit être accessible sur tous les réseaux auxquels elle est directement reliée (cas de plusieurs interfaces physiques) 🗆 la socket est donc définie pour l'ensemble des @IP de la machine serveur. Dans ce cas, l'adresse IP est définie de façon particulière par le processus serveur (paramètre $type_proc = SERVEUR)$ Ça Le paramètre name n'est alors pas pris en compte.

Exemple: adr_socket ("\$\square\$111\$\square\$, myname, "\$\square\$dp\$\square\$, p_adr_socket, SERVEUR);

La figure suivante donne l'affectation des différentes plages de numéros de port. (on peut avoir la liste des connexions (adresses Internet et ports) ouvertes sur une machine par la commande **netstat -an**).



TP réseaux: Documentation sur les Sockets

3.2. Création d'une socket □"h_socket

int **h_socket** (domaine, mode)

```
int domaine□ /* AF_INET */
int mode□ /* SOCK_STREAM ou SOCK_DGRAM */
```

Cette procédure crée une nouvelle structure de données de socket, et une nouvelle entrée dans la table des descripteurs, qui pointe sur cette structure.

Elle retourne l'entier qui est l'identificateur de la nouvelle socket. Il correspond à l'indice dans le tableau des pointeurs de descripteurs de socket.

Les adresses de la socket locale ne sont pas instanciées. A ce stade, la socket n'est donc pas identifiée au niveau du réseau. En particulier, les adresses de la socket distante ne sont pas renseignées 🗆 la communication n'est donc pas encore définie.

Ces adresses seront renseignées ultérieurement, par l'appel d'autres fonctions ("TONNECTE, L'IBINDE,).




Figure: Structure de données créée par la procédure h socket.

3.3. Association d'une socket à ses adresses \square "h_bind" \square

```
void h_bind (num_soc, p_adr_local)

int num_soc

/* n° de socket */

struct sockaddr_in *p_adr_local

/* adresses (locales) de la socket (locale) */
```

Le **BIND** réalise l'instanciation des adresses locales dans le descripteur de socket dont l'identificateur lui est passé en paramètre.




Figure : la procédure h_bind

3.4. Demande de connexion \(\begin{align*} \omega \begin{align*}

```
void h_connect (num_soc, p_adr_distant)

int num_soc

/* n° de socket */

struct sockaddr_in *p_adr_distant□/* adresses de la socket distante */
```

Cette procédure est utilisée dans les applications clients qui fonctionnent en mode connecté. Elle réalise la connexion TCP entre la socket d'identificateur num_sock d'un processus client et une socket d'un processus serveur dont l'adresse est fournie par $p_adr_distant$..

Il faut donc que le serveur soit en attente de connexion. Elle effectue l'instanciation de l'adresse distante dans la socket locale avec les paramètres fournis.

Remarque Dans le cas de TCP (l'interface socket peut servir à d'autres protocoles), l'instanciation de l'adresse locale est faite automatiquement avec l'adresse de la machine locale et le bind est donc inutile. Pour avoir une version "Istandard ☐ il est donc recommandé d'effectuer le bind dans tous les cas.




Figure: la procédure h_connect

3.5. Mise en état d'écoute⊡" ☐ _liste n□

```
void h_listen(num_soc, nb_req_att)

int num_soc□ /* n° de socket */
int nb_req_att□ /* nombre maximum de requêtes en attente */
```

Cette procédure est utilisée en mode connecté pour mettre la socket du serveur en état d'écoute de demandes de connexion des clients, et elle est dite passive. Les demandes de connexion sont mises en file d'attente, et *nb_req_att* est le nombre maximum de requêtes qui peuvent être mises en attente de traitement.

Cette procédure n'est pas bloquante et les réceptions des demandes de connexion se feront en parallèle avec le reste du programme.

La figure suivante résume les conséquences au niveau du réseau des procédures h_connect et h_listen□




Figure: Etablissement d'une connexion TCP grâce à h_connect et h_listen

Le h_connect provoque au niveau de l'interface du réseau un *(T)connect.request* (service TCP).

Du coté du serveur le (T) connect.indication arrive à l'API qui si un h_listen est présent sur cette socket génère un (T) connect.response au niveau du service TCP. La mémorisation dans une liste d'attente de la demande de connexion TCP se fera au moment de l'ouverture définitive de la connexion (réception du (T) Ack.indication). A l'arrivée, côté client du (T) connect.confirm la connexion est supposée établie et un dernier acquittement est envoyé pour finir l'ouverture de connexion TCP. Dans le cas d'une impossibilité d'ouverture de connexion TCP, un code d'erreur est retourné par h_connect..

Remarque⊡il peut y avoir des réceptions de données côté serveur alors que la connexion n'a pas encore été acceptée au niveau de l'application (voir procédure accept plus loin).

3.6. Acceptation de connexion□"☐_accept☐

int **h_accept** (num_soc, p_adr_client)

```
int num_soc; /* n° de socket */
struct sockadrr_in *p_adr_client; /* adresses (port, @IP) du distant (client) */
```

Elle est utilisée en mode connecté par le processus serveur pour accepter une demande de connexion qui a été faite par un processus client. Elle retourne le descripteur d'une nouvelle

socket qui sera utilisée par le processus serveur pour l'échange des données avec le processus client⊡

- la socket initiale du processus serveur est utilisée pour recevoir les demandes de connexion des processus clients
- pour chaque connexion acceptée avec un processus client, une nouvelle socket est créée pour l'échange des données.

S'il n'y a aucune demande de connexion dans la file d'attente, "Except de est bloquant de il attend une demande de connexion pour réaliser la connexion qui lui est demandée.

3.7. Lecture de données sur une socket en mode connecté ☐ "☐ _reads "☐

int **h_reads** (num_soc, tampon, nb_octets)

```
int num_soc☐ /* n° de socket */
char *tampon☐ /* pointeur sur les données reçues par le processus */
int nb_octets☐ /* nb octets du tampon */
```

Cette procédure est utilisée en mode connecté par les processus applicatifs pour récupérer les octets transmis par TCP au niveau du port de la socket.

Cette procédure effectue autant d'appels que nécessaire à la primitive UNIX "Fead" et retourne le nombre d'octets réellement lus. *nb_octets* indique le nombre d'octets que l'on veut recevoir dans la chaîne *tampon*. Elle fonctionne donc avec les mêmes particularités que le read sur fichier standard Unix (idem pour le write).

Si le buffer de réception du port de la socket est vide, le " tead cante est bloquant cante il attend que le buffer soit remplis (par TCP) pour pouvoir réaliser la lecture demandée. La procédure **h_reads** effectuant plusieurs appels à *read*, elle est aussi bloquante tant que le nombre de caractères spécifié n'est pas arrivé.

3.8. Ecriture de données sur une socket en mode connecté ☐ " ☐ writes ☐

int **h_writes** (num_soc, tampon, nb_octets)

Cette procédure est utilisée en mode connecté par les processus applicatifs pour envoyer des octets à travers une socket donnée. Cette procédure effectue autant d'appels que nécessaire à la primitive UNIX "write" et elle retourne le nombre d'octets effectivement écrits.

Si le buffer d'émission (géré par le système) du port de la socket est plein, le "Ivrite est bloquant il attend que le buffer se vide pour pouvoir réaliser l'écriture demandée. La procédure **h_writes** effectuant plusieurs appels à write peut de la même façon être bloquante.

nb_octets indique le nombre d'octets que l'on veut envoyer, contenus dans la chaîne tampon□

PROCESSUS CLIENT A.P.I. réseau A.P.I. h_writes bloquage fin h_writes (données écrites) (T)data.indication bloquage fin h_reads (données lues)

Figure: Echange de données

"□ rite ☐ génère une transmission de données ((T)data.request au niveau des services TCP)

"□ rite□ est bloquant si, et tant que le buffer d'émission de TCP est plein.

"read□ lit le buffer de réception TCP de la socket. "read□ est bloquant si, et tant que celui-ci est vide.

"Tead est débloqué à la réception d'un '(T)data.indication' par l'A.P.I.

"Send" (respectivement "Fecv") est identique à "Svrite" (respectivement "Fead"), dans son fonctionnement, il a seulement un argument supplémentaire d'options, qui permet par exemple d'envoyer une donnée prioritaire.

3.9. Lecture d'une socket en mode non connecté⊡ "□ recvfrom□

int **h_recvfrom** (num_soc, tampon, nb_octets, p_adr_distant)

```
int num_soc☐ /* n° de socket */
char *tampon☐ /* pointeur sur les données reçues par le processus */
int nb_octets☐ /* nombre d'octets reçus = nb octets du tampon */
struct sockaddr_in *p_adr_distant☐ /* pointeur sur adresses socket distante */
```

Elle est utilisée en mode déconnecté, de la même façon que le "Fead". Elle retourne le nombre d'octets effectivement reçus, ou un résultat négatif en cas d'erreur.

Contrairement au read qui fonctionne en mode connecté et donc pour une connexion donnée, cette procédure permet de connaître les adresses de la socket distante, pour lui répondre éventuellement. Pour cela elle instancie le paramètre $p_adr_distant$.

3.10. Ecriture sur une socket en mode non connecté⊡ "□ se ndto□

```
int h_sendto (num_soc, tampon, nb_octets, p_adr_distant)

int num_soc; /* n° de socket */
    char *tampon; /* pointeur sur les données reçues par le processus */
    int nb_octets; /* nombre d'octets à envoyer = nb octets du tampon */
    struct sockaddr_in *p_adr_distant;

/* pointeur sur adresses socket distante */
```

Elle est utilisée en mode déconnecté, de la même façon que le "Dirite L'. Elle retourne le nombre d'octets effectivement émis, ou un résultat négatif en cas d'erreur.

 $p_adr_distant$ indique les adresses de la socket distante vers laquelle les données sont émises ces adresses socket doivent être renseignées avant le " \square endto \square ". On peut utiliser la procédure adr_socket précédemment vue.

3.11. Désallocation d'une socket□"□*l_close*□

```
void h_close(num_soc)

int num soc□ /* n° de socket */
```

Cette fermeture en cas de mode connecté assure que les messages en attente d'émission seront correctement envoyés. Puis elle désalloue et supprime la srtucture de donnée associée à la socket. Cette procédure n'est pas bloquante, c'est à dire que l'utilisateur retrouve la main toute de suite (avant l'envoi d'éventuels messages en attente d'émission).

Au niveau du réseau une demande de déconnexion est envoyé à la couche transport distante, qui ferme la connexion dans un sens. Pour fermer une connexion TCP dans les deux sens il faut donc deux "dosed, un à chaque extrémité de la connexion.

En pratique, une socket peut être partagée par plusieurs processus dans ce cas, si n processus partagent la socket, il faut n "dosed pour supprimer la socket. C'est le nième "dosed qui réalise la désallocation de la socket.

3.12. Fermeture d'une socket⊡" ☐ shutdown ☐

```
void h_shutdown(num_soc, sens)
```

Cette procédure permet de moduler la fermeture complète d'une socket. Elle ferme la socket seulement dans le sens indiqué par *sens*.. La fermeture de la socket est brutale, il y a perte immédiate des données en attente d'émission ou de réception dans le buffer concerné.

Par exemple la fermeture de la socket dans le *sens sortie* stoppe l'envoi de requêtes et envoie au processus serveur distant un 'EOF' qui indique la fin des requêtes. Après avoir lu cet EOF, le processus serveur peut donc envoyer les dernières réponses au processus client, puis

fermer la connexion d'échange des données avec celui-ci (par un shutdown dans le sens sorties aussi).

Elle permet aussi de rendre une socket mono-directionnelle et de l'utiliser comme flot d'entrée ou comme flot de sortie.

4. CLIENT - SERVEUR algorithmes de programmation

4.1. Modes de communication

Comme nous l'avons vu, il existe deux modes de communication client/serveur

- le mode connecté protocole de transport TCP
- le mode non connecté⊡ protocole de transport UDP

Le mode connecté sera utilisé pour des échanges de données fiables (mise à jour d'une base de données par exemple) et pour des échanges de type 'flux d'octets' (échanges de gros fichiers par exemple).

Le mode déconnecté est utilisé pour des échanges de messages courts, dont le contenu peut être facilement contrôlé par les processus applicatifs avant d'être traité. Il s'agit d'échanges de données non sensibles aux pertes, que l'on peut facilement répéter, où les erreurs non détectées ne génèrent pas d'incohérences, ni de catastrophes.

4.2. Types de serveurs


Deux types de serveur pourront être utilisés⊡

- le serveur itératifule processus applicatif traite lui-même toutes les requêtes, les unes après les autres. Ce type de serveur présente de forts risques d'engorgement, surtout en mode connecté. (on peut supposer que les réponses sont courtes et traitées rapidement dans le cas du mode non connecté).
- le serveur parallèle, ou à accès concurrent Il sous-traite à des processus fils (lancés en parallèle) chacune des requêtes. Ce type de serveur est plus employé en mode connecté, car il offre de meilleures performances (temps de réponse plus réguliers). Par contre, son utilisation en mode déconnecté est discutable, car les traitements et réponses aux requêtes sont à priori plus courts et ne justifient pas le coût de gestion des processus fils et de leur évolution en parallèle.

4.3. Serveur itératif

Voici les algorithmes de bases écrits à partir des procédures de la boite à outils dans le cas d'un seul client avec un traitement itératif du serveur.


4.3.1. Mode connecté



procédure : non bloquante
procédure : peut être bloquante

Figure: Algorithmes client et serveur itératif, en mode connecté (un seul client par serveur)

4.3.2. Mode déconnecté




procédure: non bloquante
procédure : peut être bloquante

Figure: Algorithmes client et serveur itératif, en mode non connecté

4.4. Serveur parallèle

4.4.1. Mode connecté



4.4.2. Mode déconnecté

On peut très facilement déduire ce cas du précédent.

4.5. Cas multi-clients

En mode déconnecté les requêtes étant traitée individuellement sur une seule socket, on peut se ramener soit au cas "In seul clientII, soit générer «In la mainII la nouvelle socket (créer par le accept dans le cas du mode connecté).

On peut donc ensuite dans les deux cas connecté ou non connecté, soit lancer des processus fils s'occupant des dialogues avec chaque client, soit gérer un ensemble de requête sur différentes sockets dans le même processus.

Pour ce dernier cas, voici les primitives permettant de gérer un ensemble de sockets (qui sont assimilées à des descripteurs de fichiers).

fd_set□ type C définissant un ensemble de descripteurs de fichier (ou de socket)

FD ZERO (fd set *set))

permet la remise à vide d'un ensemble de socket.

FD SET (int idsocket, fd set *set)

ajoute l'identificateur de socket idsocket à l'ensemble set.

FD_CLR (int idsocket, fd_set *set)⊡

supprime l'identificateur de socket idsocket de l'ensemble set.

FD ISSET (int idsocket, fd set *set)

retourne 1 si l'identificateur de socket idsocket appartient à l'ensemble set.

int select (int maxfdpl, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout)

Supprime de l'ensemble de socket readfds les sockets qui ne sont pas en attente de lecture (dont le buffer de lecture est vide).

maxfdpl contient l'identificateur de socket maximum qui sera testé lors du select.

La fonction C **getdtablesize**() permet d'obtenir ce descripteur maximum.

Les trois autres paramètres ne nous serviront pas ici et seront forcés à zéro.

Remarque : l'utilisation de ces fonctions et types nécessite l'inclusion du fichier <sys/types.h>

```
main ()
fd_set set, setbis□
int idsock1, idsock2, maxsock□
        FD\_ZERO(\&set) \Box
        maxsock = \square etdtablesize() \square
        FD_SET(idsock1, &set)\pi /* ajout de idsock1 à l'ensemble set */
        FD_SET(idsock2, &set) [] /* ajout de idsock2 à l'ensemble set */
        bcopy ((char*) &set, (char*) &setbis, sizeof(setbis))□
        /* copie de l'ensemble set dans setbis */
        select (maxsock, \&set, 0, 0, 0)
        if (FD_ISSET(idsock1, &set)) /* Test si idsock1 appartient à l'ensemble set */
if(FD\_ISSET(idsock2, \&set))
```

ANNEXES

PROCEDURES SECONDAIRES RELATIVES AUX SOCKETS

Vous n'aurez normalement pas besoin d'utiliser ces procédures, elles sont utilisées dans la procédure (addr_socket) d'instantiation de la structure sock_addr_in (voir fon.c).

• GESTION des ADRESSES IP

La procédure suivante permet de récupérer le nom (alias de l'adresse internet) de la machine locale. Elle peut être utiliser pour renseigner l'adresse locale dans la structure **sockaddr_in** avant un bind.

int gethostname (char *nom_hote, int longueur_nom)

```
Exemple:

char myname[MAXHOSTNAMELEN +1];

/* MAXHOSTNAMELEN est une constante predefinie*/

gethostname(myname, MAXHOSTNAMELEN);
```

La procédure suivante permet de récupérer la valeur numérique correspondant à l'adresse IP à partir de l'adresse sous forme de nom existant dans le fichier /etc/hosts \subseteq

struct hostent *gethostbyname (char *nom_hote)

```
struct hostent {

char *h_name; /* nom du service */

char **h_aliases; /* liste des alias */

int h_addrtype; /* type de famille de protocole */

int h_length; /* longueur de l'adresse en octets */

char **h_addr_list; /* liste des adresses */

}
```

0 <=> échec de la recherche

Dans le cas de la famille de protocoles Internet on aura⊡

```
h_addr_type = AF_INET (famille AF_INET)
h_length = 4 (adresse sur 4 octets)

@IP = h_addr_list [0]
```

Si l'adresse IP est donné sous forme "décimale pointéed (exelle 192.0.0.1d) la procédure suivante permet de récupérer la valeur numériqued

```
unsigned long inet_addr ( char *adr_ip )
```

0 <=> échec de la recherche

• GESTION des PROTOCOLES

La primitive suivante permet de déterminer la valeur numérique correspondant à un protocole donné⊡

struct protoent *getprotobyname (char *nom_hote)

```
struct protoent {

char *p_name[] /* nom du protocole */

char **p_aliases[] /* liste des alias */

int p_proto[] /* protocole transport */

}
```

0 <=> échec de la recherche

GESTION des NUMEROS de PORT

Les services standards tels que "Inaili, "Inpi,... ont des numéros de ports réservés (voir le fichier /etc/services) qui peuvent être déterminés en utilisant la primitive suivante.

```
servent *getservbyname ( char *service, char *protocole )
```

```
struct servent {

char *s_name; /* nom du service */

char **s_aliases; /* liste des alias */

int s_port; /* numéro de port */

char *s_proto; /* protocole utilisé */
}
```

0 <=> échec de la recherche

RECUPERATION DES ADRESSES DE LA SOCKET LOCALE

Cette procédure permet de récupérer les adresses locales de la socket donnée en paramètre en cas d'allocation dynamique.

```
int getsockname ( int socket, struct sockaddr_in *name, int *namelen )

1 <=> échec de la recherche
```

ATTENTION : le paramètre namelen est un paramètre «☐onnée/résultat☑.

RECUPERATION DES ADRESSES DE LA SOCKET DISTANTE

Cette procédure permet de récupérer les adresses socket du processus distant connecté à la socket donnée en paramètre.


```
int getpeername ( int socket, struct sockaddr_in *name, int *namelen )

1 <=> échec de la recherche
```

• REPRESENTATION DES ENTIERS (réseau / machine)

ATTENTION LE Les représentations des valeurs des entiers sur plusieurs octets diffèrent d'un ordinateur à l'autre (poids forts en premier ou en dernier). TCP/IP a choisi de passer les poids forts en dernier (comme XNS et SNA) et chaque constructeur livre, avec sa version de système d'exploitation, les procédures de transformation de format dont l'emploi garantit la portabilité des applications.

Il existe quatre procédures qui permettent de passer de la représentation machine à la représentation réseau pour les différents types entiers



Par exemple, 🖾 htons 🖾 permet de passer de la machine (host) vers (to) le réseau (netware) pour un entier court (short).


Ainsi par exemple, les deux octets correspondant au paramètre *s_port* de la procédure *getservbyname* sont dans l'ordre réseau et il faudra les remettre dans l'ordre machine avec la primitive *ntohs*.

RAPPELS CONCERNANT LES CREATIONS DE PROCESSUS ET LEURS SYNCHRONISATIONS DANS UNIX

Pour créer un processus à partir d'un autre processus, on utilise la primitive *fork()* d'UNIX. Le processus créé est appelé "Processus fils", vis à vis du processus initial appelé "Processus père".

Le contexte de ce nouveau processus est créé par duplication du contexte du processus père, c'est à dire qu'il possède le même code exécutable et les mêmes variables (en particulier les descripteurs des sockets) dans une zone mémoire séparée. Son exécution démarre au point même où s'est réalisé le fork(). Le processus père se distingue du processus fils par son identifiant ou PID, dont la valeur est zéro (0) pour le processus fils.

Voici un exemple de code et son exécution dans le temps⊡



Les deux processus fonctionnent de façon indépendante. Si l'on souhaite à un moment donné, que le père attende la fin d'exécution du fils, il faudra le synchroniser par la primitive UNIX wait().

Il faut bien avoir en tête qu'il se passe la même chose avec les descripteurs de sockets⊡

• le père crée un processus fils après "TACCEPTT il possède à ce moment-là au moins 2 sockets il la socket passive et la socket de connexion au client

• le processus fils hérite donc des 2 sockets du père au moment du fork()

Il faut donc, après le fork()⊡

- dans le cas du fils fermer la socket passive, parce qu'il ne s'en sert pas. Il conserve la socket de connexion au client, pour gérer les échanges de données avec celui-ci.
- dans le cas du père, fermer la socket de connexion au client, puisqu'il ne s'en sert pas.

Sans entrer dans les détails, signalons également que pour éviter les processus 'zombies', il faut que le processus serveur (père) ignore le signal SIGCHLD que lui fait le processus fils à sa mort⊡ce qui s'écrit en début de programme par *signal* (*SIGCHLD*, *SIG_IGN*)□

GENERATION D'EXECUTABLE

Tous les fichiers de prototypage nécessaires sont inclus dans le fichier **fon.h**, qui contient aussi le prototype de toutes les fonctions décrites ci-dessus. Il faudra donc inclure ce fichier en en-tête des programmes application client et serveur (#include "ffon.h L"). Le corps des fonctions se trouve dans le fichier **fon.c**. Fichier qu'il est donc nécessaire de compiler et lier avec chacune des applications (voir le makefile qui vous est fourni).

EXEMPLE DE MAKEFILEO

```
OBJ2 = fon.o serveur.o

OBJ2 = fon.o client.o

fon.o□ fon.h fon.c

gcc -DDEBUG -c fon.c

serveur.o□fon.h serveur.c

gcc -c serveur.c

client.o□ fon.h client.c

gcc -c client.c

serveur□ {OBJ1}

gcc {OBJ1} -o serveur -lsocket -lnsl

client□ {OBJ2}

gcc {OBJ2} -o client -lsocket -lnsl
```

PROCEDURES DE GESTION DU SON SUR LES STATIONS SUN

Les stations que vous utilisez sont équipées d'une **carte son** et d'un **driver UNIX** pour les piloter. L'interface physique de sortie son est intégrée à la machine, c'est un haut-parleur. L'interface physique d'entrée étant externe, il s'agit d'un petit micro que l'on connecte à la prise mini-jack en face arrière de la station (attention, il est muni d'un petit **bouton ON/OFF**).

OUTILS AUDIO INTERACTIFS

Parmi les outils fournis en standard par le constructeur, on trouve un utilitaire interactif d'emploi du driver SON, **AudioTool**. Sous openwindows cliquez sur le bouton de droite de la souris et accédez, par l'option "program", à l'outil audio tool. La fenêtre comporte des boutons de type magnétophone (Ecoute, Enregistrement, Stop, Avance avant et arrière).

FICHIERS SON

En outre, il est possible de stocker sous forme binaire le son enregistré dans un fichier (extension .au). Fichier manipulé comme tout autre fichier UNIX par les primitives de lecture / écriture.

INTEGRATION A UNE APPLICATION C

Il est possible d'envoyer du son sur le haut-parleur ou d'enregistrer du son depuis le micro grâce au primitive read et write classique sur le fichier /dev/audio (pour plus d'information faire man audio). Attention plusieurs processus ne peuvent pas ouvrir en même temps et dans le même sens (lecture ou écriture) ce fichier.

Voici un petit exemple de programme d'enregistrement et d'écoute (voir le fichier essaison.c qui vous est fourni)⊡

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/uio.h>
#include <sys/fcntl.h>
#define TAILLE_BUF 80500
/* taille du buffer de son numérise correspond a 10 secondes */
/* 1 seconde de son est équivalent à 8 Koctets */
main()
{
           char buf [TAILLE_BUF] /* Buffer de son numérisé */
           int taille_enr, taille_joue□
                                                                                                                         /* descripteur de fichier */
           int fsp□
/* Ouverture en lecture de /dev/audio */
/* l'enregistrement commence des l'ouverture */
fsp=open ("Idev/audioII, O_RDONLY)[]
/* Récupération dans buf du son enregistre */
taille_enr= read (fsp, buf, TAILLE_BUF).
printf ("E/d octets ont ete enregistrés\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\overline\n\ov
/* fermeture du fichier */
close (fsp)
/* Ouverture en écriture de /dev/audio */
/* l'enregistrement commence des l'ouverture */
fsp=open ("Idev/audioII, O_WRONLY)[]
/* Envoie du contenu de buf sur le haut-parleur */
taille_joue= write (fsp, buf, TAILLE_BUF).
printf ("Dod octets ont ete auditionnes \n\overline{\sigma}, taille_joue)\overline{\sigma}
/* fermeture du fichier */
close(fsp)
```

RESUME DES PROCEDURES DE LA BOITE A OUTILS

Elles sont différenciées des primitives UNIX par un préfixe (**h**_ pour highlevel). Notez bien pour les fonctions de lecture et écriture le s final qui indique clairement plusieurs appels de la primitive UNIX associée.

EXEMPLE

h_socket qui encapsule un appel socket

h_writes qui encapsule plusieurs appels write

Une exception toutefois, la fonction adr_socket qui permet d'alléger la programmation□

ADR_SOCKET

void adr socket (char *service, char *name, char

*protocole,

struct sockaddr_in *p_adr_socket, int type)

Renseigne les différents champs de la structure d'adresses pointée par p_adr_socket, en fonction des paramètres service, name, protocole et du type d'application (constantes prédéfinies CLIENT ou SERVEUR) 🗓

char *bip_bip = "\(\mathbb{\mathbb{D}}\)222\(\mathbb{D}\)

int num_socket 🗇

struct sockaddr_in adr_interne 🖸

struct sockaddr_in adr_distante□

adr_socket (bip_bip, "frege "D" Tep D, &adr_interne, CLIENT) D

adr_socket («□111□, "boole "□"□cp□, &adr_distante, CLIENT)□

H_SOCKET

int h_socket(int domaine, int mode)

Réserve un descripteur socket pour un mode de transmission et une famille de protocoles.

int num_socket

num_socket = h_socket (AF_INET, SOCK_STREAM)

H_BIND

void h_bind (int num_soc, struct sockaddr_in *p_adr_local)

Définit un point d'accès (@IP, numéro de port) local pour la socket.

int num_socket□

struct sockaddr_in adr_locale.

h_bind (num_socket, &adr_locale)□

H_CONNECT

void h_connect (int num_soc, struct sockaddr_in *p_adr_distant)

Utilisée côté client, en mode connecté, ouvre une connexion entre la socket locale (num_sock) et la socket serveur distante (référencée par la structure sockaddr_in que pointe p_adr_distant).

EXEMPLE

int num_socket

struct sockaddr_in adr_serv□

h_connect (num_socket, &adr_serv) 🖵

H_LISTEN

void h_listen(int num_soc, int nb_req_att)

Utilisée côté serveur, en mode connecté, place le processus en attente de connexion d'un client. Définit la taille de la file d'attente, c'est-à-dire le nombre maximum de requêtes client qui peuvent être stockées en attente de traitement.

EXEMPLE

int num_socket

int $nb_requetes = 6\Box$

h_listen (num_socket, nb_requetes)

H_ACCEPT

int h_accept (int num_soc, struct sockaddr_in *p_adr_client)

Utilisée côté serveur, en mode connecté. Accepte, sur la socket (qui était en écoute) , la connexion d'un client et alloue à cette connexion une nouvelle socket qui supportera tous les échanges. Retourne l'identité du client (sockaddr_in que pointe p_adr_client) qui pourra être traitée par l'application, si aucun traitement n'est envisagé utiliser la constante prédéfinie TOUT CLIENT .

int num_socket

h_accept (num_socket, TOUT_CLIENT) [7]

H_READS

int h_reads (int num_soc, char *tampon, int nb_octets)

Transfert les octets du buffer réception socket vers le tampon du processus applicatif jusqu'à détection d'une fin de transfert ou atteinte de la capacité du buffer. Utilisé en mode connecté, elle est bloquante tant que le buffer de réception socket est vide. Retourne le nombre de caractères effectivement reçus.

int taille, num_socket

char *message

message = (char *) malloc (taille, sizeof (char))

lg_message = h_reads (num_socket, message, taille)

H_WRITES

int h_writes (int num_soc, char *tampon, int nb_octets)

Utilisée en mode connecté. Bloquante tant que le buffer d'émission socket est plein. Transfert le nombre d'octets spécifié du tampon vers le buffer réception socket. Retourne le nombre de caractères effectivement émis.

```
int taille, lg_message, num_socket;

char *message;

message = ( char * ) malloc ( taille, sizeof (char) );

h_writes (num_socket, message, lg_message);
```

H_RECVFROM

int h_recvfrom(int num_soc, char *tampon, int nb_octets, struct sockaddr_in
*p_adr_distant)

Utilisée en mode non connecté, bloquante tant que le buffer de réception socket est vide.

Transfert les octets provenant d'une socket distante (affecte la structure sockaddr_in que pointe p_adr_distant) du buffer réception socket vers le tampon.

Retourne le nombre de caractères effectivement reçus.

```
int taille, lg_message, num_socket;

char *message;

struct sockaddr_in adr_distante

message = ( char * ) malloc ( taille, sizeof (char) );

lg_message = h_recvfrom (num_socket, message, taille, &adr_distante );
```

H_SENDTO

int h_sendto(int num_soc, char *tampon, int nb_octets, struct sockaddr_in
*p_adr_distant)

Utilisée en mode non connecté, elle est bloquante tant que le buffer d'émission socket est plein. Transfert le nombre d'octets spécifié du tampon vers le buffer réception socket à destination d'une socket distante spécifique (structure sockaddr_in que pointe p_adr_distant).

Retourne le nombre de caractères effectivement émis.

```
int taille, lg_message, num_socket;

char *message;

struct sockaddr_in adr_distante

message = ( char * ) malloc ( taille, sizeof (char) );

h_sendto (num_socket, message, lg_message, &adr_distante);
```

H_CLOSE

void h_close (int num_soc)

Libère le **descripteur socket** après avoir achevé les transactions en cours.

```
int num_socket;

h_close ( num_socket );
```

H_SHUTDOWN

void h_shutdown (int num_soc, int controle)

Met fin "□iolemment□ à toute transaction sur une socket, y compris celles en attente, dans le ou les sens spécifiés.

```
#define FIN_RECEPTION 0
#define FIN_EMISSION 1
#define FIN_ECHANGES 2

int num_socket;
h_shutdown ( num_socket, FIN_RECEPTION );
```