

Curso "Electromagnetismo"

Tema 3: Campo *E* en medios materiales



Energía electrostática: repaso y generalización

J.E. Prieto

Fuente principal de figuras: "Physics for scientists and engineers" (5th edition), P.A. Tipler, G. Mosca

• Energía potencial electrostática U_{12} de interacción entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 :

$$U_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

 Generalización: Energía potencial electrostática U de interacción entre varias cargas puntuales q;


$$U = U_{12} + U_{13} + U_{23} + \dots$$

$$U = \frac{k q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{k q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{k q_2 q_3}{r_{23}} + \dots = \sum_{i \ge j} \frac{k q_i q_j}{r_{ij}}$$

Suma a todos los pares de cargas

• Utilizando el concepto de potencial eléctrico, se puede escribir también la *Energía potencial* electrostática U₁₂ de interacción entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 como el producto de la carga q_1 por el potencial $V(r_1)$ en el lugar donde se encuentra (r_1) , que es el potencial creado por la carga q_2 :

$$U_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$



$$V(r_1) = k \frac{q_2}{r_{12}}$$

Pero también es igualmente válido:

$$U_{12} = q_2 V(\mathbf{r_2})$$
, con $V(\mathbf{r_2}) = k^{q_1}$.

$$V(\mathbf{r_2}) = k \frac{q_1}{r_{12}}$$

Podemos escribir pues, para dos cargas puntuales q₁ y q₂:

$$U_{12} = \frac{1}{2} [q_1 V(r_1) + q_2 V(r_2)]$$

Esto se puede generalizar a varias cargas puntuales:

$$U = \sum_{i}^{1} q_{i} V(\mathbf{r}_{i})$$
, donde $V(\mathbf{r}_{i})$ es el potencial en el lugar \mathbf{r}_{i} donde se encuentra

 q_i , esto es, el potencial creado por todas las demás cargas q:

$$V(\mathbf{r}_i) = \sum_{j}^{k} r_{ij}^{q_j}$$

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i} q_i V(\mathbf{r}_i) \qquad V(\mathbf{r}_i) = \sum_{j} \frac{k q_j}{r_{ij}} \rightarrow U = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$V(r_i) = \sum_{j}^{k} r_{ij} \rightarrow U = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ i, j \end{pmatrix} r_{ij}^{k} q_i q_j$$

Si sumamos a todas las *combinaciones* de cargas (i, j), estamos contando dos veces (!) la interacción de cada par U_{ii} : de ahí el factor 1/2

Ya sabiamos: Energía total *U* de interacción electrostática:

$$U = U_{12} + U_{13} + U_{23} + \dots$$

$$U = \frac{k q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{k q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{k q_2 q_3}{r_{23}} + \dots = \sum_{i \ge j} \frac{k q_i q_j}{r_{ij}}$$

Suma a todos los *pares* de cargas

Distribución continua de cargas

Energía potencial electrostática U de varias cargas puntuales q:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i} q_{i} \phi(\mathbf{r}_{i})$$

 $U = \sum_{i}^{1} q_{i} \phi(\mathbf{r}_{i})$, con $\phi(\mathbf{r}_{i})$ el potencial en el lugar \mathbf{r}_{i} donde se encuentra q_{i} , esto es, el potencial creado por todas las demás cargas q_i

 $\phi(\mathbf{r}_i) = \sum_{j}^{k} \frac{q_j}{r_{ij}}$

Si tenemos una distribución continua de carga en volumen: $\rho = dq / dV$:

$$U = \frac{1}{2} \int \phi(\mathbf{r}) dq \rightarrow U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) dV$$

(OJO: aquí $\phi(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r})$: potencial eléctrico, para no confundir con volumen V)