Linux 环境 Mysql 搭建

实验环境: CentOS-7.6

Mysql 下载地址:

https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-8.0/mysql-8.0.11-linux-glibc2.12-x86 64.tar.gz

解压安装包:

mkdir /usr/local/server

tar zxvf mysql-8.0.11-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz -C /usr/local/server/mv /usr/local/server/mysql-8.0.11-linux-glibc2.12-x86_64/ /usr/local/server/mysql

创建用户和用户组并分配相应的权限:

groupadd mysql

useradd -r -g mysql mysql

chown -R mysql:mysql .

mysql 的初始化并做基本配置:

初始化 mysq1:

cd /usr/local/server/mysql

bin/mysqld \

--initialize \

--user=mysql \

--basedir=/usr/local/server/mysql \

--datadir=/usr/local/server/mysql/data

(注意: 如果报错 bin/mysqld: error while loading shared libraries: libaio.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory, 则缺哪个库 yum 安装即可:yum install -y libaio)

配置 mysq1:

1 创建配置文件

cd /usr/local/server/mysql

vim my.cnf

可参考如下配置:

[mysq1d]

skip-grant-tables

basedir = /usr/local/server/mysql

datadir = /usr/local/server/mysql/data

port = 3306

bind-address = 0.0.0.0

2 将配置文件软链接到 /etc/ 目录

rm -rf /etc/my.cnf

ln -s /usr/local/server/mysql/my.cnf /etc/my.cnf

启动 mysql 并设置 root 用户密码:

启动 MySQL:

support-files/mysql.server start

登录:

bin/mysql -uroot -p

(第一次遇到: Enter password: 这里直接回车)

重置 root 用户密码:

use mysql;

update user set authentication_string='' where user='root';

exit;

(注意,',单引号里面先别填密码,因为是加密的)

删除/etc/my.cnf 文件内容的 skip-grant-tables (是内容! 不是文件! 别删错了) , 重 启 mysql 服务:

support-files/mysql.server restart

root 登录:

bin/mysql -u root -p

Enter password: (空密码,直接回车)

修改 root 用户密码(注意这里的密码是 Mysql 的 root 密码,不是操作系统的 root 密码):

ALTER user 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';

退出:

Exit

设置远程访问

给予任何主机访问 mysql 的权限

先登录,然后执行创建远程连接用户(这里也可以创建个root,并给个单独的远程密码):

create user user1@'%' identified by 'your_password';

grant all privileges on *.* to user1@'%';

使权限修改生效

FLUSH PRIVILEGES;

修改密码(如果连接不上,尝试修改一次密码):

ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'newpassword'; 删除用户:

drop user user1;

(注意:如远程连接出现问题,请检查防火墙端口开放情况!)

设置环境变量:

vim /etc/profile

添加下列信息到 profile 尾部

export PATH=\$PATH:/usr/local/server/mysql/bin

使环境变量立即生效

source /etc/profile

设置开机自启(可根据情况自行选择)

cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld

systemctl enable mysqld