

SSH구성 및 활용 보충자료

SSH 구성 및 활용

SSH Server 개요

SSH Client 설치 및 SSH Server에 접속하기

암호 대신 Key를 사용하여 SSH Server에 접속하기

여러 서버에 접속할 수 있는 SSH Key 생성하기

SSH Key로 접속하는 구체적인 서비스

SSH Server의 default port 변경하기

SSH Server 개요

SSH 기술 이해

- SSH(Secure Shell)는 네트워크 보안에 있어 대중적이고 강력한 접근 방식을 제공하기 위해 만들어진 프로토콜이다.
- SSH에 기반한 제품은 서버와 클라이언트의 한 쌍으로 구성되어 있는데, 보통 사용자들은 SSH 클라이언트를 rsh (remote shell) 대용이나 telnet 대용으로 사용하고 있다.
- 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터간의 통신할 때 Secure Channel(Tunnel)을 만들어 그곳으로 패킷을 전달하므로 안전한 통신을 보장한다

• SSH가 제공하는 4가지 기능

- 인증(Authentication)
- 암호화(Encryption)
- 무결성(Integrity)
- 압축(Compression)

SSH Server 개요

- SSH Server 실행 여부 확인
 - service sshd status
- SSH Server 설치하기
 - yum install openssh-server
- SSH client 설치하기
 - yum install openssh-clients

SSH Client 설치 및 SSH Server에 접속하기

- Windows에 SSH Client 설치하기
 - MobaXterm(또는 Putty)
 - WinSCP
- SSH Server에 접속하기
 - Linux 및 Mac에는 SSH Client가 내장되어 있음
 - ssh ipaddress_of_RemoteServer
 - **ssh** ipaddress_of_RemoteServer **-l adminuser** (##소문자 L)
 - ssh adminuser@ipaddress_of_RemoteServer
 - Windows에서는 PowerShell 및 MobaXterm(또는 Putty)에서 접속하기

- 암호 대신 Key를 사용하여 SSH Server에 접속하기
 - Key를 이용한 인증의 특징
 - 암호 방식보다 더 안전하다
 - Private key와 Public key 사용하여 인증 및 데이터 암호화 처리
 - SSH Client에서 Public key와 Private key를 생성하여 접속하는 모든 SSH Server들에게 동일한 Public Key를 복사해두어 편리하게 관리
 - Public Key는 ~/.ssh/authorized_keys안에 들어 있다
 - SSH Server에 복사한 Public Key에 대해서는 현재 로그인하여 작업중인 사용자인 adminuser만 액세스하는 권한만 부여한다. 왜냐하면 Public key를 복사할 때 adminuser의 Home Directory 밑에 위치한 ~/.ssh/authorized_keys가 위치가 정해져 있기 때문이다.
 - 인증서는 주로 관리자가 사용하는 일반 계정(adminuser)만 사용하는 경향이 있다. 일단 리눅스 서버에 접속할 때 쉽게 접속한 후 관리 작업할 때는 su root를 하여 root 계정에 대한 암호를 입력하는 것이 보안에 좋다

- Public key 파일을 생성하여 원격 컴퓨터에 복사하여 두면 ssh server에 접속할 때 private key와 public key의 matching을 통하여 인증 절차를 통과하여 접속하게 한다
 - 사전에 원격 컴퓨터에 로컬 사용자와 동일한 사용자가 존재해야 한다
 - 로컬 사용자와 원격 사용자의 암호가 **동일할 필요는 없다**
 - 사실, 원격 컴퓨터에 존재하는 사용자 계정과 동일한 이름의 key 파일을 생성하여 원격으로 복사만 하면 된다
- 암호를 사용하지 않고 접속하는 것의 이점
 - 관리자가 사용하는 일반 계정(adminuser)으로 쉽게 접속 후 관리 작업할 때만 su를 사용하여 root에 대한 암호를 입력하면 편의성과 보안성을 모두 해결할 수 있다
 - rsync를 사용하여 백업을 할 때 ssh로 접속하여 원격 서버에 백업을 하게 되는 경우에 인증 문제를 쉽게 해결할 수 있다


- 다음 절차대로 작업한다
 - 로컬 컴퓨터에서 ssh-keygen 명령을 사용하여 public key와 Private key를 생성한다
 - ssh-keygen
 - ssh-copy-id 명령을 사용하여 public key를 원격 컴퓨터에 복사한다
 - ssh-copy-id root@192.168.219.250
 - ・(또는 ssh-copy-id -I ~/.ssh/id_rsa.pub 192.168.219.250)
 - 이것은 원격 컴퓨터의 ~/.ssh/authorized_keys 파일에 public key 내용을 appen하는 것이다
 - -i는 identity 파일을 입력하라는 뜻
 - 암호를 입력하지 않고 원격 컴퓨터에 로그인하기
 - ssh 192.168.219.250

- Windows의 Git이나 Linux에서 로컬에 없지만 원격에 있는 사용자 계정에 대한 Private key, Public key를 생성할 수 있다
 - 이것의 장점은 로컬 컴퓨터의 사용자는 전혀 신경 쓸 필요가 없고 단지 원격 컴퓨터의 사용자 계정에만 신경을 쓰면 된다
 - Windows azure의 vm에 접속할 때 매우 유용하다
- 다음 절차대로 작업한다
 - 로컬 컴퓨터에서 ssh-keygen 명령을 사용하여 원격 컴퓨터에 존재하는 사용자 계정의 public key와 Private key를 생성한다(-f: --filename)
 - ssh-keygen -f azureuser
 - ssh-copy-id 명령을 사용하여 원격 컴퓨터의 사용자 계정에게 public key를 복사한다
 - ssh-copy-id azureuser@centos9191.cloudapp.net
 - 이것은 원격 컴퓨터의 ~/.ssh/authorized_keys 파일에 public key 내용을 append하는 것이다
 - 암호를 입력하지 않고 원격 컴퓨터에 로그인하기
 - ssh azureuser@centos9191.cloudapp.net

- 암호 대신 SSH Key로 인증하기
 - 원격 컴퓨터에 접속하기 위해서는 인증 단계를 통과해야 하는데, 보통은 id와 password로 인증하게 된다
 - 암호화 되지 않은 password를 사용하는 경우에는 암호 유출 위험이 있어서 암호화된 인증키(certificate)를 사용하는 것이 보안상 유리하다
 - 또한 로컬 컴퓨터에 인증키(Private Key)를 저장해 놓고 원격 서버에 접속하면 다른 컴퓨터에서는 인증키가 저장되어 있지 않기 때문에 원격 서버 접속을 할 수 없으므로 암호 보다는 보안성이 높다
 - 보통 원격 서버들의 id와 password는 다르다(단, root 계정 이름은 같지만 암호는 당연히 다르다)
 - 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터의 id와 암호가 모두 같은 경우에는 ssh key 인증 구현이 쉽다. 예를 들면 root 계정에 대한 암호가 모두 1이면 다음과 같이 설정하면 된다.
 - ssh-keygen
 - ssh-copy-id root@centos1
 - ssh centos1

- 암호 대신 SSH Key로 인증하기
 - 그런데 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터의 root 계정의 암호가 다르거나 심지어 사용자 계정까지 다를 경우에는 ssh key로 인증하기 위해서는 몇가지 추가적인 작업이 필요하다
 - 무엇보다 로컬 컴퓨터에 원격 컴퓨터용의 public key와 private key를 생성해 두고, 각 원격 컴퓨터에 각 사용자에 대한 public key를 복사해 두어야 한다
 - ssh-keygen -C "centos1 user"
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos1user.pub centos1user@centos1
 - 그리고 원격 접속을 할 때는 원격 컴퓨터의 이름과 사용자 계정과
 Private key 정보를 입력해야 한다
 - ssh -i ~/.ssh/centos1user centos1user@centos1
 - 원격 컴퓨터의 사용자에 대한 Private key 파일 정보를 입력하지 않는 것이 제일 편리한데, 그렇게 하기 위해서는 ~/.ssh/config 파일을 만들어서 해당 Private key 정보를 미리 입력을 해두면 된다
 - 각각 다른 원격 컴퓨터의 다른 사용자에 대하여 인증키로 접속하기 위해서는 이 방법으로 해야 한다

- 원격 컴퓨터와 동일한 root 계정과 암호 사용으로 접속하기
 - 로컬 컴퓨터에 root 계정으로 로그인 되어 있다
 - ssh-keygen
 - ssh-copy-id root@centos1
 - ssh-copy-id root@centos2
 - ssh-copy-id centos3



- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-1
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 Public key와 Private key를 생성한다
 - ssh-keygen -C "centos1 user"
 - /root/.ssh/centos1user 입력
 - ssh-keygen -t ed25519 -C "centos2 user"
 - /root/.ssh/centos2user 입력
 - 암호 알고리듬을 rsa가 아니 ed25519 사용
 - ssh-keygen -t ed25519 -C "centos3 user"
 - /root/.ssh/centos3user 입력
 - Is -I /root/.ssh

default 암호화 기술: rsa ssh-keygen -t rsa

```
[root@centos7 ~]# ls -la ~/.ssh/
total 40
drwx----- 2 root root 197 May 24 09:48 .
dr-xr-x--- 4 root root 159 May 24 08:38 ..
-rw----- 1 root root 1675 May 24 09:28 centos1user
-rw-r--- 1 root root 394 May 24 09:28 centos1user.pub
-rw----- 1 root root 399 May 24 09:29 centos2user
-rw-r---- 1 root root 94 May 24 09:30 centos3user
-rw-r---- 1 root root 94 May 24 09:30 centos3user.pub
```

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-1
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 Public key를 원격 컴퓨터에 복사한다
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos1user.pub centos1user@centos1
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos2user.pub -p 22 centos2user@centos2
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos3user.pub centos3user@centos3
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 private key를 가지고 접속한다
 - ssh -i ~/.ssh/centos1user centos1user@centos1
 - whoami
 - exit
 - ssh -i ~/.ssh/centos2user centos2user@centos2
 - ssh -i ~/.ssh/centos3user centos3user@centos3
 - ##암호를 입력하지 않고 접속이 된다

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-2
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 **Private key를 사용하지 않고** 접속하려고 한다
 - ssh-add 명령어를 사용하여 Private key 정보 없이 로그인이 되지만 나중에 다른 세션으로 접속할 때는 안되는 단점이 있다
 - eval \$(ssh-agent)
 - ps aux | grep 9189
 - ssh-add ~/.ssh/centos [root@centos7 ~]#
- - ssh-add ~/.ssh/centos2user
 - ssh-add ~/.ssh/centos3user
 - ssh centos1user@centos1
 - ssh centos2user@centos2
 - ssh centos3user@centos3
 - su root (##다시 root 계정으로 로그인한다)
 - eval \$(ssh-agent) (##9189가 아니다)
 - ssh centos1user@centos1 (##접속 실패)

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-3
 - 원격 컴퓨터에 접속할 때 명령어에 영구적으로 Private key 정보를 입력하지 않고 로그인을 할 필요가 있다
 - 그렇게 하려면 Private key 정보가 들어 있는 구성 파일(~/.ssh/config)을 만들어야 한다
 - ~/.ssh/config 파일 생성하기
 - cd ~/.ssh/
 - vi config

```
Host centos1
   Hostname centos1
   User centos1user
   IdentityFile ~/.ssh/centos1user

Host centos2
   Hostname centos2
   User centos2user
   Port 22
   IdentityFile ~/.ssh/centos2user


Host centos3
   Hostname centos3
   User centos3user
   IdentityFile ~/.ssh/centos3user
```

<config 파일 다운로드하기>
cd ~/.ssh/
wget http://down.cloudshell.kr/linux/config

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-3
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자로 원격 컴퓨터에 접속한다
 - eval \$(ssh-agent)
 - ssh centos1user@centos1
 - ssh centos2user@centos2
 - ssh centos3user@centos3
 - ##접속이 잘 된다
 - ## ~/.ssh/config 파일을 만들면 private key 정보를 입력하지 않고서도 저장된 정보를 이용하여 로컬에 있는 private key와 원격의 public key를 비교하여 암호대신 인증에 사용하여 로그인한다
 - su root (##다시 로컬 컴퓨터에 root 계정으로 로그인한다)
 - eval \$(ssh-agent) (##위의 것과 다르다)
 - ssh centos1user@centos1
 - ssh centos2user@centos2
 - ssh centos3user@centos3
 - ##여전히 접속이 잘 된다

SSH Key로 접속하는 구체적인 서비스

- Private Key와 Public Key로 접속하는 서비스
 - https://github.com
 - 2021년 8월 경부터 github.com에 파일을 업로드할 때 인증 처리는 SSH key로만 하도록 변경되었다
 - 로컬 컴퓨터에서 Public Key와 Private Key를 만든 후에 **Public Key 내용을** 복사하여 github.com에 추가해야 한다






- git remote add origin git@github.com:jesuswithme/pr.git
- git push origin master (##이렇게 파일을 업로드할 때 인증 절차를 거친다)


SSH Key로 접속하는 구체적인 서비스

• Private Key와 Public Key로 접속하는 서비스

2. Azure Linux VM 생성

- Azure Cloud에서 Linux VM을 생성할 때 인증을 암호 방식과 SSH Key 방식이 있다
- 보안성을 높이기 위해서는 SSH Key 방식을 사용하는데 VM을 만들 때 Private key와 Public Key를 생성하게 되고, 그 중에서 Private Key를 로컬 컴퓨터로 다운로드하여 SSH Client로 접속할 때 사용한다
- SSH Client는 다양한 것이 있는데 Linux나 Windows10/11에 기본 내장된 것을 사용하거나 MobaXterm, Putty 같은 프로그램에서 Private Key를 등록해서 Azure Cloud에 있는 Linux VM에 접속하게 된다






SSH Key로 접속하는 구체적인 서비스

• Private Key와 Public Key로 접속하는 서비스

2. Azure Linux VM 생성

- Private Key 파일을 C:\Lab\ 폴더에 다운로드함
 - linuxsshserver_key.pem
- MobaXterm 프로그램에서 SSH Private Key 등록하기



암호 대신 ssh key로 로그인하기

[jesuswithme.imperial] ➤ ssh azureuser@20.63.156.70
Warning: Permanently added '20.63.156.70' (RSA) to the X11 forwarding request failed on channel 0
[azureuser@linuxsshserver ~]\$

SSH Server의 default port 변경하기

- 22번 포트를 사용하는 openssh-server를 보안을 위해서 포트 번호를 변경할 수 있다
- 다음과 같이 진행한다
 - su root
 - rpm -qc openssh-server (##특정 package의 설정 파일 찾기)
 - vi /etc/ssh/sshd_config
 - ##여기서 #Port 22를 Port 2222변경한다
 - systemctl restart sshd (##설정 파일이 변경되었기 때문에 서비스 재시작한다)
 - 원격 컴퓨터에서 로컬로 다음과 같이 접속한다
 - ssh 192.168.219.100 -l adminuser -p 2222
 - 방화벽 때문에 접속이 되지 않으면 로컬에서 2222번 포트를 허용한다
 - firewall-cmd --permanent --add-port=2222/tcp
 - firewall-cmd --reload (## 수정된 설정 파일을 적용하기)
 - 원격에서 로컬로 다시 접속을 해본다
 - ssh 192.168.219.100 -l adminuser -p 2222

- 파일 및 Directory 생성하기
 - 파일 생성하기
 - ssh adminuser@ipaddress 'touch myfile.txt'
 - 디렉터리 생성하기
 - ssh adminuser@ipaddress 'mkdir lab/'
 - 파일 및 디렉터리의 생성여부 확인하기
 - ssh adminuser@ipaddress 'ls -l'
- 파일 내용 수정하기
 - /etc/resolv.conf에 DNS Server IP 주소 추가하기
 - ssh root@ipaddress 'echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf'
 - /etc/resolv.conf 파일 내용 수정 여부 확인하기
 - ssh root@ipaddress 'cat /etc/resolv.conf'

- 마운트 된 디스크 확인 및 디스크 사용량 확인하기
 - 마운트 된 디스크 확인하기
 - ssh root@ipaddress 'fdisk –l | grep /dev'
 - 디스크 사용량 확인하기
 - ssh root@ipaddress 'du –sh /home'
 ssh root@ipaddress 'du –sh /'
 ssh root@ipaddress 'du –sh ~adminuser'
 ssh root@1ipaddress 'du /home --max-depth=1 | sort –n –r'

- scp를 사용하여 파일 복사하기
 - 로컬 파일을 원격으로 복사하기
 - touch myfile.txt
 scp myfile.txt adminuser@ipaddress:
 (##만약 command not found라는 메시지가 나오면서 복사를 실패하면 원격 컴퓨터에서 yum install openssh-clients -y를 실행한 후 다시 작업하면 된다)
 - scp myfile.txt root@ipaddress:/var/tmp
 - 원격에 존재하는 파일을 로컬로 복사하기
 - scp adminuser@ipaddress:myfile.txt ./myfile2.txt
 ls -l ~adminuser

- scp를 사용하여 디렉터리 내용 몽땅 복사하기
 - 디렉터리 내용 몽땅 복사하기
 - 디렉터리 생성하기
 mkdir -p ~adminuser/lab/sales
 - 생성된 디렉터리에 파일 생성하기 **fallocate** -l 10m ~adminuser/lab/sales/10MB.img (##-l은 length) **ls -l** lab/sales/
 - 디렉터리 내용 몽땅 원격 서버에 복사하기
 scp -r ~adminuser/lab/ adminuser@ipaddress:/home/adminuser/(##-r은 recursive)
 ssh adminuser@ipaddress 'Is -I ~adminuser/lab/'
 ssh adminuser@ipaddress 'tree ~adminuser/lab/'
 (##원격 컴퓨터에 tree 명령어가 없으면 yum install tree -y로 설치한 후다시 작업을 한다)

Root 계정 사용 못하게 막기

- 보안상 이유로 root 계정을 사용하지 못하게 할 수 있다
- 대신 wheel 그룹에 넣은 계정으로 sudo 명령으로 관리자 권한을 행사하게 한다
 - sudo passwd -dl root
 - -d: root 계정에 대한 암호 삭제하기
 - -l: root 계정 잠그기