

3 Linux 기본 환경 Terminal 실행하기 Terminal에 나타나는 Prompt 기호 이해하기

기본적인 명령어 사용법

RunLevel 이해 및 System Shutdown 하기

리눅스 시스템의 Booting 과정


Terminal 실행하기

Terminal 전환하기

어떻게 Linux 시스템에 접속했는지 확인하기

TTY 및 PTS란 무엇인가?

- Terminal 실행하기
 - Linux는 명령어를 사용하여 관리하기 때문에 Terminal을 사용한다
 - Terminal을 실행하기 위해서 다음과 같이 한다



```
root@centos1:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@centos1 ~]# hostname
centos1
[root@centos1 ~]# ping -c 1 www.google.com
PING www.google.com (203.233.126.44) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.233.126.44: icmp seq=1 ttl=53 time=5.10 ms
--- www.google.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.106/5.106/5.106/0.000 ms
[root@centos1 ~]# nmcli dev
DEVICE
            TYPE
                      STATE
                                 CONNECTION
virbr0
            bridae
                      connected virbr0
            ethernet connected eth0
eth0
           loopback unmanaged
virbr0-nic tap
                      unmanaged
[root@centos1 ~]#
```

- Terminal 전환하기
 - 여러 개의 Terminal을 Windows로 실행 수 있다(Virtual Terminal)
 - 여러 개의 Terminal을 사용하면 화면 단위로 다른 작업을 할 수 있을 뿐 아니라 각 Terminal별로 다른 사용자 계정으로 로그인해서 각각 다른 작업을 할 수 있는 장점이 있다
 - Centos에서는 최대 5개의 Terminal을 실행할 수 있다
 - CTRL + ALT + F2 ~ F6
 - Terminal에서 GUI로 Console을 전환: CTRL + ALT + F1

```
File Edit View Search Terminal Help
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 on an x86_64
                                               [root@centos1 ~]# tty
                                               /dev/pts/1)
centos1 login: adminuser
                                               [root@centos1 ~]# who
Password:
                                                                    2015-12-04 18:47 (:0)
                                               root
                                                       :0
2015-12-04 18:35 (192.168.219.103)
                                                       pts/0
                                               root
[adminuser@centos1 ~1$ tty
                                                                    2015-12-04 21:41 (:0)
                                               root
                                                       pts/1
/dev/ttu2
                                               adminuser ttv2
                                                                     2015-12-04 21:42
[adminuser@centos1 ~1$
                           CentOS Linux 7 (Core)
                                                                    2015-12-04 21:43
                                               root
                                                       tty3
                           Kernel 3.10.0-229.20.1
                                               [root@centosi ~]#
                           centos1 login: root
                           Password:
                           [root@centos1 ~]# tty
                           /dev/ttu3
                           [root@centos1 ~1#
```

- 어떻게 Linux 시스템에 접속했는지 확인하기
 - 실행중인 Process 확인하기
 - 현재 자신의 세션에서만 실행한 프로세스 확인
 - ps
 - 자신의 ID로 접속한 모든 터미널에서 실행 중인 모든 프로세스 확인
 - ps a
 - 현재 시스템에 로그온한 모든 사용자가 실행한 전체 프로세스 확인
 - ps aux
 - 접속하여 작업하고 있는 터미널 확인하기
 - 접속한 작업 중인 모든 사용자가 사용하고 있는 터미널 확인하기
 - who
 - 자신이 접속하여 작업하고 있는 터미널 확인하기
 - who am i

```
[root@centos1 ~]# who
                       2015-12-04 18:47 (:0)
root
         :0
         pts/0
                      2015-12-04 18:35 (192.168.219.103)
root
         pts/1
                      2015-12-04 21:41 (:0)
root
adminuser tty2
                       2015-12-04 21:42
root
         tty3
                       2015-12-04 21:43
         pts/2
                       2015-12-04 22:11 (:0)
root
         pts/3
                       2015-12-04 22:11 (:0)
[root@centos1 ~]# who am i
                       2015-12-04 18:35 (192.168.219.103)
[root@centos1 ~]#
```

• TTY 및 PTS란 무엇인가?

- TTY(TeleTYpewriter)
 - Early user terminals connected to computers were electromechanical teleprinters or teletypewriters (TeleTYpewriter, TTY), and since then TTY has continued to be used as the name for the text-only console
 - Teletypewriter originally and now also means any terminal on Linux/Unix systems. It also means any serial port on Unix/Linux systems.
- PTS (**P**seudo(사칭의) **T**erminal **S**lave)
 - The difference between TTY and PTS is the type of connection to the computer.
 - TTY ports are direct connections to the computer such as a keyboard/mouse or a serial connection to the device.
 - PTS connections are SSH connections or telnet connections.
 - All of these connections can connect to a shell which will allow you to issue commands to the computer.
 - Windows인 Virtual Terminal은 PTS에 포함된다

2 - Terminal에 나타나는 Prompt 기호 이해하기

\$ 및 #의 의미(意味)

~의 의미(意味)

adminuser@centos1:~\$의 의미(意味)

장착한 Disk와 Partition

Linux 기본 디렉터리 이해하기

2 - Terminal에 나타나는 Prompt 기호 이해하기

- 터미널의 프롬프트에서 \$ 및 #의 의미(意味)
 - **\$**는 Bash를 이용하는 "**일반 사용자**"를 말한다
 - #은 "root" 사용자임을 뜻한다
 - "관리자 권한을 가진 사용자"란 [sudo 명령어]를 실행하여 관리 작업을 할 수 있는 사용자
 - wheel 그룹의 구성원은 sudo 명령어를 사용할 수 있다
 - sudo yum install tree
 - wheel 그룹의 구성원 확인하기
 - cat /etc/group | grep wheel
 - lid --group wheel

[root@centos1 ~]# cat /etc/group | grep wheel
wheel:x:10:adminuser

- ~의 의미(意味)
 - 명령을 실행하는 사용자의 홈 디렉터리를 나타내는 위치

```
[root@centos1~]# pwd
/root
[root@centos1 ~]# su adminuser
[adminuser@centos1 root]$ cd ~
[adminuser@centos1 ~]$ pwd
/home/adminuser
```

2 - Terminal에 나타나는 Prompt 기호 이해하기

• [adminuser@centos1 ~]의 의미(意味)

```
[adminuser@centos1 ~]$ whoami
adminuser
[adminuser@centos1 ~]$ hostname
centos1
[adminuser@centos1 ~]$ pwd
/home/adminuser
```

- adminuser: <u>명령을 실행할 수 있는</u> 사용자 이름
 - whoami
- @centos1: 현재 로그온한 시스템 이름이 centos1이다
 - hostname
- ~: 현재 디렉터리 위치가 명령을 실행할 수 있는 자의 홈 디렉터리이다
 - pwd
- ~ 대신 디렉터리 이름이 있는 경우는 현재 위치를 나타내는 것이다

```
[root@centos1 adminuser]# pwd
/home/adminuser
[root@centos1 adminuser]# cd /tmp
[root@centos1 tmp]# pwd
/tmp
```

- \$: 일반 사용자 권한으로 작업하고 있다
- #: root 사용자로 작업하고 있다

명령 행 편집하기

Keyboard Shortcut Key 사용하기

명령어 구문 이해하기

리눅스 명령어의 특징

리눅스 기본 명령어 사용하기

Terminal 종료하기

시스템 종료하기

- 명령 행 편집하기
 - Terminal에 명령어를 입력하다가 잘못 입력했을 때 수정할 일이 생긴다.
 이 때 다양한 키보드 키를 조합하여 원하는 작업을 할 수 있다
 - 커저 앞 문자 지우기: backspace
 - 커저가 있는 문자 지우기: Delete
 - 커저 앞 단어 지우기: ctrl + w (w는 word)
 - 커저 앞 행 모두 지우기: ctrl + u (u는 upper)

• Keyboard Shortcut Key 사용하기

Ctrl + A	Go to the beginning of the line you are currently typing on		
Ctrl + E	Go to the end of the line you are currently typing on		
Ctrl + L	Clears the Screen, similar to the clear command		
Ctrl + U	Clears the line before the cursor position. If you are at the end of the line, clears the entire line.		
Ctrl + H	Same as backspace		
Ctrl + R	Let's you search through previously used commands		
Ctrl + C Ctrl + D	Kill whatever you are running Exit the current shell		
Ctrl + Z	Puts whatever you are running into a suspended background process. fg restores it.		
Ctrl + W Ctrl + K	Delete the word before the cursor Clear the line after the cursor		
Ctrl + T	Swap the last two characters before the cursor		
Esc + T	Swap the last two words before the cursor		
Alt + F	Move cursor forward one word on the current line		
Alt + B	Move cursor backward one word on the current line		

• Keyboard Shortcut Key 사용법

CTRL+B	Moves the cursor backward one character.
CTRL+C	Cancels the currently running command.
CTRL+D	Logs out of the current session.
CTRL+F	Moves the cursor forward one character.
CTRL+H	Erase one character. Similar to pressing backspace.
CTRL+P	Paste previous line(s).
CTRL+S	Stops all output on screen (XOFF).
CTRL+Q	Turns all output stopped on screen back on (XON).
CTRL+U	Erases the complete line.
CTRL+W	Deletes the last word typed. For example, if you typed 'mv file1 file2' this shortcut would delete file2.
CTRL+Z	Cancels current operation, moves back a directory or takes the current operation and moves it to the background. See bg command for additional information about background.

Command line shortcut

~	Moves to the user's home directory.	
!!	Repeats the line last entered at the shell. See history command for previous commands.	
!\$	Repeats the last argument for the command last used. See history command for previous commands.	
reset	Resets the terminal if terminal screen is not displaying correctly.	
shutdown -h now	Remotely or locally shuts the system down.	

<!\$ 사용법> date ifconfig cd ~



• 명령어 구문 이해하기

명령의 구조

- 형식 명령 [옵션] [인자...]
- 명령 리눅스를 사용하기 위해 사용자가 입력하는 다양한 명령은 date, man, ls, cp, mv 등 수백 가지가 있다.
- 옵션 옵션을 사용하여 명령의 세부 기능을 선택할 수 있다. 리눅스의 기능을 풍부하게 하는 중요한 특징으로, 명령에 따라 있는 경우도 있고 없는 경우도 있다. 옵션은 기호로 시작하며 영문 소문자나 대문자로 구성된다. 명령에 따라 어떤 옵션이 있고 그 기능이 무엇인지는 해당 명령의 사용법을 참조해야 한다.
- 인자 인자는 명령으로 전달되는 값으로 주로 파일명이나 디렉터리명이 사용된다. 명령에 따라 없을 수도 있고 각 명령에 필요한 인자도 각기 다르므로 사용법을 참조해야 한다.
- 명령어만 사용한 경우
 - Is
- 명령어와 옵션을 사용한 경우
 - Is -al
- 명령어와 인자를 사용한 경우
 - Is /tmp
- 명령어와 옵션 그리고 인자를 모두 사용한 경우
 - Is -al /tmp

- 리눅스 명령어의 특징
 - 윈도우와는 다르게 대소문자를 구분한다
 - PasswD와 passwd를 다른 것이다
 - Semicolon을 사용하여 한 라인에 여러 개의 명령어를 순차적으로 실행
 - who; date; ifconfig
 - 윈도우는 ; 대신 &&를 사용한다
 hostname && ping 8.8.8.8 -n 2 && date
 - 파일에 대한 사용 권한이 있다
 - 리눅스는 여러 사용자가 동시에 접속해서 사용하므로 각 파일 및 디렉터리에는 사용 권한(Permission, ACL)이 설정되어 있어서 권한이 있는 사람만이 파일이나 디렉터리에 접근할 수 있다
 - Is -la jesuswithme
 - -rw-rw-r-- 1 adminuser adminuser 0 10월 9 23:27 jesuswithme

- 리눅스 명령어의 특징
 - 명령어 및 파일에 확장자가 없다
 - 파일 및 명령어에 확장자가 없기 때문에 확장자를 보고서 파일의 종류를 알수 없다

```
cp (copy.exe가 아니다) mkdir (mkdir.exe가 아니다)
```

 파일의 종류를 알기 위해서는 [file 파일명]을 사용한다 adminuser@centos1:~\$ file jesuswithme jesuswithme: empty

adminuser@centos1:~\$ file peace

peace: **ASCII text**

adminuser@centos1:~\$ file /bin/cp /bin/cp: ELF 64-bit LSB executable

- 리눅스 기본 명령어 사용하기
 - date: 현재 시스템의 날짜와 시간을 확인하고 설정한다
 - 날짜에 대한 도움말 확인하기 date --help
 - ISO-8601의 날짜 표기 방식으로 출력(예: 2015-06-02) date -I (대문자 아이)
 - 세계 표준 시각 확인 date -u (Universal Time Coordinated)
 - root 사용자가 시스템 시간 설정을 변경하기 date MMDDhhmmYY (월/일/시/분/년)
 date 060210002016

- 리눅스 기본 명령어 사용하기
 - who: 현재 시스템에 누가 접속하고 있는지 확인하기
 - whoami
 - who am i
 - who
 - who --help
 - 로그온 한 사용자의 모든 정보를 확인한다
 - who -aH
 - 출력되는 정보의 Header(속성 이름)을 보여줄 때 -H를 사용한다
 - who -H
 - 접속한 사용자의 DNS hostname을 알려준다
 - who -I (소문자 L)
 - 터미널로 접속한 사용자 계정 모두와 수량을 보여준다
 - who -q

- 리눅스 기본 명령어 사용하기
 - clear: 현재 사용 중인 터미널의 내용을 지운다
 - clear
 - Ctrl + I (##소문자 L)
 - passwd: 로그인한 사용자가 자신의 계정에 대한 암호만 재설정한다.
 또는 관리자 권한을 가지 사용자가 다른 사람 계정에 대하여 암호를 재설정할 수 있다
 - passwd (본인 것만 변경; 반드시 현재 사용중인 암호를 알고 있어야 한다)
 - passwd adminuser (root 사용자가 adminuser의 암호를 변경한다)

- 리눅스 기본 명령어 사용하기
 - man: 명령어의 내용을 세세하게 기술하고 있는 설명서를 보는 것이다
 - man clear
 - man who
 - man who | grep \\-a
 - --help: 각 명령어의 도움말을 보는 것이다. man보다 양이 적지만 자주 활용한다
 - clear --help
 - who --help
 - Terminal 종료하기
 - 윈도우에서는 X표시를 클릭한다
 - Ctrl + d
 - exit

- RunLevel 이해하기
 - centos7부터 runlevel 설정을 init 프로세스가 담당하지 않고 systemd가 담당하는 것으로 변경되었다
 - runlevel이란 시스템을 어떤 수준으로 운영할 것인지를 결정하는 것으로서 다양한 runlevel이 있다
 - runlevel 종류 및 목록 확인하기
 - Is -I /lib/systemd/system | grep runlevel

```
[root@centos1 system]# pwd
/lib/systemd/system
[root@centos1 system]# ls -l | grep runlevel
lrwxrwxrwx. 1 root root 15 Dec 3 16:38 runlevel0.target -> poweroff.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Dec 3 16:38 runlevel1.target -> rescue.target
drwxr-xr-x. 2 root root 49 Dec 3 16:38 runlevel1.target.wants
lrwxrwxrwx. 1 root root     17 Dec     3 16:38 runlevel2.target -> multi-user.target
drwxr-xr-x. 2 root root 49 Dec 3 16:38 runlevel2.target.wants
lrwxrwxrwx. 1 root root     17 Dec     3 16:38 runlevel3.target -> multi-user.target
drwxr-xr-x. 2 root root 49 Dec 3 16:38 runlevel3.target.wants
lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Dec 3 16:38 runlevel4.target -> multi-user.target
drwxr-xr-x. 2 root root 49 Dec 3 16:38 runlevel4.target.wants
lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Dec 3 16:38 runlevel5.target -> graphical.target
drwxr-xr-x. 2 root root
                        49 Dec 3 16:38 runlevel5.target.wants
                         13 Dec 3 16:38 runlevel6.target -> reboot.target
lrwxrwxrwx. 1 root root
-rw-r--r--. 1 root root
                        761 Sep 15 22:21 systemd-update-utmp-runlevel.service
```

- RunLevel 이해하기
 - 현재 runlevel 상태 확인하기
 - who -r

- default runlevel 확인 및 설정하기
 - default runlevel이란 시스템이 시작할 때 자동으로 설정되는 runlevel 값
 - default runlevel 확인하기
 - systemctl get-default
 - default runlevel 변경하기
 - systemctl set-default multi-user.target
 - shutdown -r now
 - systemctl get-default

- RunLevel 이해하기
 - systemd와 runlevel과의 관계

런레벨	target 파일(심벌릭 링크)	target 원본 파일
0	runlevel0.target	poweroff,target
1	runlevel1.target	rescue.target
2	runlevel2.target	
3	runlevel3.target	multi-user.target
4	runlevel4.target	
5	runlevel5.target	graphical.target
6	runlevel6.target	reboot.target

- RunLevel 이해하기
 - 현재 runlevel 수정하기
 - 이 작업은 시스템을 재부팅하지 않은 상태에서 runlevel만 변경하는 것이다
 - single-user mode runlevel (runlevel 1): root로만 접속 가능/문제 해결용
 - systemctl isolate rescue.target (## 또는 systemctl isolate runlevel1.target)
 - who -r
 - multi-user mode runlevel (runlevel 3):다중 사용자 접속 허용/text mode 환경
 - systemctl isolate multi-user.target (## 또는 systemctl isolate runlevel3.target)
 - who -r
 - graphical mode runlevel (runlevel 5): 다중 사용자 접속 허용/graphic 환경
 - systemctl isolate graphical.target (## 또는 systemctl isolate runlevel5.target)
 - who -r
 - 현재 runlevel 수정하기-이전 방식 그대로 사용 가능(telinit #)
 - telinit 1
 - telinit 3
 - telinit 5

- System shutdown하기
 - Shutdown 명령어를 실행하면 다음과 같은 단계를 진행한다
 - ① Shutdown 하기 전에 sync 작업을 한다
 - ② 접속해 있는 사용자들에게 시스템이 종료된다는 메시지를 전달한다
 - ③ 새로운 사용자의 로그인을 금지한다
 - ④ 지정된 시간 내에 종료되지 않은 프로세스를 강제 종료한다
 - ⑤ 지정된 시간 내에 로그아웃하지 않은 사용자를 강제 로그아웃시킨다
 - ⑥ 메모리에 남아 있는 데이터를 디스크에 저장한다
 - ⑦ 시스템 종료와 관련된 정보를 시스템 로그 파일에 기록한다
 - ⑧ 마운트 되어 있는 장치들을 언마운트(탈착)한다
 - ⑨ 시스템을 종료한다
 - Shutdown 명령어는 root만 실행할 수 있다
 - 명령어 **visudo**를 실행하여 adminuser에게 root와 같은 계정을 부여하면, adminuser도 **sudo shutdown –h now**를 실행할 수 있다

- System 종료하기
 - Shutdown 명령어 사용법: shutdown [-krhfc][-t sec] time [경고메시지]

```
        Shutdown

        기능
        리눅스를 종료한다.

        형식
        Shutdown [옵션] [시간] [메시지]

        옵션
        -k: 실제로 시스템을 종료하는 것이 아니라 사용자들에게 메시지만 전달한다.

        -r: 종료 후 재시작한다.
        -h: 종료하며 halt 상태로 이동한다.

        -f: 빠른 재시작으로 이 과정에서 fsck를 생략할 수도 있다.

        -c: 이전에 내렸던 shutdown 명령을 취소한다.

        시간: 종료할 시간(hh:mm, +m, now)

        메시지: 모든 사용자에게 보낼 메시지

        사용 예 shutdown -h now
        shutdown -r +3 "System is going down"
        shutdown -c
```

- 지금 당장 시스템 종료하기
 shutdown –h now
- 지금 시스템 재부팅하기shutdown -r now
- 10분 후에 종료하기
 shutdown -h +10

- System 종료하기
 - Shutdown 명령어 사용법: shutdown [-krhfc][-t sec] time [경고메시지]
 - 3분 후에 메시지를 전달하고 종료하기 shutdown +3 "시스템을 3분 후에 종료합니다"
 - 시스템을 종료한다는 가짜 메시지만을 보낸다 shutdown -k "시스템을 3분 후에 종료합니다"
 - Single user mode로 바꾸기 shutdown now

```
[root@centos adminuser]# shutdown now
```


Broadcast message from adminuser@centos (/dev/pts/0) at 18:16 ...

The system is going down for maintenance NOW! [root@centos adminuser]# ■

```
Telling INIT to go to single user mode.
init: rc main process (1915) killed by TERM signal
[root@centos /]# runlevel
1 S
[root@centos /]# _
```

- **GUI**에서 shutdown now를 하면 "The system is going down for maintenance NOW!"라는 메시지를 던지고 아무 것도 할 수 없다
- Console로 작업하다가 shutdown now를 하면 시스템이 재부팅되면서 runlevel 1로 시작함을 알 수 있다. 즉, root 만 접속할 수 있는 single user mode로서 시스템을 유지보수만 할 수 있는 환경이다

- System 종료하기
 - Shutdown 명령어 사용법: shutdown [-krhfc][-t sec] time [경고메시지]
 - 시스템 종료 명령어 취소하기 shutdown -c



- System shutdown하는 명령어
 - shutdown
 - 가장 다양하게 시스템을 끄거나 재시작한다
 - Runlevel에는 전혀 영향을 끼치지 않는다
 - shutdown -r now로 재시작할 때는 시스템의 default runlevel로 시작한다

telinit

- · 시스템 종료: telinit 0
- · 시스템 재부팅: telinit 6
- 시스템 종료
 - halt
 - poweroff
- 시스템 재시작
 - reboot

5 – 리눅스 시스템의 Booting 과정

리눅스 시스템 Booting 개요


systemd 이해하기

리눅스 시스템 Booting이란?

리눅스 부팅 과정

- 리눅스 시스템의 부팅이란?
 - 컴퓨터에 전원을 공급하면 먼저 Mainboard의 BIOS를 검사한 후 Boot Loader 및 Kernel을 로딩하고 각종 서비스(데몬)를 시작하고 마지막 단계에 Login 프롬프트를 화면에 출력하게 된다
 - 사용자는 콘솔 및 네트워크로 로그인을 하여 다양한 작업을 할 수 있다
 - 부팅할 때 가장 먼저 실행되는 프로세스가 init인데, 이것은 다른 프로세스를 동작시키는 스크립트를 실행한다. 그래서 init 프로세스를 부모 프로세스라고 한다
 - 리눅스의 대표적인 Boot Loader는 GRUB인데, root 계정에 대한 암호를 잃어버렸을 때는 [단일 사용자 모드]로 부팅하여 해결할 수 있다

• 리눅스 부팅 과정



1. BIOS 단계

• BIOS에서 CPU, RAM 등이 있는지 검사한 후 부팅 디스크를 찾아서 그것의 첫 번째 섹터에서 512byte(MBR)를 로딩하여 디스크의 어느 Partition에 2차 부팅 프로그램(Boot Loader)이 있는지 찾아서 Boot Loader를 메모리로 로딩한다

- 리눅스 부팅 과정
 - 2. Boot Loader 단계
 - BIOS 단계에서 MBR은 Boot Loader를 찾아서 메모리에 로딩한다
 - Boot Loader는 일반적으로 여러 OS 중에서 부팅할 OS를 선택할 수 있는 메뉴를 제공하는 것이다
 - 리눅스의 대표적인 Boot Loader는 GRUB와 LILO이다
 - 기본적으로 GRUB를 Boot Loader로 사용하는데, 하나의 운영체제만 설치되어 있으면 선택 메뉴가 없이 곧장 부팅 작업을 진행한다
 - Boot Loader는 Linux Kernel을 메모리로 로딩하는 역할을 한다
 - 설치된 리눅스 커널 버전을 확인하기 위해서는
 - Is /boot/vm*
 - uname -r


```
[root@centos1 ~]# uname -r
3.10.0-229.20.1.el7.x86_64
[root@centos1 ~]# ls /boot/vm*
/boot/vmlinuz-0-rescue-93949fbd5064487bb7/boot/vmlinuz-3.10.0-229.20.1.el7.x86_64
/boot/vmlinuz-3.10.0-229.el7.x86_64
[root@centos1 ~]#
```

- 리눅스 부팅 과정
 - 3. 커널 초기화 단계
 - Boot Loader에 의해 메모리에 로딩된 커널은 가장 먼저 리눅스 시스템에 연결된 RAM, Disk, Keyboard, Mouse 등의 장치들을 검사한다
 - 리눅스를 처음 시스템에 설치할 때, 사용 가능한 Hardware 정보를 미리 확인했다가, 나중에 부팅할 때 이 장치들이 사용 가능한 상태로 유지되고 있는지 확인하는 것이다.
 - 장치 검사 등 기본적인 초기화 과정이 끝나면 커널은 일반적으로 생성하는 방식인 fork를 사용하지 않고 생성되는 프로세스와 쓰레드를 생성한다
 - 이 프로세스들은 메모리 관리와 같은 커널의 여러 가지 동작을 수행한다.
 - 이러한 프로세스들은 일반적인 프로세스와 구분하기 위해서 []로 표시하며, PID가 낮게 할당되어 있다(kernel process라고 함)

```
ps -ef | more [root@centos1 ~]# ps -ef
                          PID PPID C STIME TTY
                                                          TIME CMD
                                  0 0 10:55 ?
                                                      00:00:01 /usr/lib/systemd/systemd
                system --deserialize 21
                                  0 0 10:55 ?
                                                      00:00:00 [kthreadd]
                lroot
                            3 2 0 10:55 ?
                                                      00:00:00 [ksoftirqd/0]
                root
                            5 2 0 10:55 ?
                                                      00:00:00 [kworker/0:0H]
                root
                            6 2 0 10:55 ?
                                                      00:00:00 [kworker/u128:0]
                root
                            7 2 0 10:55 ?
                                                      00:00:00 [migration/0]
                root
                                  2 0 10:55 ?
                                                      00:00:00 [rcu bh]
                root
```

- 리눅스 부팅 과정
 - 4. systemd 서비스 단계
 - kernel process들이 생성된 후에는 systemd 서비스 단계로 넘어간다
 - systemd 서비스 단계에 이르면 **리눅스가 본격적으로 동작**하기 시작한다
 - centos7에서의 systemd 서비스는 기존의 cenos7 이전 버전의 init script를 대체한 것으로 다양한 서비스를 동작시킨다
 - 각 서비스가 시작할 때 그 과정을 화면에 메시지로 출력하게 된다. 하지만 boot splash 이미지 때문에 과정이 안보인다. [ALT+D]를 눌러서 메시지를 보면 된다
 - 로그인한 후 다음 명령어를 실행하면 부팅할 때 실행된 메시지를 볼 수 있다
 - more /var/log/boot.log
 - dmesg (## 데몬의 시작과 관련된 것과 하드웨어 검사와 관련된 것)
 - 리눅스 커널이 제일 먼저 실행시킨 프로세스가 systemd다.
 - 따라서 systemd는 모든 프로세스의 [최상위 부모 프로세스]로서 PID가 1번이다.

- 리눅스 부팅 과정
 - 5. Login Prompt 출력 단계
 - systemd 실행 단계에서 데몬을 모두 실행시킨 뒤 마지막으로 그래픽 로그인 시스템을 동작시킨다
 - 이것으로서 리눅스 부팅 과정이 완료되었다
 - 사용자는 사용자 계정과 암호를 입력하여 로그인하면 된다



- Single User mode(단일 사용자 모드)로 부팅하기
 - Root 암호를 잃어버렸을 때 Single User mode로 접속하여 다른 사용자들의 접속을 제한한 후 root의 암호를 복구할 수 있다
 - Root 계정의 암호를 복구하는 방법
 - 리눅스 시스템을 재시작할 때 GRUB Boot Menu가 출력될 때 신속하게 e를 눌러서 GRUB 편집모드로 진입해야 한다

```
CentOS Linux (3.10.0-229.20.1.el7.x86_64) 7 (Core)
CentOS Linux (3.10.0-229.20.1.el7.x86_64) 7 (Core) with debugging
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.el7.x86_64
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 0-rescue-93949fbd5064487bb73e2a24758f3=
```

• 아래의 rhgb quiet를 찾아서 init=/bin/bash로 변경한다

```
linux16 /vmlinuz-3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 root=/dev/mapper/centos-ro\
ot ro rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap crashkernel=auto rhgb quiet \
LANG=en_US.UTF-8 systemd.debug
initrd16 /initramfs-3.10.0-229.20.1.el7.x86_64.img
```

• 그 다음 ctrl+x를 눌러서 bash로 부팅한다-Single User mode 상태

```
[ OK ] Reached target Initrd Default Target.
[ 8.420374] systemd-journald[211]: Received SIGTERM
bash-4.2#
```

- Single User mode(단일 사용자 모드)로 부팅하기
 - Root 계정의 암호를 복구하는 방법(계속)
 - root 파티션 상태 검사해 보면 read only permission으로 되어 있다
 - mount | grep root

```
bash-4.2# mount | grep root
/dev/mapper/centos-root on / type xfs (ro.relatime,attr2,inode64,noquota)
bash-4.2#
```

- root 파티션을 read only에서 read/write로 변경한 후 root 계정의 암호를 reset한다
 - mount -o remount,rw /
 - mount | grep root | bash-4.2# mount | grep root | /dev/mapper/centos-root on / type xfs (rw relatime, attr2, inode64, noquota) | bash-4.2# _____ 새로운 암호 2번 입력하기
- SELinux context를 relabel하여 암호를 사용하여 로그인하도록 설정하기
 - touch /.autorelabel
- 다음 명령어를 입력하여 변경한 root 암호를 가지고 로그인 하기
 - exec /sbin/init

systemd의 특징


systemd 명령어 사용하기

- systemd의 특징
 - systemd는 Unix계열 운영체제의 PID 1이었던 init(System V Init)을 교체한 것이며 초기화 스크립트 관리자이고 로그시스템 관리자이다
 - **시스템 부팅 속도를 획기적으로 개선하기** 위해 부팅시에 띄워야 하는 서비스 수를 최대한 줄였다
 - bluetoothd 데몬은 Bluetooth dongle 장치가 접속되지 않은 때에는 꼭 실행될 필요가 없기 때문에 bluetoothd는 부팅할 때는 실행하지 않게 한다
 - systemd-analyze (##부팅 시간 확인하기)
 - systemd-analyze blame (##부팅시 각 서비스별로 걸린 시간 확인하기)
 - 서비스 간의 의존성을 없애서 서비스들을 병렬로 실행하도록 한다
 - 보통 서비스들은 의존하고 있다. 즉, D-Bus가 실행되려면 로그시스템인 syslog가 먼저 준비되어 있어야 한다
 - serviceA의 선행 서비스가 serviceB인 경우, serviceA는 serviceB 전체가 필요한 것이 아니라 serviceB의 socket만 필요하다
 - systemd는 이러한 점을 이용하여 해당 소켓을 먼저 생성해 두고, 경우에 따라 들어오는 시그널은 소켓 버퍼에 쌓아두었다가 해당 서비스가 준비 완료되면 그것을 처리하게 해주는 방식으로 의존성을 낮추었다

- systemd의 특징
 - systemd는 전체 시스템을 시작하고 관리하는데 units를 사용한다
 - systemd는 관리 대상의 이름을 [서비스이름.유닛종류] 형태로 관리한다
 - systemd의 유닛 종류

유닛의 종류	ル	ଜା
service	가장 명백한 유닛으로 데몬을 시작, 종료, 재시작, 로딩한다.	atd.service
socket	소켓을 관리하는 유닛으로 AF_INET, AF_INET6, AF_UNIX 소켓 스트림과 데이터그램, FIFO를 지원한다.	dbus.socket
device	리눅스 장치 트리에 있는 장치를 관리한다.	dev-sda,device
mount	디렉터리 계층 구조의 마운트 포인트를 관리한다.	boot,mount
) automount	디렉터리 계층 구조에서 자동 마운트 포인트를 관리한다.	proc-sys-fs-binfmt_misc. (
target	유닛들을 그루핑한다(예 : multi-user.target → 런레벨 5에 해당 하는 유닛).	default,target runlevel0.target
snapshot	다른 유닛을 참조하기 위한 유닛이다.	foo.snapshot
swap	스왑 장치를 관리한다.	foo.swap
path	경로를 관리한다.	cups,path
timer	타이머와 관련된 기능을 관리한다.	systemd-readahead-done. timer

The architecture of systemd



- systemd 명령어 사용하기
 - systemctl 구문

```
systemct1
기능
    systemd를 제어한다.
    systemctl [옵션] [명령] [유닛 이름]
형식
옵션
    -a : 상태와 관계없이 유닛 전체를 출력한다.
     -t 유닛 종류 : 지정한 종류의 유닛만 출력한다.
명령
     start : 유닛을 시작한다.
     stop : 유닛을 정지한다.
     reload : 유닛의 설정 파일을 다시 읽어온다.
     restart: 유닛을 재시작한다.
     status : 유닛의 상태를 출력한다.
     enable : 부팅 시 유닛이 시작되도록 설정한다.
     disable : 부팅 시 유닛이 시작되지 않도록 설정한다.
     is-active: 유닛이 동작하고 있는지 확인한다.
     is-enabled : 유닛이 시작되었는지 확인한다.
     isolate : 지정한 유닛 및 이와 관련된 유닛만 시작하고 나머지는 정지한다.
     kill: 유닛에 시그널을 전송한다.
사용 예 systemctl systemctl -a
                                    systemctl start atd.service
```

- systemd 명령어 사용하기
 - 현재 동작중(active)이거나 오류(failed) 난 유닛 확인하기
 - systemctl
 - 현재 동작중(active)이거나 동작 중이지 않는 모든 유닛 확인하기
 - systemctl -a
 - 시스템 시작시 오류 난 것만 확인하기
 - systemctl --failed
 - 특정한 유닛(units)만 확인하기
 - systemctl -t service
 - systemctl -t device
 - systemctl -t socket
 - systemctl -t mount
 - systemctl -t target

- systemd 명령어 사용하기
 - 시스템이 시작할 때 각 유닛이 어떤 상태(state)에 있는지 확인하기
 - systemctl list-unit-files
 - 특정한 유닛인 service의 상태 확인
 - systemctl list-unit-files | grep service

- systemd 명령어 사용하기
 - Service 관리하기
 - 특정한 서비스의 실행 여부 확인하기
 - systemctl is-active crond
 - systemctl status crond
 - 실행중인 서비스 중지하기
 - systemctl stop crond
 - 중지된 서비스 시작하기
 - systemctl start crond
 - 실행중인 서비스의 설정 변경 후 다시 적용하기(서비스 재시작하기)
 - systemctl restart crond
 - 부팅시 서비스 자동 시작 여부 확인
 - systemctl is-enabled crond
 - 서비스 자동 시작하도록 **서비스 활성화**
 - systemctl enable crond
 - 서비스 자동 시작 못하도록 서비스 비활성화
 - systemctl disable crond

- systemd 명령어 사용하기
 - Log 관리하기
 - 로그는 systemd-journald를 통해서 관리된다
 - 로그 관리를 위해서 journalctl 명령어를 사용한다
 - 단순히 전체 이벤트 로그를 확인하기
 - journalctl
 - 프로세스로 실행이 가능한 특정 바이너리에 대한 이벤트 확인하기
 - journalctl /sbin/crond
 - 특정 날짜부터 지금까지 기록된 이벤트 로그를 확인하기
 - journalctl --since=today
 - today, yesterday, tomorrow 같은 단어도 가능하다.
 - "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" 형태의 시간 값을 이용해서 구간 별 조회가 가능
 - 특정 구간의 이벤트 로그 확인하기
 - journalctl --since=2015-10-21 --until=2015-10-30
 - 부팅 이후의 모든 이벤트 로그 확인하기
 - journalctl -b

- systemd 명령어 사용하기
 - Log 관리하기(계속)
 - syslog에서 지정하는 debug, info, err와 같은 속성별로 조회 가능
 - journalctl -p err
 - 실시간으로 이벤트 로그를 콘솔 화면에 띄우기
 - journalctl -f
 - tail -f /var/log/messages와 같은 기능
 - 이벤트 로그 포맷 변경하기
 - journalctl -p err -o json-pretty