

# 8장

파일 시스템 및 디스크 관리

## 전체 내용

File System 사용하기

Disk 관리하기

디스크 할당량 관리

# 1 – File System 사용하기

File System이란?

## 1 – File System이란?


- File System이란?
  - 파일 시스템이란 운영제제가 파일을 시스템의 디스크상에 구성하는 방식을 말한다.
  - 파일에 파일 이름을 붙이고 저장이나 검색을 위해 논리적으로 어디에 위치시켜야 하는지 등을 나타내는 방법을 말한다
  - 시스템 관리자는 하드디스크, CDROM, USB과 같은 장치를 직접 연결하여(mount) 사용할 수 있어야 한다
  - 파일과 디렉터리를 제대로 관리하려면 File System을 잘 다루어야 한다
  - 리눅스가 직접 지원하는 파일 시스템에 내용은 다음과 같다
    - Ext3: Journaling, 최대 32TB 지원, 온라인 조각모음 기능 없음,
    - Ext4: 최대 1EB 볼륨 지원, 16TB 파일 지원, 온라인 조각 모음
  - 리눅스가 지원하는 다른 디스크 기반 파일 시스템
    - ISO9660: CDROM, DVD의 표준 파일 시스템으로 읽기 전용으로 사용
    - NFS:원격 컴퓨터에 연결할 때 사용한다
    - NTFS, FAT: 윈도우 파일 시스템
  - 리눅스가 지원하는 파일 시스템 확인: cat /proc/filesystems

- /etc/fstab 파일 사용하기
  - 리눅스 시스템이 부팅할 때 /etc/fstab 파일의 마운트 설정 정보를 가지고 파일 시스템을 자동으로 마운트한다
- 장치 Mount하기
  - 외부 Device와 리눅스 시스템 내의 특정한 Directory를 연결하려면 mount라는 명령어를 사용해야 한다. 그래야 device를 사용할 수 있다
  - 현재 mount 된 장치 확인하기
    - mount

- 2번째 Hard Disk 연결하여 사용하기
  - 현재 시스템에 **연결된 장치 찾아보기**(root 계정으로 실행)
    - fdisk –l

```
[root@centos adminuser]# fdisk -l | grep dev
Disk /dev/sda: 136.4 GB, 136365211648 bytes
/dev/sda1 * 1 64 512000 83 Linux
/dev/sda2 64 16579 132656128 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
Disk /dev/mapper/vg_centos-lv_root: 53.7 GB, 53687091200 bytes
Disk /dev/mapper/vg_centos-lv_swap: 4194 MB, 4194304000 bytes
Disk /dev/mapper/vg_centos-lv_home: 78.0 GB, 77955334144 bytes
```

- /dev/sdb 라는 디스크가 연결되어 있다. 이 장치를 사용하려면 Partition 해야 한다
  - fdisk /dev/sdb
  - n p 1 Enter +1000M p –w /dev/sdb1으로 Partition이 생성
- 생성한 Partition을 Format하기
  - mkfs –t ext4 /dev/sdb1



- 2번째 Hard Disk 연결하여 사용하기
  - 포맷한 Partition을 mount 하기
    - mkdir /mnt/sdb1
    - mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
    - mount

```
[root@centos ~] # mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
[root@centos ~] # mount
/dev/mapper/vg_centos-lv_root on / type ext4
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext=
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
/dev/mapper/vg_centos-lv_home on /home type e
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_
/dev/sdb1 on /mnt/sdb1 type ext4 (rw)
[root@centos ~] #
```

- cp /etc/hosts /mnt/sdb1
- Is /mnt/sdb1

```
[root@centos sdb1]# ls -la /mnt/sdb1
합계 32
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 2015-06-06 22:24 .
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 2015-06-06 22:23 ...
-rw-r--r-. 1 root root 158 2015-06-06 22:24 hosts
drwx-----. 2 root root 16384 2015-06-06 22:21 lost+found
```

- 2번째 Hard Disk 연결하여 사용하기
  - 다양한 장치의 mount 예제

장치	mount 명령 형식의 예
ext2 파일 시스템	mount -t ext2 /dev/sdb1 /mnt
ext3 파일 시스템	mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt
ext4 파일 시스템	mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt mount /dev/sdb1 /mnt
CD-ROM	mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
윈도 디스크	mount -t vfat /dev/hdc /mnt
USB 메모리	mount /dev/sdc1 /mnt → 리눅스용 USB 메모리의 경우 mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt → 윈도용 USB 메모리의 경우
읽기 전용 마운트	mount -r /dev/sdb1 /mnt
읽기/쓰기 마운트	mount -w /dev/sdb1 /mnt
원격 디스크 마운트	mount -t nfs 서버 주소:/NFS 서버 측 디렉터리 /mnt

- 연결된 장치 해제하기
  - Mount된 장치 확인하기
    - mount
    - df -h
  - 연결된 장치 해제하기
    - umount /mnt/sdb1
    - umount -a
  - 장치 연결해제 여부 확인하기
    - mount
- USB 장치 연결하기
  - fdisk –l
  - mount –t vfat /dev/sdc1 /media

- NFS Server에 연결 및 해제하기
  - NFS Server 설치하기(##CentOS1)
    - yum install nfs-utils -y
  - NFS Server와 관련된 서비스 시작하기
    - systemctl list-unit-files | grep nfs\*
    - systemctl start nfs-server.service
    - systemctl list-unit-files | grep rpc\*
    - systemctl start rpcbind.service
  - 부팅할 때 자동으로 nfs, rpcbind 서비스 실행하기
    - systemctl enable nfs-server.service
    - systemctl enable rpcbind.service
  - Firewall 중지하기
    - systemctl stop firewalld

- NFS Server에 연결 및 해제하기
  - nfs 폴더 생성하고 파일 만들기
    - mkdir /home/nfs
       cd /home/nfs
       touch jesuswithme.txt
       ls -l
  - nfs share에 접속하는 컴퓨터 및 권한 설정하기
    - vi /etc/exports
    - /home/nfs 192.168.219.0/24(rw,sync,no\_root\_squash)
  - exports 파일 적용하기
    - exportfs -av

- NFS Server에 연결 및 해제하기
  - NFS Client 설치하기(##CentOS2)
    - yum install nfs-utils -y
  - nfs server에 접속할 때 사용하는 mount 폴더를 미리 생성하기
    - mkdir -p /lab/nfs
  - NFS Server에 어떤 이름으로 공유되어 있는지 확인하기
    - showmount -e 192.168.219.125
  - mount 명령어를 사용하여 NFS Server에서 공유된 폴더에 접속하기
    - mount -t nfs 192.168.219.125:/home/nfs /lab/nfs/
  - 제대로 연결되었는지 확인하기
    - mount
    - df -h
  - 시스템이 재시작할 때 자동으로 nfs server에 연결하기
    - vi /etc/fstab
      - 192.168.219.125:/home/nfs /lab/nfs nfs defaults (

- NFS Server에 연결 및 해제하기
  - NFS Share에 연결된 것을 포함하여 모든 연결된 드라이브 확인하기
    - df -h
  - 연결된 폴더의 내용 확인하기
    - cd /lab/nfsls -l
  - myproject라는 폴더를 생성하여 본다
    - mkdir /lab/nfs/myproject ls /lab/nfs
  - NFS Share에 연결된 모드 드라이브 끊기
    - cd (##현재 nfs server에 연결되어 있는 것을 다른 쪽으로 연결을 바꾸는 것)
    - umount -a
  - 제대로 끊겼는지 확인하기
    - mount
    - df -h

## 2 – Disk 관리하기

Disk 사용량 확인하기

File System 검사하고 복구하기

- 파일 시스템별 디스크 사용량 확인하기: df
  - df(disk free) 명령어
    - 시스템에서 사용중인 파일 시스템의 사용량에 대한 정보를 출력한다
    - 파일 시스템 장치명, 전체 용량, 사용량, 사용 가능한 남은 용량, 사용량을 퍼센트로 표시, 마운트 포인트

```
[root@centos ~]# df
Filesystem
                                Used Available Use% Mounted on
                   1K-blocks
/dev/mapper/vg centos-lv root
                     51475068 3756748 45096880 8% /
                                  80 957680 1% /dev/shm
tmpfs
                      957760
/dev/sda1
                      487652 33743 428309
                                                8% /boot
/dev/mapper/vg centos-lv home
                     74802336
                                      70827972 1% /home
                             167952
/dev/sdb1
                       995544
                                                1% /mnt/sdb1
                                1268
                                        942872
```

- 파일 시스템별 디스크 사용량 확인하기: df
  - 파일 시스템 사용량을 이해하기 쉬운 단위로 표시하기: -h 옵션

```
[root@centos ~]# df -h
                      Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
/dev/mapper/vg centos-lv root
                       50G 3.6G
                                 44G
                      936M
                             80K
tmpfs
                                  936M
                                         1% /dev/shm
/dev/sda1
                      477M
                                         8% /boot
                             33M
                                  419M
dev/mapper/vg centos-lv home/
                      72G 165M
                                   68G
                                         1% /home
dev/sdb1
                      973M
                            1.3M
                                  921M
                                         1% /mnt/sdb1
```

• 파일 시스템의 종류 정보 출력하기: -T 옵션

```
[root@centos ~]# df -T
                           1K-blocks
                                         Used Available Use% Mounted on
                     Type
Filesystem
/dev/mapper/vg centos-lv root
                             51475068 3756748 45096880
                                                           8왕 /
                     ext4
                                                           1% /dev/shm
tmpfs
                     tmpfs
                               957760
                                           80
                                                 957680
/dev/sda1
                               487652
                                                 428309
                                                           8% /boot
                     ext4
                                        33743
/dev/mapper/vg centos-lv home
                             74802336
                                      167952 70827972
                                                           1% /home
                     ext4
/dev/sdb1
                                                           1% /mnt/sdb1
                               995544
                                         1268
                                                  942872
                     ext4
```

- 디렉터리 및 사용자별 디스크 사용량 확인하기: du
  - du(disk usage) 명령어
    - 디렉터리별로 얼마나 사용하고 있는지 알 수 있다
    - 특히 홈 디렉터리의 사용량을 확인할 때 유용하다
    - df -m
  - 지정한 디렉터리의 전체 사용량 확인: -s 옵션
    - du -s /
    - du -s /home
    - du -s /home/user1
  - 홈 디렉터리의 여러 사용자 중에서 가장 디스크를 많이 사용하고 있는 순서대로 출력: --max-depth=1 옵션
    - du /home --max-depth=1 | sort -n -r (##강추)

```
[root@centos ~] # du /home --max-depth=1 | sort -n -r
114960    /home
58224    /home/adminuser
56356    /home/user1
36     /home/user2
36    /home/suser2
```

- 디렉터리 및 사용자별 디스크 사용량 확인하기: du
  - 사용자(user1)의 홈 디렉터리 총 사용량 확인: -sh ~user1 옵션
    - du -sh ~user1 (##강추)
    - du -sh ~root
  - 특정한 디렉터리 총 사용량 확인: -sh 디렉터리경로 옵션
    - du -sh /home (##강추)
    - du -sh /usr
    - du -sh / (##강추)

## 2 – File System 검사하고 복구하기

#### • 개요

- 파일 시스템은 부적절한 시스템 종료, 불안정한 전원, 소프트웨어 오류, 하드웨어 오작동에 의하여 손상될 수 있다
- 그래서 늘 파일 시스템을 점검하여 문제가 발생될 때 복구해야 한다
- 파일 시스템을 검사하고 복구하는 명령어
  - fsck / e2fsck
  - badblocks
- Fsck(File System Check) 사용하기
  - Fsck는 inode 및 block, directory, File link등을 검사하고 필요시 복구 작업도 수행한다
  - Fsck는 기본적으로 /etc/fstab에 지정된 파일 시스템을 대상으로 한다
  - Fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4 명령어도 지원한다
  - Fsck를 진행할 때 파일 시스템이 mount되어 있으면 안된다

## 2 – File System 검사하고 복구하기

- Fsck(File System Check) 사용하기
  - /dev/sda1를 검사한다
    - fsck /dev/sdb1
    - fsck.ext4 /dev/sdb1

```
[root@centos user1_n] # fsck /dev/sdb1
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdb1 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.

[root@centos user1_n] # umount /mnt/sdb1
[root@centos user1_n] # fsck /dev/sdb1
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdb1: clean, 12/64384 files, 8463/257032 blocks
[root@centos user1 n] #
```

- /dev/sda1 파일 시스템을 강제적으로 검사: -f 옵션
  - fsck -f /dev/sdb1
- fsck는 기본적으로 /etc/fstab에 지정된 파일 시스템을 대상으로 한다
- fsck.ex2, fsck.ext3, fsck.ext4 명령어도 지원한다

#### 2 - Disk 관리하기

- Bad Block 검사하기: badblocks
  - Disk에 bad block이 발생하면 언젠가는 디스크를 교체해야 하므로 주기적으로 bad block를 검사해 본다
  - Bad block 검사하기
    - badblocks -v /dev/sdb1
    - Badblocks -v /dev/sda1 (##mount된 것도 검사 가능)
  - Bad block 검사 결과를 파일로 저장하기: -o 옵션
    - Badblock이 있는 경우에만 파일로 저장된다
    - badblocks -v -o bad.txt /dev/sda1

#### 2 – Disk 관리하기

- 백업 Supper Block의 위치 파악하기: dumpe2fs
  - 파일 시스템의 기본 슈퍼 블록에 문제가 있으면 해당 파일 시스템을 사용할 수 없다
  - 이를 대비하여 Backup 슈퍼블럭이 있는데, 이것을 사용하여 파일 시스템을 복원할 수 있다
  - 백업 슈퍼블럭 위치 파악하기: (##파일 시스템이 마운트되어도 된다)
    - dumpe2fs /dev/sda1
    - dumpe2fs /dev/sda1 | grep superblock
    - dumpe2fs /dev/sdb1 | grep superblock

- Backup SuperBlock을 이용하여 파일 시스템 복구하기
  - 파일 시스템이 Unmount 되어 있어야 한다
  - e2fsck -b 32768 -y /dev/sdb1

3 – 디스크 할당량 관리

사용자 단위로 디스크 할당량 설정

그룹 단위로 디스크 할당량 설정

#### • 개요

- 리눅스는 여러 사용자가 동시에 접속하여 사용하므로 특정한 사용자가 디스크 공간을 과도하게 차지하면 다른 사용자에게 문제를 일으킬 수 있다
  - User1이 루트(/) 파일 시스템에 고의든 실수든 큰 파일을 계속 복사하였다면 시스템 전체가 동작을 멈추는 사태가 벌어질 수 있다
  - 이런 상황을 사전에 방지하기 위하여 사용자별로 디스크 사용 용량을 제한 하는 것이 필요하다
- 각 사용자별로 디스크 공간을 할당해주어 정해진 디스크 공간을 효율적으로 사용할 필요가 있다. 이것이 바로 디스크 할당량(Disk Quota) 설정이다
- 사용자별 디스크 할당량을 설정할 때는 Hard Limit와 Soft Limit가 있다
  - Hard Limit: 사용자가 이 수치에 다다르면 더 이상 저장할 수 없다
  - Soft Limit: 이 수치에 다다르면 일정 기간 동안 더 많은 데이터를 저장할 수는 있지만 일정 기간이 지나면 더 이상 저장하지 못한다

#### • 개요

- 디스크 할당량에 다다르면 사용자는 일단 불필요한 파일을 삭제하여 공간을 확보한 후에 데이터를 저장해야 한다
- 디스크 할당량은 개별 사용자나 그룹별로 설정할 수 있다
- 디스크 할당량을 설정하려면 파일 시스템의 mount 옵션에서 지정
  - usrguota: 개별 사용자의 할당량을 제한할 수 있는 속성
  - grpquota: 개별 그룹의 할당량을 제한할 수 있는 속성

- ext4로 포맷한 디스크 추가하기
  - xfs가 아닌 ext4로 포맷된 Partition에서 작업을 하기 위해서 Hyper-V manager에서 scsi disk를 하나 더 추가한다
  - 다음과 같이 작업하여 user quota 설정을 위한 사전 작업을 한다
    - fdisk -l | grep /dev
    - fdisk /dev/sdb
    - mkfs -t ext4 /dev/sdb1
    - mkdir /lab/home/
    - mount -t ext4 /dev/sdb1 /lab/home/
    - df -h
    - 부팅시 자동 mount 하도록 /etc/fstab을 편집
    - suser1, susesr2 사용자 계정 생성시 home directory를 /lab/home로
       지정한다
      - useradd -m -d /lab/home/suser1 suser1

- 할당량 설정을 위한 사전 준비
  - 사용자 할당량 속성 설정하기
    - /etc/fstab에서 다음과 같이 usrquota를 /lab/home에 추가한다

- 사용자 할당량 속성 **적용하기** 
  - 루트(/) 파일 시스템과 /lab/home을 remount한다
     mount -o remount /lab/home
  - 사용자 할당량이 제대로 적용되었는지 확인하기 mount | grep /lab/home

```
[root@centos2 ~]# mount
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root on / type ext4 (rw,usrquota)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw)
/dev/mapper/vg_centos1-lv_home on /home type ext4 (rw,usrquota)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
```

- 할당량 설정을 위한 사전 준비(계속)
  - 할당량 데이터베이스 파일 생성하기: quotacheck
    - / 파일 시스템과 /home에 usrquota를 설정을 한 후에 사용자 할당량 정보를 저장하는 데이터베이스 파일을 생성해야 한다
       quotacheck –avugm
      - a: Check all quota-enabled, <u>locally-mounted file systems</u>
      - v: Display <u>verbose status information</u> as the quota check proceeds
      - u: Check <u>user disk quota</u> information
      - g: Check group disk quota information
    - 이렇게 실행하면 / 및 /home에 aquota.user 파일이 생성된다. 이것이 사용자 할당량 데이터베이스 파일이다.
      - updatedb locate aquota.user

```
[root@centos2 ~]# updatedb
[root@centos2 ~]# locate aquota.user
/aquota.user
/home/aquota.user
```

• 만약 **그룹 할당량**을 /etc/fstab에 설정했다면 aquota.user 뿐만 아니라 aquota.group도 생성된다

- 할당량 설정을 위한 사전 준비(계속)
  - usrquota를 사용하기 위해 사용자 할당량을 활성화하기: quotaon
    - 사용자 할당량을 사용하도록 설정한다 quotaon -uv / quotaon -uv /lab/home

```
[root@centos2 ~]# quotaon -uv /
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root [/]: user quotas turned on
[root@centos2 ~]# quotaon -uv /home
/dev/mapper/vg_centos1-lv_home [/home]: user quotas turned on
[root@centos2 ~]#
```

- 모든 파일 시스템에 할당량을 설정하려면 quotaon -av
- 할당량을 사용하지 않기 위해서는 quotaoff -uv /
- 지금까지 한 작업으로서 디스크에 대한 사용자 할당량 설정을 위한 준비 작업을 끝났다. 이제부터 할당량을 본격적으로 설정한다

- 할당량 설정하고 확인하기
  - 할당량 설정하기: edquota
    - 사용자 suser1에게 할당량 설정하기
       edquota –u suser1

```
Disk quotas for user suser1 (uid 503):
  Filesystem
                                             soft
                                                                  inodes
                                blocks
                                                        hard
                                                                             soft
                                                                                      hard
  /dev/mapper/vg_centos1-lv_root
                                                       30720
                                                                      31744
  /dev/mapper/vg_centos1-lv_home
                                          36
                                                      102400
                                                                                       9
                                                                       103424
```

- /에 Soft Limit는 30MB, Hard Limit는 31MB 할당함
- /home에 Soft Limit는 100MB, Hard Limit는 101MB 할당함
- 그룹에게 할당량 설정하기: -g 옵션
- suser2에 할당량 설정을 위해 기존 것(suser1)을 가지고 복사한다: -p 옵션
   edquota -p suser1 suser2

- 할당량 설정하고 확인하기
  - 할당량 정보 확인하기: quota
    - quota –u suser1 quota –u suser2

```
[root@centos2 ~]# quota -u suser1
Disk quotas for user suser1 (uid 503):
     Filesystem blocks
                         quota
                                 limit
                                          grace
                                                 files
                                                         quota
                                                                 limit
                                                                          grace
/dev/mapper/vg centos1-lv root
                          30720
                                  31744
                                                              0
                                                                      0
/dev/mapper/vg_centos1-lv_home
                     36 102400 103424
                                                              0
                                                                      0
```

- 할당량 정보 요약 출력하기: repquota
  - repquota /lab/home

```
[root@centos2 ~]# repquota /home
*** Report for user quotas on device /dev
Block grace time: 7days; Inode grace time
                        Block limits
                       soft
                               hard gra
User
                used
root
                 24
                          0
                                  0
localuser1 --
                1196
                           0
                                   0
adminuser --
                7616
localuser2 --
                  32
suser1
                 36 102400 103424
suser2
                  36 102400 103424
```

- 사용자가 /home에 파일을 생성할 때 할당량 적용 여부 확인
  - 20MB의 파일을 생성한다
    - su suser1 pwd
    - fallocate –I 20M movie.mp4 (## 성공)
  - 다시 25MB 파일을 하나 더 생성한다
    - fallocate –l 25M movie2.mp4 (##실패)

## 2- 그룹 단위로 디스크 할당량 설정

- ext4로 포맷한 디스크 추가하기
  - xfs가 아닌 ext4로 포맷된 Partition에서 작업을 하기 위해서 Hyper-V manager에서 scsi disk를 하나 더 추가한다
  - 다음과 같이 작업하여 user quota 설정을 위한 사전 작업을 한다
    - fdisk -l | grep /dev
    - fdisk /dev/sdc
    - mkfs -t ext4 /dev/sdc1
    - mkdir /lab/group/
    - mount -t ext4 /dev/sdb1 /lab/group/
    - df -h
    - 부팅시 자동 mount 하도록 /etc/fstab을 편집

#### 2- 그룹 단위로 디스크 할당량 설정

- 할당량 설정을 위한 사전 준비
  - · 그룹 할당량 속성 설정하기
    - EngGroup 그룹의 구성원들은 100MB 이상을 /lab/group 파일 시스템에 저장 못하게 한다
    - /etc/fstab에서 다음과 같이 grpquota를 /lab/group 에 추가한다

```
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root_/_____ext4 defaults,grpquota
UUID=25dd20fd-2bc6-43ed-8b1a-4a4d64d205b1 /boot ext4 defaults
/dev/mapper/vg_centos1-lv_home /home ext4 defaults,usrquota
```

- 그룹 할당량 속성 적용하기
  - 루트(/) 파일 시스템을 remount한다
     mount -o remount /lab/group
  - 그룹 할당량이 제대로 적용되었는지 확인하기

mount

```
[root@centos2 suser1]# mount -o remount /
[root@centos2 suser1]# mount
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root on / type ext4 (rw,grpquota)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
```

## 2 – 그룹 단위로 디스크 할당량 설정

- 할당량 설정을 위한 사전 준비
  - 할당량 데이터베이스 파일 생성하기: quotacheck
    - /lab/group 파일 시스템에 grpquota를 설정을 한 후에 그룹 할당량 정보를 저장하는 데이터베이스 파일을 생성해야 한다
       quotacheck -vgm /
    - 이 결과 /lab/group 에 그룹 할당량 데이터베이스 파일인 aquota.group이 생성된다.

#### updatedb locate aquota.group

```
[root@centos2 /]# quotacheck -vgm /
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quotacheck: Your kernel probably supports journaled quotacheck at a void running quotacheck after an unclean shurquotacheck: Scanning /dev/mapper/vg_centos1-lv_root [/]
quotacheck: Cannot stat old group quota file //aquota.gred.
quotacheck: Checked 10299 directories and 103203 files quotacheck: Old file not found.
[root@centos2 /]# updatedb
[root@centos2 /]# locate quota.group
/aquota.group
[root@centos2 /]#
```

## 2 – 그룹 단위로 디스크 할당량 설정

- 할당량 설정을 위한 사전 준비(계속)
  - grpquota를 사용하기 위해 그룹 할당량을 활성화하기: quotaon
    - 그룹 할당량을 사용하도록 설정한다
       quotaon -gv /lab/group

```
[root@centos2 /]# quotaon -gv /
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root [/]: group quotas turned on
[root@centos2 /]#
```

- 그룹 할당량 설정하기: edquota
  - 그룹 EngGroup에게 할당량 설정하기
     edquota –g EngGroup

```
Disk quotas for group EngGroup (gid 504):
Filesystem blocks <u>soft</u> <u>hard</u> inodes soft hard
/dev/mapper/vg_centos1-lv_root 4 102400 103424 1
0 0
```

• /lab/group 에 Soft Limit는 100MB, Hard Limit는 101MB 할당함

#### 2 – 그룹 단위로 디스크 할당량 설정

- 할당량 설정하고 확인하기
  - 그룹 할당량 정보 확인하기: quota
    - quota –g EngGroup

- EngGroup의 구성원인 euser1이 /lab/group/public/EngData/에 파일을 생성할 때 할당량 적용 여부 확인
  - 파일을 생성하기 위해 Directory Permission을 변경한다
    - chmod 770 /lab/group/public/EngData
  - 70MB의 파일을 생성한다
    - su euser1
    - cd /lab/group/public/EngData
    - fallocate –l 70M movie.avi (## 성공)
  - 다시 40MB 파일을 생성한다
    - fallocate –I 40M movie2.avi (##실패)