


Linux 보충 자료

- 암호 대신 SSH Key로 인증하기
 - 원격 컴퓨터에 접속하기 위해서는 인증 단계를 통과해야 하는데, 보통은 id와 password로 인증하게 된다
 - 암호화 되지 않은 password를 사용하는 경우에는 암호 유출 위험이 있어서 암호화된 인증키(certificate)를 사용하는 것이 보안상 유리하다
 - 또한 로컬 컴퓨터에 인증키(Private Key)를 저장해 놓고 원격 서버에 접속하면 다른 컴퓨터에서는 인증키가 저장되어 있지 않기 때문에 원격 서버 접속을 할 수 없으므로 암호 보다는 보안성이 높다
 - 보통 원격 서버들의 id와 password는 다르다(단, root 계정 이름은 같지만 암호는 당연히 다르다)
 - 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터의 id와 암호가 모두 같은 경우에는 ssh key 인증 구현이 쉽다. 예를 들면 root 계정에 대한 암호가 모두 1이면 다음과 같이 설정하면 된다.
 - ssh-keygen
 - ssh-copy-id root@centos1
 - ssh centos1

- 암호 대신 SSH Key로 인증하기
 - 그런데 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터의 root 계정의 암호가 다르거나 심지어 사용자 계정까지 다를 경우에는 ssh key로 인증하기 위해서는 몇가지 추가적인 작업이 필요하다
 - 무엇보다 로컬 컴퓨터에 원격 컴퓨터용의 public key와 private key를 생성해 두고, 각 원격 컴퓨터에 각 사용자에 대한 public key를 복사해 두어야 한다
 - ssh-keygen -C "centos1 user"
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos1user.pub centos1user@centos1
 - 그리고 원격 접속을 할 때는 원격 컴퓨터의 이름과 사용자 계정과
 Private key 정보를 입력해야 한다
 - ssh -i ~/.ssh/centos1user centos1user@centos1
 - 원격 컴퓨터의 사용자에 대한 Private key 파일 정보를 입력하지 않는 것이 제일 편리한데, 그렇게 하기 위해서는 ~/.ssh/config 파일을 만들어서 해당 Private key 정보를 미리 입력을 해두면 된다
 - 각각 다른 원격 컴퓨터의 다른 사용자에 대하여 인증키로 접속하기 위해서는 이 방법으로 해야 한다

- 원격 컴퓨터와 동일한 root 계정과 암호 사용으로 접속하기
 - 로컬 컴퓨터에 root 계정으로 로그인 되어 있다
 - ssh-keygen
 - ssh-copy-id root@centos1
 - ssh-copy-id root@centos2
 - ssh-copy-id centos3



- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-1
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 Public key와 Private key를 생성한다
 - ssh-keygen -C "centos1 user"
 - /root/.ssh/centos1user 입력
 - ssh-keygen -t ed25519 -C "centos2 user"
 - /root/.ssh/centos2user 입력
 - 암호 알고리듬을 rsa가 아니 ed25519 사용
 - ssh-keygen -t ed25519 -C "centos3 user"
 - /root/.ssh/centos3user 입력
 - Is -I /root/.ssh

```
[root@centos7 ~]# ls -la ~/.ssh/
total 40
drwx----- 2 root root 197 May 24 09:48 .
dr-xr-x--- 4 root root 159 May 24 08:38 ..
-rw----- 1 root root 1675 May 24 09:28 centos1user
-rw-r--- 1 root root 394 May 24 09:28 centos1user.pub
-rw----- 1 root root 399 May 24 09:29 centos2user
-rw-r---- 1 root root 94 May 24 09:30 centos3user
-rw-r---- 1 root root 94 May 24 09:30 centos3user.pub
```

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-1
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 Public key를 원격 컴퓨터에 복사한다
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos1user.pub centos1user@centos1
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos2user.pub -p 22 centos2user@centos2
 - ssh-copy-id -i ~/.ssh/centos3user.pub centos3user@centos3
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 private key를 가지고 접속한다
 - ssh -i ~/.ssh/centos1user centos1user@centos1
 - whoami
 - exit
 - ssh -i ~/.ssh/centos2user centos2user@centos2
 - ssh -i ~/.ssh/centos3user centos3user@centos3
 - ##암호를 입력하지 않고 접속이 된다

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-2
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자에 대한 **Private key를 사용하지 않고** 접속하려고 한다
 - ssh-add 명령어를 사용하여 Private key 정보 없이 로그인이 되지만 나중에 다른 세션으로 접속할 때는 안되는 단점이 있다
 - eval \$(ssh-agent)
 - ps aux | grep 9189
 - ssh-add ~/.ssh/centos [root@centos7 ~]#
- - ssh-add ~/.ssh/centos2user
 - ssh-add ~/.ssh/centos3user
 - ssh centos1user@centos1
 - ssh centos2user@centos2
 - ssh centos3user@centos3
 - su root (##다시 root 계정으로 로그인한다)
 - eval \$(ssh-agent) (##9189가 아니다)
 - ssh centos1user@centos1 (##접속 실패)

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-3
 - 원격 컴퓨터에 접속할 때 명령어에 영구적으로 Private key 정보를 입력하지 않고 로그인을 할 필요가 있다
 - 그렇게 하려면 Private key 정보가 들어 있는 구성 파일(~/.ssh/config)을 만들어야 한다
 - ~/.ssh/config 파일 생성하기
 - cd ~/.ssh/
 - vi config

```
Host centos1
   Hostname centos1
   User centos1user
   IdentityFile ~/.ssh/centos1user

Host centos2
   Hostname centos2
   User centos2user
   Port 22
   IdentityFile ~/.ssh/centos2user

Host centos3
   Hostname centos3
   User centos3user
   IdentityFile ~/.ssh/centos3user

IdentityFile ~/.ssh/centos3user
```

<config 파일 다운로드하기>
cd ~/.ssh/
wget http://down.cloudshell.kr/linux/config

- 원격 컴퓨터와 다른 계정과 암호 사용으로 접속하기-3
 - 원격 컴퓨터의 각 사용자로 원격 컴퓨터에 접속한다
 - eval \$(ssh-agent)
 - ssh centos1user@centos1
 - ssh centos2user@centos2
 - ssh centos3user@centos3
 - ##접속이 잘 된다
 - ## ~/.ssh/config 파일을 만들면 private key 정보를 입력하지 않고서도 저장된 정보를 이용하여 로컬에 있는 private key와 원격의 public key를 비교하여 암호대신 인증에 사용하여 로그인한다
 - su root (##다시 로컬 컴퓨터에 root 계정으로 로그인한다)
 - eval \$(ssh-agent) (##위의 것과 다르다)
 - ssh centos1user@centos1
 - ssh centos2user@centos2
 - ssh centos3user@centos3
 - ##여전히 접속이 잘 된다

1-Linux 개요

- 다양한 분야 및
 - tu Linux