# 今日干饭背诵(1.4)

2021年1月4日 17:21

# 第六章·局域网与**介质访问子层**

• 【概念+计算】局域网技术

(重点: CSMA和CSMA/CD, 其他的大致了解即可,效率等可以eng背一下)

- 信道分配
  - □ 计算机网络的分类:广域网 (点到点连接) vs局域网 (广播信道)
    - ◇ 局域网关键问题: 如何解决信道争用
  - □ 介质访问控制协议MAC:数据链路层协议的一部分,解决<mark>信道争用</mark>
  - □ 分配方法
    - ♦ 静态分配: 频分/波分/时分复用, 带宽可保证但不灵活
    - ◇ 动态分配:按照信道分配模型讨论(见【其他】)
- 多路访问协议:控制多个用户共用一条信道的协议
  - □ 竞争方法
    - ◇ ALOHA (应该算非载波监听,就硬刚)
      - ◆ 纯ALOHA: 直接发,发了再监听,冲突后等待随机时间重发
        - ◇ 冲突危险区:前后各有一个帧时 (2个)帧时




Fig. 4-2. Vulnerable period for the shaded frame.

- ◇ 信道效率:服从泊松分布,S=G·e<sup>26</sup>,最高18.4%
- ◆ <u>分槽</u>ALOHA:信道分为离散的时间槽,长度为一个帧时,只有时槽开始时可发
  - ◇ 冲突危险区: 纯ALOHA的—半, 只有—个帧时(上面那张图只有前面那个冲突帧在分槽ALOHA中会和阴影帧—个时槽, 后面那个冲突帧会在下一个时槽发, 不会冲突)
  - ◇ 信道效率,依然是泊松分布,冲突危险区减半所以S=G·e<sup>-6</sup>, 最高36.8%
- ◇ 【计算】CSMA(Carrier Sense Multiple Access Protocols,载波监听多路访问协议)
  - ◆ 1-坚持型CSMA: 不忙则以概率1发, 若信道忙则一直监听直到空 闲, 冲突后等待随机时间
    - ◇ 优点:减少信道空闲时间 延迟小,冲突大
    - ◇ 缺点:增加了发生冲突的概率
    - ◇ 广播延迟越大, 性能越差
  - ◆ 非坚持型CSMA:若信道忙则以<mark>等待随机时间</mark>直到空闲,冲突后等

#### 待随机时间

产生的帧数G ,

非坚持型的信道利用率 > 1-坚持型

传输延迟也 > 1-坚持型

◇ 优点:减少了冲突概率 延迟大,冲突小

◇ 缺点:增加了信道空闲时间

◇ P.s.: "非坚持型"是与"坚持型"相对的,而不是"非"和1或者p相对 (一个语文问题, 所以这个词到底是谁造的), 可以认为坚持型/非坚持 型是一个参数,前面的1或者p是另一个参数,所以说"非坚持型"可以意 会为1-非坚持型(一个我生造出来的词),而不是p=0的情况(实际上它 的p=1)

#### ◆ p-坚持型CSMA

- ◇ 分槽信道使用
- ◇ p指的是信道空闲时的发送概率

<b>*</b>	协议名称	监听-信道空闲	监听-信道忙	发送-冲突
	ALOHA	我不听直接发	我不听直接发	等待随机时间
	1-坚持型 CSMA	直接发 (p=1)	坚持监听直到空闲	同↑
	非坚持型 CSMA	直接发 (p=1)	等待随机时间再听	同↑
	P-坚持型 CSMA	以概率p发	坚持监听直到空闲	同↑

## 【计算】CSMA/CD(带冲突检测的CSMA)

冲突帧还会继续发(因为已经决定要发) ◆ 改进:边发送边监听,监听到冲突后立即停止发(瞬间干扰信号告知

边发边监听,冲突的损坏帧立刻停止传输 所有站点,此后等待随机时间再重新发),可以提高信道利用率

◇ 老师课上说802.3的CSMA/CD是边发边听,发完了就不听了

- ◆ 确定冲突时间:最坏情况下2倍电缆传输时间
  - ◇ 这个应用于很多计算! 在后面802.3那里会详细讲
- □ 无冲突协议: 分为 传输/竞争/空闲 3种工作状态,通过协调直接避免冲突
  - ♦ 特点:
    - ◆ 轻负载下发送延迟大; 重负载下信道效率高
    - ◆ 预留协议: 实际发送信息前先广播发送请求

名称	工作原理	轻负载效率 (1个站发)	重负载效率 (都要发)	公平性	
基本位图协议	N个站,每个站对应竞争周期一个时槽,若有帧发送则在对应时槽中发送比特1,N个时槽后大家都知道哪个站要发送,此后按站序号发送(全都发出)	d/(d+N) (数据帧为d个 时间单位)	N*d/(N+N*d) =d/(d+1)	序号大 服务好	有考不大
二进制下数法	地址用等长二进制串表示,若 有帧发送则广播位串,广播后 做"或"操作,遇到更大的序 号(即本站地址这一位是0而 "或"操作结果是1)则放弃发 送请求,最后留下位串最大的	d/(d+log <sub>2</sub> N) (从高到低依次 广播+"或"操 作每一位) N也是站点数	d/(d+log <sub>2</sub> N) (和轻负载相 同)	序号大 服务好	

有更长的时间思 考是否要发,而 不用等待下一个 大家的选择时间

令牌环	之后会详细讲 (IEEE802.5)	类似基本位图	类似基本位图	公平!	
协议		(d/(d+N))	(d/(d+1))		

#### □ 有限竞争协议 分很多组,组间无冲突,组内竞争

- ◆ 提出原因: 轻负载下竞争方法延迟短(冲突少), 重负载下无冲突协议效率高(开销固定)——结合起来! 将站分组(动态), 组内竞争
- ◇ 适应树搜索协议
  - ◆ 站点组织成二叉树
  - ◆ 一次成功传输后,第0槽全部站可竞争,若有冲突则第1槽左子树 竞争,无冲突(一个站获得信道)则此后的槽留给右子树竞争, 有冲突则继续折半搜索
  - ◆ 系统负载重时,从根节点开始冲突概率大,可从中间节点开始竞 争


#### □ 无线局域网协议

◇ 与有限局域网的区别:

类型	信号范围	避免冲突应保证	谁发现 冲突	信道要求
CSMA( 有线)	电缆上信号给 <mark>所有</mark> 站点	<mark>发送</mark> 站点周围没 有有其他活跃发 送站点	· · · · · ·	某一时刻信道 上只能有一个 有效数据帧
无线局域 网	只能被发送站 点周围 <mark>一定范</mark> 围的站点接受	接收站点周围一 定范围内只有一 个发送站点		某一时刻信道 上可以有多个 有效数据帧

#### ◇ 独特的问题

- ◆ 隐藏站点问题:站点离竞争者太远,不能发现潜在竞争者
- ◆ 暴露站点问题: 非竞争者距离发送站点太近,即使不竞争也不能 发
- ◇ MACA (Multiple Access with Collision Avoidance ,带冲突避免的多路访问协议 )
  - ◆ 基本思想:发送站点发RTS (request to send)刺激接收站点发送 应答短帧CTS (clear to send),从而使得接收站点周围的站点监听 到 (有点像一次握手)
  - ◆ 若冲突,采用二进制指数后退算法等待随机时间再重新开始
- ♦ MACAW: 对MACA的改进
  - ◆ 确认帧+发送方载波监听+针对<mark>数据流</mark>的后退算法+拥塞时交互信息 ack
- 【概念+计算】IEEE 802.3和Ethernet(曼彻斯特编码,透明网桥)
  - 【概念】LAN (局域网) 的参考模型
    - □ 数据链路层=MAC子层+LLC子层 (可以没有LLC)
      - ◆ 由于MAC层只提供尽力而为的数据报服务,不提供确认机制和流量控制 (滑动窗口),因此支持IP足够,但当需要数据链路层提供确认和流控 时不能满足,就需要LLC



- □ 逻辑链路控制子层LLC
  - ◇ 功能1: 确认机制和流量控制
  - ◇ 功能2: 隐藏了不同802MAC子层的差异, 为网络层提供单一格式和接口
  - ◇ 3种服务选项:不可靠数据报、有确认数据报、可靠的面向连接
  - ◆ 基于HDLC
  - ◇ 同一个LLC可以提供多个MAC选择
- □ 介质访问控制子层MAC
  - ◇ 功能1: 数据帧封装、发送和接收
    - ◆ 组帧、寻址、差错控制 (1和3在第五章有讲)
  - ◇ 功能2: 介质访问管理
    - ◆ 介质分配(避免冲突)、冲突解决(处理冲突)
- IEEE 802.3的一些详细规定: 见【其他】 1-坚持型CSMA/CD
  - □ 可以记一下物理层是曼彻斯特编码
- 快速以太网、千兆以太网等也见【其他】
- 【计算】最短帧长 802.3的极端情况(2500m,4个中继器)下2倍电缆传输时间 = 50 μs
  - 10Mbps下最小帧长为2 \* bit rate = 50 µ s\*10Mbps=500bit , 填充到512bit=64字节 □ 避免帧的第一个比特到达电缆的远端前帧已经发完
  - □ 帧的发送时间 ≥ 最大冲突检测时间 = 2×电缆传输时间 (注意区分是CD-边发边检测,有冲突
    - ◇ 如果说了中继器记得考虑,因为最大长度会变长 就立刻停止;还是一直发)
    - ◇ 网络速度提高时可选的两种方案:
      - ◆ 增大最短帧长
      - ◆ 减小站点间距离

限制最短帧长:

·方便了冲突检测,因为CSMA/CD 检测到冲突就不会发送,因此帧 长度一定<最短帧长

- 【概念】二进制指数后退算法
  - □ 将冲突发生后的时间划分为长度为51.2微秒的时槽 【争用期】
  - □ 发生第i次冲突后:
    - ☆ 若i < 10,各个站点随机从0~2<sup>i</sup>-1中选择一个数,等待这么多个时槽后,再开始重传
    - ◇ 若10≤i≤16, 随机从0~2<sup>10</sup>-1中选择一个数, 等待这么多个时槽后重传
    - ◇ 若i>16 (也可能是≥, ppt上说的是"16次冲突后",有点歧义),认为发送失败,放弃努力报告上层
- IEEE 802.3与Ethernet的区别: 帧格式不同
  - □ IEEE 802.3的MAC地址长度为2或6个字节
  - □ Ethernet的MAC地址长度为6个字节
- 【背诵+概念】IEEE 802.5 令牌环 (差分曼彻斯特编码,源路由网桥)
  - 技术特点

- □ 其实环不是广播介质,是不同的点到点链路<mark>组成的环</mark>
- □ **各个站点<mark>公平</mark>,获得信道的时间有上限,避免冲突发生 【**回忆】无冲突协议中的基本位图协
- 基本思想:环接口有2种操作模式: 监听和传输

议、二进制下数都不公平(序号大的服

网桥:帧级别的处理

务好),只有令牌环good

- □ 监听: 经过1比特延迟后原数据继续传递
- □ 传输:有数据要发送,将令牌从环上取下,发送自己的数据,然后发送方自 **己负责将发出的帧从环上移去,再重新生成令牌并进入监听模式** 帧走一圈才放令牌
  - ◇ 如何确认: 帧内有一个比特域, 初值为0, 目的站收到后会将它变为1
- 性能分析:
  - □ 时延: 每站 (收发带来) 的1比特延迟 + 信号传播延迟
    - ◇ 对于短环,由于需要足够的时延来容纳令牌,有时需要插入人工延迟
    - ◇ 环接口引入了1比特的传输延迟
      - ◆ 【关键】1比特的"物理长度":信号传播速率/数据传输速率
  - □ 重负载下:效率接近100%
- 【背诵(了解)】其他的(类似令牌环的)MAC子层协议
  - FDDI: Fiber Distributed Data Interface, 光纤分布式数据接口
    - 特征
      - □ 使用多模光纤作为传输介质
      - □ 采用4B5B编码方法
      - □ MAC协议类似今牌环
    - 使用场景
      - □ 通常作为<mark>连接LAN的主干网络</mark>
      - □ 双环操作:工作环&保护环(站分为A类和B类,A类连双环,B类连单

FDDI: 50%的没有用

DPT:都用了,都可以传数据/控制<sup>□</sup>,为了提高信道利用率,站点发完数据后立刻产生新令牌,环上<mark>可能同时</mark> 存在多个帧 用了SRP空间重用协议,城域网

○ DPT: 见【其他】 (也是双环, 但两个环都有用)

- 【背诵】网桥技术
  - 交换机:LAN的互连 ○ 网桥的定义: 工作在数据链路层的一种网络互联设备, 在互联的LAN之间实现帧的 存储和转发
  - 使用场景
    - 连接相隔距离过长的两个LAN
    - 将负载很重的大LAN分隔成使用网桥互连的几个LAN以减轻负担(隔离冲突 域) , 同时防止出故障的站点损害全网
      - □ 中继器不能隔离冲突域,网桥/交换机可以隔离冲突域
    - 互连不同类型的LAN (不同类型协议之间的翻译)
    - 有助于安全保密
  - 工作原理:连接k个不同LAN的网桥具有k个MAC子层和k个物理层
  - 互联时需要解决的问题
    - 3种不同的LAN (802.3/4/5) 互联共有9种组合,每种组合需要做10种操作 中的几种

- 共同需要的操作
  - □ 不同LAN帧格式——转换 (可能需要重新计算校验和)
  - □ 不同的LAN速率——缓存
  - □ 不同的最大帧长度——丢弃无法转发的帧
  - □ 高层协议的计时器设置
- 。 类型
  - 透明网桥/生成树网桥 (重要)

### 透明:

- · 网桥自己逆向学习
- · 自己组成生成树
- □ CSMA/CD和Token Bus使用 (802.3和802.4)
- □ 工作原理
  - ◆ 工作在混杂方式,接收所有的帧
  - ◆ 刚启动时地址/端口对应表为空, 洪泛转发帧
  - ◆ 采用逆向学习算法收集MAC地址(分析源MAC地址得到MAC地址与端口的对应关系,记录在表中)
    - ◇ 不断更新,来一个包就学一下
    - ◇ 定时检查,会删除在一段时间内没有更新的项("软状态",和ATM不一样)
  - ◆ 帧的路由过程 (转发策略)
    - ◆ 目的LAN = 源LAN: 丢弃
    - ◇ 目的LAN≠源LAN: 转发
      - ▶ 广播也会转发
    - ♦ 目的LAN 未知: 洪泛
- □ 多个(并行)网桥的回路问题——生成树
  - ◆ 思想: 网桥之间相互通信,用一棵连接每个LAN的生成树 (spanning tree) 覆盖实际的拓扑结构
  - ◆ 生成树构造
    - ◇ 每个桥广播自己的编号,号最小的称为生成树的根
    - ◇ 每个网桥计算自己到根的最短路径,构造出生成树,使得每个LAN和桥到根的路径最短
    - ◇ 某个LAN或者网桥发生故障的时候要重新计算
    - ◇ 生成树构造完之后算法也会继续执行,以便自动发现拓扑结构变化,更新生成树

# (不透明) ■ 源路由网桥

- □ Token Ring使用 (802.5)
- □ 原理:
  - ◆ 发送帧: 帧的发送者知道目的主机是否在自己的LAN内,如果不在,在发出的帧头内构造一个准确的路由序列,包含要经过的网桥、LAN的编号,并将发出的帧的源地址的最高位置1
  - ◆ 源路由产生:每个站点广播"发现帧"来获得到各个站点的最佳路由(目的站收到后会发应答帧,应答帧经过网桥时会被网桥加上标识)
  - ◆ 网桥:只接收源地址的最高位为1的帧,判定是转发还是丢弃

- ◇ 也会广播 "发现帧"
- □ 优点:对带宽进行最优的利用(而不像生成树很多都集中在最短路径上)
- □ 缺点: 网桥的插入对于网络不透明, 需要人工干预
- 交换机: 让每个计算机位于单独的局域网网段上并与其他网段通过网桥连接

# 【其他】

○ 局域网

□ 产生: 1980年代, 微型机发展迅速 □ 特点: 高传输率、短距离、低出错率 □ 拓扑结构: 星型/环形/总线型/树型 □ 传输介质: 物理层讲的那3种/无线

- 信道分配模型:
  - □ 不变:独立、单信道、冲突假设(所有站点都能检测冲突,冲突帧必须重发)
  - □ 确定何时发送:连续时间/时间分槽(若分槽则只能在槽的开始才能发)
  - □ 确认能否发送: 载波监听/非载波监听 (是先看看信道忙不忙还是有了就发)
- ALOHA协议信道效率分析: 一个帧时内产生k帧的概率 $Pr[k] = G^k e^{-G}/k!$  (泊松分布) ,如果 冲突危险区都没有帧,那就是两个帧时内合起来产生了0帧,概率为P<sub>0</sub> = e-2G,所以S=GP<sub>0</sub>  $=G \cdot e^{-2G}$
- 无限局域网常见配置:放置一些接入点(AP), AP通过铜缆或光线连接,为与之联系的站 提供接入服务(仅一个信道)
- IEEE 802的协议们(大概知道它们在干啥就行)
  - □ 802.1 基本介绍和接口原语定义
  - □ 802.2 LLC子层 (逻辑链路控制,针对IP以外的其他协议,经常不需要)
  - □ 802.3 <mark>采用CSMA/CD技术的局域网</mark> (MAC子层,重点)

曼彻斯特编码 【快速以太网】802.3u:10Mbps→100Mbps(Fast Ethernet)

10BaseX的含义:10Mbps, 基带传输(base band),

快速以太网:T4只能半双工, TX/FX(统称T)可以全双工

- ◆ 100Base-T4使用4对双绞线,8B6T编码,三进制信号
- T4: 4对双绞线 (twisted pair) X\*100m的传输距离 ◆ 共享式hub: 一个冲突域
- ◆ 交换式hub: 输入帧缓存, 一个端口构成一个冲突域
- 千兆以太网:全/半双工均可
- 【干兆以太网】802.3z: 100Mbps→1Gbps 增加了extension域
  - ◆ 使用扩展的802.3MAC子层接口,通过GMII(Gigabit Media Independent Interface) 与物理层相连
  - ◆ 采用8B/10B、4B/5B等编码
  - ◆ 一个冲突域内只允许一个中继器
- 【万兆以太网】802.3ae: 1Gbps→10Gbps (10GE)
  - ◆ 帧格式和前面的完全相同
  - ◆ 只使用光纤
  - ◆ 只工作在全双工方式,不适用CSMA/CD,传输距离大大提高
- □ 802.4 采用令牌总线技术的局域网 (MAC子层)
- □ 802.5 采用令牌环技术的局域网 (MAC子层)
- IEEE 802.3 (CSMA/CD) 的详细规定
  - □ 物理层
    - ◇ 物理层参数: 以10Base5为例
      - ◆ 10: 传输速度, 10Mbps
      - ◆ Base:编码方式,基带传输
        - ◇ 所有的802.3基带系统都使用曼彻斯特编码

- ◆ 5: 最大电缆传输长度,500米
- ◇ 部件
  - ◆ 收发器:处理载波监听和冲突检测
  - ◆ 布线: 总线型/脊椎型/树型/分段
- ◇ 中继器: 物理层, 对信号进行接收、放大和双向重传
- MAC子层
  - ♦ MAC子层帧格式:感觉会给,但可以看一下每个域是干啥的,确保给了图能看
    懂
    - ◆ Source/destination address里面第一位区分是单地址(0)还是组地址(1),第二位区分是全球地址(0)还是本地地址(1)
    - ◆ 校验和使用CRC (4个字节) 回忆LLC子层的LAPB协议校验和也是CRC
  - ♦ MAC子层的两种工作模式
    - ◆ 半双工:一个信道,使用CSMA/CD
    - ◆ 全双工:可以多信道,而且是点到点(只有两个站,所以不需要 CSMA/CD),要使用全双工模式的协议
  - ◇ 交换式802.3LAN:目的是【减少冲突】
    - ◆ 实现方法1:一个卡内是一个802.3LAN,构成自己的冲突域,卡间并行
    - ◆ 实现方法2:使用端口缓存,无冲突发生
- IEEE 802.5 (令牌环) 的详细规定
  - □ 802.5采用<mark>差分曼彻斯特编码</mark>传输,开始和结束定界符使用<mark>物理层编码违例法</mark>(HH和 LL)
  - □ 公平性: 令牌持有时间有上限
  - □ 优先级控制: 帧的访问控制域中给出令牌优先级,只有要发送的帧的优先级大于令牌 优先级时才能获得令牌,站也可以预约某个优先级的令牌
  - □ 可靠性:帧状态字节FS不会包含于CRC校验中,因此差错控制靠冗余达成,地址位A 和拷贝位C在FS中出现两次
  - □ 布线:为解决环断裂导致整个环无法工作,使用线路中心(Wire Center)进行布线, 线路中心设有旁路中继器(相当于一个星型!如果某个站坏了就把它旁路掉,还是个 环)
  - □ 维护:环上存在监控站负责环的维护(通过竞争产生),职责有:
    - ◇ 保证令牌不丢失
    - ◇ 处理环断开的情况
    - ◇ 清楚坏帧,检查无主帧
- DPT/RPR: 动态包传输技术(Dynamic Packet Transport),后来改名为RPR
  - □ 主要用于城域网
  - □ 结合了
    - ◇ IP的带宽利用率高、服务种类丰富的特点
    - ◇ 光纤环高带宽、自治愈的特点
    - ◇ 此外还结合了SONET/SDH的处理能力和第二层的管理能力,实现多层性能监视、错误检查和错误隔离功能
  - 以环,每个环都同时用于用户数据和控制数据的传输(外环传外环的数据和内环的控制,内环反之)
  - □ 目的地提取报文: 报文被目的节点从环上取下, 因此可以提供空间复用
  - □ 协议: SRP, 媒介无关的MAC层协议, 实现DPT在光纤环上的功能

◇ 提供:基本的寻址、报文封装、带宽控制、控制信息的传输