PROGRAMMAZIONE AVANZATA

2 Classi e oggetti

- Programmazione orientata agli oggetti
- Principio di incapsulamento
- La classe rat
- Definizione di campi
- Costruttore di una classe
- Ancora sul costruttore
- Esempio: creazione di una istanza
- Metodi
- Invocazione di un metodo
- Metodi di accesso controllato
- Metodi esterni
- Metodi che invocano altri metodi
- Overloading di operatori
- Metodi privati
- Costruttori con inizializzatore privato
- Ciclo di vita di un oggetto
- Esercizi



Documento distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0. Generato il 22/02/2022.

Programmazione orientata agli oggetti

Una **classe** rappresenta una famiglia omogenea di entità che:

- hanno la stessa rappresentazione in memoria
- supportano le stesse operazioni

Esempio

- i numeri razionali sono rappresentati da una coppia di numeri interi, di cui il secondo è positivo
- i numeri razionali possono essere sommati, sottratti, moltiplicati, ecc.

Un **oggetto** rappresenta una singola entità della classe ed è caratterizzato da:

- la classe di appartenenza
- un identificatore (nome/indirizzo in memoria)
- una regione di memoria che contiene la sua rappresentazione

Principio di incapsulamento

Ogni classe ha una parte **privata** e una **pubblica**:

- La parte **privata** è accessibile/utilizzabile solo dall'interno della classe.
- La parte **pubblica** è accessibile/utilizzabile ovunque nel programma.

Perché l'incapsulamento è utile?

- 1. Facilita il riuso e la modifica del codice: la parte privata di una classe può cambiare indipendentemente dal resto del programma.
- 2. Impedisce accessi diretti alla parte privata di una classe, prevenendo errori involontari o maliziosi.

Esempio di accesso diretto

```
rat a = rational(1, 2);
a.den = 0;  // accesso diretto al campo den
```

La classe rat

```
class rat {
private:
    ...
public:
};
```

- La parola chiave class introduce una nuova classe e un nuovo tipo
- Il nome rat può essere usato ovunque può comparire un tipo
- La classe contiene **membri** (per ora omessi e sostituiti da ...) che includono **campi** (dati) e **metodi** (operazioni)
- I membri **privati** sono accessibili solo dall'interno della classe
- I membri **pubblici** sono accessibili da ogni parte del programma
- Possono esserci più blocchi pubblici e privati, in qualunque ordine

Definizione di campi

```
class rat {
private:
   int num;
   int den; // den > 0
public:
};
```

- I **campi** specificano la rappresentazione degli oggetti di tipo rat
- Qui abbiamo due campi di tipo int (numeratore, denominatore)
- In generale, i campi possono essere in numero e di tipo arbitrario
- Il commento accanto a den specifica un invariante di classe: ci aspettiamo che nel ciclo di vita di un oggetto di tipo rat la condizione den > 0 sia sempre verificata, ma è responsabilità del programmatore fare in modo che questa proprietà sia vera

Costruttore di una classe

```
class rat {
public:
    rat(int, int = 1); // dichiarazione del costruttore
    ...
};

rat::rat(int a, int b) { // definizione del costruttore
    if (b > 0) {
        num = a;
        ... // stesso codice della funzione rational
}
```

- Il **costruttore** realizza un'operazione speciale eseguita al momento della **creazione** di un oggetto di tipo rat
- La dichiarazione viene fatta all'interno della classe
- La **definizione** può essere fatta all'interno o (come qui) all'esterno
- Il nome del costruttore **coincide** con quello della classe
- La sintassi rat :: indica che definiamo il costruttore della classe rat
- Il costruttore non ha un tipo di ritorno

Ancora sul costruttore

```
rat::rat(int a, int b) {
   if (b > 0) {
      num = a;
      den = b;
   } else if (b < 0) {
      num = -a;
      den = -b;
   } else throw std::domain_error("division by zero");
}</pre>
```

- La funzione del costruttore è quello di preparare l'oggetto al primo utilizzo, inizializzando opportunamente i campi della classe
- È responsabilità del costruttore garantire che eventuali invarianti di classe siano soddisfatti (o segnalare un **errore** se ciò è impossibile)
- Il costruttore si riferisce ai **campi** num e den dell'oggetto che sta inizializzando

Esempio: creazione di una istanza

```
int main() {
  rat a(1, 2); // crea il numero razionale 1 / 2
  rat b(3); // crea il numero razionale 3 / 1
}
```

- a e b sono **oggetti** di tipo rat (anche: sono **istanze** della classe rat)
- Il costruttore di rat viene eseguito ogni volta che si istanzia rat
- Ogni istanza ha la sua copia (privata) dei campi num e den

Ogni tentativo di accedere ai campi num e den dall'esterno di rat viene segnalato come errore dal compilatore:

```
void test() {
  rat a(1, 2);
  std::cout << a.num << std::endl; // ERRORE!
}</pre>
```

Non possiamo fare nulla con rat se non aggiungiamo operazioni **pubbliche**!

Metodi

```
class rat {
public:
   int get_num() const { return num; }
   int get_den() const { return den; }
};
```

- I **metodi** sono le operazioni eseguibili su istanze di una classe
- Qui **dichiariamo** e **definiamo** i metodi get_num e get_den, per leggere numeratore e denominatore di un rat
- Il qualificatore const indica che queste operazioni **non modificano** l'istanza su cui vengono invocate (si limitano a leggere dati)
- Metodi semplici (come get_num e get_den) possono essere definiti internamente alla classe
- Metodi complessi (es. rat :: rat) sono solitamente definiti all'esterno

Invocazione di un metodo

```
void test() {
  rat a(1, 2);
  std::cout << a.get_num() << std::endl; // stampa 1
  std::cout << a.get_den() << std::endl; // stampa 2
}</pre>
```

Note

- Invochiamo il metodo get_num su a per ottenere il numeratore di a
- Invochiamo il metodo get_den su a per ottenere il denominatore di a
- L'oggetto che riceve la richiesta di eseguire una certa operazione (es. get_num) è detto **oggetto ricevente** (è quello a sinistra di .)
- Il metodo get_num/get_den accede al campo num/den dell'oggetto ricevente su cui è stato invocato

Sintassi generale di una invocazione di metodo

```
oggetto ricevente . nome metodo ( argomenti )
```

Metodi di accesso controllato

```
class rat {
public:
   int get_num() const { return num; }
   int get_den() const { return den; }
};
```

get_num e get_den sono metodi di accesso controllato

- i campi num/den sono privati ⇒ inaccessibili nel resto del programma
- i metodi get_num/get_den sono pubblici ⇒ usabili da chiunque
- i metodi get_num/get_den permettono di **leggere** num/den
- private+public+metodi di accesso = controllo fine su chi può fare cosa

Esempio

```
rat a(1, 2);
std::cout << a.get_num(); // posso leggere num
a.get_num() = 3; // NON POSSO scrivere num</pre>
```

Metodi esterni

```
class rat {
    ...
    rat add(const rat&) const;
    rat neg() const;
};

rat rat::add(const rat& b) const {
    return rat(num * b.den + b.num * den, den * b.den);
}

rat rat::neg() const {
    return rat(-num, den);
}
```

- **Dichiariamo** (internamente) e **definiamo** (esternamente) add e neg
- Per riferirsi ai campi di un oggetto diverso da quello ricevente (es. b) occorre specificare l'oggetto in questione (es. b. num)
- È possibile accedere al campo privato num dell'oggetto b poiché:
 - 1. rat:: add è un metodo della classe rat
 - 2. b è una istanza di rat

Metodi che invocano altri metodi

- Abbiamo già realizzato add e neg
- Per non duplicare codice, calcoliamo a-b come a+(-b)

```
class rat {
    rat sub(const rat&) const;
};

rat rat::sub(const rat& b) const {
    return add(b.neg());
}
```

Una spiegazione complicata per un concetto semplice

- Per invocare un metodo m sull'oggetto ricevente l'invocazione di un altro metodo, è sufficiente scrivere m() senza ricevente
- add(...) invoca add sull'oggetto ricevente l'invocazione di sub
- Volendo essere espliciti si può scrivere this →add(b.neg())
- this è un puntatore all'oggetto ricevente (non lo useremo mai, o quasi)

Overloading di operatori

```
rat operator+(const rat& a, const rat& b) {
  return a.add(b);
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const rat& a) {
  if (a.get_den() = 1) os << a.get_num();
  else os << a.get_num() << " / " << a.get_den();
  return os;
}</pre>
```

- L'**overloading** ci permette di definire il significato degli operatori + e << (ed eventualmente altri) quando li usiamo con istanze di rat
- Queste sono funzioni, non metodi di rat

Esempio

```
int main() {
  rat a(1, 2);
  rat b(3, 4);
  std::cout << a + b << std::endl; // stampa 10 / 8
}</pre>
```

Metodi privati

Supponiamo di voler dotare la classe rat di un secondo costruttore, sulla falsariga di quanto fatto nella libreria di funzioni.

```
class rat {
public:
  rat(int, int = 1);
rat(double, int);
rat::rat(int a, int b) {
  if (b > 0) {
     num = a;
     den = b:
rat::rat(double a, int n) {
  int m = std::pow(10, n);
```

- Per realizzare il secondo costruttore vorremmo poter usare il codice già scritto per il primo, come fatto per la funzione rat
- Purtroppo, in C++ non è sempre facile chiamare un costruttore da un altro
- Idea: **fattorizzare** in un metodo ausiliario la parte comune dei due costruttori
- Tale metodo ausiliario, in quanto tale, è di interesse esclusivamente per la realizzazione della classe, ma non per i suoi utilizzatori. Può essere dichiarato privato.

Costruttori con inizializzatore privato

```
void rat::init(int a, int b) {
class rat {
                                if (b > 0) 
private:
  int num;
  int den;
                                  den = b;
  // init è privato
                                } else if (b < 0) {</pre>
  void init(int, int);
                                  num = -a;
                                  den = -b;
                                } else throw ...
public:
  rat(int, int = 1);
  rat(double, int);
rat::rat(int a, int b)
                              rat::rat(double a, int n)
                                int m = std::pow(10, n);
init((int) (a * m), m);
  init(a, b);
```

Ciclo di vita di un oggetto

```
// qui f non esiste ancora
rat f(1, 2);
// da qui in avanti è possibile usare f
// qui f viene "distrutto"
}
// qui f non esiste più
...
```

- Un oggetto esiste dal punto in cui è dichiarato fino alla fine del blocco in cui è dichiarato
- È possibile creare oggetti che "sopravvivono" anche dopo che l'esecuzione continua oltre il blocco in cui sono stati creati. Questo meccanismo prende il nome di **allocazione dinamica della memoria** (non avremo tempo per illustrarlo in questo corso).

Esercizi

- 1. Completare la classe rat realizzando metodi (esterni) corrispondenti a tutte le operazioni considerate nella libreria di funzioni.
- 2. Definire gli operatori overloaded =, \neq , <, >, \leq , \geq per la classe rat.
- 3. Definire una classe Complex per rappresentare numeri complessi e dotarla di metodi per leggere parte reale e immaginaria e per eseguire le seguenti operazioni: somma, sottrazione, negazione, moltiplicazione, divisione, modulo, reciproco, coniugato. Definire operatori overloaded +, -, *, /, << per numeri complessi.
- 4. Si supponga di dover definire una classe Time per modellare un'ora del giorno e che la classe debba fornire i seguenti metodi

```
int Time::get_hour() const; // ora
int Time::get_mins() const; // minuti
int Time::get_secs() const; // secondi
Time Time::elapse(int s) const;
```

in cui l'ultimo metodo fa avanzare l'ora di s secondi. Quale potrebbe essere una rappresentazione ragionevole per questa classe?