# **AULA PRÁTICA N.º 3**

## **Objetivos:**

• Implementação e codificação de estruturas de controlo de fluxo do tipo **if..else**, **for()**, **while()**.

#### Conceitos básicos:

- Instruções de alteração de fluxo de execução no MIPS.
- Codificação de lógica relacional.

### Guião:

1. O programa seguinte lê do teclado 5 valores inteiros (positivos ou negativos) e apresenta a soma dos valores positivos.

```
void main(void)
{
    int soma, value, i;

    for(i=0, soma=0; i < 5; i++)
    {
        print_string("Introduza um numero: ");
        value = read_int();
        if(value > 0)
            soma = soma + value;
        else
            print_string("Valor ignorado\n");
    }
    print_string("A soma dos positivos e': ");
    print_int10(soma);
}
```

a) Codifique o programa em *assembly* do MIPS e teste o seu funcionamento no MARS. Para o armazenamento das variáveis do programa utilize registos **\$\pi N**, onde N=0, 1, ..., 9. Tradução incompleta para *assembly*:

```
.text
       .globl main
main:
       li
              $t0,0
                                  \# soma = 0;
       1 i
                                  # i = 0;
               . . .
                                  # while(i < 5) {</pre>
for:
       b??
              $t2,...,endfor
       (...)
                                      print_string("...");
       (...)
                                      value=read_int();
       ble
              $t1,$0,else
                                      if(value > 0)
                                  #
       add
              $t0,...
                                         soma += value;
                                  #
                                  #
else:
       (...)
                                      else
                                  #
                                         print_string("...");
endif: addi
              $t2,...
       j
              for
                                  # }
endfor:
                                  # print_string("...");
       (\ldots)
       (\ldots)
                                  # print_int(soma);
              $ra
       jr
```

**2.** O programa seguinte lê um número introduzido pelo utilizador e apresenta esse mesmo valor representado em binário.

```
void main(void)
{
    unsigned int value, bit, i;

    print_string("Introduza um numero: ");
    value = read_int();
    print_string("\nO valor em binário e': ");
    for(i=0; i < 32; i++)
    {
        bit = value & 0x80000000; // isola bit 31
        if(bit != 0)
            print_char('1');
        else
            print_char('0');
        value = value << 1; // shift left de 1 bit
    }
}</pre>
```

b) Codifique o programa em *assembly* do MIPS e teste o seu funcionamento no MARS. Para o armazenamento das variáveis do programa utilize registos **\$\pi N**, onde N=0, 1, ..., 9. Tradução incompleta para *assembly*:

```
.text
      .globl main
main: la
              $a0,str1
      li
              $v0,print_string
                                      # (instrução virtual)
      syscall
                                      # print_string(str1);
      (...)
                                      # value=read_int();
      (...)
                                      # print_string("...");
      1i
              $t2,0
                                      \# i = 0
for: b??
              $t2, ..., endfor
                                      # while(i < 32) {
              $t1,...,0x80000000
                                        (instrução virtual)
     andi
                                      #
              $t1,$0,else
     b??
                                          if(bit != 0)
                                      #
                                            print_char('1');
      (\ldots)
                                      #
else:
      (...)
                                      #
                                            print_char('0');
                                      #
                                          value = value << 1;</pre>
                                      #
                                          i++;
                                      # }
              for
      İ
endfor:
                                      # fim do programa
              $ra
```

c) Altere o programa anterior de modo a imprimir um espaço entre cada grupo de 4 bits (por exemplo, 1010 0110 0001 ...). Sugestão para implementar esta alteração:

```
(...)
for(i=0; i < 32; i++)
{
    if((i % 4) == 0) // resto da divisão inteira
        print_char(' ');
    bit = value & 0x80000000; # isola bit 31
    (...)</pre>
```

<u>Nota</u>: em *assembly* do MIPS, o resto da divisão inteira pode ser obtido usando a instrução virtual "rem" (remainder), "rem Rdst,Rsrc,Src", em que Src pode ser um registo ou uma constante (Exemplo: rem \$t0,\$t1,4 coloca em \$t0 o resto da divisão inteira do valor de \$t1 por 4.

d) Sabendo que o código ASCII do 0 é **0x30** e do 1 é **0x31**, o programa anterior pode ser simplificado, eliminando a estrutura condicional. Ou seja, a sequência:

```
bit = value & 0x80000000; // isola bit 31
if(bit != 0)
    print_char('1');
else
    print_char('0');
```

pode ser substituída por:

```
bit = (value & 0x80000000) >> 31;
// ou, em alternativa: bit = (value >> 31) & 0x00000001;
// ou, como value é do tipo unsigned: bit = value >> 31;
print_char(0x30 + bit); // Ou: print_char('0' + bit);
```

Inclua esta alteração no programa em C. Traduza as alterações para *assembly* e teste o resultado no MARS.

e) Altere o programa em C que resultar da alínea anterior, de modo a que não sejam impressos os zeros à esquerda. O programa seguinte apresenta uma possível solução.

```
int flag;
(...)
for(i=0, flag=0; i < 32; i++)
{
    bit = value >> 31;
    if(flag == 1 || bit != 0)
    {
       flag = 1;
       if((i % 4) == 0)
            print_char(' ');
       print_char(0x30 + bit);
    }
    value = value << 1;
}</pre>
```

Codifique as alterações em assembly e teste novamente o programa.

f) Reescreva o programa em C que resultou da alínea anterior, de modo a substituir o ciclo "for" por uma estrutura do tipo "do ... while". Reflita essas alterações no programa assembly e teste o código resultante no MARS.

#### Exercícios adicionais

1. O programa seguinte converte uma quantidade, introduzida pelo utilizador, considerada em código Gray para o equivalente em binário natural.

```
void main(void)
{
    unsigned int gray, bin, mask;

    print_string("Introduza um numero: ");
    gray = read_int();

    mask = gray >> 1;
    bin = gray;
    while(mask != 0)
    {
        bin = bin ^ mask;
        mask = mask >> 1;
    }

    print_string("\nValor em código Gray: ");
    print_int16(gray);
    print_string("\nValor em binario: ");
    print_int16(bin);
}
```

a) Codifique o programa em *assembly* do MIPS e teste o seu funcionamento no MARS. Para o armazenamento das variáveis do programa utilize registos **\$tn**.

**2.** A multiplicação de inteiros pode ser realizada recorrendo a sucessivas operações de deslocamentos e somas, tal como esquematizado na figura seguinte para operandos de 4 bits (o algoritmo usado é em tudo semelhante ao que todos aprendemos no ensino básico, aplicado agora a quantidades expressas em binário).

```
0 1 0 1

x 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Res. Inicial

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

+ 0 0 0 1 0 1 0 1 0

+ 0 0 0 0 1 1 1 1 0

+ 0 0 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1 0 Res. FINAL
```

A implementação desse algoritmo, para quantidades de 4 bits, pode ser efetuada do modo que o programa seguinte apresenta.

```
void main(void)
{
    unsigned int res=0, i=0, mdor, mdo;

    print_string("Introduza dois numeros: ");
    mdor = read_int() & 0x0F;

    mdo = read_int() & 0x0F;

    while( (mdor != 0) && (i++ < 4) )
    {
        if( (mdor & 0x00000001) != 0 )
            res = res + mdo;
        mdo = mdo << 1;
        mdor = mdor >> 1;
    }
    print_string("Resultado: ");
    print_int10(res);
}
```

- a) Codifique o programa em *assembly* do MIPS e teste o seu funcionamento no MARS. Para o armazenamento das variáveis do programa utilize registos **\$tn**.
- **b**) Execute o programa passo a passo e preencha a tabela seguinte, supondo que os valores iniciais do multiplicador e multiplicando são 11 e 6, respetivamente.

mdor	mdo	i	res	
0x0B	0x06			Valores iniciais
				Fim da 1ª iteração
				Fim da 2ª iteração
				Fim da 3ª iteração
				Fim da 4ª iteração

c) O programa apresentado apenas manipula valores de 4 bits. Altere o programa em C de modo a poder manipular valores de 16 bits. Codifique as alterações em *assembly* e teste o funcionamento com valores de entrada de 16 bits.