### Estrutura de Dados

Hamilton José Brumatto

Bacharelado em Ciências da Computação - UESC

23 de maio de 2016

## Aplicações em Pilhas

## Infixa, posfixa e prefixa

Modelo	Expressão
Infixa	A + B
Posfixa	AB+
Prefixa	+AB

#### Infixa, posfixa e prefixa

- A expressão infixa tem um formato visivelmente mais fácil de interpretar.
- A expressão infixa é ambígua, portanto é necessário estabelecer ordem de precedência, seja pela natureza da operação, seja pelo encapsulamento em parêntesis.
- As expressões posfixa e prefixa não são ambíguas, ao lado do operador estão dois operandos, se um deles é um operador, então este é realizado antes.
- As expressões posfixa e prefixa visualmente são mais complexas de se interpretar.

### Ambiguidade

$$(4/2)/2 \neq 4/(2/2)$$

#### Precedência

- Considere as seguintes operações e ordem de precedência:
  - 1: ∧ (exponenciação)
  - 2: \* / (multiplicação e divisão)
  - 3: + (soma e subtração)
- Índice menor da operação indica precedência sobre operações de índices maiores, exponenciação tem a maior precedência.
- Dentro do mesmo índice a precedência ocorre na ordem em que aparecem. Assim, 4/2/2 é interpretada como (4/2)/2.
- Exceto para a exponenciação em que a precedência é a ordem inversa: A ∧ B ∧ C = A ∧ (B ∧ C)
- Parêntesis sempre altera a ordem de precedência, as operações em parêntesis de nível mais interno devem ser realizadas primeiro.

### Conversão: infixa $\rightarrow$ posfixa

- ullet A conversão ocorre na ordem da operação. AopB o ABop
- Exemplo:

$$A + (B * C)$$

$$A + (BC*)$$

$$A(BC*)+$$

$$ABC*+$$

• Não é necessário os parêntesis na forma posfixa

### Conversão: infixa $\rightarrow$ posfixa

- ullet A conversão ocorre na ordem da operação. AopB o ABop
- Exemplo:

$$(A+B)*C$$
$$(AB+)*C$$
$$(AB+)C*$$
$$AB+C*$$

 Quando a precedência na infixa é diferente, na posfixa a forma é diferente.

### Conversão: infixa $\rightarrow$ prefixa

$$A + (B * C)$$

$$+A*BC$$

$$(A+B)*C$$

$$* + ABC$$

# Exemplos de Conversão

Infixa	Posfixa	
A + B	AB+	
A + B - C	AB + C -	
(A+B)*(C-D)	AB + CD - *	
$A \wedge B * C - D + E/F/(G + H)$	$AB \wedge C * D - EF/GH + /+$	
$((A+B)*C-(D-E))\wedge (F+G)$	$AB + C * DEFG + \wedge$	
$A - B/(C * D \wedge E)$	$ABCDE \wedge */-$	

# Exemplos de Conversão

Infixa	Prefixa
A + B	+AB
A + B - C	-+ABC
(A+B)*(C-D)	* + AB - CD
$A \wedge B * C - D + E/F/(G + H)$	$+-* \wedge ABCD//EF + GH$
$((A+B)*C-(D-E))\wedge (F+G)$	$\wedge - +ABC - DE + FG$
$A - B/(C * D \wedge E)$	$-A/B*C \wedge DE$

#### Algoritmo de conversão usando pilha

- Lê-se uma expressão item a item
- Se for um operando ele é inserido direto na expressão posfixa
- Se for um abre parêntesis, ele é inserido na pilha
- Se for um fecha parêntesis, os operadores na pilha são removidos até o abre parêntesis
- Se for um operador:
  - Se no topo da pilha houver um operador de precedência menor, ou abre parêntesis, ele é inserido na pilha.
  - Senão (maior ou igual), o operador é removido até achar um de precedência menor, ou abre parêntesis ou pilha vazia. Então ele é inserido na pilha
- Se não houver mais itens na expressão, desempilha os operadores restantes.



# Conversão - Exemplos

$$A + B * C$$

Lê	Posfixa	Pilha Operadores
Α	Α	
+	Α	+
В	AB	+
*	AB	+*
C	ABC	+*
	ABC*	+
	ABC*+	

$$A*B+C$$

Lê	Posfixa	Pilha Operadores
Α	Α	
*	Α	*
В	AB	*
+	AB*	+
C	AB * C	+
	AB*C+	

# Conversão - Exemplos

$$A+B*C*D\wedge (E+F)$$

Lê	Posfixa	Pilha Operadores
Α	A	
+	A	+
В	AB	+
*	AB	+*
C	ABC	+*
*	ABC*	+*
D	ABC * D	+*
$\wedge$	ABC * D	+ <b>*</b> ^
( E	ABC * D	+ <b>*</b> ^(
È	ABC * DE	+ <b>*</b> ^(
+	ABC * DE	+ <b>*</b> \(\)+
F	ABC * DEF	+ <b>*</b> ^(+
)	ABC * DEF +	+ <b>*</b> ^`
	$ABC*DEF+\wedge$	+*
	$ABC * DEF + \wedge *$	+
	$ABC*DEF+ \wedge *+$	

#### Calculadora posfixa

- É muito comum encontrarmos calculadoras baseadas em expressões posfixa para sua operação.
- A Hewlet Packard (HP) tradicionalmente tem uma linha de calculadora que opera no modelo posfixo.
- A evaluação de uma expressão posfixa ocorre em um modelo de pilha.
- Se um item é um operando, ele é inserido na pilha.
- Se um item é um operador, retira dois operandos do topo da pilha, realiza a operação e empilha o resultado.

# Exemplo

$$623 + -382/ + *2 \wedge 3 +$$

Lê	op1	op2	res	Pilha
6				6
2				6,2
3				6,2,3
+	2	3	5	6,5
-	6	5	1	1
3 8				1,3
8				1,3,8
2				1,3,8,2
/	8	2	4	1,3,4
+	3	4	7	1,7
*	1	7	7	7
2				7,2
$\wedge$	7	2	49	49
∧ 3				49,3
+	49	3	52	52

#### Algoritmo de Calculadora

```
Algoritmo CALCULADORA(expr)
   enquanto expr \neq vazia faça
       val \leftarrow Proximo(expr)
       se Éoperador(val) então
           op1 \leftarrow Desempilha(S)
           op2 \leftarrow Desempilha(S)
           res \leftarrow Calcula(op1,val,op2)
           Empilha(S,res)
       senão
           Empilha(S,val)
    retorne Desempilha(s)
```

#### **Atividades**

- Construa um algoritmo para a conversão de uma expressão infixa para uma expressão posfixa
- Construa um programa em C/C++ que realize esta função.
- Construa uma calculadora de expressão posfixa em C/C++